
TIONIX Documentation

Выпуск

TIONIX

июл. 26, 2022

1	Назначение	1
2	Системные требования	3
2.1	Функциональные зависимости модуля	3
3	Установка и настройка	5
3.1	Установка	6
3.1.1	Установка на двух и более контроллерах	6
3.2	Настройка	6
3.2.1	Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard	7
3.3	Файл конфигурации	8
4	Функционал модуля	11
4.1	Авторизация и навигация в модуле	11
4.2	Раздел «Проект»	11
4.2.1	Вкладка «Доступ к API»	13
4.2.2	Подраздел «Вычисления»	14
4.2.3	Подраздел «Диски»	89
4.2.4	Подраздел «Сеть»	128
4.2.5	Подраздел «Оркестрация»	177
4.3	Раздел «Администратор»	182
4.3.1	Вкладка «Обзор»	182
4.3.2	Подраздел «Вычисления»	182
4.3.3	Подраздел «Диски»	288
4.3.4	Подраздел «Сеть»	330

4.3.5	Подраздел «Система»	358
4.4	Раздел «Идентификация»	374
4.4.1	Вкладка «Домены»	374
4.4.2	Вкладка «Проекты»	383
4.4.3	Вкладка «Пользователи»	412
4.4.4	Вкладка «Группы»	429
4.4.5	Вкладка «Роли»	434
4.5	Раздел «ТИОНИКС»	439
4.5.1	Вкладка «Обзор»	439
4.5.2	Вкладка «Инфраструктура»	446
4.5.3	Вкладка «SDS»	473
4.5.4	Вкладка «Средства управления питанием»	483
4.5.5	Вкладка «Балансировка»	493
4.5.6	Вкладка «Запланированные задачи»	513
4.5.7	Вкладка «Метрики»	518
4.5.8	Вкладка «VDI»	534
4.5.9	Вкладка «Фреймы»	621
4.6	Веб доступ к VDI машине	624
4.6.1	Панель управления	627
4.7	Пользовательские настройки	628
4.7.1	Настройки	629
4.7.2	Помощь	630
4.7.3	Переключение между доменами и проектами	630
4.7.4	Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard	630
5	Администрирование	633
5.1	Обновление модуля TIONIX.Dashboard	633
5.2	Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard	634
5.3	Удаление модуля TIONIX.Dashboard	635
5.3.1	Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard	635
5.4	Диагностика модуля TIONIX.Dashboard	636
5.4.1	Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard	637
5.4.2	Отладка модуля TIONIX.Dashboard	637
6	Взаимодействие с другими модулями	641

TIONIX.Dashboard - модуль, расширяющий функции OpenStack Horizon. Модуль дополняет стандартный функционал графическими инструментами использования остальных модулей TIONIX.

Для установки и работы модуля TIONIX.Dashboard требуется наличие настроенных, функционирующих и доступных компонентов:

1. Система на платформе OpenStack Queens;
2. OpenStack dashboard;
3. SQL база данных, например, MySQL;
4. Установленный веб-браузер под управлением операционных систем: Ubuntu 16.04, CentOS 7, ALT Linux 7. Для корректной работы модуля рекомендуется использовать Google Chrome выше версии 43 или Firefox выше версии 45.

2.1 Функциональные зависимости модуля

Нет обязательного требования к установке, но компоненты необходимы для работы всех доступных функций модуля TIONIX.Dashboard:

1. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.NodeControl - позволяет управлять питанием гипервизоров, безопасно выключать гипервизоры с сохранением состояний виртуальных машин.
2. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Scheduler - позволяет планировать задачи из списка над объектами OpenStack (например, гипервизоры, виртуальные машины и пр.).

3. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Monitor - дает возможность визуализировать динамику использования ресурсов виртуальными машинами.
4. Доступ до настроенного, функционирующего пакета лицензирования TIONIX с актуальными лицензиями на модули TIONIX - позволяет дополнить стандартный интерфейс и возможности OpenStack Horizon расширенными возможностями, предоставляемыми лицензированными модулями, в том числе на дополнительных вкладках. В противном случае интерфейс будет ограничен стандартными возможностями исходного модуля OpenStack Horizon.

- *Установка*
 - *Установка на двух и более контроллерах*
- *Настройка*
 - *Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard*
- *Файл конфигурации*

Важно: Вначале необходимо произвести настройку окружения. Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Важно: Установка производится на управляющий узел.

3.1 Установка

Установите модуль TIONIX.Dashboard из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python-tionix_dashboard
```

3.1.1 Установка на двух и более контроллерах

При установке TIONIX.Dashboard на двух и более контроллерах, необходимо:

1. Реплицировать базу данных на каждый из контроллеров;
2. Устанавливать модуль с **одинаковыми параметрами** на каждый из контроллеров.

Примечание: Удаление и диагностика модуля на каждом контроллере происходит таким же образом, как и в случае с одним контроллером.

3.2 Настройка

Для корректной работы необходимо настроить модуль TIONIX.Dashboard.

1. Выполните первичную настройку модуля:

```
openstack tnx configure -n tnx_dashboard tnx_client
```

2. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`) и добавьте в него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

3. Скопируйте образец конфигурационного файла, при использовании нестандартных параметров отредактируйте их (подробнее см. *Файл конфигурации*):

```
cp /etc/tionix/dashboard.yaml.example /etc/tionix/dashboard.yaml
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

5. Создайте базу данных на примере MySQL, настройте права, тип базы и остальные параметры:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Создайте пользователя tionix с паролем password
CREATE USER 'tionix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
# Создайте базу данных tionix_dash
CREATE DATABASE tionix_dash;
# Дайте пользователю права на чтение, редактирование, выполнение любых действий над всеми таблицами базы данных tionix_dash
GRANT ALL PRIVILEGES ON tionix_dash.* TO 'tionix'@'localhost';
# Осуществите выход из базы данных
```

6. Выполните миграцию базы данных:

```
openstack tnx db migrate -n tnx_dashboard
```

7. Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

8. Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

3.2.1 Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard

Примечание: Тема является дополнительной опцией и необязательна для нормальной работы модуля.

1. Установите пакет с темой из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python-tionix_dashboard_theme
```

Примечание: В случае, если модуль TIONIX.Dashboard установлен, перейти к пункту 3.

2. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`)
3. В конфигурационном файле `local_settings.py` подключите тему:

```
try:
    from tionix_dashboard_theme import *
except ImportError:
    pass
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

5. В случае наличия в `local_settings.py` флага `true` у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

3.3 Файл конфигурации

Примечание: По умолчанию в файле `dashboard.yaml.example` строки с уровнем логирования нет, она указывается при необходимости. Уровень логирования по умолчанию выставлен в общем конфигурационном файле. Подробнее ознакомиться с файлами конфигурации можно в соответствующем разделе.

Конфигурационный файл представлен в `yaml` формате и состоит из следующих секций и параметров:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
LOG_LEVEL	<p>Уровень логирования. Доступные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEBUG; • INFO; • WARNING; • ERROR; • CRITICAL. <p>Значения являются регистронезависимыми. Подробное описание параметров доступно в разделе Уровни логирования.</p>	INFO
KEYSTONE	<p>Настройки для авторизации в службе Keystone, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • auth_url - адрес сервиса Keystone; • auth_version - версия Keystone: 2 или 3; • auth_user - логин пользователя; • auth_password - пароль пользователя; • auth_tenant - название проекта; • compute_service_name - название службы Compute; • volume_service_name - название службы Volume; • network_service_name - название службы Neutron; • identity_service_name - название службы Keystone. 	<ul style="list-style-type: none"> • auth_url - http://localhost:5000; • auth_version - 3; • auth_user - admin; • auth_password - admin; • auth_tenant - admin; • compute_service_name - compute; • volume_service_name - volumev2; • network_service_name - network; • identity_service_name - identity.
NEUTRON_VERSION	Версия клиента: 2.	
DB	<p>Настройки базы данных, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENGINE - тип базы данных; • USER - пользователь базы данных; • PASSWORD - пароль базы данных; • HOST - хост, на котором запущена база данных; • PORT — порт сервера с базой данных; • NAME - название базы данных. 	<ul style="list-style-type: none"> • ENGINE - django.db.backends.mysql; • USER - tionix; • PASSWORD - password; • HOST - localhost; • PORT — 3306; • NAME - tionix_dash.
SENTRY	<p>Настройки логирования Sentry, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENABLED - Флаг, отвечающий за отправку сообщений об ошибках в Sentry. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> – True; – False. <p>Значения являются регистронезависимыми.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSN - Адрес сервера Sentry, содержит ключ пользователя и идентификатор проекта; • LOG_LEVEL - Уровень логирования в Sentry. Значения являются регистронезависимыми. 	<ul style="list-style-type: none"> • False; • Адрес внутреннего сервера Sentry; • CRITICAL.
3.3. Файл конфигурации		9

Дополнительные параметры:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
TRACEBACK_ENABLED	Параметр для вывода трассировки ошибки при логировании. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• True;• False. Значения являются регистронезависимыми.	False


Важно: При изменении параметров файла конфигурации для вступления их в силу необходимо произвести процедуру, описанную в разделе *«Обновление файла конфигурации»*.

Раздел описывает работу с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon.

4.1 Авторизация и навигация в модуле


Перейдите по адресу веб-приложения TIONIX.Dashboard и, используя свои учетные данные, авторизируйтесь в модуле:

Для перехода между вкладками используйте панель навигации:

При помощи  можно скрывать или раскрывать панель меню.


4.2 Раздел «Проект»

Этот раздел описывает работу в OpenStack с точки зрения рядового пользователя. Дает представление работы с виртуальными машинами, дисками, образами, ключевыми парами, группами безопасности и объектами сетевой инфраструктуры.



The screenshot shows the login interface for TIONIX. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo. Below the header, there are three input fields: 'Домен' (Domain) with a briefcase icon, 'Логин' (Login) with a person icon, and 'Пароль' (Password) with a lock icon and a toggle eye icon. A blue 'Войти' (Login) button is positioned below the password field.

Рис. 4.1: Окно авторизации



The screenshot shows the navigation panel for TIONIX. It features a blue header with the TIONIX logo. Below the header, there is a list of navigation items, each with a dropdown arrow on the right:

- Проект
- Администратор
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.2: Панель навигации

4.2.1 Вкладка «Доступ к API»

Отражает перечень служб системы и их точки доступа:

Проект » Доступ к API

Доступ к API

Отображено 15 элементов

[Просмотр учетных данных](#) [Загрузить файл OpenStack RC](#)

Служба	Точка доступа сервиса
Alarming	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8042
Compute	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8774/v2.1/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Identity	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:5000/v3/
Image	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9292
Infra Optim	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9322
Metric	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8041
Network	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9696
Placement	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8778
Tnx Journal	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9360
Tnx Monitor	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9363
Tnx Nc	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9362
Tnx Scheduler	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:10001
Tnx Vdi	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9364
Volumev2	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v2/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Volumev3	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v3/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05

Отображено 15 элементов

Рис. 4.3: Перечень служб облака

Таблица 4.1: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Служба	Наименование службы OpenStack.
Точка доступа сервиса	Адрес точки доступа службы.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

В верхней части страницы при нажатии на «Просмотр учетных данных» доступна подробная информация об учетных данных пользователя:

Детали учетных данных пользователя ✕

Логин

admin

Имя проекта

admin

ID Проекта

9b8aae69bc6942409b6bb9cd4a2b47b6

URL аутентификации

http://dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc:5000/v3/

Закреть

Рис. 4.4: Окно учетных данных пользователя

Таблица 4.2: Также на странице доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Загрузить файл OpenStack RC версии 2.0	Загрузка файла OpenStack RC версии 2.0.
2	Загрузить файл OpenStack RC версии 3	Загрузка файла OpenStack RC версии 3.

4.2.2 Подраздел «Вычисления»

Вкладка «Обзор»

После авторизации отображается страница с состоянием всех компонентов облака. На странице наглядно отображается индикатор объема используемых в рамках данного проекта ресурсов. Данные представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

Обзор

Сводка лимитов



Рис. 4.5: Сводка лимитов

Таблица 4.3: Диаграммы отображают обобщенную информацию:

Наименование поля	Описание
Виртуальные машины	Количество созданных виртуальных машин и их предельное число.
vCPU	Количество используемых виртуальных процессоров и их предельное значение.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти и ее предельное значение.
Плавающие IP	Количество выделенных IP-адресов и их предельное число.
Группы безопасности	Количество созданных групп безопасности и их предельное число.
Диски	Количество созданных дисков и их предельное число.
Хранилище для дисков	Объем используемых ресурсов памяти.



Также страница показывает статистику использования ресурсов виртуальными машинами.

Данные отображаются на момент авторизации в графическом интерфейсе, и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуетесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Выберите временной интервал для запроса использования:

Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

 по  [Отправить](#)

Активные виртуальные машины: 3

Используемая ОЗУ: 384МБ

VCPUs-часов за период: 103,65

ГБ-часов за период: 0,00

ОЗУ-часов за период: 13266,63

Использование

[Загрузить сводку в CSV](#)

Отображено 3 элемента

Имя виртуальной машины	VCPUs	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
test-3	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час
test-2	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час
test-1	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час

Отображено 3 элемента

Рис. 4.6: Статистика использования ресурсов

Таблица 4.4: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование виртуальной машины, назначается при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
Время с момента создания	Время, прошедшее с момента создания виртуальной машины.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя виртуальной машины в списке является ссылкой на страницу с *детальной информацией*.

Вкладка «Виртуальные машины»

- Вкладка «Обзор»
- Вкладка «Лог»
- Вкладка «Консоль»
- Вкладка «Журнал действий»
- Вкладка «Запланированные задачи»
- Вкладка «Метрики»
- Вкладка «Шаблоны Bareos»
- Особенности работы с виртуальными машинами
 - Создание виртуальной машины
 - Создание виртуальной машины с базовыми параметрами
 - Создание снимка виртуальной машины
 - Изменение размера виртуальной машины
 - Обновление метаданных виртуальной машины
 - Редактирование виртуальной машины
 - Клонирование виртуальной машины

- Подключение интерфейса
- Отключение интерфейса
- Отсоединение шаблона Bareos
- Перестраивание виртуальной машины
- Управление назначением плавающих IP-адресов
- Управление подключением дисков
- Планирование действий над виртуальной машиной
- Групповое редактирование виртуальных машин
- Жесткая перезагрузка виртуальной машины
- Блокирование виртуальной машины

На этой вкладке приведен список виртуальных машин текущего проекта, а также имеется возможность производить с виртуальными машинами различные действия.

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Отображено 3 элемента

ID виртуальной машины = [Фильтр](#) [Создать машину](#) [Удалить машины](#) [Еще Действия](#)

<input type="checkbox"/>	Имя виртуальной машины	Имя образа	IP-адрес	Тип	Ключевая пара	Статус	Зона доступности	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
<input type="checkbox"/>	9d38db85-e810-49c7-89bc-d775a5093722	-	192.168.2.14	c1_r128_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	3 минуты	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ebd99c89-35af-4e38-9505-b926653a4d34	-	192.168.2.11	c1_r128_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	4 минуты	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	95d8a0fc-8784-48c4-85de-b35495bd7304	-	192.168.2.3	c1_r512_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	54 минуты	Архивировать машину

Отображено 3 элемента

Рис. 4.7: Список виртуальных машин

Таблица 4.5: Вкладка «Виртуальные машины» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя образа	Имя образа, из которого была создана данная виртуальная машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности виртуальной машины. Задается при создании и может быть изменен пользователем при помощи команды <i>изменить размер машины</i> .
Тип	Тип виртуальной машины, задается автоматически при создании машины. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Typical (Типовая); • VDI; • Baremetal.
Статус	Состояние машины, определяемое службами OpenStack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться виртуальная машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.
Время с момента создания	Количество времени, прошедшего с момента создания машины (месяцы, дни, часы, минуты).

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Сортировка доступна для всех полей кроме «Размер». Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя виртуальной машины - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;

- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод.

На верхней панели, при помощи функций «Создать машину» и «Создать базовую машину» осуществляется добавление новых виртуальных машин.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса виртуальной машины: Также пользователь может просмотреть

Размер	Детали типа инстансов: c1_r128_d0	
c1_r128_d0	ID	1b855ada-3a7b-479f-8910-e764c3b988c2
c1_r128_d0	VCPUs	1
c1_r128_d0	ОЗУ	128МБ
c1_r128_d0	Размер	1 ГБ

Рис. 4.8: Размер виртуальной машины

детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких

внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

Примечание: Имена групп безопасности, прикрепленных дисков и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной виртуальной машины:

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3 Архивировать машину ▼

Обзор
Лог
Консоль
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики

Обзор

Имя	8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3
Описание	
Имя машины на хосте	instance-0000000e
ID	c58eceb6-fca4-4743-af66-aa5bb9050d24
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Тип	Типовая
Проект	demo
Зона доступности	nov
Создано	9 сент. 2019 г., 16:05:12
Время с момента создания	3 дня, 23 часа
Имя узла	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Приоритет восстановления	9
Время эвакуации, сек	75

Спецификация

Имя типа инстанса	c1_r128_d0
ID типа инстанса	65918571-4b9a-4707-ab66-0476be458d65
ОЗУ	128МБ
VCPUs	1 ВЦПУ
Диск	0ГБ

Сети и Сетевые порты

Localnet	192.168.2.21
-----------------	--------------

Группы безопасности

default	<ul style="list-style-type: none"> ALLOW IPv6 to ::/0 ALLOW IPv4 from default ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0 ALLOW IPv6 from default
----------------	---

Метаданные

Название ключа	qa
Образ	Нет
create_vol_on_launch	{"vol_image_id": "896cc9f2-b705-4d53-b943-8b0cf90c1173", "del_vol_on_termination": false}
recovery_priority	9
evacuation_time	75

Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Может быть

Подключенные диски

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.9: Подробные параметры виртуальной машины

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3'. The main heading is 'Детали виртуальной машины: test_vm3', with a button 'Архивировать машину'. Below the heading are tabs for 'Обзор', 'Лог', 'Консоль', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', and 'Шаблоны Bareos'. A message states: 'Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.' A 'Полноэкранный режим' button is also present. The terminal window shows the following output:

```

Connected (unencrypted) to: QEMU (Instance-00000015)
eve1@redhat.com
[ 2.290695] cpuidle: using governor ladder
[ 2.301620] cpuidle: using governor menu
[ 2.312726] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.326116] TCP cubic registered
[ 2.337213] NET: Registered protocol family 10
[ 2.349612] NET: Registered protocol family 17
[ 2.360961] Registering the dns_resolver key type
[ 2.374794] Registered taskstats version 1
[ 2.394665] Magic number: 7:87:835
[ 2.405604] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-02-14 12:48:48 UTC (
1550148528)
[ 2.425687] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.441616] EDD information not available.
[ 2.456413] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.470044] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.487425] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.503663] Freeing unused kernel memory: 1188k freed
[ 2.516241] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd

further output written to /dev/ttyS0

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:'. use 'sudo' for root.
test-vm3 login:

```

Рис. 4.11: Консоль виртуальной машины

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3

Детали виртуальной машины: test_vm3

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

ID запроса Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-bbb2236a-8f76-49d8-ae8f-9f1d1b0103fd	-	Создание удаленной консоли	14 февр. 2019 г., 15:43:57	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-943cd010-e0b5-4d70-b77b-ad0a2e05ccc0	-	Получение вывода консоли	14 февр. 2019 г., 15:43:46	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-773efcef-9a59-41fb-8bc1-7d0fc2c839ca	-	Создание виртуальной машины	11 февр. 2019 г., 17:56:59	admin	Успешно	Параметры действия: name=test_vm3, imageRef=, block_device_mapping=delete_on_termination: false, device_name: vda, volume_id: 8699c055-4019-474e-81c0-18ec508ce231, key_name=qa, flavorRef=2566217e-0e15-44a9-909f-bfb2a8c275a7, availability_zone=nova, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, min_count=1, networks=uuid: 0b7af9e2-f80b-4496-a8f3-5dc2fade8b19, security_groups=name: cc04cd8e-d90c-48ae-8219-33ab1120447d

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.12: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.6: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над виртуальной машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3

Детали виртуальной машины: test_vm3

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Шаблоны Vmgeos

ID

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	4	Перезагрузка	Жесткая перезагрузка машины	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:51:58	21 мар. 2019 г., 15:51:00	<input type="button" value="Дополнительно"/>
<input type="checkbox"/>	3	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:50:54	28 февр. 2019 г., 15:50:00	<input type="button" value="Дополнительно"/>
<input type="checkbox"/>	2	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:50:26	21 февр. 2019 г., 15:50:00	<input type="button" value="Дополнительно"/>

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.13: Список запланированных задач

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины:




Рис. 4.14: Отображение статистики производительности виртуальной машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:


По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «TIONIХ/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:



OK

Рис. 4.15: График использования ЦП и ОЗУ

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm1

Детали виртуальной машины: test_vm1

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Vareos

Имя Фильтр

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	templ1		Инкрементный	Defaultjob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	templ2		Дифференциальный	Defaultjob	Catalog	WeeklyCycleAfterBackup	Отсоединить

Отображено 2 элемента

Виртуальные машины

- Образы
- Ключевые пары
- Vareos
- Диски
- Сеть
- Оркестрация
- Администратор
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.16: Список шаблонов системы резервного копирования Vareos

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям. Управление шаблонами системы резервного копирования Veeam доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией «Управление шаблонами».

Таблица 4.7: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
5	Заблокировать машину	Блокировка виртуальной машины.
6	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
7	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
8	Создать машину	Создание виртуальной машины.
9	Создать базовую машину	Создание одной или нескольких виртуальных машин с небольшим количеством базовых параметров.
10	Изменить размер машины	Изменение типа инстанса виртуальной машины.
11	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
12	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
13	Обновить метаданные	Управление метаданными виртуальной машины.
14	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
15	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
16	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Veeam с виртуальной машиной.
17	Отсоединить плавающий IP	Удаление присвоенного IP-адреса и назначенного порта.
18	Отменить изменение типа/миграции	Прекращение процедуры миграции.
19	Отсоединить интерфейс	Отключение функции управления выбранной виртуальной машиной.

Продолжается на следующей странице

Таблица 4.7 – продолжение с предыдущей страницы

N	Действие	Описание
20	Перестроить машину	Изменение виртуальной машины путем смены образа или разделения диска.
21	Подключить интерфейс	Включение функции управления выбранной виртуальной машиной.
22	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
23	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
24	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
25	Привязать плавающий IP	Установка соединения виртуальной машины с другой по IP-адресу или порту.
26	Просмотреть лог	Просмотр записи процессов работы и ошибок данной виртуальной машины.
27	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
28	Разблокировать машину	Разблокировка виртуальной машины.
29	Редактировать группы безопасности	Изменение группы безопасности.
30	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
31	Сбросить состояние	Сброс состояния виртуальной машины. После совершения действия машина отображается со статусом «Активна».
32	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
33	Создать снимок	Создание образа виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
34	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.
35	Управление подключением дисков	Подключение или отключение диска на выбранной виртуальной машине. Действие доступно только для машин со статусами: <ul style="list-style-type: none"> • Активна; • На паузе; • Приостановлена; • Выключена.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машиной – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке машин.




Рис. 4.17: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Имя виртуальной машины

Отображено 7 элементов из 7

<input type="checkbox"/>	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input type="checkbox"/>	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f73	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.1	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.2	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<input type="button" value="Архивировать машину"/>
<input type="checkbox"/>	test	cirros	192.168.1.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<input type="button" value="Архивировать машину"/>

Отображено 7 элементов из 7

- Архивировать машины
- Возобновить машины
- Выключить машины
- Жесткая перезагрузка машин
- Запланировать действие
- Запустить машины
- Мягкая перезагрузка машин
- Поставить на паузу машины
- Приостановить машины
- Разархивировать машины
- ✎ Редактировать машины
- Сбросить состояние
- Снять с паузы машины
- Удалить машины

Рис. 4.18: Групповые действия над виртуальными машинами

TIONIX Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Отображено 7 элементов из 7

Имя виртуальной машины Фильтр Создать базовую машину Создать машину Еще Действия

<input type="checkbox"/>	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	<ul style="list-style-type: none"> Архивировать машины Возобновить машины Выключить машины Жесткая перезагрузка машин Запланировать действие Запустить машины Мягкая перезагрузка машин Поставить на паузу машины Приостановить машины Разархивировать машины ✎ Редактировать машины Сбросить состояние Снять с паузы машины Удалить машины
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input type="checkbox"/>	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f73	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.1	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.2	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test	cirros	192.168.1.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.19: Планирование над группой машин

Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание виртуальной машины*
- *Создание виртуальной машины с базовыми параметрами*
- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Изменение размера виртуальной машины*
- *Обновление метаданных виртуальной машины*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Подключение интерфейса*
- *Отключение интерфейса*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Перестраивание виртуальной машины*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*
- *Блокирование виртуальной машины*

Создание виртуальной машины

Примечание: Перед началом работ по созданию виртуальных машин необходимо *настроить сеть*. Также желательно иметь в наличии загрузочный источник, под такими источниками подразумеваются снимки и образы виртуальных машин.

Приступаем к созданию виртуальной машины, в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать машину» открываем мастер создания виртуальной машины. Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины:

- *Детали:*
- *Источник:*
- *Тип инстанса:*
- *Сети:*
- *Сетевые порты:*
- *Группы безопасности:*
- *Диски:*
- *Ключевая пара:*
- *Конфигурация:*
- *Группы виртуальных машин:*
- *Подсказки планировщика:*
- *Метаданные:*

Детали:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательное поле;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Количество - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению.
- Приоритет восстановления - значение приоритета восстановления, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины во время автоэвакуации в случае неполадок на вычислительном узле. Принимает значения от 0 (перенос не осуществляется) до 10 (перенос осуществляется в первую очередь). По умолчанию 5;
- Время эвакуации, сек - время задержки в секундах, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины перед переходом к автоэвакуации машин с более низким приоритетом восстановления. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 60.

Примечание: Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем

Запустить виртуальную машину



Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



Имя виртуальной машины ?

Описание


Зона доступности

Количество *

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

Всего виртуальных машин
(10 Max)



- 0 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 9 Свободно

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

Запустить виртуальную машину

Рис. 4.20: Окно создания виртуальной машины

или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

Источник:

Запустить виртуальную машину
✕

- Детали
- Источник *
- Тип инстанса *
- Сети *
- Сетевые порты
- Группы безопасности
- Диски
- Ключевая пара
- Конфигурация
- Группы виртуальных машин
- Подсказки планировщика
- Метаданные

Источник виртуальной машины - шаблон, используемый при создании виртуальной машины. Можно использовать образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска (если доступно). Также можно выбрать постоянный тип хранения, создав новый диск. ?

Выберите источник загрузки

Диск

Удалить диск при удалении виртуальной машины

Выделенный

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

▼ Доступно 1 Выберите одно

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
5ce90927-9e2d-4	5ed-b386-30b948 b2a5eb	1 ГБ	qcow2	nova

✕ Отмена
< Назад
Вперёд >
☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.21: Окно создания виртуальной машины

Выберите источник загрузки виртуальной машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска). Поле обязательно к заполнению. Также во вкладке можно создать новый диск в качестве постоянного места хранения шаблона машины (образа, снимка виртуальной машины, диска, снимка диска), выбрав опцию “Создать новый диск”. Новый диск с записанным шаблоном подключается к созданной машине автоматически.

Примечание: В случае, если был создан новый диск, источник машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска) записывается на него и в столбце “Имя образа” в списке виртуальных машин не отображается. Созданный диск отображается в списке дисков проекта.

Более подробные данные можно получить, развернув информацию об источнике:

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
6e46e08c-5134-4				
▼ 1f0-8271-b637b8 df9013		1 ГБ	qcow2	nova
Мин. размер диска (ГБ)		Мин. размер ОЗУ (МБ)		
0		0		

Рис. 4.22: Подробная информация по источнику виртуальной машины

Тип инстанса:

Выберите готовый шаблон машины. Создание машины без шаблона невозможно.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о шаблоне:

Индикатор в виде предупреждения показывает, что параметры шаблона превышают квоту Вашего проекта. Редактирование типа описано во вкладке «*Типы инстанса*».

Сети:

Машине будут назначены один или несколько интерфейсов из выбранных сетей.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о сети:

Сетевые порты:

Укажите точки подключения отдельного устройства.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о порте:

Запустить виртуальную машину ✕[Детали](#)[Источник *](#)**Тип инстанса ***[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Типы инстансов отвечают за количество выделяемой памяти, дисков и процессорной мощности для создаваемых виртуальных машин.



Выделенный

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
----------	-------	-----	-------------	---------------	----------------	-----------

Выберите элемент из доступных элементов ниже

▼ Доступно 2

Выберите одно

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
----------	-------	-----	-------------	---------------	----------------	-----------

> m1.tiny	1	512 МБ	1 ГБ	1 ГБ	0 ГБ	Да	
> c1_r1_d0	1	1 МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да	

✕ Отмена< НазадВперед > Запустить виртуальную машину

Рис. 4.23: Окно создания виртуальной машины

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
▼ c2_r1_d5	2	1 ГБ	5 ГБ	5 ГБ	0 ГБ	Да
Влияние на квоту						
Всего виртуальных машин (Нет ограничений)		Всего виртуальных ядер (Нет ограничений)		Всего RAM (Нет ограничений)		
3 Использовано на текущий момент		3 Использовано на текущий момент		384 Использовано на текущий момент		
1 Добавлено Свободно		2 Добавлено Свободно		1024 Добавлено Свободно		
Общее количество дисков (Нет ограничений)		Общий размер хранилища (Нет ограничений)				

Рис. 4.24: Подробная информация по шаблону виртуальной машины

Группы безопасности:

К запущенной машине будут применены правила фильтрации трафика отмеченных групп безопасности.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о группе:

Диски:

Важно: При одновременном запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается.

К запущенной машине будут подключены выбранные диски.

Ключевая пара:

Выберите пару ключей, которая будет использоваться для аутентификации.

Примечание: Если ранее уже была создана ключевая пара, то она будет задана по умолчанию. Если пар несколько, то необходимо выбрать нужную. Также в окне можете добавить новую ключевую пару.

Запустить виртуальную машину ✕[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Сети предоставляют канал связи между виртуальными машинами в облаке.



▼ Выделенный

Выберите сети из представленных ниже.

Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

▼ Доступно 2

Выберите хотя бы одну сеть

Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
➤ public1	public	Да	Включен	Активный ↑
➤ localnet	localsubnet	Да	Включен	Активный ↑

✕ Отмена< НазадВперед >👤 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.25: Окно создания виртуальной машины

Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус		
↕ 1	▼ provider	provider	Да	Включен	Активная	↓
ID		14e13a17-d957-46a5-bfd0-b549a07b335d				
Проект		079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212				
Внешняя сеть		Да				
Сеть провайдера						
Тип	ID сегмента	Физическая сеть				
flat		default				

Рис. 4.26: Подробная информация о сети виртуальной машины

При необходимости раскройте детальную информацию и скопируйте публичный ключ:

Конфигурация:

Настройте пользовательские параметры, такие как:

- Сценарий настройки;
- Разбиение диска;
- Конфигурационный диск;
- Direct SCSI.

Группы виртуальных машин:

Выберите группу виртуальных машин для запуска машины в ней:

Группы виртуальных машин определяют список виртуальных машин таким образом, что всем виртуальным машинам может быть назначено специальное свойство. Например, политика группы виртуальных машин может указывать, что виртуальные машины в этой группе не должны размещаться на одном физическом оборудовании согласно требованиям доступности.

Важно: Группы виртуальных машин относятся к отдельным проектам и не могут совместно использоваться несколькими проектами.

Запустить виртуальную машину ✕[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Порты обеспечивают дополнительные каналы связи для виртуальных машин. Можно выбирать порты и (или) сети в любом сочетании. ?

▼ Выделенный

Выберите порты из списка.

Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>			

▼ Доступно 0

Выберите одно

Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус
<i>Нет доступных элементов</i>			

[✕ Отмена](#)[◀ Назад](#)[Вперёд ▶](#)[▶ Запустить виртуальную машину](#)

Рис. 4.27: Окно создания виртуальной машины

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95	192.168.2.4 подсети localsubnet	Включен	Выключен	↓
ID	36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95				
ID проекта	8d6e978a189244c4b1ec2a6bde727b3e				
ID сети	0b7af9e2-f80b-4496-a8f3-5dc2fade8b19				
Сеть	localnet				
Тип VNIC	Нормально				

Рис. 4.28: Подробная информация о сетевом порте виртуальной машины

Подсказки планировщика:

Добавьте подсказки планировщика к виртуальной машине:

Метаданные:

Добавьте метаданные:

Укажите значения метаданных.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Запустить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобится время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

Создание виртуальной машины с базовыми параметрами

Запуск виртуальной машины с небольшим количеством базовых параметров позволяет существенно сэкономить время при создании. Осуществляется в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать базовую машину». После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Такие как:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - количество виртуальных машин для запуска;

Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Выберите группы безопасности, правила фильтрации IP-адресов которых будут применены для настройки сети созданной виртуальной машины.

**▼ Выделенный 1**

Название	Описание
> default	Группа защиты по умолчанию

▼ Доступно 0

Выберите один или более

🔍 Нажмите здесь для фильтров. ✕

Название	Описание
<i>Нет доступных элементов</i>	

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

🔒 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.29: Окно создания виртуальной машины

Название		Описание				
▼ default		Default security group				
Направление	Тип сети	Протокол	От порта	По порт	Удаленный адрес	
egress	IPv4	tcp	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	udp	-	-	0.0.0.0/0	
egress	IPv4	-	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	-	-	-	-	
ingress	IPv6	-	-	-	-	

Рис. 4.30: Подробная информация по группе виртуальной машины

- Имя образа - выбор образа для загрузки;
- Сеть - машины(а) будут подсоединены(а) к выбранным сети(ям);
- ЦП - количество виртуальных процессоров;
- ОЗУ - объем оперативной памяти виртуальной машины в мегабайтах;
- Диск - объем памяти виртуальной машины в гигабайтах.

Примечание: Параметры ЦП, ОЗУ и Диска должны совпадать с ранее созданным типом виртуальной машины. В противном случае создание машины невозможно.

Примечание: Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4fda7a75**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобиться время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)**Диски**[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Выберите диски для подключения к виртуальной машине.

▼ Выделенный

Название	Размер	Статус	Тип	Зона доступности
----------	--------	--------	-----	------------------

Выберите один или несколько дисков из доступных дисков ниже.▼ Доступно ¹

Выберите диски для подключения.

Название	Размер	Статус	Тип	Зона доступности
----------	--------	--------	-----	------------------

5ce90927-9e2d-45ed-b386-30b948b2a5eb	1 ГБ	Доступен	-	nova
--------------------------------------	------	----------	---	------

**✕ Отмена**

< Назад

Вперёд >

☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.31: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину
✕

- Детали
- Источник *
- Тип инстанса *
- Сети *
- Сетевые порты
- Группы безопасности
- Диски
- Ключевая пара
- Конфигурация
- Группы виртуальных машин
- Подсказки планировщика
- Метаданные

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её. ?

+ Создать пару ключей
📁 Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображен 1 элемент

Название	Отпечаток	
➤ qa	7f:ac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80	↓

Отображен 1 элемент

▼ Доступно 2 Выберите одно

Q Нажмите здесь для фильтров. ✕

Отображено 2 элемента

Название	Отпечаток	
➤ t	e4:94:00:fc:0e:07:a2:11:17:ee:90:df:48:d2:f3:09	↑
➤ test	e5:f9:0d:9a:8f:47:4e:0f:02:51:ce:7e:a9:1a:56:9a	↑

Отображено 2 элемента

✕ Отмена
< Назад
Вперёд >
🏠 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.32: Окно создания виртуальной машины




Рис. 4.33: Подробная информация о SSH ключе виртуальной машины

Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке *«Образы»* со статусом *«Активный»*.

Изменение размера виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. В открывшемся мастер окне выбираем новую конфигурацию памяти машины. При отсутствии подходящего шаблона необходимо перейти во вкладку *«Типы инстанса»* и *создать необходимый тип виртуальной машины*.

При необходимости укажите в расширенных настройках способ разделения диска.

Обновление метаданных виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: *«Доступные метаданные»* и *«Имеющиеся метаданные»*. Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию *«Собственный»*, введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой *«Сохранить»*.

Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

После запуска можно настроить виртуальную машину с указанными здесь параметрами. "Сценарий настройки" - это аналог "пользовательских данных" в других системах.

**Сценарий настройки**

Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разбиение диска

Автоматически

 Конфигурационный диск **Direct SCSI**[✕ Отмена](#)[← Назад](#)[Вперёд >](#)[🏠 Запустить виртуальную машину](#)

Рис. 4.34: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину ×

Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Выберите группу виртуальных машин для запуска виртуальной машины в ней. ?

Выделенный

Название

Выберите группу виртуальных машин из списка доступных групп.

▼ Доступно 0 Выберите одно

🔍

Название

Нет доступных элементов

✕ Отмена < Назад Вперёд > 🔒 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.35: Окно создания виртуальной машины




Рис. 4.36: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

На этом шаге виртуальной машине можно добавить метаданные.



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные	Имеющиеся метаданные
<input type="text" value="Фильтр"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="Фильтр"/> <input type="button" value="Q"/>
<input type="text" value="Собственный"/> <input type="button" value="+"/>	Нет метаданных
Метаданные недоступны	

Рис. 4.37: Окно создания виртуальной машины

Создать базовую машину ✕

Имя виртуальной машины ⓘ

Количество виртуальных машин ⓘ

Имя образа *

Сеть *

ЦП (шт.)

1 2 4 8 16

ОЗУ (МБ)


512 1024 2048 4096 8192 16384 32768

Диск (ГБ)

50 100 150 200 250

Отмена Запуск

Рис. 4.38: Окно создания базовой виртуальной машины



Создать снимок

Имя снимка

Описание:
Снимок это образ который сохраняет состояние диска запущенного инстанса.

Отмена Создать снимок

Рис. 4.39: Окно создания снимка

Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры копируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя копируемой машины>».

Важно: При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

Подключение интерфейса

Функция позволяет подключать интерфейс к выбранной виртуальной машине. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выберите способ определения интерфейса:

В зависимости от выбора задайте необходимую сеть или порт и завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменить размер машины ✕

Выбор типа инстанса * Расширенные настройки

Старый тип инстанса
1x512x50

Новый тип инстанса * ?
Выберите новый тип инстанса ▼

Детали типа инстанса

Имя	
VCPUs	
Корневой диск	ГБ
Временный диск	ГБ
Объем диска	ГБ
ОЗУ	МБ

Ограничения проекта

Количество машин	Использовано: 3 из 10
Количество VCPU	Использовано: 18 из 20
Всего RAM	Использовано: 1 536 из 51 200 МБ

Отмена **Изменение типа инстансов**

Рис. 4.40: Окно изменения параметров диска машины

Обновить метаданные виртуальной машины ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные Фильтр

Собственный +

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные Фильтр

Нет метаданных

✕ Отмена Сохранить

Рис. 4.41: Окно управления метаданными

Редактировать машину ✕

Информация

Группы безопасности

Имя ?

Описание ?

Изменить приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек ?

Рис. 4.42: Окно изменения данных машины

Клонировать виртуальную машину



Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



Имя виртуальной машины ?

Clone of 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Описание

Зона доступности

pov

Количество *


1

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

60

Всего виртуальных машин
(10 Max)



- 3 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 6 Свободно

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

Клонировать виртуальную машину

Рис. 4.43: Окно клонирования машины

Подключить интерфейс

Способ определения интерфейса

сеть (и IP-адрес)

Сеть

Выберите сеть

Фиксированный IP-адрес

Описание:
Выберите сеть для подключения к интерфейсу.

Отмена Подключить интерфейс

Рис. 4.44: Окно подключения соединений

Отключение интерфейса

Функция позволяет отключать порт выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый порт:

Отсоединить интерфейс

Порт

Выберите порт

Описание:
Выберите порт для отсоединения.

Отмена Отсоединить интерфейс

Рис. 4.45: Окно отключения соединений

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Отсоединение шаблона Bareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «*Шаблоны Bareos*». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.46: Окно отсоединения шаблона Bareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «T1ONIX», во вкладке «*Шаблоны Bareos*».

Перестраивание виртуальной машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:





Рис. 4.47: Окно перестройки машины

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление назначением плавающих IP-адресов

Функция позволяет управлять плавающими адресами выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:



Управление назначением плавающих IP

IP-адрес *

Нет выделенных назначаемых IP-адрес... +

Порт для назначения *

test-1: 192.168.2.13

Выберите или выделите новый плавающий IP-адрес, который вы хотите связать с выбранной машиной и/или портом из списка.

Отмена Назначить

Рис. 4.48: Окно управления плавающими IP-адресами

Выбираем необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление подключением дисков

Функция доступна в индивидуальных действиях машины. При наличии дисков в проекте позволяет управлять их подключением к выбранной виртуальной машине:

Важно: Отображаются диски, не подключенные к другим машинам, и только из проекта, которому принадлежит данная виртуальная машина.

В списке доступный диск можете выбрать по одному из параметров:

- Название;
- Размер;
- Тип;
- Статус;
- Зона.

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации. Также обратите внимание на наличие или отсутствие драйвера Direct SCSI на машине.

Управление подключением дисков ✕

Выберите диски для подключения к виртуальной машине.

▼ **Выбраны** 2

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
multi 7	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↓
47cdc60f-3567-47bf-881c-9e5b8f336b22	5 ГБ	-	Доступен	pova	↓

▼ **Доступно** 12 Выберите один или более

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
test 4	1 ГБ	-	Доступен	pova	↑
ee4ce2bd-c45b-4dd3-a6c0-ec0b4531a9f4	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
multya	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
term	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
multiattach 2	15 ГБ	-	Используется	pova	↑
82159a4e-8310-4b82-a460-	50 ГБ	multiattach	Доступен	pova	↑

Direct SCSI: Нет

Отмена
Отправить

Рис. 4.49: Окно управления подключением дисков

Подключение необходимого диска происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения диска используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над виртуальной машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:




Рис. 4.50: Календарь планируемого действия

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:

Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	1 22	23	24
25	26	27	3 28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.51: Календарь планируемого действия

- Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:

Запланировать действие ✕

Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
			12ночи			
			1ночи			
			2ночи			
			3ночи			
			4утра			
			5утра			
			6утра			
			7утра			
			8утра			
			9утра			


Рис. 4.52: Календарь планируемого действия

- Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Имя задачи ?

Действие *

Архивировать машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.53: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной:
 - Снять образ;
 - Поставить машину на паузу;
 - Жесткая перезагрузка виртуальной машины;
 - Перестроить;
 - Восстановить;
 - Возобновить машину;
 - Архивировать машину;
 - Запустить машину;
 - Выключить машину;
 - Снять машину с паузы;
 - Разархивировать машину;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

Редактировать машины

Информация

Группы безопасности

Имя

Описание

Изменить приоритет восстановления

Время эвакуации, сек

Отмена Сохранить

Рис. 4.54: Окно изменения параметров группы машин

Примечание: По умолчанию флаг «Изменить приоритет восстановления» не активен, это означает, что значения приоритета восстановления у выбранных машин останутся не измененными.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:

После успешной перезагрузке машина отобразится в общем списке.

Подтвердите Жесткая перезагрузка машины

Вы выбрали: "test-1". Подтвердите свой выбор. Перезапущенные виртуальные машины потеряют все данные, не сохраненные в постоянном хранилище.

Отмена

Жесткая перезагрузка машины

Рис. 4.55: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

Блокирование виртуальной машины

Данная функция позволяет заблокировать виртуальную машину. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие «Заблокировать машину». Заблокированная машина отобразится в общем списке с соответствующим индикатором:

Виртуальные машины

<input type="text" value="ID виртуальной машины ="/> <input type="button" value="Фильтр"/> <input type="button" value="Создать машину"/> <input type="button" value="Удалить машины"/> <input type="button" value="Еще Действия"/>											
Отображено 5 элементов											
<input type="checkbox"/>	Имя виртуальной машины	Имя образа	IP-адрес	Тип	Ключевая пара	Статус	Зона доступности	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
<input type="checkbox"/>	98e024c7-63d6-4e69-8dc1-c2212db08003	-		c1_r128_d0	-	В ошибке	🔒 pova	Нет	Неизвестно	3 часа, 22 минуты	<input type="button" value="Заблокировать машину"/>
<input type="checkbox"/>	209f39cb-ef9d-482e-8638-2a0a17597e8a	-	192.168.2.4	c1_r128_d0	-	Активна	🔓 pova	Нет	Включено	3 часа, 23 минуты	<input type="button" value="Архивировать машину"/>
<input type="checkbox"/>	9d38db85-e810-49c7-89bc-d775a50933	-	192.168.2.14 192.168.2.16	c1_r128_d0	-	Активна	🔒 pova	Нет	Включено	3 часа, 45 минут	<input type="button" value="Архивировать машину"/>
<input type="checkbox"/>	ebd99c89-35af-4e38-9505-b926653a4d34	-	192.168.2.11	c1_r128_d0	-	Активна	🔓 pova	Нет	Включено	3 часа, 47 минут	<input type="button" value="Архивировать машину"/>
<input type="checkbox"/>	95d8a0fc-8784-48c4-85de-b35495bd7304	-	192.168.2.3 Плавающие IP: 10.35.220.65	c1_r512_d0	-	Активна	🔓 pova	Нет	Включено	4 часа, 37 минут	<input type="button" value="Архивировать машину"/>
Отображено 5 элементов											

Рис. 4.56: Заблокированная виртуальная машина

Для разблокирования машины воспользуйтесь функцией «Разблокировать машину».

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждаю-

щуюся в описании.

Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

Проект » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров.

Отображено 6 элементов

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	bench-ubuntu1snapshot	Снимок	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	1.62 ГБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	cirros	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	12.59 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	vdi_rdp	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	2.38 ГБ	Запустить

Отображено 6 элементов

Рис. 4.57: Список образов

Таблица 4.8: Доступна следующая информация по образам:

Наименование поля	Описание
Владелец	Имя владельца образа или снимка.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> • Снимок: снимок виртуальной машины; • Образ: образ диска или виртуальной машины.
Статус	Показывается состояние образа или снимка. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> • Активный: возможны все доступные действия; • Ошибка: ошибка в работе образа, действия с образом ограничены.
Видимость	Отображает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается наличие у образа или снимка защиты.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: <ul style="list-style-type: none"> • AKI - образ Amazon Kernel; • AMI - образ Amazon Machine; • ARI - образ Amazon Ramdisk; • Docker - образ контейнера Docker; • ISO - образ оптического диска; • OVA - Open Virtual Appliance; • QCOW2- образ QEMU; • RAW - диск неструктурируемого формата RAW; • VDI - Образ виртуального диска; • VHD - Виртуальный жесткий диск; • VMDK - Диск виртуальной машины; • PLOOP - петлевой диск.
Размер	Размер образа или снимка зависит от диска или виртуальной машины, с которой создается образ или снимок, задается при их создании.

Возможность импорта виртуальных машин на платформу TIONIX реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконvertировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Имя образа или снимка. Допустим неполный ввод имени;

- Статус - Статус образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Видимость - Видимость образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Защищенный - Защищенность образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Формат - Формат образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Минимальный размер (байт) - Минимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Максимальный размер (байт) - Максимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.9: Для образа или снимка в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> • Имя; • Описание; • Источник образа; • Расположение образа; • Формат; • Архитектура; • Минимальный размер диска (ГБ); • Минимальная ОЗУ (МБ); • Флаг «Копирование данных»; • Флаг «Публичный»; • Флаг «Защищенный»; • Флаг «Direct SCSI».
2	Запустить	Создание машины с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
3	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
4	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
5	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
6	Удалить образ	Удаление существующего образа или снимка.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие:







ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров. [+ Создать образ](#) [Получить образы из AppLayer](#) [Удалить образы](#) [Редактировать образы](#)

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509_2019-09-30_09:00:01	Образ	Активный	Частный	Нет	QCOW2		<ul style="list-style-type: none"> Обновить метаданные Редактировать образ Создать диск Удалить образ
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:02:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2		
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:03:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:04:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить 
demo	cdbde045-cb23-42e8-896c-37a0b52a719f_5a3c76e1-6b59-435e-a794-b77b0af66bc7-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить 

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Рис. 4.58: Индивидуальные действия над образом

TIОПИКС Default • demo admin

Проект » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров.

+ Создать образ Получить образы из AppLayer Удалить образы Редактировать образы

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509_2019-09-30_09:00:01	Образ	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:02:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:03:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:04:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	demo	cdbde045-cb23-42e8-896c-37a0b52a719f_5a3c76e1-6b59-435e-a794-b77b0af66bc7-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
<input type="checkbox"/>	admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Рис. 4.59: Групповые действия над образами

Особенности работы с образами

- *Создание образа*
- *Редактирование образа*
- *Запуск виртуальной машины с образа*
- *Создание диска с образа*
- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
 - Файл;
 - URL.
- Расположение - внешний адрес загрузки образа (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе.
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
 - AKI - образ Amazon Kernel;
 - AMI - образ Amazon Machine;
 - ARI - образ Amazon Ramdisk;
 - Docker - образ контейнера Docker;
 - ISO - образ оптического диска;
 - OVA - Open Virtual Appliance;

Создать образ



Детали образа *

Метаданные

Детали образа



Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.

Имя образа ?

Описание образа

Источник образа

Тип Источника

Файл

URL

Расположение *

Внешняя (HTTP) ссылка для скачивания образа.

Формат *

Требования Образа

Ядро

Выберите образ

Диск в памяти

Выберите образ

Архитектура

Минимальный
размер диска (ГБ)

0

Минимальный
размер памяти (МБ)

0

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Создать образ

Рис. 4.60: Окно создания образа

- QCOW2- образ QEMU;
- RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
- VDI - образ виртуального диска;
- VHD - виртуальный жесткий диск;
- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
 - Публичный;
 - Частный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Редактировать образ ✕

Детали образа

?

Имя образа ⓘ

Формат *

QCOW2 - образ QEMU ▾

Описание образа

Требования Образа

ID ядра

Архитектура

ID RAM-диска

Минимальный размер диска (Гб)

Минимальный размер памяти (Мб)

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Обновить образ

Рис. 4.61: Окно изменения параметров образа

82

Глава 4. Функционал модуля

Запуск виртуальной машины с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Создание виртуальной машин»*.

Создание диска с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать диск, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания доступно на странице *«Создание диска»*.

Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;

Обновить метаданные образа



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Нет метаданных

Рис. 4.62: Окно изменения метаданных образа

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Образы

Назад

цирос Запустить

Образ

ID	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6
Тип	
Статус	Активный
Размер	12.59 МБ
Минимальный размер диска	0
Минимальный объем памяти	0
Формат диска	QCOW2
Формат контейнера	BARE
Создано	15 июля 2019 г.
Обновлено	15 июля 2019 г.

Защита

Владелец	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
Имя файла	-
Видимость	Публичный
Защищенный	Нет
Контрольная сумма	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619

Настраиваемые свойства

Схема	/v2/schemas/image
Виртуальный размер	
Файл	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
Теги	

Рис. 4.63: Подробные параметры образа

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер
admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ
Название cirros1snapshot		Видимость Image from Other Project - Non-Public		Минимальный размер диска 0			
ID 68e0b85b-7efc-4412-8a44-e894e34f3be8		Защищенный Нет		Минимальный объем памяти 0			

Рис. 4.64: Параметры образа

- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

Вкладка «Пары ключей»

Позволяет сгенерировать пары ключей, состоящие из приватного ключа и публичного ключа.




Рис. 4.65: Список пар ключей

Примечание: Если создана только одна ключевая пара, то при создании виртуальных машин она автоматически будет присваиваться по умолчанию.

Таблица 4.10: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Название	Название задается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к странице с детальной информацией о паре ключей.
Отпечаток	Уникальный код.

Для списка ключевых пар доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.11: Для пары ключей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать связку ключей	Добавление ключевой пары.
2	Импортировать открытый ключ	Импорт открытого ключа пары.
3	Удалить ключевую пару	Удаление ключевой пары.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной пары – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех пар ключей.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных пар ключей. Для этого необходимо отметить нужные пары и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление ключевой пары*
- *Импорт ключевой пары*
- *Просмотр детальной информации о паре ключей*
- *Просмотр краткой информации о паре ключей*

Добавление ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:

В открывшемся окне укажите:

- Имя ключевой пары - наименование пары ключей в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать связку ключей».

Импорт ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:

Создать связку ключей
✕

Имя ключевой пары *

Ключевые пары определяют способ входа в работающий экземпляр. Выберите узнаваемое имя пары ключей. Имя может содержать только буквы, цифры, символ пробела и символ дефиса.

✕ Отмена
+ Создать связку ключей

Рис. 4.66: Окно создания связки ключей

Импортировать открытый ключ
✕

Имя ключевой пары *

Пары ключей - это способ входа в вашу виртуальную машину после ее запуска. Выберите узнаваемое имя пары ключей и вставьте ваш открытый SSH ключ в соответствующее поле.

Открытый ключ * Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Есть два способа создания связок ключей. Для Linux систем, создайте связку ключей командой `ssh-keygen` :

```
ssh-keygen -t rsa -f cloud.key
```

Данная команда создаёт связку ключей: приватный ключ (cloud.key) и публичный ключ (cloud.key.pub).

Для Windows систем используется PuTTYGen для создания частных/публичных ключей. Используйте PuTTY Key Generator для создания ключей, затем скопируйте публичный ключ из подсвеченного красным окошка в ваш `.ssh/authorized_keys` файл.

✕ Отмена
📄 Импортировать открытый ключ

Рис. 4.67: Окно импорта открытого ключа

Просмотр детальной информации о паре ключей

Функция доступна в общем списке пар ключей. Переход осуществляется по ссылке имени пары:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Проект » Вычисления » Ключевые пары'. A left sidebar contains a navigation menu with items like 'Доступ к API', 'Вычисления', 'Обзор', 'Виртуальные машины', 'Образы', 'Ключевые пары', 'Диски', 'Сеть', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The main content area displays the details for a key pair with ID 1 and name 'qa'. A red button labeled 'Удалить ключевую пару' is visible in the top right of the details section.

ID	1
Название	qa
Отпечаток	7f:ac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80
Создан	Dec 11, 2018 10:05:55 AM
ID пользователя	e086c2666c1e4bce8a1595efaf53fd10
Открытый ключ	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCR4sR3md6ftmKQlZ41kZtQUc0neYa6dfkxt5Fx6thXuBnGfFgFKZLMcoEm0Oub9CKKvaZfXDes2l3Z69Yww02u9N1139JmVJHUKPvFv8HbWhqlaReCg6e9Y43c9vrgLNVf0fkDEkGKZ2kFFDXtQ2JerymF/Aj5nWd8uDb/T5llZV4jBwN5vsaW/t1y8PNAcVlzoqqC2rP82YfaV+xrK66zpzSmEi+HXJaYjqwAY+3tm/YfCRTzh/YHfStOTMtFZhdzYNABPvNcLRl3RP18hKB/YRnTZDdGTPV3hKeDnhtAqH5y0uH2TqoYMhSK8r3kk3TDDr17VRqVSAmUYa+z Generated-by-Nova

Рис. 4.68: Подробные параметры ключевой пары

Просмотр краткой информации о паре ключей

Доступно в общем списке пар ключей. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено содержание публичного ключа.

4.2.3 Подраздел «Диски»

<input type="checkbox"/> Название ^	Отпечаток	
<input type="checkbox"/> ▼ qa	7fac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80	Удалить ключевую пару
Открытый ключ ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCR4sR3md6ftmKQlz41kZtQUC0neYa6dfkxt5Fx6thXuBnGfGfVKZLMcoEm0Oub9CKKvaZfXDes2I3Z69Yvw02u9N1139jmVJIHUKPvFv8HbWhqlaReCg6e9Y43c9vrgLNVF0fkDEkGKZ2kFFDXtQ2JerymF/Aj5nWd8uDb/T5IlZV4jBwN5vsaW/t1y8PNACvIzoqqC2rP82YfaV+xrK66zpSmEi+HtXJaYjcwAY+3tm/YfCRTzh/YHIFstOTMtFZhdzYNABPvNcLRI3RPI8hKB/YRnTZDdGTPV3hKeDnhtAqH5y0uH2TqoYmHsK8r3kk3TDDr17VRqVSAmUYa+z Generated-by-Nova		

Рис. 4.69: Параметры ключевой пары

Вкладка «Диски»

Отображает информацию по состоянию ресурсов памяти.

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Диски » Диски

Диски

Имя Фильтр + Создать диск Принять передачу Еще Действия

Отображено 5 элементов из 5

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/>	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.70: Список дисков

Таблица 4.12: Вкладка «Диски» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном диске.
Описание	Краткая информация о диске. Поле не является обязательным, заполняется при создании диска и изменяется в общем списке.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	<p>Отображает состояние диска. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены; • Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия; • Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены; • Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены; • Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены; • Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены; • Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены; • Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены; • Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены; • Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены; • Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены; • Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены; • Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены; • Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены; • Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены; • Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The main content area displays the following information:

- Project:** 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23
- Overview (Обзор) tabs:** Обзор, Запланированные задачи, Снимки диска, Резервные копии диска
- Overview (Обзор) details:**
 - Имя: 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23
 - ID: 4bc101fc-0852-4272-9a70-c250fc46ee8f
 - Статус: Доступен
- Connections (Подключения):**
 - Подключено к: Не подключен
- Metadata (Метаданные):**
 - Нет
- Specification (Спецификация):**
 - Размер: 1 Гиб
 - Тип: sanlock
 - Загруженный: Нет
 - Зашифрованный: Нет
 - Создано: 30 июля 2019 г. 11:27
- Locking (Блокировка):**
 - Тип: Индивидуальная блокировка
 - Узлы: volume2_sanlock2_stand.loc
- Physical Volumes (PV) List:**
 - Отображен 1 элемент
 - Table with columns: ID, Имя
 - Row 1: ID: 1
 - Отображен 1 элемент

Рис. 4.71: Подробные параметры диска

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных задачах:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • demo', and a user profile for 'admin'. The main content area is titled 'thickmirror' and has a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Диски » thickmirror'. There are tabs for 'Обзор', 'Запланированные задачи' (selected), 'Снимки диска', and 'Резервные копии диска'. Below the tabs, there are search and filter controls: 'ID' dropdown, a search input, 'Фильтр', and 'Удалить задачи'. The main table displays a list of tasks with the following columns: ID, Имя задачи, Действие, Тип, Статус последнего запуска, Дата и время создания, Время начала, and Действия. The table shows 3 tasks, sorted by ID in descending order.

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
5	6b97f811-4d34-46e7-a023-c786ac8aaab9	Создать резервную копию диска	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:30	30 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
4	d4e12a84-4607-40f5-aa8b-8c81b33b26c2	Запустить консольную команду openstack	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:19	22 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
3	900e4bed-ab74-4043-804a-8971a2ae27cd	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:00	9 авг. 2019 г., 19:06:00	Дополнительно

Рис. 4.72: Список запланированных задач

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «*Запланированные задачи*».

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Диски » thickmirror'. The main content area is titled 'thickmirror' and has a 'Загрузить образ' (Load image) button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Запланированные задачи', 'Снимки диска' (selected), and 'Резервные копии диска'. A search bar with 'Имя' and a 'Фильтр' button is present, along with a 'Удалить снимки диска' (Delete disk snapshots) button. The table below shows three disk snapshots:

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
99aaea09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс

Рис. 4.73: Список снимков диска

Таблица 4.13: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; • Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.14: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Создание машины из выбранного снимка с заданными параметрами.
2	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
3	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
4	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.15: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание диска.
Размер	Размер диска.
Статус	Состояние диска.

ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Имя Фильтр [Удалить резервные копии тома](#)

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента

Рис. 4.74: Список резервных копий диска

Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.16: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию	Удаление резервной копии диска.

Таблица 4.17: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
2	Загрузить образ	Создание образа диска. Происходит загрузка диска в службу образов как образ. Позволяет впоследствии запускать созданный образ диска как виртуальную машину.
3	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
4	Запустить как виртуальную машину	Запуск виртуальной машины из выбранного диска.
5	Изменить тип диска	Изменение типа диска.
6	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического диска на выбранный.
7	Обновить метаданные	Управление метаданными диска.
8	Принять передачу	Действие доступно на верхней панели. Позволяет принять ранее созданную передачу для необходимого проекта. Для принятия передачи необходимо получить ID передачи и ключ авторизации от проекта-донора.
9	Расширить диск	Изменение размера диска.
10	Редактировать диск	Редактирование общих параметров диска таких, как: название, описание и флаг «Загрузочный».
11	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
12	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
13	Создать передачу	Перенос диска из одного проекта в другой.
14	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
15	Создать снимок	Создание моментального снимка памяти виртуальной машины. Снимок диска применяется для создания копии диска и возможности его последующего запуска как виртуальной машины.
16	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении, вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
17	Управление подключениями	Подключение к выбранному диску виртуальной машины.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.

Действия по созданию или передаче диска доступны на верхней панели страницы.

Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое




Рис. 4.75: Индивидуальные действия над диском

действие:

Кроме того, действия над диском или группой дисков можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:

При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:

Особенности работы с дисками

- *Создание диска*
- *Создание образа диска*
- *Создание снимка диска*
- *Запуск виртуальной машины из диска*
- *Миграция LV*
- *Конвертация в зеркалированный диск*
- *Конвертация в стандартный диск*
- *Изменение типа диска*
- *Расширение диска*

Проект » Диски » Диски

Диски

Отображено 5 элементов из 5

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрован	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock	pova	Нет	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable	pova	Нет	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock	pova	Нет	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock	pova	Нет	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock	pova	Нет	Нет	Нет	Загрузить образ

Отображено 5 элементов из 5

Имя Фильтр + Создать диск Принять передачу Еще Действия

- Запланировать действие
- Создать резервные копии дисков
- Создать снимки
- Удалить диски

Рис. 4.76: Групповые действия над дисками

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Диски » Диски

Диски

Отображено 5 элементов из 5

Имя Фильтр + Создать диск Принять передачу Еще Действия

Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/> 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/> c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		pova	Нет	Нет	<ul style="list-style-type: none"> Запланировать действие Изменить тип диска Миграция LV Обновить метаданные Расширить диск Редактировать диск Создать передачу Создать резервную копию диска Создать снимок Удалить диск Управление подключениями
<input type="checkbox"/> 31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		pova	Нет	Нет	
<input type="checkbox"/> vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	
<input type="checkbox"/> 0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.77: Планирование в отношении одного диска

Проект » Диски » Диски

Диски

Отображено 5 элементов из 5

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрован	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.78: Планирование над группой дисков

- *Запуск передачи диска*
- *Принятие передачи диска*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над диском*

Создание диска

В общем списке всех дисков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Источник диска - выбор типа источника загрузки;
- Тип - выбор готового шаблона диска. Редактирование типа описано во вкладке *«Типы дисков»*;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, исходя из количества доступных ресурсов. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск». После чего корректно созданный диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, диску может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге диск отображается со статусом «Доступен».

Создание образа диска

Функция позволяет загрузить диск в службу образов как образ. Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и формат образа.

Созданный образ отображается во вкладке *«Образы»* со статусом «Активный».

Создать диск ✕

Имя диска ⓘ

Описание

Источник диска

Нет источников, чистый диск. ▾

Тип

Не указан тип дисков ▾

Размер (Гиб) *

1 ▾

Зона доступности

nova ▾

Тонкий том


Описание:
Диски - это блочные устройства, которые могут быть подключены к виртуальным машинам.

Описание типа диска:
Если выбрано "Не указан тип", диск будет создан без указания типа.

Ограничения диска

Итого Гиб Использовано Гиб: 7 из 1 000

Количество дисков Использовано: 7 из 10



Отмена Создать диск

Рис. 4.79: Окно создания диска

Загрузить диск на образ ✕

Имя диска *

Описание:

Загрузка диска в службу образов как образа. Это эквивалентно команде `cinder upload-to-image`.

Выберите "Формат диска" для образа. Образы дисков создаются с помощью утилиты QEMU disk image.

Имя образа *

Формат диска

Отмена
Загрузить

Рис. 4.80: Окно создания образа диска

Создание снимка диска

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя и описание снимка, поля необязательны к заполнению. При пустом значении имя сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке *«Снимки дисков»* со статусом *«Доступен»*.

Запуск виртуальной машины из диска

Функция доступна в общем списке дисков. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный диск. Подробнее процедура создания описана на странице *«Создание виртуальной машины»*.

Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите *«Миграция LV»*:

Выберите физический диск из списка доступных для переноса и нажмите *«Миграция LV»*.

Важно: Указание физического диска для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.

Создать снимок диска ✕

Имя снимка ?

Описание

Описание:
Принудительное создание снимка подключенных машин %s

Лимиты снимков

Итого ГиБ	Использовано ГиБ: 20 из 1 000
Количество снимков	Использовано: 3 из 10

Отмена Создать снимок диска

Рис. 4.81: Окно создания снимка диска

Миграция LV на другой PV ✕

Имя диска *

Текущий PV *

PV назначения

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Отмена Миграция LV

Рис. 4.82: Окно миграции логического диска

Конвертация в зеркалированный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического диска, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:




Рис. 4.83: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Конвертация в стандартный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Изменение типа диска

Функция позволяет редактировать тип и миграционную политику выбранного диска. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.




Рис. 4.84: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск





Рис. 4.85: Окно изменения типа диска

Расширение диска

Функция позволяет изменять размер выбранного диска в пределах выделенной квоты на проект. Изменять размер можно как у не подключенного к виртуальной машине диска со статусом «Доступен», так и у подключенного со статусом «Используется». Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимый размер:



Расширить диск

Имя диска
f9005fed-8a7d-4a95-9958-4a67dbeb4300

Текущий размер (Гиб)
15

Новый размер (Гиб) *

Описание:
Расширить размер диска.

Ограничения диска
Итого Гиб Использовано Гиб: 5 из 1 000

Отмена Расширить диск

Рис. 4.86: Окно изменения размера диска

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Запуск передачи диска

Диск можно переносить из одного проекта в другой. Функция доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия Вам будет предложено задать название передачи диска, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Затем необходимо сохранить ID и ключ авторизации созданной передачи:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Принятие передачи диска

Примечание: Принять передачу диска возможно лишь при наличии ID и ключа авторизации ранее созданной передачи.




Рис. 4.87: Окно создания передачи диска





Рис. 4.88: Детали переноса диска

Функция доступна на панели управления в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся указываем уникальные данные:



Принять передачу диска

ID передачи *

Ключ авторизации *

Описание:

Право использования диска может быть передано из одного проекта в другой. Для принятия передачи требуется получить ID передачи и ключ авторизации от отправителя. Является эквивалентом команды `openstack volume transfer request accept`.

Отмена Принять передачу диска

Рис. 4.89: Окно принятия передачи диска

Такие, как:

- ID передачи;
- Ключ авторизации.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения. После чего диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности принятия передачи диска.

Управление подключением дисков

Функция доступна в общем списке всех дисков. При наличии виртуальных машин в проекте позволяет управлять подключением выбранного диска к виртуальной машине:

В списке доступную машину можете выбрать по одному из параметров:

- Название;
- IP-адрес;
- Тип;
- Статус;
- Зона;
- Direct SCSI.

Управление подключением дисков ✕

Выберите виртуальную машину для подключения.

▼ Выбрана 2

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
tt-2	10.35.210.101		Активна	nova	Нет	↓
tt-1	10.35.210.108		Активна	nova	Нет	↓

▼ Доступно 3

Выберите один или более

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
testik-1	10.35.210.79		Активна	nova	Нет	↑
575ed14d-4a71-4a26-a6b6-400adde9db8b-3			Активна	nova	Нет	↑
test-1	10.35.210.76		Активна	nova	Нет	↑

Отмена

Отправить

Рис. 4.90: Окно управления подключением дисков

Примечание: При подключении диска к машине с Direct SCSI отправка SCSI команд диску будет производиться напрямую, в обход гипервизора.

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации.

Также в зависимости от типа диска существует возможность подключения диска к нескольким машинам. Настройка типа диска с функцией множественного подключения описана в разделе *«Администратор/Диск/Типы дисков»*.

Подключение необходимой машины происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения машины используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над диском

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском:
 - Создать резервную копию диска;
 - Создать снимок.
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;




Рис. 4.91: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 •	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	1 •	22	23
25	26	27	3 •••	28	1	2
<ul style="list-style-type: none"> • Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00)) • Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00)) • Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00)) 						

Закреть

Рис. 4.92: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.93: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Выберите действие *
Учётные данные пользователя *
Подробности *

Подробности curl запроса *

Имя задачи ⓘ

Действие *

Запустить curl-запрос
▼

Отмена
Добавить задание

Рис. 4.94: Окно создания задачи

- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;

- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий дисков:

Таблица 4.18: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.
Имя диска	Наименование диска, с которого была произведена резервная копия диска. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного диска.

Для списка резервных копий дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.19: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных доступно как с существующим диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

Проект » Диски » Резервные копии диска

Резервные копии диска

Имя Фильтр [Удалить резервные копии тома](#)

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Действия
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	thickmirror	Удалить резервную копию тома
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	thickmirror	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.95: Список резервных копий дисков

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о резервной копии диска*
- *Восстановление из резервной копии диска*

Просмотр детальной информации о резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. Переход осуществляется по ссылке имени резервной копии:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar is blue with the TIONIX logo on the left and a user profile 'admin' on the right. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Резервные копии » thickmirror_2019-08-01_19:11:01'. The main content area is titled 'thickmirror_2019-08-01_19:11:01' and includes a red button 'Удалить резервную копию тома'. The 'Обзор' (Overview) section contains the following data:

Имя	thickmirror_2019-08-01_19:11:01
ID	c106e10b-1376-4121-b1ab-bc0997db1422
Описание	-
Статус	Ошибка
Диск	thickmirror

The 'Спецификация' (Specification) section contains the following data:

Размер	1 ГБ
Создано	1 августа 2019 г. 19:11

The 'Метаданные' (Metadata) section is currently empty. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Проект', 'Диски', 'Резервные копии', 'Сеть', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'TIONIX'.

Рис. 4.96: Подробные параметры резервной копии диска

Восстановление из резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. После вызова действия в открывшемся окне выберите существующий диск или при необходимости создание нового диска:




Рис. 4.97: Окно восстановления резервной копии диска

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков дисков:

Таблица 4.20: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Возможны следующие статусы: <ul style="list-style-type: none"> • Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; • Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.
Имя диска	Наименование диска, с которого произвели снимок.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Проект » Диски » Снимки дисков

Снимки дисков

Имя Фильтр [Удалить снимки диска](#)

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Действия
<input type="checkbox"/>	1_snap	-	1 ГиБ	Доступен	1	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Запустить как инстанс
<input type="checkbox"/>	99aaaa09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Запустить как инстанс
<input type="checkbox"/>	4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Запустить как инстанс

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.98: Список снимков диска

Таблица 4.21: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Запуск виртуальной машины с выбранного снимка диска.
2	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
3	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
4	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
5	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех снимков:




Рис. 4.99: Индивидуальные действия над снимком диска

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о снимке диска*
- *Обновление метаданных*
- *Редактирование снимка*
- *Создание диска*

Просмотр детальной информации о снимке диска

Функция доступна в общем списке снимков диска. Переход осуществляется по ссылке имени снимка:

Обновление метаданных

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

The screenshot displays the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a menu with 'Default' and 'demo', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Снимки дисков', 'Сеть', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Снимки дисков » 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971'. Below this, the ID '479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971' is displayed with a 'Запустить как инстанс' button. The 'Обзор' section contains a table with the following data:

Имя	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971
ID	8a1d56cc-fd19-4f31-b9a0-d1982b3e568f
Описание	-
Статус	Доступен
Диск	thickmirror

The 'Спецификация' section contains a table with the following data:

Размер	1 ГиБ
Создано	1 августа 2019 г. 19:08

The 'Метаданные' section contains a table with the following data:

Метаданные	Нет
------------	-----

Рис. 4.100: Подробные параметры снимка диска

Изменить метаданные снимка диска ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Собственный

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Нет метаданных

Рис. 4.101: Окно управления метаданными


Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Редактирование снимка

Функция позволяет редактировать имя и описание выбранного снимка. Доступна в общем списке всех снимков диска. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Редактировать снимок

Имя снимка *

23bc4fe1-1bd4-47bf-9976-cefa11cff663

Описание:

Изменить имя и описание снимка.

Описание

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.102: Окно изменения данных снимка

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Создание диска

Функция позволяет использовать снимок как источник для создания диска. В общем списке всех снимков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, по умолчанию указывается имя снимка диска;
- Описание - не обязательный параметр;

Создать диск ✕

Имя диска ⓘ

Описание

Использовать снимок как источник

 ▾

Размер (ГиБ) ⓘ

 ▾

Тонкий том

Описание:
Диски - это блочные устройства, которые могут быть подключены к виртуальным машинам.

Ограничения диска

Итого ГиБ Использовано ГиБ: 4 из 1 000

Количество дисков Использовано: 2 из 10

Отмена Создать диск

Рис. 4.103: Окно создания диска

- Использовать снимок как источник - отображается снимок диска, который будет использоваться для создания диска, нередатируемое поле;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск».

4.2.4 Подраздел «Сеть»

Позволяет управлять сетевыми ресурсами облака.

Вкладка «Сетевая топология»

Вкладка разбита на две внутренние вкладки, в которых отображается топология и графическая структура сети с подключенными к ней устройствами, что позволяет наглядно показать конфигурацию Вашей сети:

Для просмотра графической структуры сети перейдите в соответствующую вкладку:

На верхней панели доступны функции позволяющие настроить графическое отображение структуры всех доступных сетей, как в развернутом виде, так и в свернутом и переключаться в режим отображения меток.

Таблица 4.22: Для страниц доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать машину	Запуск виртуальной машины с заданными параметрами.
2	Создать сеть	Добавление сети с заданным адресом и именем.
3	Создать маршрутизатор	Создание маршрутизатора с заданными параметрами.

Особенности работы

- *Создание виртуальной машины*
- *Добавление сети*
- *Добавление маршрутизатора*

Проект » Сеть » Сетевая топология

Сетевая топология

Топология Граф

Маленький Нормальный

provider 10.35.200.0/24

local 192.168.36.0/24

Создать машину + Создать сеть + Создать маршрутизатор

Рис. 4.104: Топология сети

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top left is the TIONIX logo. The breadcrumb path is 'Проект » Сеть » Сетевая топология'. The main title is 'Сетевая топология'. There are three buttons: 'Создать машину', 'Создать сеть', and 'Создать маршрутизатор'. Below these are tabs for 'Топология' and 'Граф'. A text instruction says: 'Изменяйте размер поля с помощью скроллинга мышью/трекпадом вверх/вниз по топологии. Перемещайтесь по полю с помощью нажатия и перетаскивания свободного пространства за топологией.' There are also buttons for 'Переключить таблиц' and 'Свернуть сети'. The diagram shows a network topology with a central switch node connected to a server node, a cloud node, and a globe node. The server and cloud nodes are highlighted with a light blue rounded rectangle.

Рис. 4.105: Графическая структура сети

Создание виртуальной машины

Функция доступна на верхней панели. Позволяет создать виртуальную машину с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «Создание виртуальной машины».

Добавление сети

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить сеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «Добавление сети».

Добавление маршрутизатора

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить маршрутизатор с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «Добавление маршрутизатора».

Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

Таблица 4.23: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты ДНСР.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Проект » Сеть » Сети

Сети

Имя = Фильтр + Создать сеть Удалить сети

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Ассоциированные подсети	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	local	sub_n 192.168.36.0/24	Да	Нет	Активна	Включена	poва	Подключить политику ▾
<input type="checkbox"/>	provider	prov_sub 10.35.200.0/24	Да	Да	Активна	Включена	poва	Подключить политику ▾

Отображено 2 элемента

Рис. 4.106: Список сетей

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Сети » provider

provider [Редактировать сеть](#)

Обзор Подсети Порты

Обзор сети

Имя	provider	Общая	Да
ID	33fabef0-54a1-41e8-b398-72840915cf76	Внешняя сеть	Да
ID Проекта	41ed17856686432ab1ddcc251a661379	MTU	1500
Статус	Активна	Сеть провайдера	Тип сети: flat
Административное состояние	Включена		Физическая сеть: default
			ID сегментации: -
		QoS политика:	ID политики: 3af1ae4b-f124-4c18-9969-fc5ad51f5730

Рис. 4.107: Подробные параметры сети

Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:

The screenshot shows the 'provider' configuration page in the TIONIX interface. The 'Подсети' (Subnets) tab is active, displaying a table with one entry:

Имя	Сетевой адрес	Версия IP	IP шлюза	Действия
rgov_sub	10.35.200.0/24	IPv4	10.35.200.254	Редактировать подсеть

Рис. 4.108: Список подсетей

Таблица 4.24: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование сети. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной подсети.
Сетевой Адрес	Сетевой адрес.
Версия IP	Версия IP-адреса.
IP шлюза	Адрес IP-шлюза.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.25: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление подсети.

Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

provider Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты

Порты Фильтр + Создать порт Удалить порты

Отображено 6 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(1405990b-902c)	10.35.200.71	fa:16:3e:b0:1a:11	network:dhcp	Активен	UP	Редактировать порт
<input type="checkbox"/>	(4fe6da28-ecd2)	10.35.200.73	fa:16:3e:ce:6f:cd	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
<input type="checkbox"/>	(8b0f7f96-1c1a)	10.35.200.76	fa:16:3e:56:bf:0e	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
<input type="checkbox"/>	(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	fa:16:3e:e6:3a:1e	network:router_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
<input type="checkbox"/>	(e22a83e1-ba69)	10.35.200.95	fa:16:3e:51:a7:68	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
<input type="checkbox"/>	(e595a4ca-0e71)	10.35.200.55	fa:16:3e:84:ca:02	network:floatingip	N/A	UP	Редактировать порт

Отображено 6 элементов

Рис. 4.109: Список портов

Таблица 4.26: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.27: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление порта.

Таблица 4.28: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Добавление новой сети с заданными параметрами.
2	Подключить политику	Применение правил политики QoS к портам данной сети.
3	Редактировать сеть	Изменение имени и состояния сети.
4	Создать подсеть	Добавление дополнительной подсети к выбранной сети.
5	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.


Особенности работы

- *Добавление сети*
- *Добавление подсети*
- *Добавление порта*
- *Редактирование порта*
- *Подключение политики*

- Просмотр детальной информации о подсети
- Просмотр детальной информации о порте

Добавление сети

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать сеть» открываем мастер создания сети:



Создать сеть ×

Сеть Подсеть Детали подсети

Имя сети

Создайте новую сеть. Дополнительно на следующих шагах мастера можно создать подсеть, связанную с сетью.

Разрешить Admin State ⓘ

Общая

Создать подсеть

Возможные Зоны доступности ⓘ

nova

Отмена « Назад Следующий »

Рис. 4.110: Окно создания сети

В открывшемся окне указываем:

Сеть:

- Имя сети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;

- Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
- Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» - при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге сеть отображается со статусом «Активна».

Добавление подсети

Осуществляется в списке действий или во вкладке с детальной информацией конкретной сети кнопкой «Добавить подсеть».

В открывшемся окне указываем:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;

Создать подсеть ✕

Подсеть [Детали подсети](#)

Имя подсети ⓘ

Сетевой Адрес ⓘ

Версия IP

IP шлюза ⓘ

Запретить шлюз

[Отмена](#) [« Назад](#) [Следующий »](#)

Создание подсети связанной с сетью.
Дополнительная конфигурация доступна на вкладке "Детали подсети".

Рис. 4.111: Окно создания подсети

- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным;
- Флаг «Разрешить DHCP» - при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать подсеть». После чего корректно созданная подсеть отобразится во вкладке с *детальной информацией о сети*. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

Добавление порта

Функция доступна во внутренней вкладке *«Порты»*. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Создать порт» открываем мастер создания порта:

В открывшемся окне указываем:

- Имя сети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- ID устройства - ID устройства подключенного к порту;
- Владелец устройства - владелец устройства;
- Укажите IP-адрес или подсеть - выбор указания IP-адреса или подсети порта;
- Подсеть - выберите подсеть. Отображается при выборе «Подсеть» в поле «Укажите IP-адрес или подсеть».
- Фиксированный IP-адрес - укажите фиксированный IP-адрес. Отображается при выборе «Фиксированный IP-адрес» в поле «Укажите IP адрес или подсеть».
- MAC адрес - укажите фиксированный MAC-адрес.
- Флаг «Безопасность порта» - активация режима «Безопасность порта». При активации режима отображаются вкладки: *«Группы безопасности»* при редактировании порта и *«Разрешенные пары адресов»* при просмотре детальной информации о порте.
- Тип VNIC - Тип VNIC порта.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать порт». После чего корректно созданный порт отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания порта может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге порт отображается со статусом «Активный».

Создать порт ✕

Имя сети ⓘ

Разрешить Admin State

ID устройства ⓘ

Владелец устройства ⓘ

Укажите IP-адрес или подсеть ⓘ

MAC адрес ⓘ

Безопасность порта ⓘ

Тип VNIC ⓘ

Описание:

Вы можете создать порт сети. Если вы укажете ID устройства, то это устройство будет подключено к созданному порту.

Рис. 4.112: Окно добавления порта

Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке «*Порты*», так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

Редактировать порт ✕

Информация
Группы безопасности

Имя ⓘ

Разрешить Admin State

Связь: Тип VNIC

Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

Разрешить Admin State
Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

Связь: Тип VNIC
Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

Безопасность порта
Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

Группы безопасности
Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена
Обновление

Рис. 4.113: Окно изменения параметров порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.

Все группы безопасности	Фильтр	Q
qa		+

Группы безопасности порта	Фильтр	Q
default		-


Отмена

Обновление

Рис. 4.114: Окно изменения параметров порта

Подключение политики

Осуществляется в списке действий конкретной сети кнопкой «Подключить политику».



Подключить QoS политику

Имя*
public

ID*
99e5a523-b14d-4642-83ae-e52915132f7e

QoS политика

- Нет политики
- Нет политики
- bw-limiter**
- dscp-marking

Описание:
Здесь вы можете подключить QoS политику вашей сети.

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.115: Окно подключения QoS политики

В открывшемся окне выбираем одну из имеющихся QoS политик и сохраняем изменения. После чего правила выбранной политики будут применены ко всем портам данной сети. Отключить подключенную QoS политику нельзя, для изменения правил сети необходимо создать новую QoS политику и подключить ее к сети.

Важно: На каждый порт сети могут быть отдельно назначены QoS политики, которые будут иметь приоритет над QoS политикой сети. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку «Подсети». Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку «Порты». Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

The screenshot displays the TIONIX web interface. At the top, the logo 'ТИОНИКС' is on the left, and 'Default • demo' and 'admin' are on the right. A breadcrumb trail reads 'Проект » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet'. The main content area is titled 'localsubnet' and includes a 'Редактировать подсеть' button. Below the title is an 'Обзор' (Overview) section with a table of parameters:

Имя	localsubnet
ID	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
Имя сети	localnet
ID сети	1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720
Пул подсетей	Нет
Версия IP	IPv4
CIDR	192.168.2.0/24
Пул выделения IP	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
IP шлюза	192.168.2.1
Разрешить DHCP	Да
Дополнительные маршруты	Нет
Сервер DNS	10.35.27.1

The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Проект', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Группы безопасности', 'Плавающие IP', 'Сетевые сервисы QoS', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'.

Рис. 4.116: Подробные параметры подсети

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

Проект » Сеть » Сети » localnet » Порты » b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9

b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9 Редактировать порт ▼

Обзор Разрешенные пары адресов

Обзор

Имя	b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9
ID	5daf860f-4d19-4e2b-9bcf-84cdcdca2ea1c
Имя сети	localnet
ID сети	6536ad11-b044-4454-b715-dc4ecc2ec249
ID Проекта	abd34c1d09284bf680dfb4535bb33556
MAC адрес	fa:16:3e:bd:c9:a6
Статус	Выключен
Административное состояние	UP
Защита портов включена	True
Имя DNS	Нет
QoS политика:	ID политики: -

Присвоение DNS

	Нет
--	-----

Фиксированные IP-адреса

IP-адрес	192.168.2.3
ID подсети	a2ab9518-39f6-45ea-9929-cc4c3adf2b13

Подключенное средство управления питанием

	Нет подключенных средств
--	--------------------------

Группы безопасности

	Нет ассоциированных групп безопасности
--	--

Связь

Тип VNIC	Нормальный
----------	------------

Рис. 4.117: Подробные параметры порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The breadcrumb trail is: Проект » Сеть » Сети » localnet » Порты » b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9. The main content area is titled 'b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9' and has a 'Разрешенные пары адресов' tab selected. Below the tab, there are two buttons: '+ Добавить разрешенную пару адресов' and 'Удалить'. A table displays two elements:

IP-адрес или CIDR	MAC адрес	Действия
<input type="checkbox"/> 192.168.5.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить
<input type="checkbox"/> 192.168.6.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить

Below the table, it says 'Отображено 2 элемента'.

Рис. 4.118: Разрешенные пары адресов

Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов проекта:

TIONIX Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы

Маршрутизаторы

Имя маршрутизатора = [Фильтр](#) [+ Создать маршрутизатор](#) [Удалить маршрутизаторы](#)

Отображено 4 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Статус	Внешняя сеть	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	73624406-1d3d-4acd-bae2-d3779335ee56	Активен	-	Включен	-	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	861f0b0f-a9e0-4ef0-88ad-cb61fcf4faba	Активен	-	Включен	-	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	router1	Активен	provider	Включен	nova	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	e8d626a5-e539-4fb8-9e98-661f121450e2	Активен	-	Включен	-	Изменить маршрутизатор

Отображено 4 элемента

Рис. 4.119: Список маршрутизаторов

Таблица 4.29: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Включен; • Выключен.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

При нажатии на имя маршрутизатора в новом окне мы увидим подробную информацию, разбитую на три внутренние вкладки: «Обзор», «Интерфейсы» и «Статические маршруты».

Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

Вкладка «Интерфейсы»

Выводит списком подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию о конкретном подключении:

TIONIX Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

Обзор

Имя	router1
ID	a5e6cffd-ed05-488d-811c-700a210f62ba
Описание	
ID Проекта	41ed17856686432ab1ddcc251a661379
Статус	Активен
Административное состояние	Включен
Зоны доступности	<ul style="list-style-type: none"> nova

Внешний шлюз

Имя сети	provider
ID сети	33fabef0-54a1-41e8-b398-72840915cf76
Внешние фиксированные IP-адреса	<ul style="list-style-type: none"> ID подсети d92311cc-14d5-48b1-a3c4-df5c3ea0b92c IP-адрес 10.35.200.74
SNAT	Активен

Рис. 4.120: Подробные параметры маршрутизатора

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить интерфейс Удалить интерфейсы

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	Статус	Тип	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(be9e078b-5929)	192.168.36.254	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	Активен	Внешний шлюз	Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(e51bc67a-9ec4)	192.168.36.70	Активен		Включен	Удалить интерфейс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.121: Список интерфейсов

Таблица 4.30: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Включен; • Выключен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.31: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

Вкладка «Статические маршруты»

Таблица 4.32: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.33: Для статистических маршрутов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить статистический маршрут	Добавление интерфейса.
2	Удалить статистический маршрут	Удаление интерфейса.

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить статический маршрут Удалить статические маршруты

Отображено 3 элемента

Конечный CIDR	Следующий hop	Действия
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.2	Удалить статический маршрут
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.255	Удалить статический маршрут
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.3	Удалить статический маршрут

Отображено 3 элемента

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.122: Список статических маршрутов

Таблица 4.34: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Очистить шлюз	Отключение шлюза маршрутизатора.
4	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.
5	Установить шлюз	Подключение внешней сети к маршрутизатору. Внешняя сеть рассматривается как шлюз к внешнему соединению по умолчанию.

Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Изменение маршрутизатора*
- *Добавление шлюза*
- *Отключение шлюза*
- *Добавление интерфейса*
- *Добавление статического маршрута*

Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Возможные зоны доступности - возможные зоны доступности.

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Создать маршрутизатор ✕

Имя ⓘ

Разрешить Admin State

Внешняя сеть

Разрешить SNAT

Возможные Зоны доступности ⓘ

Описание:

Создает маршрутизатор с указанными параметрами.


Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

Рис. 4.123: Окно создания маршрутизатора

По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя, административное состояние и тип выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Изменить маршрутизатор

Имя

Разрешить Admin State

Описание:
Здесь вы можете обновить изменяемые свойства маршрутизатора

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.124: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Добавление шлюза

В общем списке маршрутизаторов при помощи функции «Установить шлюз» Вы можете подключить маршрутизатор к внешней сети:

Выбранная сеть будет являться шлюзом к внешнему соединению по умолчанию.

Установите выбранный шлюз кнопкой «Отправить».

Отключение шлюза

Отключение шлюза от маршрутизатора. Доступно в общем списке при помощи функции «Очистить шлюз»:

Подтвердите отключение кнопкой «Очистить шлюз».

Установить шлюз ✕

Внешняя сеть *

Выберите сеть

Разрешить SNAT

Описание:
Вы можете подключить указанную внешнюю сеть к маршрутизатору. Внешняя сеть рассматривается как маршрут по умолчанию маршрутизатора и маршрутизатор является шлюзом к внешнему соединению.

Отмена Отправить

Рис. 4.125: Окно добавления шлюза

Подтвердите Очистить шлюз ✕


Вы выбрали: "62a872b7-28a1-442e-aa67-a41488b7bf68". Подтвердите свой выбор. Вы можете шлюз позже используя действие "установить шлюз", но IP-адрес шлюза может измениться.

Отмена Очистить шлюз

Рис. 4.126: Окно отключения шлюза

Добавление интерфейса

Функция доступна во внутренней вкладке «*Интерфейсы*».



Добавить интерфейс

Подсеть *

Выберите подсеть

IP-адрес (опционально) ⓘ

Описание:

Вы можете подключить указанную подсеть к маршрутизатору.

IP-адрес по умолчанию для созданного интерфейса - это адрес шлюза выбранной подсети. Вы можете задать другой IP-адрес интерфейса здесь. Вы должны выбрать подсеть, которой принадлежит IP-адрес из списка выше.

Отмена Отправить

Рис. 4.127: Окно добавления интерфейса

В открывшемся окне указываем:

- Подсеть - доступны для выбора ранее созданные подсети;
- IP-адрес - интерфейса.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданный интерфейс отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Добавление статического маршрута

Функция доступна во внутренней вкладке «*Статические маршруты*».

В открывшемся окне указываем:

- Конечный CIDR - IP-адрес назначения;
- Следующий hop - следующий хоп. Содержит IP-адрес маршрутизатора к месту назначения.

Подтвердите внесенные данные кнопкой «Отправить».

Добавить статический маршрут ✕

Конечный CIDR *

Следующий hop *

Описание:

Добавить статический маршрут для маршрутизатора.
IP-адрес следующего хопа должен находиться в одной из подсетей, к которой подключен роутер.

Отмена
Отправить

Рис. 4.128: Окно добавления статического маршрута

Вкладка «Группы безопасности»

Отвечает за настройки, относящиеся к безопасности и контролю доступа.

Группа безопасности представляет собой набор правил, которые регулируют входящие пакеты для виртуальной машины. Перед запуском для каждой машины можно определить ее группу. Каждая группа безопасности может иметь множество правил. Каждое правило определяет IP/сеть, тип протокола, порты назначения и т.д. Соответствующие этим параметрам пакеты разрешаются, а оставшиеся блокируются.

Таблица 4.35: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы может быть задано пользователем произвольно.
ID группы безопасности	Идентификатор группы безопасности.
Описание	Краткая информация о группе. Заполняется по желанию во время создания группы. Описание редактируется и в последующем использовании группы безопасности.

Для списка групп безопасности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Используется - Отображает назначенные и не назначенные группы безопасности. Допустим неполный ввод. Возможные значения для ввода:
 - True - отображение групп назначенных хотя бы на одну виртуальную машину;
 - False - отображение групп не назначенных ни одной виртуальной машине.

Проект » Сеть » Группы безопасности

Группы безопасности

Имя Фильтр + Создать группу безопасности Удалить группы безопасности

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	ID группы безопасности	Описание	Действия
<input type="checkbox"/>	default	dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d	Default security group	Управление правилами
<input type="checkbox"/>	qa	a2d60cfb-88b4-4f07-b475-42dc66fbc50d	QA security group	Редактировать группу безопасности
<input type="checkbox"/>	work	ca38a5a5-463a-4b6b-ae5-8a5d1431e077		Редактировать группу безопасности

Отображено 3 элемента

Рис. 4.129: Список групп безопасности

Таблица 4.36: Для групп безопасности в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать группу безопасности	Добавление группы безопасности с определенными параметрами.
2	Управление правилами	Позволяет <i>управлять правилами группы безопасности</i> . Правило определяет, какой трафик разрешен к виртуальной машине, которой назначена группа безопасности.
3	Редактировать группу безопасности	Редактирование имени и описание группы безопасности.
4	Удалить группу безопасности	Удаление группы безопасности.

Действия по управлению группами безопасности доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех групп безопасности.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных групп безопасности. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление группы безопасности*
- *Управление правилами группы безопасности*

Добавление группы безопасности

Функция доступна в общем списке групп безопасности. Осуществляется заполнением данных в мастер окне:

- Имя - наименование группы безопасности в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткая информация о группе безопасности.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать группу безопасности».

Управление правилами группы безопасности

Позволяет добавлять или удалять правила в выбранной группе безопасности. В общем списке групп выберите «Управление правилами». После чего Вы будете перенаправлены на страницу:

Создать группу безопасности ✕

Имя *

Описание:

В группе безопасности устанавливаются правила фильтрации IP-адресов, которые применяются для настройки сети виртуальных машин.

Описание

Отмена
Создать группу безопасности

Рис. 4.130: Окно создания группы безопасности

Таблица 4.37: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Направление	Направление правила, различаются два типа: <ul style="list-style-type: none"> • Входящий трафик; • Исходящий трафик.
Тип сети	Тип сети, используемый правилом.
IP протокол	Используемый IP протокол.
Диапазон Портов	Указывается при добавлении правила. Может иметь как конкретный номер порта, так и их диапазон.
Префикс удаленного IP	Префикс удаленного IP.
Удаленная группа безопасности	Удаленная группа безопасности.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Непосредственное управление правилами доступно кнопками «Добавить правило» и «Удалить правило», расположенными на верхней панели страницы. При добавлении нового правила необходимо заполнить всплывающее окно и подтвердить ввод кнопкой «Добавить»:

Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить IP-адрес и назначить его виртуальной машине или порту, либо наоборот освободить IP-адрес.

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Группы безопасности » Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

[+ Добавить правило](#) [Удалить правила](#)

Отображено 9 элементов

<input type="checkbox"/>	Направление	Тип сети	IP протокол	Диапазон Портов	Префикс удаленного IP	Удаленная группа безопасности	Действия
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	Любой	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv6	Любой	Любой	::/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	Любой	Любой	-	default	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	ICMP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv6	Любой	Любой	-	default	Удалить правило

Отображено 9 элементов

Рис. 4.131: Страница управления правилами групп безопасности

Добавить правило ✕

Правило *

Настраиваемое правило TCP ▾

Направление

Входящий трафик ▾

Открыть порт *

Порт ▾

Порт ⓘ

Удаленный адрес * ⓘ

CIDR ▾

CIDR ⓘ

0.0.0.0/0

Описание:

Правила определяют, какой трафик разрешен к машинам, которым назначена группа безопасности. Правило группы безопасности состоит из трех основных частей:

Правило: Вы можете задать желаемый шаблон правила или использовать настраиваемые правила через опции Настраиваемое TCP Правило, Настраиваемое UDP Правило или Настраиваемое ICMP Правило.

Открываемый Порт/Диапазон портов: Для TCP и UDP правил вы можете открыть отдельный порт или диапазон портов. Выбор опции "Диапазон Портов" предоставит вам форму для ввода начального и конечного портов диапазона. Для ICMP правил вам необходимо будет указать ICMP тип и код в предоставленной форме.

Удаленная сторона: Вы должны указать источник трафика, который будет разрешен этим правилом. Вы можете указать блок IP-адресов (CIDR) или группу безопасности. Выбор группы безопасности предоставит доступ любым машинам из указанной группы к любым машинам, к которым применится это правило.

Отмена Добавить

Рис. 4.132: Окно добавления правил групп безопасности

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Плавающие IP

Плавающие IP

Отображено 3 элемента

Назначаемый IP адрес =

IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Пул	Статус	Действия
<input type="checkbox"/> 10.35.200.55	1	8787 192.168.36.79	provider	Активен	<input type="button" value="Освободить плавающий IP"/>
<input type="checkbox"/> 10.35.200.72	-	-	provider	Выключен	<input type="button" value="Назначить"/>
<input type="checkbox"/> 10.35.200.78	-	-	provider	Выключен	<input type="button" value="Назначить"/>

Отображено 3 элемента

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.133: Список плавающих IP

Таблица 4.38: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адреса.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.39: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Назначить	Назначение плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего IP-адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*

Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

Выделить внешний IP ✕

Пул *

provider

Описание

Описание:

Выделить назначаемый IP из указанного пула назначаемых IP.

Квоты проектов

Плавающий IP Использовано: 3 из 50

Отмена Выделить IP

Рис. 4.134: Окно выделения плавающих IP

Управление назначением плавающих IP-адресов

Важно: Доступно только для администратора проекта.

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые параметры:

Выберите необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Сетевые политики QoS»

Примечание: Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении True параметра `enable_qos` в *конфигурационном файле модуля TIONIX.Dashboard*. По умолчанию вкладка не отображается.




Рис. 4.135: Окно управления плавающими IP-адресами




Рис. 4.136: Список QoS политик

Таблица 4.40: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование политики	Наименование QoS политики. Задается при создании.
Описание	Краткая информация о QoS политике.
Общая	Указывается, общедоступна ли политика. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Да; • Нет.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Наименование политики - Наименование QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Описание - Описание QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Общая - Общедоступность политики. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.41: Для списка политик в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать политику	Создание QoS политики с определенными параметрами и ограничениями пропускной способности.
2	Подключить сеть	Подключение сети к QoS политике.
3	Редактировать политику	Изменение параметров QoS политики.
4	Удалить политику	Удаление QoS политики.
5	Управление подключениями портов	Управление подключением QoS политики к портам.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной QoS политики выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех политик.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных QoS политик. Для этого необходимо отметить нужные политики и выбрать групповое действие.

Примечание: Создание, редактирование и удаление QoS политик доступно только для пользователей с правами администратора домена.

Особенности работы


- *Создание QoS политики*
- *Подключение сети*

- Управление подключением портов
- Редактирование QoS политики
- Просмотр детальной информации
- Просмотр краткой информации

Создание QoS политики

QoS политика позволяет установить определенные правила для сети или порта. Например, значение максимальной пропускной способности или DSCP метки, которая позволяет классифицировать и управлять трафиком посредством меток приоритета.

Создание QoS политики доступно в общем списке всех политик действием «Создать политику». После вызова действия необходимо указать детали политики:



Создать QoS политику

Детали политики

Правило входящей пропускной способности

Правило исходящей пропускной способности

DSCP метки

Детали политики

Название

Описание

Общая Да Нет

Отмена < Назад Вперёд > Создать политику

Рис. 4.137: Окно создания QoS политики

В случае необходимости ограничения скорости трафика для сети имеется возможность создать политику QoS с соответствующим правилом и применить ее к сети или определенному порту. Например, необходимо ограничить скорость исходящего трафика до 10 Мбит/с для всех портов одной из сетей. Для этого перейдите во вкладку «Правило исходящей пропускной способности»:

В поле «Макс. пропускная способность (кБ/с)» установите значение 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с.

Также существует возможность применения DSCP меток.

DSCP метки имеют целочисленное выражение и могут принимать только значения из списка: 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 56.




Рис. 4.138: Окно создания QoS политики




Рис. 4.139: Окно создания QoS политики

Завершите процедуру кнопкой «Создать политику». После создания политики QoS подключите к ней сеть, для всех портов которой необходимо установить ограничение скорости, с помощью действия «Подключить сеть» и выбора соответствующей сети в форме. Также подключение политики QoS доступно на вкладке списка сетей проекта выбором действия *«Подключить политику»*.

Примечание: После подключения политики QoS правило ограничения скорости и DSCP метка применяется ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

В случае, если необходимо ограничить трафик для конкретного порта, создайте политику с соответствующими правилами ограничения входящего и/или исходящего трафика (например, 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с, в качестве максимальной входящей и/или исходящей пропускной способности). Затем подключите созданную QoS политику к конкретному порту, пропускную способность которого требуется ограничить. Выбор порта и подключение в нему политики осуществляется в форме действия *«Управление подключением портов»*. В частности, таким образом можно ограничить пропускную способность интерфейса маршрутизатора, выбрав его в списке портов.

Подключение сети

Функция позволяет подключить QoS политику к выбранным сетям. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые сети:

Важно: Назначение QoS политики на сеть невозможно отменить!

Выбор необходимой сети происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора сети используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Управление подключением портов

Функция позволяет управлять подключением QoS политики к выбранным портам. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые порты:

Важно: QoS политика, назначенная на порт, будет иметь приоритет над QoS политикой сети, которой принадлежит порт. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

Выбор необходимого порта происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора порта используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование QoS политики

Функция позволяет изменить параметры созданной политики, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Укажите необходимые параметры и сохраните изменения кнопкой «Обновить политику».

Подключить к сетям ×

Сети

?

Сети

Сети предоставляют канал связи между виртуальными машинами в облаке. **Внимание!** Назначение QoS политики на сеть невозможно отменить!

▼ Выделенный 1 Выберите сети из представленных ниже.

	Сеть	Ассоциированны е подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
⇅ 1	> public	public	Да	Включена	Активная	-

▼ Доступно 1 Выберите хотя бы одну сеть

	Сеть	Ассоциированны е подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
	> localnet1	localsubnet	Да	Включена	Активная	+

✕ Отмена

✓ Подключить

Рис. 4.140: Окно подключения сети

Управление подключениями портов



Порты

Порты



Порты обеспечивают дополнительные каналы связи для виртуальных машин. Можно выбирать порты и (или) сети в любом сочетании.

▼ Выделенный 5

Выберите порты из списка.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	01f49992-f0f4-4be0-b4e4-c3b01b05d246	192.168.2.7 подсети	Включен	Активный	-
2	0287f3ef-bcbe-44a0-bf cf-941451d4500f	10.35.210.60 подсети	Включен	Активный	-
3	049ba2d9-8a3e-4fe1-bf c4-981ad2afb4b0	10.35.210.54 подсети	Включен	Активный	-
4	05467bf1-7fbd-4bb7-97 ea-c4d426b377c8	10.35.210.70 подсети	Включен	N/A	-
5	1468e128-227d-44d2-8 d0a-92cb3402ff4e	10.35.210.81 подсети	Включен	Активный	-

▼ Доступно 23

Выберите хотя бы один порт.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
	1a4eb571-7301-4ad3-8515-47b2373212cc	10.35.210.65 подсети	Включен	Активный	+
	2d9e7050-cc80-41f6-ac dd-941583882cb5	10.35.210.67 подсети	Включен	N/A	+
	330aceaa-ad11-42e1-93e7-8b1e0c695b66	10.35.210.55 подсети	Включен	Активный	+
	3321e691-a966-4a6b-a343-bbce7bd94c6a	10.35.210.64 подсети	Включен	Активный	+
	433a8493-163f-4afd-9eb7-2338d05ca9c7	10.35.210.75 подсети	Включен	N/A	+
	43833ba5-6b0b-422d-afd2-1d7b8b77c2bd	10.35.210.76 подсети	Включен	Активный	+
	59441ee2-6e0e-4e73-bbed-5411a0c22ecd	10.35.210.52 подсети	Включен	Активный	+
	5a4e07d5-22a6-404f-b30f-e84b9d3a8c87	10.35.210.59 подсети	Включен	Активный	+
	628c41d3-c9d0-4f1f-93				

✕ Отмена

✓ Сохранить

Рис. 4.141: Окно управления подключением портов

Редактирование QoS политики ✕

Политика

Правило входящей пропускной способности

Правило исходящей пропускной способности

DNCP метки

Детали политики

Название

Описание

Общая Да Нет

?

✕ Отмена
< Назад
Вперёд >
✓ Обновить политику

Рис. 4.142: Окно редактирования QoS политики

Примечание: Внесенные изменения будут применены ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

Просмотр детальной информации

Функция доступна в общем списке всех политик. Переход осуществляется по ссылке имени политики:

На странице отображаются: детали политики, правила, подключенные сети и порты. Также имена подключенных сетей и портов являются ссылками для перехода к страницам детальной информации объектов. Для возврата к списку политик нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации

Доступно в общем списке всех политик. При помощи переключателя в виде > откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Наименование - имя политики;
- Создано - дата создания политики;

ТИОНИКС
Default • admin ▾

Проект » Сеть » Сетевые политики QoS

Редактировать политику ▾

bw-limiter

Детали политики

Наименование политики	bw-limiter
Описание	-
ID политики	c5901e7c-0e47-4040-97a0-168f919b49fb
ID проекта	a215107d103c4a90bf515edbba628469

Владение

Создано	10 сентября 2019 г.
Обновлено	10 сентября 2019 г.
Общая	Нет
Номер изменения	2

Правила

Отображено 2 элемента

ID правила ▲	Тип	Направление	Макс. пропускная способность, Кбит/с	Макс. Взрыв. пропускная способность, Кбит/с	Мин. пропускная способность, Кбит/с	DSCP метка
13816cb1-81d3-48c2-b315-7eb0dc80d80a	bandwidth_limit	Исходящий	100000	80000		
611a0c5e-0ee2-44c3-b220-e33d954bd486	bandwidth_limit	Входящий	100000	80000		

Отображено 2 элемента

Подключенные сети

Отображен 1 элемент

Название ▲	Ассоциированные подсети	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зона доступности
localnet	localsubnet	Да	Нет	Активная	Включена	

Отображен 1 элемент

Подключенные порты

Отображен 1 элемент

Название ▲	Сеть	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние
localgateway	localnet	192.168.2.1 подсети	fa:16:3e:57:1a:67	network:router_interface_distributed	Активный	Включен

Отображен 1 элемент

←

Назад

Оркестрация ▾

Администратор ▾

Идентификация ▾

ТИОНИКС ▾

Проект

Доступ к API

Вычисления ▾

Диски ▾

Сеть ▲

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Наименование политики ^	Описание	Общая	
8	66	Нет	Подключить сеть
st 21	-	Да	Подключить сеть
Наименование политики st 21 ID политики c6ff7879-edb3-4389-91e4-23aa97164ed0	Создано 13 июня 2019 г. Обновлено 14 июня 2019 г.	ID проекта 50b2891c834241988920c89e4d9a27d3 DSCP 8	

Рис. 4.144: Параметры Qos политики

- ID проекта - идентификатор проекта;
- ID политики - идентификатор политики;
- Обновлено - дата последнего обновления политики;
- DSCP - DSCP метка политики.

4.2.5 Подраздел «Оркестрация»

Примечание: Раздел отображается только в случае, если установлен модуль Heat.

Вкладка «Стеки»

Вкладка «Типы ресурсов»

Вкладка «Версии шаблонов»

Вкладка «Генератор шаблонов»

Инструмент для создания шаблонов:

Проект » Оркестрация » Стеки

Стеки

Имя стека = [Фильтр](#) [+ Запустить стек](#) [Предварительный просмотр стека](#)

Имя стека	Создано	Обновлено	Статус	Действия
Нет элементов для отображения.				

Рис. 4.145: Список стеков

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Оркестрация » Типы ресурсов

Типы ресурсов

Отображено 105 элементов

Тип =

Тип
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
AWS::CloudFormation::Stack
AWS::CloudFormation::WaitCondition
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
AWS::CloudWatch::Alarm
AWS::EC2::EIP
AWS::EC2::EIPAssociation
AWS::EC2::Instance

Рис. 4.146: Список типов ресурсов

Проект > Оркестрация > Версии шаблонов

Версии шаблонов

Отображено 11 элементов

Фильтр

Версия	Тип
AWSTemplateFormatVersion.2010-09-09	CFN
HeatTemplateFormatVersion.2012-12-12	CFN
heat_template_version.2013-05-23	NOT
heat_template_version.2014-10-16	NOT
heat_template_version.2015-04-30	NOT
heat_template_version.2015-10-15	NOT
heat_template_version.2016-04-08	NOT
heat_template_version.2016-10-14	NOT
heat_template_version.2017-02-24	NOT
heat_template_version.2017-09-01	NOT
heat_template_version.2018-03-02	NOT

Отображено 11 элементов

Рис. 4.147: Список версий шаблонов

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo on the left, the text 'Default • admin' in the center, and a user profile icon labeled 'admin' on the right. Below the header is a breadcrumb trail: 'Проект » Оркестрация » Генератор шаблонов'. The main heading is 'Генератор шаблонов', followed by the instruction: 'Пожалуйста, перетащите иконки источников в центр поля для определения источника шаблона.' (Please drag the source icons to the center of the field to determine the source of the template.)

On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Проект' (Project), 'Доступ к API' (API Access), 'Вычисления' (Computing), 'Диски' (Disks), 'Сеть' (Network), 'Оркестрация' (Orchestration), 'Стеки' (Stacks), 'Типы ресурсов' (Resource Types), 'Версии шаблонов' (Template Versions), and 'Генератор шаблонов' (Generator of templates). Below the sidebar, there are sections for 'Администратор' (Administrator), 'Идентификация' (Authentication), and 'TIONIX'.

In the main content area, there is a 'Версия шаблона' (Template Version) dropdown menu and three action buttons: a document icon, a save icon, and a delete icon. Below these is a horizontal row of 14 icons representing different resource types. A large central area contains an 'EDIT' button and five resource icons with labels: 'FloatingIP_1', 'VolumeAttachment_1', 'SecurityGroup_1', 'Router_1', and 'ResourceGroup_1'.

Рис. 4.148: Генератор шаблонов

4.3 Раздел «Администратор»

Раздел дает описание работы с развернутым функционалом OpenStack. В отличие от пользователя, Администратор работает не в одном проекте, а со всей облачной инфраструктурой.

4.3.1 Вкладка «Обзор»

Отображает основные компоненты облака, с возможностью задавать временной интервал для запроса. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате CSV.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Таблица 4.42: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя проекта	Наименование проекта, назначается при создании.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
VCPU-часы	Данные по использованию виртуальных процессоров в часах.
Диск ГБ-часы	Данные по использованию дисков в ГБ/часах.
Память МБ-часы	Данные по использованию памяти в МБ/часах.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

4.3.2 Подраздел «Вычисления»

Вкладка «Гипервизоры»

Дает краткую информацию по гипервизорам и вычислительным узлам. Обобщенные данные по использованию VCPU, ОЗУ и локальным дискам представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

Также представлены четыре внутренние вкладки: «Гипервизор», «Ресурсы», «Узел вычислительных ресурсов» и «Список образов гипервизора».

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Обзор

Обзор

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-17 по 2019-02-18 [Отправить](#)

Активные виртуальные машины: 17

Используемая ОЗУ: 3,9ГБ

VCPU-часов за период: 1095,65

ГБ-часов за период: 483,55

ОЗУ-часов за период: 238878,64

[Загрузить сводку в CSV](#)

Использование

Отображено 5 элементов

Имя проекта	VCPUs	Диск	ОЗУ	VCPU-часы	Диск ГБ-часы	Память МБ-часы
fe358022-65ab-4723-8b25-d7c16e7c7862	1	0байт	128МБ	32,49	0,00	4159,14
admin_tionix	8	10ГБ	2,5ГБ	259,95	324,93	83182,88
admin	0	0байт	0байт	478,28	158,61	109945,21
test1	1	0байт	128МБ	32,49	0,00	4159,14
test	9	0байт	1,1ГБ	292,44	0,00	37432,27

Отображено 5 элементов


Рис. 4.149: Статистика использования ресурсов

ТИОНИКС Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры


Сводка по гипервизору



Использование VCPU
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Рис. 4.150: Сводка лимитов гипервизоров

Вкладка «Гипервизор»

Отображает перечень доступных гипервизоров:

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

- Использование VCPU: Использовано 9 из 4
- Использование ОЗУ: Использовано 3,6ГБ из 8ГБ
- Использование локальных дисков: Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Имя узла: [] | Фильтр | Действия

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины	Действия
<input type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет	4	Включить SSH
<input type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет	3	Включить SSH

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.151: Список гипервизоров

Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» позволяет контролировать состояние питания гипервизоров. Так цвет указывает на включенное питание у выключенного гипервизора, - гипервизор и питание выключены, - гипервизор и питание включены.

Примечание: Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» отображается только для физических гипервизоров. Если гипервизор виртуальный, то поле «Питание» имеет значение «-», а поле «Состояние» отображается без цветовой индикации.

Таблица 4.43: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Имя гипервизора. Задается при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о данном гипервизоре.
Наименование	Наименование хоста. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Тип	Тип гипервизора.
Образ	Образ по умолчанию. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Состояние	Состояние гипервизора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Вкл; • Выкл.
Питание	Состояние питания гипервизора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Включен; • Выключен; • -.
Резерв	При наличии флага гипервизор относится к резервным.
Машины	Количество виртуальных машин. Когда гипервизор выключен, общее количество машин гипервизора может включать в себе те машины, которые были мигрированы или эвакуированы с гипервизора перед выключением. С информацией о количестве мигрированных или эвакуированных с гипервизора машин можно ознакомиться, перейдя на страницу детальной информации о гипервизоре. При повторном включении гипервизора счетчик машин обновится.

Для списка гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла - Имя узла. Допустим неполный ввод имени;
- Наименование - Наименование узла. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Образ - Образ по умолчанию. Допустим неполный ввод;
- Состояние - Состояние гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Резерв - Принадлежность гипервизора к резервным.

Также пользователь может просмотреть более детальную информацию о гипервизоре, перейдя по ссылке имени гипервизора. Детальная информация о гипервизоре представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном гипервизоре:

На странице выводится:

- Общая информация;
- Физические характеристики;
- Информация о расположении;
- Перечень подключенных средств управления питанием.

В зависимости от состояния средства перечень управления питанием имеет цветовую индикацию:

Примечание:

- Номера ячеек имеют ограниченное число, по количеству портов на средстве управления питанием;
 - Зеленый цвет средства управления питанием информирует о проведенной инициализации портов и при изменении портов процедуру инициализации необходимо провести заново. Подробнее с процессом инициализации можете ознакомиться на странице официальной документации T1ONIX, в разделе «Инициализация вычислительных узлов».
-

Вкладка «NUMA топология»

Отображает информацию об имеющемся аппаратном обеспечении, NUMA топологии гипервизоров, а также о подключенных устройствах:

Вкладка «Список виртуальных машин»

Выводит список созданных виртуальных машин:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Проект виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;

ТИОНИКС Default • trew admin

Детали гипервизора: mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Вывод из эксплуатации

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Обзор

Имя узла	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc
Наименование	
Тип	QEMU
Образ	По умолчанию
Состояние	Включен
Питание	Вкл
Резерв	Нет
Статус	Не доступно
Режим	Выведен
Виртуальный контроллер	-
SSH	Включен
TNXSafe	Включен

Физические характеристики

IP узла	10.35.219.12
Текущая нагрузка	0
Свободный объем диска (ГБ)	99 ГБ
Оставшееся место на диске (ГБ)	90 ГБ
Версия гипервизора	2012000
Общий объем ОЗУ (МБ)	4095 МБ
Свободный объем ОЗУ (МБ)	2943 МБ
Использованный объем ОЗУ (МБ)	1152 МБ
Машины	5
Всего vCPU	2
Использовано vCPU	5

Информация о расположении

Номер дата-центра	-
Номер ряда стоек	-
Номер стойки	-
Место в стойке	-
Инвентарный номер	-

Средство управления питанием

Отображен 1 элемент

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
1	-	●

Отображен 1 элемент

Рис. 4.152: Подробные параметры гипервизора

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
10.35.17.25	1	<input type="radio"/>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.153: Перечень средств управления питанием

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Устройства

Отображено 2 элемента

Модель	Тип устройства	NUMA нода
82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]	IDE интерфейс	-
Virtio block device	Контроллер SCSI хранилища	-

Отображено 2 элемента

Процессоры

Отображено 4 элемента

Номер процессора	NUMA нода	Размер памяти на процессоре (КВ)	Перечень доступных для использования ядер
0	1	1048576	0,1,2,3
1	2	1048432	4,5,6,7
0	0	1048184	0,1,2,3
1	3	1048576	4,5,6,7

Отображено 4 элемента

Рис. 4.154: NUMA топология гипервизора

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Проект Фильтр Действия

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Тип	IP-адрес	Размер	Статус	Задача	Питание
<input type="checkbox"/>	admin	ev-6	Типовая	10.35.222.69	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-10	Типовая	10.35.222.59	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-9	Типовая	10.35.222.56	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-5	Типовая	10.35.222.71	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-3	Типовая	10.35.222.57	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-4	Типовая	10.35.222.68	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-2	Типовая	10.35.222.52	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-1	Типовая	10.35.222.62	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.155: Список виртуальных машин гипервизора

- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Задача - Наименование задачи виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над гипервизором:

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Обзор | NUMA топология | Список виртуальных машин | **Журнал действий** | Запланированные задачи | Метрики | Уровень сервиса | Хранилища проверки доступности

Включить SSH

ID запроса

Отображено 20 элементов из 36

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-c06629e6-4342-49c7-852a-328c4bb0bb9d	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:43:40	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-2cdb317b-ff52-43d5-8e99-a1e8564deefb	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:16:36	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-b36dcd8c-c01a-486c-a6bd-7591e066c155	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:28:27	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-72d1f4b5-9e4e-4440-ab23-bb6ccf514340	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:00:30	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-6b051bfb-7c7f-4d45-9302-8f6034e488a5	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 14:44:19	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-38c0a6b4-9547-47fb-b6ce-a263b462fcb	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 10:29:01	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-b2cfbdcd-79a5-453a-accs-7aad8f0f5572	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:33:24	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-67659b4e-25fe-4a16-a796-af850e88bf20	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:24:37	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-4275e81e-d7b2-435a-a6b3-2b621eaa9a88	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:23:05	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-c20b4d96-858a-4fbd-9e8c-f3c08b813361	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:21:13	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-d90f1100-14c1-4471-b237-c0cb32f8db8c	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:10:42	admin	Успешно	Параметры действия: —

Рис. 4.156: Журнал действий над гипервизором

Таблица 4.44: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над гипервизором:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе «Запланированные задачи».

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранного гипервизора:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	37	08849bad-c06f-430f-a002-142d091e6971	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:56	30 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	36	801824d0-4103-46a9-9488-921d58a5f019	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:35	29 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	35	Выключение	Выключение	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:29:28	27 сент. 2019 г., 16:29:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.157: Список запланированных задач




Рис. 4.158: Отображение статистики производительности гипервизора

По умолчанию отображаются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «TIOPIX/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

Вкладка «Уровень сервиса»

Отображает информацию об уровне сервиса (SLA) выбранного гипервизора.




Рис. 4.159: Уровень сервиса гипервизора

Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список назначенных на гипервизор путей до хранилищ проверки доступности:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Путь для вычислительного узла	Путь для контроллера
test1	/tmp/	/tmp/
test_storage	/tmp/compute	/tmp/controller

Отображено 2 элемента из 2

Гипервизоры

- Агрегаторы узлов
- Виртуальные машины
- Типы инстансов
- Образы
- Диски
- Сеть
- Система
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.160: Список хранилищ

Примечание: Управление назначением гипервизора на хранилища осуществляется действием «Управление хранилищами доступности».

Кроме этого, в общем списке всех гипервизоров существует возможность просмотра дополнительной информации о необходимом устройстве. Сделать это можно с помощью кнопки «Дополнительно». Информация представлена во всплывающем окне:

Таблица 4.45: Для гипервизоров в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Включение	Запуск гипервизора. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
2	Включить SSH	Включение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при отключенном доступе.
3	Включить TNXSafe	Включение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при выключенном режиме.
4	Вывод из эксплуатации	Вывод гипервизора из эксплуатации с переносом виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации.
5	Выключение	Остановка работы гипервизора. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
6	Выключить TNXSafe	Выключение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при включенном режиме.
7	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному гипервизору.
8	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
9	Назначить образ	Назначение PXE образа гипервизору.
10	Назначить средство управления питанием	Назначение порта средства управления питанием гипервизору.
11	Отключение питания	Выключение питания гипервизора.
12	Отключить SSH	Отключение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при включенном доступе.
13	Перезапуск	Перезагрузка гипервизора.
14	Поместить в резерв	Перемещение гипервизора в список резервных.
15	Редактировать гипервизор	Редактирование атрибутов выбранного гипервизора.
16	Управление хранилища доступности	Управление назначением гипервизора на хранилища доступности.

Примечание: Функционал включения и выключения SSH доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного гипервизора – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке гипервизоров:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных гипервизоров. Для этого необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие:

Кроме этого, действия над гипервизором или группой гипервизоров можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного гипервизора необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы гипервизоров необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

Дополнительная информация о гипервизоре: "mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc" ✕

Физические характеристик И		Информация о расположении	
IP узла	10.35.222.12	Номер дата-центра	-
Текущая нагрузка	0	Номер ряда стоек	-
Свободный объем диска (ГБ)	79	Номер стойки	-
Оставшееся место на диске (ГБ)	57	Место в стойке	-
Тип гипервизора	QEMU	Инвентарный номер	UU
Версия гипервизора	2012000	Информация об образе	
Общий объем ОЗУ (МБ)	4095		
Свободный объем ОЗУ (МБ)	511		
Использованный объем ОЗУ (МБ)	3584		
Машины	2		
Всего vCPU	2	Имя образа	default
Использовано vCPU	2		

Отображено 2 элемента

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
namety	-	<input type="radio"/>
name2	-	<input checked="" type="radio"/>

Отображено 2 элемента

Заккрыть




Рис. 4.162: Индивидуальные действия над гипервизором

Вкладка «Ресурсы»

Отображает перечень ресурсов гипервизоров:

Таблица 4.46: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла. Также является ссылкой на страницу со списком виртуальных машин.
Тип	Тип гипервизора.
VCPUs (использовано)	Количество используемых виртуальных процессоров.
VCPUs (всего)	Предельное значение для количества виртуальных процессоров.
ОЗУ (использовано)	Объем используемой оперативной памяти.
ОЗУ (всего)	Предельное значение для объема использования оперативной памяти.
Локальное хранилище (использовано)	Объем используемых ресурсов памяти в ГБ.
Локальное хранилище (всего)	Предельное значение для объема использования дискового пространства в ГБ.
Виртуальные машины	Количество виртуальных машин.

На странице доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Узел вычислительных ресурсов»

Показывает информацию по вычислительным узлам, без возможности изменения:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 8 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 2,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Имя узла

Отображено 2 элемента из 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности

Рис. 4.163: Групповые действия над гипервизорами

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

- Использование VCPU: Использовано 8 из 4
- Использование ОЗУ: Использовано 2,8ГБ из 8ГБ
- Использование локальных дисков: Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Имя узла Фильтр Действия

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины	Действия
<input type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет	5	Включить SSH
<input type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет		<ul style="list-style-type: none"> Включить TNXSafe Вывод из эксплуатации Дополнительно Запланировать действие Назначить средство управления питанием Редактировать гипервизор Управление хранилищами доступности

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.164: Планирование в отношении одного гипервизора

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 8 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 2,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Имя узла Фильтр Действия

Отображено 2 элемента из 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности


Рис. 4.165: Планирование над группой гипервизоров

ТИОНИКС
Default • admin ▾


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры


Сводка по гипервизору



Использование VCPU
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Отображено 2 элемента из 2

Имя узла	Тип	VCPUs (использовано)	VCPUs (всего)	ОЗУ (использовано)	ОЗУ (всего)	Локальное хранилище (использовано)	Локальное хранилище (всего)	Виртуальные машины
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	QEMU	7	2	3,6ГБ	4ГБ	5ГБ	99ГБ	6
mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	QEMU	8	2	4,1ГБ	4ГБ	5ГБ	99ГБ	7

Отображено 2 элемента из 2

ТИОНИКС

- Идентификация ▾
- Optimization ▾
- Система ▾
- Сеть ▾
- Диски ▾
- Образы
- Типы инстансов
- Виртуальные машины
- Агрегаторы узлов
- Гипервизоры
- Вычисления ▾
- Обзор
- Администратор ▾
- Проект ▾


Рис. 4.166: Список ресурсов гипервизоров

ТИОНИКС Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры


Сводка по гипервизору



Использование VCPU
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя узла	Зона доступности	Статус	Состояние	Время с момента обновления	Действия
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	Отключить Службу
mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	Отключить Службу

Отображено 2 элемента

Рис. 4.167: Список вычислительных узлов

Таблица 4.47: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла, задается при создании.
Зона доступности	Наименование зоны, в которой находится вычислительный узел.
Статус	Статус вычислительного узла. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • «Включен»; • «Выключен». На вычислительном узле со статусом «Включен» запрещен перенос виртуальных машин.
Состояние	Состояние работы вычислительного узла. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • «Включен»; • «Выключен».
Время с момента обновления	Время с момента последнего обновления.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.48: Для вычислительных узлов в зависимости от статуса и состояния доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Отключить службу	Отключение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
2	Включить службу	Включение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
3	Мигрировать узел	Перенос виртуальных машин с выключенного узла на свободные. Реализована возможность выбора типа миграции.
4	Эвакуировать узел	Перенос всех виртуальных машин с выбранного недоступного узла на активный.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного вычислительного узла – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке вычислительных узлов:




Рис. 4.168: Индивидуальные действия над вычислительным узлом

Вкладка «Список образов гипервизора»


Отображает перечень образов гипервизоров:

ТИОНИКС Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры


Сводка по гипервизору



Использование vCPU
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Фильтр Создать образ Еще Действия

Отображен 1 элемент

ID образа	Имя образа	Действия
1	default	Дополнительно

Отображен 1 элемент

- Агрегаторы узлов
- Виртуальные машины
- Типы инстансов
- Образы
- Диски
- Сеть
- Система
- Optimization
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.169: Список образов гипервизоров

Таблица 4.49: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID образа	Идентификатор образа.
Имя образа	Наименование образа, задается при создании.

Для списка образов гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.50: Для образов доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Добавление нового образа с заданными параметрами.
2	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному образу.
3	Удалить образ	Удаление конкретного образа.

Особенности работы

- *Отключение питания гипервизора*
- *Вывод гипервизора из эксплуатации*
- *Выключение гипервизора*
- *Перезагрузка гипервизора*
- *Управление хранилищами доступности*
- *Назначение образа гипервизору*
- *Назначение средства управления питанием*
- *Перевод гипервизора в резерв*
- *Отключение службы*
- *Включение службы*
- *Редактирование гипервизора*
- *Миграция вычислительного узла*
- *Эвакуация узла*
- *Планирование действий над гипервизором*

- *Создание образа гипервизора*
- *Детализация образа гипервизора*
- *Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора*

Отключение питания гипервизора

Примечание: При отключении питания находящиеся на узле виртуальные машины будут выключены без процедуры миграции.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:




Рис. 4.170: Окно отключения питания гипервизора

После чего подтвердите отключение устройства кнопкой «Отключение питания».

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Вывод гипервизора из эксплуатации

Процедура предназначена для вывода гипервизора из эксплуатации с возможностью переноса виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке или во вкладке с детальной информацией:

Вывод узла из эксплуатации mnode2.selenium.stand.loc ✕

Описание:
Вывод узла(ов) из эксплуатации с запуском миграции VM.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
6ce7c44249a71b5948b3a9451		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.203.15	VDI
c833580d648946658ed0bd		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.203.27	VDI
ddc6a992-4446-4234-8592		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.174.12	VDI
7def873e2d7e4992b0a73a	admin	mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.35.199.58	Типовая

Разрешить живую миграцию виртуальной машины
 Разрешить остановку и миграцию виртуальной машины
 Разрешить эвакуацию виртуальной машины

Отмена
Вывод из эксплуатации

Рис. 4.171: Окно вывода гипервизора из эксплуатации

В открывшемся окне выберите один или несколько способов переноса виртуальных машин:

Важно: В случае если, ни один способ переноса не будет выбран, то вывод гипервизора из эксплуатации произойдет только если на нем нет виртуальных машин.

- Разрешить живую миграцию виртуальной машины;
- Разрешить остановку и миграцию виртуальной машины;
- Разрешить эвакуацию виртуальной машины.

При выборе нескольких способов перенос виртуальных машин будет осуществляться согласно их приоритету и в случае успешного выполнения одного, остальные выполняться не будут.

Примечание: Приоритет выполнения переноса виртуальных машин при указании нескольких способов:

- Живая миграция виртуальной машины - Высокий;
- Остановка и миграция виртуальной машины - Средний;
- Эвакуация виртуальной машины - Низкий.

Подтвердите вывод гипервизора из эксплуатации кнопкой «Вывод из эксплуатации».

Выключение гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
- эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.

Подтверждаем отключение устройства кнопкой «Выключение».

Перезагрузка гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- перезагрузить узлы без запуска виртуальных машин;
- перезагрузить узлы с миграцией виртуальных машин:

Выключение гипервизора mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.lo ✕

Описание:

Выключить узел(ы) с запуском миграции VM.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
77289794f9f945e2873fea180b0a7e6_horizon_ins tance	af27632e1e904ffc9e7f82c 46140831c_horizon_tnx_t enan	mnode1.dev-cnt 7q-ovs-02.stand. loc	Включено	10.255.108.9	VDI

- Разрешить выключение виртуальной машины и её миграцию в случае отказа живой миграции
- Разрешить эвакуацию виртуальной машины в случае отказа миграции

Отмена

Выключение

Рис. 4.172: Окно выключения гипервизора

Перезагрузка гипервизоров: ✕

Описание:
Перезагрузить узел(узлы).

Перезагрузить узлы без запуска миграции VM.
 Перезагрузить узлы с миграцией VM.

Разрешить выключение VM и её миграцию в случае отказа живой миграции
 Разрешить эвакуацию VM в случае отказа миграции

Последовательно

Гипервизоры 1 / Машины 1

	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины	
1	>	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

Рис. 4.173: Окно перезагрузки гипервизоров

- выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
- эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.
- последовательность перезагрузки.

Подтвердите действие кнопкой «Перезапуск».

Управление хранилищами доступности

Позволяет назначить выбранному гипервизору необходимые хранилища проверки доступности. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавьте или удалите хранилища проверки доступности и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

Назначение образа гипервизору

Позволяет назначать образ сразу группе гипервизоров. Выберите из перечня гипервизоров необходимые объекты и вызовите действие «Назначить образ»:

Выберите необходимый образ из списка и подтвердите назначение кнопкой «Назначить образ».

Назначение средства управления питанием

Доступно в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводятся перечни доступных средств управления питанием и портов:

Выберите необходимое средство и убедитесь, что у него есть свободный порт. Назначьте выбранное средство при помощи кнопки «↑».

Перейдите во вкладку «Порт средства»:

Свяжите порт выбранного средства управления питанием с гипервизором при помощи кнопки «↑».

Завершите процедуру кнопкой «Назначить средство управления питанием».

Перевод гипервизора в резерв

Примечание: При помещении гипервизора в резерв, находящиеся на узле виртуальные машины, будут смигрированы.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

Выберите удовлетворяющие Вас параметры и подтвердите перевод кнопкой «Выключить и поместить в резерв».




Рис. 4.174: Окно назначения на хранилище доступности

Назначение образа ✕

Список гипервизоров

Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины
mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Да	2
mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

Имя образа ^{*}

default ▾

Перезагрузка гипервизоров

Отмена Назначить Образ

Рис. 4.175: Окно назначения образа гипервизорам

Назначение средства управления питанием ×

Средство управления питанием

Выделенный

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
2	test	IntelAMT	intel_amt	1	1	↓

Порт средства*

▼ Доступно 5 Выберите одно

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
102	d7b46c5628e	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑
151	e005f94b8c77	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑

Отмена
Назначить средство управления питанием

Рис. 4.176: Окно назначения средства управления питанием гипервизору




Рис. 4.177: Окно назначения порта средства управления питанием гипервизору

Поместить в резерв гипервизоры: cn.7c48.local ✕

Описание:

Выключить узел и поместить его в резерв с запуском миграции виртуальных машин.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
1147cec5-1480-4739-b52e-7274a1142cab	sadas	cn.7c48.local	Запущенный	192.168.7.4	Типовая
ca28aa9a-095c-43a3-a697-028614b37a6b	sadas	cn.7c48.local	Запущенный	192.168.7.3	Типовая

Разрешить выключение виртуальной машины и её миграцию в случае отказа живой миграции

Разрешить эвакуацию виртуальной машины в случае отказа миграции

ОтменаВыключить и поместить в резерв

Рис. 4.178: Окно перевода гипервизора в резерв

Отключение службы

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. После вызова действия в открывшемся окне указываем причину отключения:

Рис. 4.179: Окно отключения службы

Подтверждаем отключение кнопкой «Отключить службу».

Включение службы

Включение ранее выключенного вычислительного узла доступно в общем списке. После вызова действия вычислительный узел отображается со статусом «Включен».

Редактирование гипервизора

Функция позволяет изменять информацию о расположении как одного, так и сразу нескольких гипервизоров. Доступна в общем списке всех гипервизоров:

В открывшемся окне укажите идентификационные данные оборудования, такие как:

Номер дата центра	Любое целое число от 1 до 99.
Номер ряда стоек	Любое целое число от 1 до 99.
Номер стойки	Любое целое число от 1 до 99.
Место в стойке	Любое целое число от 1 до 99.
Инвентарный номер	Строка может содержать символы и цифры, но количество знаков не должно превышать 128.
Флаг «Резерв»	При наличии флага гипервизор помечается как резервный. Для полноценной работы требуется возможность управления питанием данным гипервизором.

Сохраните параметры кнопкой «Отправить».

Редактирование гипервизоров: mn ✕
ode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Номер дата-центра ?

Номер ряда стоек ?

Номер стойки ?

Место в стойке ?

Инвентарный номер ?

Резерв ?


Отмена

Отправить

Рис. 4.180: Окно изменения параметров расположения

Миграция вычислительного узла

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить миграцию всех виртуальных машин с отключенного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем тип миграции и указываем дополнительные параметры:



Мигрировать узел ✕

Текущий узел
mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Тип миграции включенных виртуальных машин
Живая миграция ▼

Оверкоммитинг диска

Блочная миграция

Описание:
Мигрируйте все виртуальные машины с узла с отключенной службой nova-compute. Дополнительно вы можете выбрать тип миграции. Все включенные виртуальные машины узла могут быть мигрированы "вживую". В случае холодной миграции будет использоваться команда nova-migrate для каждой виртуальной машины.

Отмена Мигрировать узел

Рис. 4.181: Окно запуска миграции виртуальных машин с вычислительных узлов

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Эвакуация узла

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить эвакуацию виртуальных машин с недоступного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем активный узел для эвакуации и указываем дополнительные параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над гипервизором

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый гипервизор и вызовите действие:




Рис. 4.182: Окно запуска эвакуации виртуальных машин

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач гипервизора можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над гипервизором:
 - Выключение;
 - Отключение питания;
 - Включение;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:




Рис. 4.183: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. Сегодня След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	1	22	23
25	26	27	3	28	1	2

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть


Рис. 4.184: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	20 февраля 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.185: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Имя задачи ?

Действие *

Включение

Отмена Добавить задание

Рис. 4.186: Окно создания задачи

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;

- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Создание образа гипервизора

Доступно во внутренней вкладке «Список образов гипервизора». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Имя образа - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Содержание образа - параметры образа гипервизора.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать образ». После чего корректно созданный образ отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Детализация образа гипервизора

При выборе действия в открывшемся окне отображается детализированная информация об образе:

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора

Функция доступна во внутренней вкладке «Ресурсы». Переход осуществляется по ссылке имени ресурса:

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Создать образ гипервизора ✕

Имя образа ⓘ

Описание:
Создать новый образ гипервизора.

Содержание образа *

Отмена Создать образ

Рис. 4.187: Окно создания образа гипервизора

Детали образа гипервизора ✕

Содержание образа

```
default vesamenu.c32
aprompt 1
timeout 30
label ubuntu 14.04
menu label CENTER COMPUTE NODE DEFAULT
kernel vmlinuz
append initrd=dracut root=192.168.100.1:/mnt/rootfs
biosdevname=0 ip=eth0:on ip=eth1:on
bond=bond0:eth0,eth1:mode=6 ip=bond0:dhcp ro
```

Закреть

Рис. 4.188: Содержание образа гипервизора

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo on the left, a breadcrumb trail 'Default • admin' in the center, and a user profile 'admin' on the right. A left sidebar contains a navigation menu with items like 'Проект', 'Администратор', 'Вычисления', 'Гипервизоры', 'Агрегаторы узлов', 'Виртуальные машины', 'Типы инстансов', 'Образы', 'Диски', 'Сеть', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area shows a breadcrumb trail 'Администратор » Вычисления » Гипервизоры » mnode1.dev-cnt7q-ovs-03 » Серверы' and a title 'Серверы'. Below the title is a table with two columns: 'Имя машины на хосте' and 'ID виртуальной машины'. The table contains five rows of data. Below the table, it says 'Отображено 5 элементов'.

Имя машины на хосте	ID виртуальной машины
instance-00000003	89b51b24-823e-4b96-b5bf-69aeceb668a8
instance-0000000d	2eafee09-e17d-42aa-846e-c8fc7899c68d
instance-00000010	47716f7e-2446-4f84-9ea2-4af59c982092
instance-00000026	8a7f9cf1-3a5b-4188-b310-d3785d0da008
instance-00000028	5aaebeaa-b908-49a0-a79e-3a44317c4695

Рис. 4.189: Перечень ресурсов гипервизора

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Позволяет группировать вычислительные узлы и управлять сразу большим количеством компонентов: сортировать, настраивать, добавлять одну или несколько групп. Группы вычислительных узлов делятся на зоны доступности. Зоны доступности описаны на странице вместе со всеми группами вычислительных узлов:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Администратор » Вычисления » Агрегаторы узлов', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Обзор', 'Вычисления', 'Гипервизоры', 'Агрегаторы узлов', 'Виртуальные машины', 'Типы инстансов', 'Образы', 'Диски', 'Сеть', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The main content area is titled 'Агрегаторы узлов' and shows a list of three aggregators. Below this, there is a section for 'Зоны доступности' with a list of two zones.

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка	Метаданные	Действия
319b4ec6-5952-456c-932a-030482da6e3a	-		Да		Изменить агрегатор узлов
70a50e8e-ba95-4ff8-a17c-326cfcb47f30	-		Да		Изменить агрегатор узлов
9897d7d7-80b5-454b-8032-fb277caa2473	-		Да		Изменить агрегатор узлов

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы) mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Рис. 4.190: Список агрегаторов узлов и зон доступности

Таблица 4.51: Доступная информация по Агрегаторам узлов:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узла. Задается при создании.
Зона доступности	Зона доступности агрегатора. Задается при создании.
Узлы	Список узлов, которые входят в данный агрегатор. Добавляются как при создании агрегатора, так и к уже созданному.
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке при наличии других узлов в зоне доступности. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен; • Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен. Изменяется в общем списке.
Метаданные	Информация о метаданных.

Для списка агрегаторов узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.52: Действия с агрегаторами узлов:

N	Действие	Описание
1	Создать агрегатор узлов	Создание агрегатора узлов.
2	Изменить агрегатор узлов	Изменение имени и зоны доступности. Зона доступности задается ручным вводом. Может быть создана новая путем ввода нового имени, либо может быть введено имя одной из существующих зон доступности. Существующие зоны доступности доступны для ознакомления ниже на странице.
3	Управление узлами	Добавление или удаление узлов в агрегаторе.
4	Обновить метаданные	Управление метаданными агрегатора узлов.
5	Удалить агрегатор узлов	Удаление агрегатора узлов.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного агрегатора узлов – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке всех агрегаторов узлов:




Рис. 4.191: Индивидуальные действия над агрегатором узлов

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных агрегаторов. Для этого необходимо отметить нужные агрегаторы и выбрать

групповое действие:

Агрегаторы узлов

Отображено 4 элемента

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка	Метаданные	Действия
319b4ec6-5952-456c-932a-030482дабе3а	-		Да		Изменить агрегатор узлов
70a50e8e-ba95-4ff8-a17c-326fcfb47f30	-		Да		Изменить агрегатор узлов
9897d7d7-80b5-454b-8032-fb277caa2473	-		Да		Изменить агрегатор узлов
с6e9с09f-e85d-43ea-8384-7cf1с3а8e85d	-		Да		Изменить агрегатор узлов

Отображено 4 элемента

Зоны доступности

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
Internal	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы) mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.192: Групповые действия над агрегаторами узлов

Таблица 4.53: Доступная информация по Зонам доступности:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны.
Узлы	Наименование узлов, включенных в зону доступности.
Доступен	Административное состояние.


Для списка зон доступности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы

- *Добавление агрегатора узлов*
- *Обновление метаданных агрегатора узлов*
- *Управление узлами*

Добавление агрегатора узлов

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать агрегатор узлов» открываем мастер создания:



Создать агрегатор узлов

Информация об агрегаторе узлов Управление узлами в агрегаторе

Имя ⓘ

Зона доступности

Агрегаторы узлов делят зоны доступности на логические единицы, группируя узлы. Создайте агрегатор узлов, а затем выберите узлы, которые будут в нем содержаться.

Отмена Создать агрегатор узлов

Рис. 4.193: Окно создания агрегатора узлов

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зону доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Узлы - управление узлами в агрегаторах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать агрегатор узлов». После чего корректно созданный агрегатор узлов отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление метаданных агрегатора узлов

Функция позволяет управлять метаданными агрегатора узлов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:




Рис. 4.194: Окно изменения метаданных агрегатора узлов

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Управление узлами

Функция доступна только в общем списке всех узлов. После вызова действия в открывшемся окне исходя из необходимости добавляем или удаляем узлы:
Сохраняем измененные параметры кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Виртуальные машины»

Отвечает за работу с виртуальными машинами. Списком представлены все доступные виртуальные машины:




Рис. 4.195: Окно управления узлами

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Имя проекта = [Фильтр](#) [Удалить машины](#)

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя узла	Имя	Имя образа	IP-адрес	Тип	Статус	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	mnode1.dev-cnt7q-ovs-04.stand.loc	9d38db85-e810-49c7-89bc-d775a5093722	-	192.168.2.14	c1_r128_d0	Активна	Нет	Включено	3 минуты	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	mnode2.dev-cnt7q-ovs-04.stand.loc	ebd99c89-35af-4e38-9505-b926653a4d34	-	192.168.2.11	c1_r128_d0	Активна	Нет	Включено	4 минуты	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	mnode1.dev-cnt7q-ovs-04.stand.loc	95d8a0fc-8784-48c4-85de-b35495bd7304	-	192.168.2.3	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено	54 минуты	Архивировать машину

Отображено 3 элемента

Рис. 4.196: Список виртуальных машин

Таблица 4.54: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Проект, которому принадлежит виртуальная машина.
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя узла	Имя гипервизора виртуальной машины.
Наименование	Наименование гипервизора виртуальной машины.
Тип	Тип виртуальной машины, задается автоматически при создании машины. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Typical (Типовая); • VDI; • Baremetal.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя гипервизора виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование гипервизора виртуальной машины. Допустим неполный ввод;

- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод.

Время с момента создания и размер относительно одной выбранной виртуальной машины возможно увидеть при помощи кнопки «Дополнительно».

Также пользователь может просмотреть наиболее детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины:

Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

Примечание: Имена групп безопасности и образов, а также подключенных дисков являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Отображает файл лога выбранной виртуальной машины:

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3 Архивировать машину ▼

Обзор
Лог
Консоль
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики

Обзор

Имя	8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3
Описание	
Имя машины на хосте	instance-0000000e
ID	c58eceb6-fca4-4743-af66-aa5bb9050d24
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Тип	Типовая
Проект	demo
Зона доступности	nov
Создано	9 сент. 2019 г., 16:05:12
Время с момента создания	4 дня
Имя узла	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Приоритет восстановления	9
Время эвакуации, сек	75

Спецификация

Имя типа инстанса	c1_r128_d0
ID типа инстанса	65918571-4b9a-4707-ab66-0476be458d65
ОЗУ	128МБ
VCPUs	1 ВЦПУ
Диск	0ГБ

Сети и Сетевые порты

Localnet	192.168.2.21
-----------------	--------------

Группы безопасности

default

- ALLOW IPv6 to ::/0
- ALLOW IPv4 from default
- ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
- ALLOW IPv6 from default

Метаданные

Название ключа	qa
Образ	Нет
create_vol_on_launch	{"vol_image_id": "896cc9f2-b705-4d53-b943-8b0cf90c1173", "del_vol_on_termination": false}
recovery_priority	9
evacuation_time	75

Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Может быть

Подключенные диски

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.197: Подробные параметры виртуальной машины

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39

Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже. Полноэкранный режим

```

Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-0000001c)
[ 2.699548] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.711449] TCP cubic registered
[ 2.723829] NET: Registered protocol family 10
[ 2.739123] NET: Registered protocol family 17
[ 2.751111] Registering the dns_resolver key type
[ 2.767146] registered taskstats version 1
[ 2.796841] Magic number: 7:867:295
[ 2.806789] ata_device dev2.1: hash matches
[ 2.817637] dev2.1: hash matches
[ 2.826901] tty tty28: hash matches
[ 2.837714] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-02-14 20:17:05 UTC (
1550175425)
[ 2.859154] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.873188] EDD information not available.
[ 2.890026] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.914750] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.932464] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.947387] Freeing unused kernel memory: 1188k freed
[ 2.970748] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd

further output written to /dev/ttyS0

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:'). use 'sudo' for root.
231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11-2019-02-14-231639 login:

```

Рис. 4.199: Консоль виртуальной машины

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

Adminистратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

ID запроса Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-881b6591-a254-43c4-89de-86e3e0baafad	-	Создание удаленной консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:33	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-68794130-860d-416f-8891-a182da47e7dd	-	Получение вывода консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:24	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-88ce6f56-c311-438f-b551-a1b91c2e474a	-	Создание виртуальной машины	14 фев р. 2019 г., 16:42:00	admin	Успешно	Параметры действия: name=3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116, imageRef=, availability_zone=nova, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: 909ba277-778d-4e55-9e3b-02b2ede779d9, volume_size: 1, flavorRef=0ca94b65-4806-41dc-ac9b-0a79d28241cf, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, min_count=1, networks=uuid: 02221eb7-4461-436a-ab86-0ce952c6c802, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64, name: 3a8ac291-dbce-4117-926e-693b57383c77

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.200: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.55: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Время начала».

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Таблица 4.56: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификатор задачи.
Имя задачи	Наименование задачи
Действие	Наименование действия.
Тип	Тип задачи.
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи.
Дата и время создания	Дата создания задачи.
Время начала	Время начала выполнения задачи.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39

Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Шаблоны Vareos

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	7	Разархивирование машины	Разархивировать машину	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:23:19	22 мар. 2019 г., 9:00:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	6	Снятие образа	Снять образ	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:20:20	21 мар. 2019 г., 11:20:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	5	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:18:39	22 февр. 2019 г., 3:30:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.201: Список запланированных задач

- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе *«Запланированные задачи»*.

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины. Представленные на странице метрики кликабельны, что позволяет детально просмотреть каждый график:

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Управление шаблонами системы резервного копирования Bareos доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией *«Управление шаблонами»*.





Рис. 4.202: Отображение статистики производительности виртуальной машины



OK

Рис. 4.203: График использования ЦП и ОЗУ

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики **Шаблоны Vareos**

Имя Фильтр

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		Инкрементный	DefaultJob	LinuxAll	WeeklyCycle	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить

Отображено 3 элемента

Рис. 4.204: Список шаблонов системы резервного копирования Vareos

Таблица 4.57: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Дополнительно	Просмотр дополнительной информации о виртуальной машине.
5	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
6	Живая миграция машины	Перенос виртуальной машины в состоянии «Активна» на определенный пользователем вычислительный узел.
7	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
8	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
9	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
10	Миграция машины	Изменение статуса машины с «Активна» на «Отключена», перенос на определенный пользователем вычислительный узел и смена статуса на «Активна».
11	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
12	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной
13	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
14	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
15	Посмотреть лог	Просмотр журнала логирования виртуальной машины.
16	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
17	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
18	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
19	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
20	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
21	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
22	Создать образ	Создание образа виртуальной машины.
23	Создать снимок	Создание снимка виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
24	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении, вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машины – выбором нужного действия в поле Действия соответствующей записи в списке машин:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одной виртуальной машины необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».




Рис. 4.205: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор > Вычисления > Виртуальные машины

Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект Фильтр Действия

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание		
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна		Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна		Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна		Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Архивировать машины
 Жесткая перезагрузка машин
 Запланировать действие
 Запустить машины
 Разархивировать машины
 Редактировать машины
 Сбросить состояние
 Создать образ
 Удалить машины

Рис. 4.206: Групповые действия над виртуальными машинами

TIОXIX Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект Фильтр Действия

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия	
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна	Включено	<ul style="list-style-type: none"> Выключить машину Дополнительно Жесткая перезагрузка машины Живая миграция машины Запланировать действие Клонировать машину Консоль Миграция машины Мягкая перезагрузка машины Показать статистику Посмотреть лог Поставить на паузу машину Приостановить машину Редактировать машину Создать образ Создать снимок Удалить машину
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.207: Планирование в отношении одной виртуальной машины

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	<ul style="list-style-type: none"> Архивировать машины Жесткая перезагрузка машин Запланировать действие Запустить машины Разархивировать машины Редактировать машины Сбросить состояние Создать образ Удалить машины
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.208: Планирование над группой машин

Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Создание образа виртуальной машины*
- *Миграция виртуальной машины*
- *Живая миграция виртуальной машины*
- *Дополнительная информация о виртуальной машине*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Сброс состояния виртуальной машины*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*

Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Создать снимок ✕

Имя снимка ?

Описание:
Снимок это образ который сохраняет состояние диска запущенного инстанса.

Отмена Создать снимок

Рис. 4.209: Окно создания снимка

Созданный снимок отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

Создание образа виртуальной машины

Доступно в общем списке и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия дождитесь сообщения об успешном создании образа:

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • admin', and a user profile 'admin'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Администратор » Вычисления » Виртуальные машины'. A green notification box in the top right corner displays the message: 'Успешно: Создать образ: "c7a09f8b-a6c6-42df-84fc-4dab348b64e2"'. The main content area is titled 'Виртуальные машины' and contains a table with 7 columns: 'Проект', 'Имя', 'Имя узла', 'Наименование', 'Тип', 'IP-адрес', 'Задача', 'Статус', 'Питание', and 'Действия'. The table lists 7 virtual machines. The first two rows have a checkbox in the 'Действия' column. The first row is for a machine named 'c7a09f8b-a6c6-42df-84fc-4dab348b64e2' with status 'Активна'. The second row is for a machine named '51bbd95b-dca2-4249-9c2f-bb11c0705289-2' with status 'Архивирована'. The remaining five rows are for machines named 'cirros3', 'bench-ubuntu2', 'bench-ubuntu1', 'cirros2', and 'cirros1', all with status 'Активна'. Below the table, it says 'Отображено 7 элементов из 7'. On the left side, there is a sidebar with a navigation menu including 'Обзор', 'Вычисления', 'Гипервизоры', 'Агрегаторы узлов', 'Виртуальные машины', 'Типы инстансов', 'Образы', 'Диски', 'Сеть', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'TIONIX'.

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия	
<input type="checkbox"/>	admin	c7a09f8b-a6c6-42df-84fc-4dab348b64e2	mnode2.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.75	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	51bbd95b-dca2-4249-9c2f-bb11c0705289-2	-	-	Типовая	10.35.231.87	Нет	Архивирована	Отключено	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	admin	cirros3	-	-	Типовая	10.35.231.73	Нет	Архивирована	Отключено	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	bench-ubuntu2	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.82	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	bench-ubuntu1	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.85	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	cirros2	mnode2.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.96	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	cirros1	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.88	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину

Рис. 4.210: Сообщение об успешном создании образа виртуальной машины

Образу автоматически присваивается имя - <имя машины>_ГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.

Созданный образ отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

Миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтверждаем миграцию виртуальной машины:

Подтвердите Миграцию машины ×

Вы выбрали: "231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39". Подтвердите свой выбор. Миграция виртуальных машин может привести к безвозвратным результатам. Это действие невозможно отменить.

Отмена

Миграция машины

Рис. 4.211: Окно подтверждения миграции

При подтверждении машина будет перенесена на свободный узел.

Живая миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем параметры миграции:

При подтверждении машина будет перенесена на выбранный узел.

Дополнительная информация о виртуальной машине

Функция позволяет просмотреть дополнительную информацию выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне отображаются дополнительные параметры без возможности редактирования:

Окно несет информативный характер без возможности изменения показателей. Завершаем просмотр кнопкой «Закрыть».

Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Живая миграция ✕

Текущий узел

mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc

Описание:
Живая миграция виртуальной машины на конкретный узел

Новый узел * 🔍

Выделенный

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
Выберите узел из списка ниже.					

▼ Доступно 1 Выберите одно

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	1	nova	350%	90%	5%

Оверкоммитинг диска

Блочная миграция

Отмена
Отправить

Рис. 4.212: Окно запуска миграции виртуальной машины

Дополнительная информация о виртуальной машине ✕

Информация									
Имя образа	f57d5e62caac467383103a93c7db62a1_horizon_image								
Время с момента создания	1 день, 21 час								
Размер	Детали типа инстанса: 3b9d23dec3								
	<table border="1"><tr><td>ID</td><td>44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a</td></tr><tr><td>VCPUs</td><td>1</td></tr><tr><td>ОЗУ</td><td>1ГБ</td></tr><tr><td>Размер</td><td>20ГБ</td></tr></table>	ID	44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a	VCPUs	1	ОЗУ	1ГБ	Размер	20ГБ
	ID	44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a							
	VCPUs	1							
	ОЗУ	1ГБ							
Размер	20ГБ								

[Закрыть](#)

Рис. 4.213: Дополнительная информация о виртуальной машине

Редактировать машину ✕

Информация

Группы безопасности

Имя ⓘ

Описание ⓘ

Изменить приоритет восстановления ⓘ

Время эвакуации, сек ⓘ

Рис. 4.214: Окно изменения данных машины

Клонировать виртуальную машину



Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



Имя виртуальной машины ?

Clone of 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Описание

Зона доступности

pov

Количество *


1

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

60

Всего виртуальных машин
(10 Max)



- 3 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 6 Свободно

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

Клонировать виртуальную машину

Рис. 4.215: Окно клонирования машины

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры клонируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемой машины>».

Важно: При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

Отсоединение шаблона Bareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «*Шаблоны Bareos*». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.216: Окно отсоединения шаблона Bareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «TIONIX» во вкладке «*Шаблоны Bareos*».

Планирование действий над виртуальной машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:




Рис. 4.217: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. Сегодня След.

февраль 2019

Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.218: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.219: Календарь планируемого действия

Рис. 4.220: Окно создания задачи

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;

- Часы;
- Минуты;
- Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Сброс состояния виртуальной машины

При возникновении ошибки в работе виртуальной машины доступна функция сброса состояния и возобновления ее штатной работы. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите процедуру, при необходимости выберите флаг “Перезагрузить”.

Примечание: При выполнении действия с флагом “Перезагрузить” произойдет жесткая перезагрузка виртуальной машины.

По завершении процедуры сброса состояния, виртуальной машине может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».




Рис. 4.221: Окно сброса состояния машины

Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

Примечание: При выборе виртуальных машин из разных проектов, для редактирования будут доступны поля только с общей информацией.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:

После успешной перезагрузки машина отобразится в общем списке.

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Типы инстанса»

Отображает перечень типов виртуальных машин с краткой информацией:

Типы виртуальных машин определяют объем ОЗУ, диска, количество ядер и т.д. машин. Тем самым позволяют создавать готовые шаблоны, которые пользователь выбирает при создании виртуальной машины.

Редактировать машины ✕

Информация

Группы безопасности

Имя

Описание

Изменить приоритет восстановления

Время эвакуации, сек

Рис. 4.222: Окно изменения параметров группы машин

Подтвердите Жесткую перезагрузку машины ✕

Вы выбрали: "eb9bf892724344d4802ab5fc2ea30fb3_horizon_instance". Подтвердите свой выбор.
Перезапущенные виртуальные машины потеряют все данные, не сохраненные в постоянном хранилище.

Рис. 4.223: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Типы инстансов

Типы инстансов

Имя типа инстанса

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Имя типа инстанса	VCPUs	ОЗУ	Корневой диск	Временный диск	Диск файла подкачки	RX/TX фактор	ID	Публичный	Метаданные	Действия
<input type="checkbox"/>	c1_r512_d0	1	512МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	2566217e-0e15-44a9-909f-bfb2a8c275a7	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r2G_d0	1	2ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	36523150-a561-4fa4-bf54-c275675d4bed	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r2G_d10	1	2ГБ	10 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	452acaac-b612-4ffe-b2aa-02fd0bc32612	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r1G_d0	1	1ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	46ed4c9c-c5c2-4635-912d-446a0ca62936	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d15	2	1ГБ	15 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c2be1dae-d244-439e-aadf-83b7aedb8bdf	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r128_d0	1	128МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c725c351-fb1a-4f5e-abc6-38b973af8566	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c2_r4_d30	2	4ГБ	30 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	db84adb3-e91c-4466-be33-eb66b7b50cbb	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d5	2	1ГБ	5 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	f20f1418-6b5a-4bb8-b3fd-fbb2ce183ad3	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.224: Список типов машин

Таблица 4.58: По умолчанию типы имеют вид:

Имя	ID	ОЗУ (МБ)	Корневой диск (ГБ)	Временный диск (ГБ)	Диск файла подкачки (МБ)	VCPUs
m1.tiny	1	512	1	0	•	1
m1.small	2	2048	20	0	•	1
m1.medium	3	4096	40	0	•	2
m1.large	4	8192	80	0	•	4
m1.xlarge	5	16384	160	0	•	8

Все типы по умолчанию доступны для последующего редактирования.

Таблица 4.59: В списке типов виртуальных машин отображается следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя типа инстанса	Наименование типа машин. Задается при создании типа.
VCPUs	Количество виртуальных процессоров.
ОЗУ	Виртуальная память, представлена в Мбайтах.
Корневой диск	Размер корневого диска в Гбайтах.
Временный диск	Размер временного диска в Гбайтах.
Диск файла подкачки	Размер дополнительного диска в Мбайтах.
RX/ТХ фактор	Выбор необходимых параметров.
ID	Уникальный идентификатор типа виртуальной машины, задается пользователем при создании. По умолчанию же присваивается автоматически.
Публичный	Отображает флаг публичный.
Метаданные	Показывает наличие метаданных. Также является ссылкой для перехода в <i>окно обновления метаданных типа виртуальной машины</i> .

Для списка типов машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Метаданные».

Таблица 4.60: Для типов виртуальных машин доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать тип инстансов	Создание типа виртуальной машины с определенными параметрами и правами доступа.
2	Изменить тип инстансов	Редактирование ранее созданного типа виртуальной машины.
3	Редактировать доступ	Изменение прав доступа типа машины.
4	Обновить метаданные	Управление метаданными типа виртуальной машины.
5	Удалить тип инстансов	Удаление типа виртуальной машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа инстансов – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в общем списке.




Рис. 4.225: Индивидуальные действия над типами машин

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов инстанса. Для этого необходимо отметить нужные типы и выбрать групповое действие:

Особенности работы с типами виртуальных машин

- *Добавление типа виртуальной машины*
- *Изменение прав доступа*
- *Изменение типа виртуальной машины*
- *Обновление метаданных типа виртуальной машины*

Добавление типа виртуальной машины

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать тип инстансов» открываем мастер создания типа виртуальной машины:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор > Вычисления > Типы инстансов

Типы инстансов

Имя типа инстанса

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Имя типа инстанса	VCPUs	ОЗУ	Корневой диск	Временный диск	Диск файла подкачки	RX/TX фактор	ID	Публичный	Метаданные	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	c2_r1_d5	2	1ГБ	5 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	1304e2c5-2c56-45a9-99ac-0e140b305ee4	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	c1_r2G_d10	1	2ГБ	10 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	147d48dd-5c5d-40c7-a825-2a944f84a3f3	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	c1_r2G_d0	1	2ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	46f2a2d8-0b65-40c7-8218-71dc2a01aa5d	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d15	2	1ГБ	15 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	5cacc433-1268-4aa7-94a9-a690b1b04cf0	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r128_d0	1	128МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	aeb509f8-50d1-4014-a3bd-35d86d3cadc5	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r1G_d0	1	1ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	bc3d91ec-45e2-424c-b792-86762735d9c5	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c2_r4_d30	2	4ГБ	30 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	f0cb5d81-a1aa-45bd-81b0-769b3a895457	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>
<input type="checkbox"/>	c1_r512_d0	1	512МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	f7fb895f-1bfc-431f-96fc-122241ebbc1f	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить метаданные"/>

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.226: Групповые действия над типами машин

Создать тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины *

Права доступа типа инстанса

Имя ?

ID ?

VCPUs *

ОЗУ (МБ) *

Корневой диск (ГБ) *

Временный диск(ГБ)

Диск файла подкачки (МБ)

RX/TX Фактор

Типы инстанса определяют размер RAM, диска, количество ядер и другие ресурсы и могут быть выбраны когда пользователи запускают виртуальные машины.

Отмена

Создать тип инстансов

Рис. 4.227: Окно создания типа машин

- ID - должен содержать UUID4 или целое число. Оставьте это поле пустым или введите “auto” для указания сгенерированного UUID4;
- VCPUs - объем VCPUs;
- ОЗУ - объем оперативной памяти (МБ);
- Корневой диск - объем памяти (ГБ);
- Временный диск - объем памяти временного диска (ГБ);
- Диск файла подкачки - объем памяти диска файла подкачки (МБ);
- RX/TX Фактор - выбор необходимых параметров;
- Права доступа - выбор проекта, в котором будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать тип инстансов». После чего корректно созданный тип отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Изменение прав доступа

Функция позволяет изменить параметры прав доступа созданного типа виртуальных машин, доступна в общем списке.

Изменение типа виртуальной машины

Функция позволяет редактировать тип и права доступа выбранного типа виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Обновление метаданных типа виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными типа виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Изменить тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины *

Права доступа типа инстанса

Выберите проекты, в которых будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Все проекты	Фильтр	Q
9ebc57cd-7d1a-42f5-91d5-9d3155cb2387		+
admin		+
admin		+
c96e65bc-cec0-4401-bdd2-960929c87f1a		+
demo		+
service		+
test project		+
test_project		+
test_project_1		+

Выбранные проекты	Фильтр	Q
object_2dccb3d2-ce86-4606-991f-454cf3e8218b		-
test		-
object_6ec34581-2ee6-4a15-a7eb-86827c52ae35		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.228: Окно изменения прав доступа

Изменить тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины *

Права доступа типа инстанса

Имя *

vCPUs *

ОЗУ (МБ) *

Корневой диск (ГБ) *

Временный диск(ГБ)

Диск файла подкачки (МБ)

RX/TX Фактор

Редактировать данные типа инстанса. Типы инстанса определяют размер RAM, диска, количество ядер и другие ресурсы. Тип инстанса выбирается когда пользователи запускают инстансы.

Рис. 4.229: Окно изменения параметров типа машин

Обновить метаданные типа инстанса ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные 🔍

Собственный +

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные 🔍

Нет метаданных

✕ ОтменаСохранить

Рис. 4.230: Окно изменения метаданных типа машин

Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

Адресная строка: Администратор » Вычисления » Образы

Навигация: Обзор, Вычисления, Гипервизоры, Агрегаторы узлов, Виртуальные машины, Типы инстансов, **Образы**, Диски, Сеть, Система, Optimization, Идентификация, ТИОНИКС

Поиск: Нажмите здесь для фильтров. + Создать образ Удалить образы Редактировать образы

Отображено 6 элементов

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	> admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	> admin_tionix	bench-ubuntu1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	1.62 ГБ	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	> admin	centos7cloud	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	> admin	cirros	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	12.59 МБ	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	> admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	> admin	vdi_rdp	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	2.38 ГБ	Обновить метаданные

Отображено 6 элементов

Рис. 4.231: Список образов

Таблица 4.61: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Владелец	Проект, которому принадлежит образ или снимок.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Тип образа. Различают: <ul style="list-style-type: none"> • снимок; • образ.
Статус	Статус образа.
Видимость	Показывает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается, имеет ли образ или снимок защиту.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: <ul style="list-style-type: none"> • AKI - образ Amazon Kernel; • AMI - образ Amazon Machine; • ARI - образ Amazon Ramdisk; • Docker - образ контейнера Docker; • ISO - образ оптического диска; • OVA - Open Virtual Appliance; • QCOW2- образ QEMU; • RAW - диск неструктурируемого формата RAW; • VDI - образ виртуального диска; • VHD - виртуальный жесткий диск; • VMDK - диск виртуальной машины; • PLOOP - петлевой диск.
Размер	Размер образа или снимка зависит от диска или виртуальной машины, с которой создается образ или снимок, задается при их создании.

Возможность импорта виртуальных машин на платформу TIONIX реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконvertировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Наименование образа. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние образа. Допустим только точный ввод;
- Видимость - Видимость образа. Допустим неполный ввод;

- Защищенный - Защищенность образа;
- Формат - Формат образа. Допустим только точный ввод;
- Минимальный размер (МБ) - Минимальное значение размера для отображения;
- Максимальный размер (МБ) - Максимальное значение для отображения.

Таблица 4.62: Для образов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> • Имя; • Описание; • Источник образа; • Расположение образа; • Формат; • Архитектура; • Минимальный размер диска (ГБ); • Минимальная ОЗУ (МБ); • Флаг «Копирование данных»; • Флаг «Публичный»; • Флаг «Защищенный»; • Флаг «Direct SCSI».
2	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
3	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
4	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
5	Удалить образ	Удаление образа или снимка.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие.

Особенности работы с образами

- *Создание образа*

- *Редактирование образа*
- *Групповое редактирование образов*
- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
 - Файл;
 - URL.
- Расположение - внешний адрес загрузки (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе;
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
 - AKI - образ Amazon Kernel;
 - AMI - образ Amazon Machine;
 - ARI - образ Amazon Ramdisk;
 - Docker - образ контейнера Docker;
 - ISO - образ оптического диска;
 - OVA - Open Virtual Appliance;
 - QCOW2- образ QEMU;
 - RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
 - VDI - образ виртуального диска;
 - VHD - виртуальный жесткий диск;

Создать образ



Детали образа *

Метаданные

Детали образа



Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.

Имя образа

Описание образа

Источник образа

Тип Источника

Файл

URL

Расположение *

Формат *

Требования Образа

Ядро

Диск в памяти

Архитектура

Минимальный
размер диска (ГБ)Минимальный
размер памяти (МБ)

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

Отмена

< Назад

Вперёд >

✔ Создать образ

Рис. 4.232: Окно создания образа

- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
 - Публичный;
 - Частный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Групповое редактирование образов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех образов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать образы». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных образов:

Функция позволяет изменить следующие параметры:

- Описание образа - необязательный параметр;
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:

Редактировать образ



Детали образа

Метаданные

Детали Образа



Имя образа

Описание образа

Формат *

Требования Образа

ID ядра

ID RAM-диска

Архитектура

Минимальный
размер диска (ГБ)Минимальный
размер памяти (МБ)

Общий доступ к образу

Видимость

Защищенный

Direct SCSI

Рис. 4.233: Окно изменения параметров образа

Редактировать образы
✕

Детали образа

Детали Образа

Описание образа

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

✓ Обновить образы

Рис. 4.234: Окно изменения параметров группы образов

- Публичный;
- Частный.
- Защищенный - наличие флага запрещает изменять, копировать и удалять образы;
- Direct SCSI - при выборе флага применяется метод Direct SCSI.

Также в окне можно изменить описание образов. Завершите процедуру редактирования кнопкой подтверждения.

Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Обновить метаданные образа



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Собственный

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Нет метаданных

Рис. 4.235: Окно изменения метаданных образа

Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

Администратор > Вычисления > Образы

Назад

cirros Запустить


Образ		Защита	
ID	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6	Владелец	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
Тип		Имя файла	-
Статус	Активный	Видимость	Публичный
Размер	12.59 МБ	Защищенный	Нет
Минимальный размер диска	0	Контрольная сумма	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619
Минимальный объем памяти	0		
Формат диска	QCOW2		
Формат контейнера	BARE		
Создано	15 июля 2019 г.		
Обновлено	15 июля 2019 г.		

Настраиваемые свойства	
Схема	/v2/schemas/image
Виртуальный размер	
Файл	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
Теги	

Рис. 4.236: Подробные параметры образа

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	▼ admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Обновить метаданные ▾
Название bench-ubuntu			Видимость Публичный			Минимальный размер диска 0			
ID 0a125852-015d-478f-bbf7-295aa9bd7756			Защищенный Нет			Минимальный объем памяти 0			

Рис. 4.237: Параметры образа

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;
- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

4.3.3 Подраздел «Диски»

Вкладка «Диски»

Отображает информацию о состоянии ресурсов памяти.

Показывает список всех дисков:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Диски

Диски

Проект Фильтр + Управлять диском Еще Действия

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загруженный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 3 элемента из 3

Снимки дисков
Типы Дисков
Сеть
Система
Идентификация
ТИОНИКС

Рис. 4.238: Список дисков

Таблица 4.63: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит диск.
Узел хранения	Наименование узла, на котором расположен диск.
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации данного диска.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	<p>Отображает состояние диска. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены; • Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия; • Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены; • Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены; • Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены; • Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены; • Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены; • Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены; • Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены; • Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены; • Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены; • Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены; • Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены; • Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены; • Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены; • Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;
290	<p>Глава 4. Функционал модуля</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключение - происходит процесс подключения диска к виртуальной машине, действия над диском ограничены;

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации *«Запланированные задачи»*.

ТИОНИКС
Default • demo ▼
admin ▼

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Запланировать действие ▼

Обзор

Имя thickmirror

ID b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee

Статус Доступен

Спецификация

Размер 1 ГиБ

Тип sanlockthick

Загрузочный Да

Зашифрованный Нет

Создано 31 июля 2019 г. 16:47

Тип логического диска Зеркалированный диск

Наименование логического диска (LV) volume-b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee

LV UUID KlorPt-GO1M-YFqQ-94A4-9nqI-J8m4-4WvQMx

Блокировка

Тип Индивидуальная блокировка

Узлы sanlock2.stand.loc

Список физических томов (PV)

Отображено 2 элемента

ID	Имя
1	/dev/mapper/mpathe
2	/dev/mapper/mpathc

Отображено 2 элемента

Подключения

Подключено к *Не подключен*

Источник диска

Образ cirros

Метаданные

Нет

Рис. 4.239: Подробные параметры диска

ТИОНИКС Default • demo admin

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Запланировать действие

Обзор **Запланированные задачи** Снимки диска Резервные копии диска

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	5	6b97f811-4d34-46e7-a023-c786ac8aaab9	Создать резервную копию диска	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:30	30 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	4	d4e12a84-4607-40f5-aa8b-8c81b33b26c2	Запустить консольную команду openstack	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:19	22 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	3	900e4bed-ab74-4043-804a-8971a2ae27cd	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:00	9 авг. 2019 г., 19:06:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.240: Список запланированных задач

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Запланировать действие

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Проект Фильтр Удалить снимки диска

Отображено 3 элемента из 3

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/> 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/> 99aaaa09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/> 4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.241: Список снимков диска

Таблица 4.64: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>«Редактирование снимка»</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; • Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.65: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
2	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.66: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Запланировать действие

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Имя Фильтр Удалить резервные копии тома

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента

Рис. 4.242: Список резервных копий диска

Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.67: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

Таблица 4.68: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического тома на выбранный.
3	Мигрировать диск	Миграция диска.
4	Не управлять диском	Отключение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле TIONIX.Dashboard.
5	Обновить статус диска	Смена статуса диска. Осуществляется выбором необходимого из <i>списка допустимых</i> .
6	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
7	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
8	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
9	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
10	Управлять диском	Включение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле TIONIX.Dashboard.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.




Рис. 4.243: Индивидуальные действия над диском

Действия по созданию или возобновлению управления диском доступны на верхней панели страницы. Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого отметьте необходимые диски и выберите групповое действие:




Рис. 4.244: Групповые действия над дисками

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:

При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:

Особенности работы с дисками

- *Планирование действий над диском*
- *Миграция диска*
- *Миграция LV*
- *Конвертация в зеркалированный диск*
- *Конвертация в стандартный диск*

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Диски

Диски

Проект Фильтр + Управлять диском Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	2734e0c6-0703-464f-9757-75c19b013dcc	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 4 элемента из 4

Снимки дисков
Типы Дисков
Сеть
Система
Идентификация
ТИОНИКС

Рис. 4.245: Планирование в отношении одного диска

Администратор » Диски » Диски

Диски

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	2734e0c6-0703-464f-9757-75c19b013dcc	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.246: Планирование над группой дисков

- Отключение возможности управлять диском
- Включение возможности управлять диском

Планирование действий над диском

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:




Рис. 4.247: Календарь планируемого действия

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки

об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрывающемся списке:




Рис. 4.248: Календарь планируемого действия

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.249: Календарь планируемого действия




Рис. 4.250: Окно создания задачи

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);

- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Миграция диска

Важно: Для успешной миграции диска необходимо выполнение следующих требований:

- Наличие прав доступа к диску;
- Наличие свободных ресурсов памяти;
- Поддержка типа диска;
- Отсутствие подключенных виртуальных машин;
- Отсутствие ранее созданных снимков диска.

Функция доступна в общем списке. Позволяет производить перенос объема данных и типа выбранного диска на свободный узел или в свободное хранилище. Может использоваться для эвакуации с проблемного узла или хранилища.

После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый узел:

При необходимости переноса диска без процесса оптимизации драйверов выбираем флаг “Принудительное копирование на узел”.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Мигрировать диск ✕

Имя диска

Текущий узел

Узел назначения * ⓘ

Принудительное копирование на узел

Описание:
Мигрировать диск на определенный хост.

Принудительное копирование на хост: Разрешает или запрещает принудительную миграцию на хост в обход оптимизаций драйвера.

Рис. 4.251: Окно запуска миграции диска

Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Миграция LV»:

Выберите физический том из списка доступных для переноса и нажмите «Миграция LV».

Важно: Указание физического тома для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.

Конвертация в зеркалированный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического тома, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:

Миграция LV на другой PV ✕

Имя диска *

Текущий PV *

PV назначения

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Рис. 4.252: Окно миграции логического тома

Подтвердите Сделать зеркалированный диск ✕

Вы выбрали: "volume1". Подтвердите свой выбор. Это действие невозможно отменить.

Рис. 4.253: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Конвертация в стандартный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:




Рис. 4.254: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Отключение возможности управлять диском

Функция позволяет отключать управление диском на узле хранения. Доступна в общем списке и на страницах с детальной информацией дисков. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

Сохраните информацию об имени узла, его ID и имя ресурса, данная информация потребуется при возобновлении управления диска. Подтвердите свой выбор кнопкой «Отключить управление». После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле T1ONIX.Dashboard.

Включение возможности управлять диском

Функция позволяет включить управление неуправляемым в данный момент диском на узле хранения. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне укажите сохраненные параметры диска (узел хранения, ID или имя ресурса):

После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле T1ONIX.Dashboard.

Не управлять диском ✕

Имя диска

Имя узла

ID

Имя ресурса

Описание:

Диск помеченный как "Неуправляемый" больше не виден в OpenStack. При этом диск не удаляется с узла Cinder.

Это эквивалентно команде `cinder unmanage`

Отмена
Отключить управление

Рис. 4.255: Окно отключения возможности управления диском

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Снимки дисков»

Отображает снимки дисков:

Таблица 4.69: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Имя проекта, которому принадлежит снимок диска.
Имя узла	Наименование узла, на котором расположен снимок диска.
Имя	Имя снимка. При нажатии на имя открывается детальная информация.
Описание	Краткая информация о снимке диска присваивается пользователем при создании.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка.
Статус	Состояние снимка.
Имя диска	Наименование диска. При нажатии на имя диска открывается детальная информация.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает

Управлять диском ✕

Тип Идентификатора * ⓘ
Имя ресурса ▼

Идентификатор * ⓘ

Узел хранения * ⓘ

Имя диска ⓘ

Описание

Метаданные ⓘ

Тип дисков
Не указан тип дисков ▼

Зона доступности
nova ▼

Загрузочный ⓘ

Описание:
Включить управление существующим диском на узле Cinder. Это сделает диск доступным в OpenStack.

Это эквивалентно команде `cinder manage`.

Отмена Управлять

Рис. 4.256: Окно включения управления диском

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Снимки дисков

Снимки дисков

Отображено 4 элемента из 4

Проект Фильтр [Удалить снимки диска](#)

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	99aaea09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	demo	volume2.sanlock2.stand.loc@sanlock#sanlock	1	-	1 ГиБ	Доступен	wqerqwr	Обновить метаданные

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.257: Список снимков диска

по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.70: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
2	Обновить статус	Обновление статуса снимка диска.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных снимков. Для этого необходимо отметить нужные снимки и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о снимке диска*
- *Обновление метаданных снимка диска*
- *Обновление статуса снимка диска*

Просмотр детальной информации о снимке диска

Функция доступна в общем списке снимков диска. Переход осуществляется по ссылке имени снимка:

Обновление метаданных снимка диска

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Снимки дисков » 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971

479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971 [Запустить как инстанс](#)

Обзор

Имя	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971
ID	8a1d56cc-fd19-4f31-b9a0-d1982b3e568f
Описание	-
Статус	Доступен
Диск	thickmirror

Спецификация

Размер	1 ГиБ
Создано	1 августа 2019 г. 19:08

Метаданные

	Нет
--	-----

Рис. 4.258: Подробные параметры снимка диска

Изменить метаданные снимка диска ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Собственный

Метаданные недоступны


Имеющиеся метаданные

Нет метаданных

Рис. 4.259: Окно изменения метаданных снимка диска

Обновление статуса снимка диска

Функция позволяет установить необходимый статус снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Обновить статус снимка диска

Статус *
Доступен

Описание:
Статус снимка диска обычно управляется автоматически. В некоторых случаях администратору необходимо явно обновить значение статуса. Это эквивалентно выполнению команды `openstack volume snapshot set --state`.

Отмена Обновить статус

Рис. 4.260: Окно обновления статуса снимка диска

Завершите процедуру кнопкой «Обновить статус».

Вкладка «Типы дисков»

Позволяет создать тип диска и создать спецификацию QoS.

Тип диска — это метка, которая может быть выбрана при создании диска. Обычно характеризует диск по каким-либо критериям, например: «Производительное», «SSD», «Архивное» и т.д.

Списками представлена следующая информация:

TIONIX Default • admin admin

Администратор » Диски » Типы Дисков

Типы Дисков

Типы Дисков [+ Создать тип дисков](#) [Удалить типы диска](#)

Отображено 7 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Привязанная спецификация QoS	Шифрование	Публичный	Действия
<input type="checkbox"/>	enable			-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	lock			-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	sanlockthick			-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	sanlock			-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	type2	-		-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	type1	-		-	Да	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	multiattach	-		-	Да	Обновить метаданные

Отображено 7 элементов

Спецификации QoS

[+ Создать спецификацию QoS](#) [Удалить спецификации QoS](#)

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Имя	Потребитель	Спецификация	Действия
<input type="checkbox"/>	key-1	back-end		Редактировать потребителя

Отображен 1 элемент

Рис. 4.261: Список типов дисков и спецификаций QoS

Таблица 4.71: Типы дисков:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя типа дисков может быть задано администратором произвольно. Изменение имени доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном типе дисков.
Описание	Краткая информация о типе диска присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков.
Привязанная спецификация QoS	Определяет требуемые уровни QoS, которые интерпретируются системой.
Шифрование	Флаг отображает, зашифрован ли тип дисков.
Публичный	Отображает, публичен ли тип дисков. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.

Для списка типов дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о типе дисков, перейдя по ссылке имени типа. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном типе дисков:

Вкладка «Группы дисков (VG)»

Отображает перечень групп дисков:

Вкладка «Перечень дисков»

Отображает перечень дисков:

The screenshot displays the TIOPIX web interface. The top navigation bar is blue with the TIOPIX logo on the left, 'Default • demo' in the center, and a user profile 'admin' on the right. A breadcrumb trail reads: 'Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: sanlockthick'. The main content area is titled 'Детали типа дисков: sanlockthick' and includes a 'Обновить метаданные' button. Below the title are three tabs: 'Обзор' (selected), 'Группы дисков (VG)', and 'Перечень дисков'. The 'Обзор' tab shows the following details:

Имя	sanlockthick
ID	5d67173a-80c4-468c-b9d6-f9b05dc5be77
Описание	
Привязанная спецификация QoS	
Шифрование	
Публичный	Да

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Проект', 'Администратор', 'Обзор', 'Вычисления', 'Диски', 'Снимки дисков', 'Типы Дисков', 'Сеть', 'Система', 'Идентификация', and 'TIOPIX'.

Рис. 4.262: Подробные параметры типа дисков

ТИОНИКС Default • demo admin

Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: sanlockthick

Детали типа дисков: sanlockthick

Обновить метаданные

Обзор Группы дисков (VG) Перечень дисков

Имя узла Фильтр

Отображен 1 элемент из undefined

Имя узла	Имя группы дисков (VG)	Общий размер (Гиб)	Свободно (Гиб)
> sanlock2.stand.loc	vol	138	118.68

Отображен 1 элемент из undefined

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.263: Перечень групп дисков

Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: type2

Детали типа дисков: type2

Обзор Группы дисков (VG) **Перечень дисков**

Имя логического тома (LV)

Отображено 3 элемента из 3

Имя логического тома (LV)	LV UUID	Диск	Группа дисков (VG)
volume-bf1fed8a-d8c5-42ae-bb1c-53cc251b1738	bf1fed8a-d8c5-42ae-bb1c-53cc251b1738	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	cinder-volumes
volume-01bd9198-e817-4b8e-9e20-3ac7e740d24c	01bd9198-e817-4b8e-9e20-3ac7e740d24c	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	cinder-volumes
volume-8fc18a06-8b6a-41de-874b-3ed7b14dce0b	8fc18a06-8b6a-41de-874b-3ed7b14dce0b	1234	cinder-volumes

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.264: Перечень дисков

Таблица 4.72: Для типов дисков в зависимости от статуса доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Позволяет управлять метаданными типа дисков.
2	Посмотреть дополнительные параметры	Позволяет задать дополнительные пары ключей для этого типа дисков.
3	Редактировать тип диска	Изменение названия и описания типа диска.
4	Создать тип дисков	Добавление типа диска. Тип диска — это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения.
5	Создать шифрование	Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа.
6	Удалить тип диска	Удаление типа диска.
7	Управление связями спецификации QoS	Управление привязкой спецификации QoS.

Спецификация QoS может быть связана с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Также у каждого объекта QoS имеется значение, определяющее область ее применения. Выделяются три вида:

- фронтенд (Nova Compute);
- бэкенд (Cinder back-end);
- оба.

Таблица 4.73: Спецификации QoS:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя спецификации может быть задано администратором произвольно.
Потребитель	Потребитель.
Спецификация	Спецификация QoS.

Таблица 4.74: Для спецификаций QoS в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать спецификацию QoS	Создание спецификации, с указанием имени спецификации и ее потребителя.
2	Управление параметрами	Управление набором параметров ключ-значение спецификации QoS.
3	Редактировать потребителя	Изменение значения «потребитель» спецификации QoS.
4	Удалить спецификацию QoS	Удаление спецификации QoS.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа диска или спецификаций QoS – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке и в окне с подробной информацией.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов дисков или спецификаций QoS. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы с типами дисков

- *Добавление типа диска*
- *Добавление спецификации QoS*
- *Добавление шифрования*
- *Просмотр дополнительных параметров типа диска*
 - *Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин*
- *Управление связями спецификации QoS*
- *Управление параметрами спецификации QoS*
- *Изменение параметров потребителя*

Добавление типа диска

Функция доступна в общем списке всех типов дисков.

Создать тип дисков ✕

Имя *

Описание

Публичный ⓘ

Описание:
Тип диска это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения. Например: "Производительное", "SSD", "Архивное" и т.д. Это эквивалентно команде `openstack volume type create`. После создания типа диска нажмите на кнопку "Просмотр доп. параметров", чтобы задать дополнительные пары ключ-значение параметров для этого типа дисков.

Рис. 4.265: Окно создания типа диска

В открывшемся мастер окне выбираем:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;
- Флаг «Публичный» - По умолчанию тип дисков создается общедоступным. Для создания непубличного типа дисков снимите флаг в этом поле.

Подтверждаем создание кнопкой «Создать тип дисков».

Добавление спецификации QoS

Функция доступна в общем списке с помощью действия «Создать спецификацию QoS».

После вызова действия необходимо указать параметры спецификации:

Создать спецификацию QoS
×

Имя *

Описание:

Спецификации QoS могут быть связаны с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Это эквивалентно команде `openstack volume qos create`. После создания спецификации QoS, нажмите на кнопку "Управление спецификациями" для управления набором параметров ключ-значение спецификации QoS.

У каждого объекта спецификации QoS есть значение "Потребитель", которое показывает где политика должна применяться. Это значение может быть "фронтенд" (на уровне службы вычислительных ресурсов), "бэкенд" (на уровне службы управления блочными устройствами) или "оба" (выбираются оба варианта).

Потребитель *

бэкенд
▼

Отмена
Создать

Рис. 4.266: Окно создания спецификации QoS


- Имя - Доступно произвольное наименование;

- Потребитель - Разделение политики потребления. Возможные значения:
 - бэкенд;
 - фронтенд;
 - оба.

Завершите процедуру кнопкой «Создать».

Добавление шифрования

Функция доступна в общем списке. Позволяет включить шифрование для всех дисков выбранного типа.



Создать шифруемый Тип Дисков ✕

Имя
work

Провайдер *

Контрольная точка *
фронтенд ▼

Шифр

Размер Ключа (бит)

Описание:
Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа. Шифрование нельзя включить для типа дисков если диски такого типа уже существуют.
Провайдер это класс обеспечивающий поддержку шифрования (пример: LuksEncryptor)
Контрольная точка это служба где выполняется шифрование (пример: front-end=Nova). Значение по умолчанию 'front-end'.
Шифр это желаемый алгоритм или режим шифрования (например aes-xts-plain64). Если поле оставлено пустым будет использовано значение по умолчанию для провайдера.
Размер ключа это размер ключа шифрования в битах (т.е. 128, 256). Если поле остановлено пусто будет использование значение по умолчанию для провайдера.

Отмена Создать шифрование для Типа Дисков

Рис. 4.267: Окно включения шифрования типа дисков

Установите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Создать шифрование для Типа Дисков».

Просмотр дополнительных параметров типа диска

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять дополнительные параметры: пары ключ-значение для типа диска.




Рис. 4.268: Окно дополнительных параметров типа дисков

Укажите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Закреть».

Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин

Выберите необходимый тип диска и вызовите действие «Просмотреть дополнительные параметры»:

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Задайте необходимые значения:

- Ключ - multiattach;
- Значение - `<is> True`.

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Проверьте правильность введенных Ключ-Значений и нажмите «Закреть». После чего настроенный тип диска можно применять к диску для того, чтобы иметь возможность подключать его к нескольким виртуальным машинам одновременно.




Рис. 4.269: Окно дополнительных параметров типа дисков




Рис. 4.270: Окно создания дополнительного параметра

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Типы Дисков »

Успешно: Создан доп. параметр «multiattach».

Типа дисков: sanlock

Доп. параметры типа дисков

+ Создать Удалить доп. параметры

Отображено 2 элемента

Ключ	Значение	Действия
multiattach	<is> True	Изменить
volume_backend_name	sanlock	Изменить

Отображено 2 элемента

Закрыть

Рис. 4.271: Перечень дополнительных параметров типа дисков

Примечание: Подробнее ознакомиться с документацией множественного подключения дисков можете в соответствующем разделе «Множественное подключение дисков».

Управление связями спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять привязку к спецификации QoS.




Рис. 4.272: Окно управления связями спецификации QoS

Задайте необходимую привязку и подтвердите ее кнопкой «Назначить».

Управление параметрами спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять пары ключ-значение для спецификации QoS.

Укажите необходимые пары и подтвердите свой выбор кнопкой «Заккрыть».

Изменение параметров потребителя

Функция доступна в общем списке. Позволяет управлять значением “Потребитель” для спецификации QoS.




Рис. 4.273: Окно управления параметрами спецификации QoS




Рис. 4.274: Окно назначения потребителя спецификации QoS

Возможные значения:

- бэкенд;
- фронтенд;
- оба.

Выберите необходимое значение и подтвердите свой выбор кнопкой «Изменить потребителя».

4.3.4 Подраздел «Сеть»

Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

Администратор » Сеть » Сети

Сети

Отображено 4 элемента

Проект = [Фильтр](#) [+ Создать сеть](#) [Удалить сети](#)

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя сети	Ассоциированные подсети	Агенты ДНСР	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	1d9392d058284cf692333fed55163311_horizon_network	30af2bc2112642e9bb45877e64537c66_horizon_subnet 10.255.62.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	Редактировать сеть
<input type="checkbox"/>	admin	localnet	localsubnet 192.168.2.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	Редактировать сеть
<input type="checkbox"/>	admin	test_network	test_subnet 10.255.51.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	Редактировать сеть
<input type="checkbox"/>	admin	provider	provider 10.35.222.0/24	1	Да	Да	Активна	Включена	pova	Редактировать сеть

Отображено 4 элемента

Рис. 4.275: Список сетей

Таблица 4.75: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Отображается принадлежность сети к проекту.
Имя сети	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Агенты DHCP	Количество агентов DHCP.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», «Ассоциированные подсети» и «Агенты DHCP», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

На странице представлена детальная информация о сети:

Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:

Таблица 4.76: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование подсети, присваивается при создании подсети.
CIDR	Адрес сети в формате CIDR, задается при создании подсети.
Версия IP	Версия протокола IP, выбирается при создании. Доступные версии: <ul style="list-style-type: none"> • IPv4; • IPv6.
IP шлюза	IP-адрес шлюза, задается при создании подсети.
Использованные IP-адреса	Количество использованных IP-адресов.
Свободные IP-адреса	Количество свободных IP-адресов.

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Администратор » Сеть » Сети » localnet', and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Вычисления', 'Диски', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Плавающие IP', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The main content area is titled 'localnet' and includes a 'Редактировать сеть' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Подсети', 'Порты', and 'Агенты DHCP'. The 'Обзор сети' section contains two tables of network parameters.

Обзор сети

Имя	localnet	Общая	Да
ID	2880448d-44dd-42ee-a2dc-640b69fcaf70	Внешняя сеть	Нет
ID Проекта	ce1eaa969dd74cf0a33fe222f087533c	MTU	1450
Статус	Активна	Сеть провайдера	Тип сети: vxlan
Административное состояние	Включена		Физическая сеть: -
			ID сегментации: 38

Рис. 4.276: Подробные параметры сети

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Сети » localnet

localnet

Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты Агенты DHCP

Подсети

Фильтр + Создать подсеть Удалить подсети

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Имя	CIDR	Версия IP	IP шлюза	Использованные IP-адреса	Свободные IP-адреса	Действия
<input type="checkbox"/>	localsubnet	192.168.2.0/24	IPv4	192.168.2.1	3	250	Редактировать подсеть

Отображен 1 элемент

Маршрутизаторы
Плавающие IP
Система
Optimization
Идентификация
ТИОНИКС

Рис. 4.277: Список подсетей

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.77: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление выбранной подсети. Удаление возможно, только если у подсети удалены порты.

Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the logo and user information. The left sidebar contains a menu with categories like 'Сети' (Networks), 'Маршрутизаторы' (Routers), and 'Порта' (Ports). The main content area is titled 'localnet' and has a 'Ports' tab selected. Below the tab, there are buttons for '+ Создать порт' (Create port) and 'Удалить порты' (Delete ports). A table lists three ports:

Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
(45aa9dab-f16f)	192.168.2.8	fa:16:3e:8d:16:78	network:router_centralized_snat	Активен	UP	Redact port
localgateway	192.168.2.1	fa:16:3e:89:12:ad	network:router_interface_distributed	Активен	UP	Redact port
(8b49fc8f-8f12)	192.168.2.2	fa:16:3e:e9:5b:1c	network:dhcp	Активен	UP	Redact port

Рис. 4.278: Список портов

Таблица 4.78: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.79: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта с заданными параметрами.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление выбранного порта.

Вкладка «Агенты DHCP»

Отображает перечень DHCP агентов:

Таблица 4.80: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование DHCP агента, выбирается при создании из списка доступных.
Статус	Состояние узла.
Административное состояние	Административное состояние узла.
Обновлено	Время с последнего обновления.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

The screenshot displays the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Администратор » Сеть » Сети » localnet', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Сеть', and 'Сети'. The main content area is titled 'localnet' and features a 'Редактировать сеть' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Подсети', 'Порты', and 'Агенты DHCP'. The 'Агенты DHCP' tab is active, showing a search filter, '+ Добавить DHCP агент', and '- Удалить DHCP агенты' buttons. A table lists one DHCP agent:

<input type="checkbox"/>	Имя узла	Статус	Административное состояние	Обновлено	Действия
<input type="checkbox"/>	dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Включено	Включен	0 минут	Удалить DHCP агент

Below the table, it indicates 'Отображен 1 элемент'.

Рис. 4.279: Список DHCP агентов

Таблица 4.81: Для DHCP агентов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить DHCP агент	Добавление DHCP агента, с заданными параметрами.
2	Удалить DHCP агент	Удаление выбранного DHCP агента.

Таблица 4.82: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Создание новой сети с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> • Имя; • IP-адрес; • Детали подсети.
2	Редактировать сеть	Изменение имени и административного состояния сети.
3	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
4	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.


Особенности работы

- *Добавление сети*
- *Добавление подсети*
- *Добавление порта*
- *Добавление DHCP агента*
- *Редактирование порта*
- *Добавление разрешенной пары адресов*
- *Просмотр детальной информации о подсети*
- *Просмотр детальной информации о порте*

Добавление сети

Функция позволяет создавать для любого проекта сеть с заданными параметрами. Доступна в общем списке всех сетей.

При помощи кнопки «Создать сеть» вызовите форму создания сети:



Создать сеть

Сеть * Подсеть Детали подсети

Имя ⓘ

Проект *

Тип сети провайдера * ⓘ

Разрешить Admin State

Общая

Внешняя сеть

Создать подсеть

Возможные Зоны доступности ⓘ

Отмена « Назад Следующий »

Создайте новую сеть. Дополнительно на следующих шагах мастера можно создать подсеть, связанную с сетью.

Рис. 4.280: Окно добавления сети

Укажите необходимые параметры:

Сеть:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выберите проект, которому будет принадлежать сеть;
- Тип сети провайдера - выберите провайдера сети. Возможные значения:

- Местный;
 - Flat;
 - VLAN;
 - GRE;
 - VXLAN;
 - Geneve.
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
 - Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;
 - Флаг «Внешняя сеть» - при выборе флага сеть становится внешней;
 - Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
 - Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» -при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

Добавление подсети

Функция доступна во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить подсеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице «[Добавление подсети](#)».


Добавление порта

Функция доступна во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице «[Добавление порта](#)».

Добавление DHCP агента

Функция доступна во внутренней вкладке «[Агенты DHCP](#)». Позволяет добавлять агент DHCP с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Добавить DHCP агент» открываем мастер создания:



Добавить DHCP агент

Имя сети *

1d9392d058284cf692333fed55163311_horizon_net

Описание:

Отсюда вы можете добавить DHCP агент в сеть

Новый DHCP агент * ?

Выберите новый агент

Отмена Добавить DHCP агент

Рис. 4.281: Окно добавления DHCP агента

В открывшемся окне выбираем необходимый агент и завершаем процедуру добавления кнопкой «Добавить DHCP агент». После чего корректно созданный агент отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге агент отображается со статусом «Активный».

Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке *«Порты»*, так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

Добавление разрешенной пары адресов

Доступна во внутренней вкладке *«Разрешенные пары адресов»*. Дает возможность добавлять разрешенные пары адресов на определенном порту. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адресов подключаться через этот порт. Вызовите действие и укажите необходимые MAC/IP-адреса:

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку *«Подсети»*. Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку *«Порты»*. Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов:

Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Имя

localgateway

 Разрешить Admin State

ID устройства

e3ce909f-8349-4707-85db-173f0cf5a451

Владелец устройства

network.router_interface_distributed

Связь: Узел

MAC адрес

fa:16:3e:42:37:ba

Связь: Тип VNIC

Нормальный

 Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

Разрешить Admin State

Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

ID устройства

ID подключенного к порту устройства.

Владелец устройства

Владелец назначенного на порт устройства.

Связь: Узел

ID узла, на котором выделен порт. В некоторых случаях различные реализации могут быть запущены на разных узлах.

MAC адрес

MAC-адрес порта.

Связь: Тип VNIC

Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

Безопасность порта

Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

Группы безопасности

Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена

Обновление

Рис. 4.282: Окно изменения параметров порта

Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.

Все группы безопасности

Группы безопасности не найдены.

Группы безопасности порта

default	<input type="button" value="-"/>
---------	----------------------------------

Отмена

Обновление

Рис. 4.283: Окно изменения параметров порта

Добавить разрешенную пару адресов ✕

IP-адрес или CIDR ?

Описание:

Добавить разрешенную пару адресов на этот порт. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адрес (диапазон) подключаться через этот порт.

MAC адрес ?

Отмена
Отправить

Рис. 4.284: Окно добавления разрешенной пары адресов

ТИОНИКС
Default • demo ▼
admin ▼

Администратор » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet

localsubnet Редактировать подсеть ▼

Обзор

Имя	localsubnet
ID	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
Имя сети	localnet
ID сети	1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720
Пул подсетей	Нет
Версия IP	IPv4
CIDR	192.168.2.0/24
Пул выделения IP	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
IP шлюза	192.168.2.1
Разрешить DHCP	Да
Дополнительные маршруты	Нет
Сервер DNS	10.35.27.1

Проект ▼

Администратор ^

Обзор

Вычисления ▼

Диски ▼

Сеть ^

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система ▼

Идентификация ▼

ТИОНИКС ▼

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.285: Подробные параметры подсети

ТИОНИКС Default • demo admin

Администратор » Сеть » Сети » localnet » Порты » localgateway

localgateway Редактировать порт

Обзор Разрешенные пары адресов

Обзор

Имя	localgateway
ID	57d6e6b2-a9a3-4150-bffc-ba0b5a021909
Имя сети	localnet
ID сети	6536ad11-b044-4454-b715-dc4ecc2ec249
ID Проекта	abd34c1d09284bf680dfb4535bb33556
MAC адрес	fa:16:3e:8a:5e:9f
Статус	Активен
Административное состояние	UP
Защита портов включена	True
Имя DNS	Нет
QoS политика:	ID политики: 6a8aed0b-b394-4fd0-83b5-cab4bc64c10c

Присвоение DNS

	Нет
--	-----

Фиксированные IP-адреса

IP-адрес	192.168.2.1
ID подсети	a2ab9518-39f6-45ea-9929-cc4c3adf2b13

Подключенное средство управления питанием

Владелец средства	network:router_interface_distributed
ID средства	620268cc-3957-4065-92a5-2fe887f820b4

Группы безопасности

	Нет ассоциированных групп безопасности
--	--

Связь

Тип VNIC	Нормальный
----------	------------

Рис. 4.286: Подробные параметры порта

Администратор » Сеть » localnet » Порты » localgateway

localgateway Редактировать порт

Обзор Разрешенные пары адресов

+ Добавить разрешенную пару адресов Удалить

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	IP-адрес или CIDR	MAC адрес	Действия
<input type="checkbox"/>	192.168.5.1	fa:16:3e:8a:5e:9f	Удалить
<input type="checkbox"/>	192.168.6.1	fa:16:3e:8a:5e:9f	Удалить

Отображено 2 элемента

Рис. 4.287: Разрешенные пары адресов

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы

Маршрутизаторы

Имя маршрутизатора = [Фильтр](#) [+ Создать маршрутизатор](#) [Удалить маршрутизаторы](#)

Отображено 9 элементов

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Статус	Внешняя сеть	Зоны доступности	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	b539ba09-18a6-423e-9f08-5dc8524005f7	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	e9641652-9cb9-4ef2-b2a9-86561a59f2b5	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	91035abe-26a9-4773-81cb-e138f17ed8e6	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	f0e3c3d4-a5d6-464f-b481-60ac557244b3	Активен	public	pova	Выключен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	8062f24d-36ef-456a-81b6-cd220182223b	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	ext-router	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	17fa3dfb-945f-4312-98d7-4c57e1708bc5	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	5c2d73bf-b340-46e6-800b-32a6a4f288e6	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор
<input type="checkbox"/>	admin	9a5730ab-c8d5-42b5-a470-73091bba58f6	Активен	public	pova	Включен	Изменить маршрутизатор

Отображено 9 элементов

Рис. 4.288: Список маршрутизаторов

Таблица 4.83: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта.
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Включен; • Выключен.

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Проект - Проект маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о маршрутизаторе, перейдя по ссылке имени. Детальная информация представлена в трех вкладках: «Обзор», «Интерфейсы» и «Статические маршруты».

Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

Вкладка «Интерфейсы»

Выводит списком подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию об конкретном подключении:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441

Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441 Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

Обзор

Имя	7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441
ID	38809596-6bbb-49f0-9f52-392c1bd5f4ba
Описание	
ID Проекта	7743c617dfca4289b9231639fedeb2e3
Статус	Активен
Административное состояние	Включен

Агент L3

Имя узла	ID
ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	a8d69cfe-1e56-4b37-b6bd-bf285d27b49c

Зоны доступности

- nova

Внешний шлюз

Имя сети	provider
ID сети	d892657d-027a-4629-b0a5-558ca7551905
Внешние фиксированные IP-адреса	<ul style="list-style-type: none"> ID подсети 3c4742a8-47c4-448e-acd6-a5bc7efbe26e IP-адрес 10.35.210.105
SNAT	Активен

Маршрутизаторы

Рис. 4.289: Подробные параметры маршрутизатора

Adminистратор » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: ext-router

Детали маршрутизатора: ext-router

Изменить маршрутизатор

Обзор | Интерфейсы | Статические маршруты

+ Добавить интерфейс | Удалить интерфейсы

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	Статус	Тип	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(7429d9ea-6122)	192.168.2.17	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	localgateway	192.168.2.1	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(e7792a9c-6ada)	10.35.197.86	Активен	Внешний шлюз	Включен	Удалить интерфейс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.290: Список интерфейсов

Таблица 4.84: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Включен; • Выключен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя интерфейса является ссылкой на страницу с детальной информацией о конкретном порте:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The breadcrumb trail is: Администратор » Сеть » provider » Порты » c87b4012-9f04-44e8-ba2c-fb7a7486b78c. The main content area displays the configuration for the interface c87b4012-9f04-44e8-ba2c-fb7a7486b78c. The interface is active and has a normal status. The administrative state is UP. The IP address is 10.35.200.74. The network name is provider. The MAC address is fa:16:3e:e6:3a:1e. The DNS name is not set. The power management device is network:router_gateway. The security groups are not associated. The connection details show a normal VNIC, node name tst-cnt7q-ovs-05.stand.loc, no profile, and VIF type ovs. The VIF details are: port_filter True, datapath_type system, and ovs_hybrid_plug False.

Рис. 4.291: Подробные параметры интерфейса

Таблица 4.85: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

Вкладка «Статические маршруты»

Внутренняя вкладка несет только информативный характер, так как все операции по управлению статическими маршрутами доступны во вкладке «Маршрутизаторы/Статические маршруты».




Рис. 4.292: Список статических маршрутов

Таблица 4.86: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.87: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.

Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Добавление интерфейса*
- *Изменение маршрутизатора*

Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выбор проекта, обязательное поле;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Возможные зоны доступности - возможные зоны доступности.

Создать маршрутизатор ✕

Имя ⓘ

Проект *

Выберите проект ▼

Разрешить Admin State

Внешняя сеть

Выберите сеть ▼

Разрешить SNAT

Возможные Зоны доступности ⓘ

nova

Описание:
Создает маршрутизатор с указанными параметрами.
Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

Отмена Создать маршрутизатор

Рис. 4.293: Окно создания маршрутизатора

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

Добавление интерфейса

Функция доступна во вкладке с детальной информацией маршрутизатора. Позволяет добавить интерфейс с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «*Добавление интерфейса*».

Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя и административное состояние выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:




Рис. 4.294: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить плавающие IP-адреса проекту.

Администратор » Сеть » Плавающие IP

Плавающие IP

Отображено 3 элемента

ID Проекта Фильтр Выделить IP проекту Освободить плавающие IP

<input type="checkbox"/>	Проект	IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Пул	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	10.35.200.55	1	8787 192.168.36.79	provider	Активен	Освободить плавающий IP
<input type="checkbox"/>	admin	10.35.200.72	-	-	provider	Выключен	Освободить плавающий IP
<input type="checkbox"/>	admin	10.35.200.78	-	-	provider	Выключен	Освободить плавающий IP

Отображено 3 элемента

Рис. 4.295: Список плавающих IP

Таблица 4.88: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит выделенный IP-адрес.
IP-адрес	Выделенный из пула плавающий IP-адрес, который можно связать с виртуальной машиной или портом.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес.
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адреса.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID проекта - Идентификатор проекта. Допустим неполный ввод;
- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.89: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Снять назначение	Снятие назначения плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*

Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:



Выделить внешний IP

Пул *
provider 10.35.200.0/24

Проект *
service

Нефиксированный IP адрес() ⓘ

Описание

Описание:
Здесь вы можете выдать назначаемый IP для конкретного проекта.

Отмена Выделить внешний IP

Рис. 4.296: Окно выделения плавающих IP

4.3.5 Подраздел «Система»

Вкладка «Параметры по умолчанию»

Страница позволяет задать значения системных параметров для использования их по умолчанию:

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Параметры по умолчанию

Параметры по умолчанию

Отображено 18 элементов

Фильтр Обновить параметры по умолчанию

Имя квоты	Ограничение
Объём загруженного файла (байт)	10240
Элементы метаданных	128
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Протяженность пути загруженного файла	255
Виртуальные машины	10
Загруженные файлы	5
VCPUs	20
Снимки диска	10
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
Диски	10
Подсети	100
Сети	100
Плавающие IP	50
Правила группы безопасности	100
Группы безопасности	10
Маршрутизаторы	10
Порты	500

Отображено 18 элементов

Рис. 4.297: Перечень системных параметров, используемых по умолчанию

- *Изменение параметров по умолчанию*

Изменение параметров по умолчанию

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Обновить параметры по умолчанию» открываем мастер окно:

В открывшемся окне указываем:

- Объем загруженного файла - максимальное значение для загружаемого файла (байт);
- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- ОЗУ - максимальное значение для ОЗУ (МБ);
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Протяженность пути загруженного файла - максимальное значение для пути;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- Загруженные файлы - максимальное количество загружаемых файлов;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Диски - максимальное количество дисков.

Также все параметры можно выставить по умолчанию. После подтверждения указанных параметров обновленные данные отобразятся на странице.

Вкладка «Определения метаданных»

Отображает метаданные:

Таблица 4.90: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование метаданных.
Описание	Краткое описание.
Типы ресурсов	Типы ресурсов.
Публичный	Флаг, указывающий, общедоступны ли метаданные. Задается при добавлении.
Защищенный	Флаг, указывающий, имеют ли метаданные защиту от удаления. Задается при добавлении.

Обновить квоты по умолчанию ✕

Здесь вы можете обновить значения квот по умолчанию (максимальные значения лимитов).

Объём загруженного файла (байт) *

Элементы метаданных *

ОЗУ (МБ) *

Ключевые пары *

Протяженность пути загруженного файла *

Виртуальные машины *

Загруженные файлы *

VCPUs *

Общий размер дисков и снимков (ГБ) *

Снимки диска *

Диски *

Рис. 4.298: Окно обновления квот

TIONIX Default • admin admin

Администратор » Система » Определения метаданных

Определения метаданных

Типы ресурсов = Фильтр + Импортировать Пространство Имен Удалить пространства имен

Отображено 4 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Типы ресурсов	Публичный	Защищенный	Действия
<input type="checkbox"/>	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
<input type="checkbox"/>	9ec8ac68eaa44fb79b0bed6f5c4d3492_horizon_metadef_19-03-11-30-47	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
<input type="checkbox"/>	b7353f93c1284e83ac957c2d1c1ca415_horizon_metadef_14-03-12-28-13	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
<input type="checkbox"/>	c7d31f8f19024ff396850c3dca60f6ce_horizon_metadef_14-03-12-30-11	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации

Отображено 4 элемента

Рис. 4.299: Список метаданных

Для списка метаданных доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации по конкретным метаданным, переход осуществляется по ссылке имени метаданных. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Обзор пространства имен

Выводит подробную информацию о пространстве имен:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The breadcrumb trail is: Администратор » Система » Определения метаданных » 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22. The main title is 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22. There are two tabs: 'Обзор пространств имен' (selected) and 'Содержимое'. The 'Обзор пространств имен' tab displays a table of properties:

Отображаемое имя.	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22
Пространство имен	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22
Описание	Description for TestNamespace
Публичный	Нет
Защищенный	Нет
Создано	14 марта 2019 г. 11:15
Обновлено	14 марта 2019 г. 11:15

Below the table is a section titled 'Связанные типы ресурсов' (Related resource types) with two entries:

- OS::Glance::Image**
 - Префикс: *Нет*
 - Цель свойств: *Нет*
- OS::Nova::Flavor**
 - Префикс: *Нет*
 - Цель свойств: *Нет*

Рис. 4.300: Подробные параметры пространства имен

Содержимое

Выводит содержимое метаданных:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu (Default • admin), and a user profile (admin). The breadcrumb trail indicates the path: Администратор » Система » Определения метаданных » 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22. The main content area displays the JSON content of the metadata namespace:

```

{
  "namespace": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "display_name": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "description": "Description for TestNamespace",
  "resource_type_associations": [
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Glance::Image",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    },
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Nova::Flavor",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    }
  ],
  "visibility": "private",
  "protected": false,
  "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "properties": {
    "prop1": {
      "default": "20",
      "type": "integer",
      "description": "More info here",
      "title": "My property1"
    }
  }
}

```

Рис. 4.301: Содержание метаданных

Таблица 4.91: Для метаданных в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Импортировать пространство имен	Импорт данных.
2	Обновить ассоциации	Управление связями пространств имен и типов ресурсов.
3	Редактировать пространство имен	Изменение параметров пространства имен.
4	Удалить пространство имен	Удаление пространства имен.

Особенности работы

- *Импорт пространства имен*
- *Редактирование пространства имен*
- *Обновление ассоциации*

Импорт пространства имен

Примечание: Поддерживаются данные только в формате **raw JSON**.

Функция позволяет импортировать пространство имен для определения метаданных. Доступна на панели управления в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выбираем источник:

Источником метаданных может быть как файл, так и непосредственный ввод. Доступные дополнительные параметры данных:

- Публичный;
- Защищенный.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование пространства имен

Функция позволяет редактировать параметры выбранного пространства имен. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить изменения».

Импортировать Пространство Имен ✕

Источник определения пространства имен

Файл определения метаданных ▾

Файл определения метаданных ⓘ

Выберите файл Файл не выбран

Публичный

Защищенный

Описание:

Укажите импортируемое пространство имен для определения метаданных.

Поддерживаются только определения в формате raw JSON.

Для администратора: используйте следующие команды CLI для импорта определений по умолчанию в Glance:

```
glance-manage db_load_metadefs
```

Отмена Импортировать Пространство Имен

Рис. 4.302: Окно импорта пространства имен

Редактировать атрибуты пространства имен ✕

Публичный

Защищенный

Описание:

Редактировать публичные/защищенные атрибуты для пространства имен.

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.303: Окно изменения пространства имен

Обновление ассоциации

Функция позволяет управлять связями пространств имен и типов ресурсов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Связи пространств имен и типов ресурсов ✕

Доступные Типы	Фильтр <input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> OS::Nova::Flavor	<input type="text" value="PRefix"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OS::Glance::Image	<input type="text" value="PRefix"/>
<input type="checkbox"/> OS::Cinder::Volume	
<input type="checkbox"/> OS::Nova::Server	
<input type="checkbox"/> OS::Trove::Instance	

Описание:

Пространства имен могут быть связаны с различными типами ресурсов. При этом свойства пространства имен становятся доступны при обновлении метаданных этого типа ресурсов.

Некоторые типы ресурсов требуют указания префикса при применении метаданных. В некоторых случаях префикс может отличаться между типами ресурсов (например, тип инстансов и образ).

Пример: Префикс 'hw' добавлен к типу OS::Nova::Flavor для пространства имен топологии виртуальных CPU, таким образом свойства применяемые к типам инстансов будут иметь префикс 'hw'.

Не используйте двоеточие ':' с типом OS::Glance::Images. Данный тип ресурсов не поддерживает использование двоеточий.

Отмена
Сохранить

Рис. 4.304: Окно управления связями пространств имен и типов ресурсов

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Системная информация»

Позволяет отслеживать: состояние служб, состояние сетевых агентов и значимые действия в системе. Состоит из следующих внутренних вкладок:

Вкладка «Службы»

Предоставляет информацию о службах системы и их точках доступа:

Вкладка «Службы вычислительных ресурсов»

Предоставляет информацию о службах вычислительных ресурсов и их состоянии:

Вкладка «Службы блочного хранилища»

Предоставляет информацию о службах блочного хранилища и их состоянии:

Вкладка «Сетевые агенты»

Отображает перечень сетевых агентов и их состояние:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию о значимых операциях в системе:

Таких как:

- Вывод узла из эксплуатации;
- Запрещение домена;
- Запуск утилиты архивирования базы данных;
- Изменение системы резервного копирования;
- Изменение шаблона резервного копирования;
- Назначение шаблона резервного копирования;
- Настройка мониторинга на все облако;
- Разрешение домена;
- Снятие назначения шаблона резервного копирования;
- Создание домена;
- Создание системы резервного копирования;
- Создание шаблона резервного копирования;

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор > Система > Системная информация

Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Фильтр

Отображено 12 элементов

Имя	Служба	Регион	Точки доступа
glance	image	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
tnx-nc	tnx-nc	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
tnx-monitor	tnx-monitor	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
neutron	network	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696

Рис. 4.305: Список служб

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Фильтр

Отображено 6 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
nova-console	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-conductor	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-consoleauth	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-compute	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Выключен	Выключен	0 минут
nova-compute	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут

Отображено 6 элементов

Рис. 4.306: Список служб вычислительных ресурсов

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Фильтр

Отображено 5 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
cinder-backup	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm2	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@sanlock	nova	Включено	Выключен	4 часа, 8 минут

Отображено 5 элементов

Рис. 4.307: Список служб блочного хранилища

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища **Сетевые агенты** Журнал действий

Фильтр

Отображено 12 элементов

Тип	Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено	Действия
Metadata agent	neutron-metadata-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов

Отображено 12 элементов

Версия: 13.0.2

Рис. 4.308: Перечень сетевых агентов

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

ID запроса Фильтр

Отображено 20 элементов из 40 [Следующее »](#) [Последнее »](#)

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-e70ca9d5-4b97-42dd-a95c-1407e5485521	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:08	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-82a3050e-84c2-48a7-b365-2b50b4d323eb	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:00	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-46513d5e-7661-4b9a-b811-d94bd790314b	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:20	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-2e82ca9b-5f17-46cf-b27a-c9cb a8edfd38	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-d6da2c33-9567-406b-90a0-2f94bae25799	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:08	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-87765336-bd6e-4ce1-8df0-cae736fd7a28	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:41:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-8b91af8a-6a8e-45de-bf32-4e078ea3a71d	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-6f19b1a2-9968-46b5-9686-946633637655	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:49	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-758ca3c4-75df-4c62-b88a-7bbb010ed7e8	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-9a2c099d-d631-45ba-bae6-e17d993302ed	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:16	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-f4cdf3f0-d4d8-49f9-abe5-ecd0b8afae60	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:11	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-5802082d-5e75-4c18-a31e-28de3898c81e	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:01	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-339d4b01-d28d-4165-a7ce-4ed326395993	-	Настройка мониторинга	19 авг. 2019 г., 16:27:45	admin	Пользователь	admin	Успешно	Monitoring successfully set in Zabbix for user "zanan 2"

Рис. 4.309: Журнал действий


- Удаление домена;
- Удаление узла после вывода из эксплуатации;
- Удаление шаблона резервного копирования.

4.4 Раздел «Идентификация»

Предназначен для отображения состояния доменов, проектов, пользователей, групп пользователей и ролей.

4.4.1 Вкладка «Домены»

Домены в OpenStack позволяют объединять проекты в независимые группы. Этот метод позволяет ограничить права администраторов проектов в рамках одного домена. Тем самым реализуется функциональность наделения пользователя правами администратора в нескольких проектах без возможности управления всем облаком.



The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The left sidebar shows a menu with 'Идентификация' selected, and a sub-menu with 'Домены' highlighted. The main content area is titled 'Идентификация > Домены' and 'Домены'. It features a search filter, buttons for '+ Создать домен', 'Удалить домены', and 'Еще Действия'. Below the buttons, it states 'Отображено 5 элементов' and displays a table of domains.

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	Default	The default domain	default	Да	Добавить конфигурацию

Below the table, it states 'Отображено 5 элементов'.

Рис. 4.310: Список доменов

Таблица 4.92: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование домена, задается при создании. Число символов не должно превышать 64. Изменяется при редактировании и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном домене.
Описание	Краткая информация о домене. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID домена	Идентификатор домена.
Активен	Состояние домена. Изменяется в общем списке.

Для заданного по умолчанию домена **default** недоступны действия по удалению и смене имени.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также существует возможность просмотра детальной информации о домене, переход осуществляется по ссылке имени домена. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном домене:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The main content area is titled 'Детали домена: Default' and includes a 'Добавить конфигурацию' button. Below the title, there are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Журнал действий'. The 'Обзор' tab displays a table with the following details:

Обзор	
Имя домена	Default
ID домена	default
Активен	Да
Описание	The default domain

Рис. 4.311: Детализированная информация о домене

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над объектами домена в рамках текущего проекта:

Таблица 4.93: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Таблица 4.94: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить конфигурацию	Добавление конфигурации домена.
2	Запретить домен	Отключения права доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Активен» на «Неактивен».
3	Изменение групп	Редактирование списка групп домена.
4	Изменить домен	Изменение конфигурации домена.
5	Настроить резервное копирование	Настройка резервного копирования для виртуальных машин домена.
6	Разрешить домен	Включение прав доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Неактивен» на «Активен».
7	Создать домен	Добавление нового домена с заданными параметрами.
8	Удалить домен	Удаление выбранного домена. Возможно только в состоянии не активен.
9	Указать контекст домена	Переход в выбранный домен.
10	Управление членами	Редактирование списка участников домена.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного домена – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке.

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Домены » Детали домена: Default

Детали домена: Default

Добавить конфигурацию

Обзор Журнал действий

Отображено 20 элементов из 9761 «[Первое](#)» «[Предыдущее](#)» [Следующее](#)» [Последнее](#)»

ID запроса Родительский запрос Действие Время начала Пользователь Тип объекта Наименование объекта Результат Подробности

req-338ccfa9-f38b-430a-b526-f39b1a38aada	req-cd077663-5a90-48aa-ac0b-9fafdc9ebba8	Сброс состояния	11 дек. 2018 г., 16:28:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: state=active
req-2bddb30b-dc1a-40b7-b9a2-8c6938d88666	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-20057905-45c4-4e1a-8c03-b8bac27bc0f9	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-c68df241-e566-467f-a37b-d22f8203e642	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-8703b331-3c81-4f9a-b31a-b7b050a7739b	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-63b807b9-1bd8-4629-981d-7cc9a23309a8	-	Создание виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:26:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: name=af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-86eeebbd9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: bf0fb3d-cb69-4121-b048-fd4e9823da7c, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64

Рис. 4.312: Журнал действий над объектами домена




Рис. 4.313: Индивидуальные действия над доменами

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных доменов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие:

Особенности работы

- *Создание домена*
- *Добавление конфигурации*
- *Изменение групп*
- *Изменение домена*
- *Настройка резервного копирования*
- *Управление членами*

Создание домена

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать домен» откройте мастер окна для создания домена:

В открывшемся окне укажите:

- **Имя** - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- **Описание** - краткая информация о домене;
- **Активен** - флаг определяет состояние домена после создания.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать домен».

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Домены

Домены

Фильтр + Создать домен Удалить домены Еще Действия

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID домена	Активен	
<input checked="" type="checkbox"/>	test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	Добавить конфигурацию
<input checked="" type="checkbox"/>	heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	Добавить конфигурацию
<input checked="" type="checkbox"/>	test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	Default	The default domain	default	Да	Добавить конфигурацию

Отображено 5 элементов

Действия: Запретить домены, Разрешить домены, Удалить конфигурации

Рис. 4.314: Групповые действия над доменом

Создать домен

Имя

Описание

Активен

Домены обеспечивают разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями.

Отмена Создать домен

Рис. 4.315: Окно создания домена

Добавление конфигурации

Функция доступна в общем списке всех доменов. Позволяет добавить конфигурацию к выбранному домену. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать конфигурацию ✕

url *	<input type="text"/>	Описание: Редактирование конфигурации.
user *	<input type="text"/>	
user_name_attribute *	<input type="text"/>	
user_objectclass *	<input type="text"/>	
user_tree_dn *	<input type="text" value="admin"/>	
password *	<input type="password" value="•••••"/>	

Рис. 4.316: Окно изменения конфигурации домена

- url - адрес ldap сервера;
- user - наименование пользователя;
- user_name_attribute - атрибут имени пользователя;
- user_objectclass - атрибут объект-класса пользователя;
- user_tree_dn - каталог пользователя;
- password - пароль от сервера.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Изменение групп

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне установите нужные группы домена:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменение домена

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Имя - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор начального состояния домена;
- Участники домена - добавление участников домена;
- Группы домена - добавление групп.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Настройка резервного копирования

Примечание: Действие доступно только для пользователя с правами администратора.

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Система резервного копирования - программное обеспечение, с помощью которого будет производиться резервное копирование. Возможные значения:
 - Veeam.

Поле обязательно к заполнению.

- Имя узла - узел, на котором размещена система резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Пароль - пароль для доступа к системе резервного копирования. Данный пароль используется при подключении клиентов резервного копирования к серверу резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Приватный ключ - приватный ключ для доступа к системе резервного копирования. В данное поле требуется скопировать содержимое файла закрытого ключа, используемого для доступа по SSH к серверу резервного копирования. Необходимым условием является возможность контроллера получать доступ по SSH на сервер резервного копирования. Поле обязательно к заполнению.





Рис. 4.317: Окно управления группами домена



Изменить домен

Информация о домене Участники домена Группы домена

Имя ⓘ

tioniX

Описание

Активен

Домен обеспечивает разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями. Измените данные домена для того, чтобы добавлять и удалять группы в домене.

Отмена Сохранить

Рис. 4.318: Окно изменения параметров домена

Управление членами

Функция доступна в списке действий необходимого домена. Позволяет изменять участников домена.

В открывшемся окне выберите нужных пользователей и задайте их роли в домене. Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

4.4.2 Вкладка «Проекты»

Отображает проекты:

Настроить резервное копирование ✕

Система резервного копирования *

Bareos ▾

Имя узла *

10.35.129.127

Пароль

Приватный ключ

Описание:
Выполните настройку резервного копирования.

Отмена Отправить

Рис. 4.319: Окно настройки резервного копирования

Изменить домен ×

Информация о домене **Участники домена** Группы домена

Все пользователи

aodh	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
ceilometer	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
cinder	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
demo	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
glance	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
heat	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
neutron	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
nova	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>

Участники домена

admin	<input type="text" value="admin"/> <input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="-"/>
-------	---

Рис. 4.320: Окно управления участниками домена

Идентификация > Проекты

Проекты

Имя Фильтр + Создать проект Удалить проекты Еще Действия

Отображено 7 элементов из 7

<input type="checkbox"/>	Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212	Default	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	Типовой	Project admin Domain tionix	47b22385ef8944378f0b21fa1131c97a	tionix	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	VDI		814daa5faa524942a096dc756d82a873	Default	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin_openldap	Типовой	Project admin Domain openldap	af72aa9d48e345c98e8f8095b97278a0	openldap	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	service	Типовой	Service Project	d999790f97f548299bfbfb3e775f898e	Default	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	demo	Типовой	Demo Project	f0fb16cd716740e1892ac41875fe6deb	Default	Да	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin_openldap1	Типовой	Project admin Domain openldap1	f2b5ccbff99c422795f230e9577ea4f4	openldap1	Да	Запланировать действие

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.321: Список проектов

Таблица 4.95: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование проекта, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном проекте.
Тип	Тип проекта, задается автоматически при создании. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Typical (Типовой); • VDI.
Описание	Описание проекта, доступно заполнение при создании и изменяемо в общем списке всех проектов.
ID проекта	ID проекта, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена. Является ссылкой для перехода к детальной информации о домене.
Активен	Состояние проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном проекте:

Также на странице представлены данные об уровне сервиса проекта:

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы проекта:

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

The screenshot displays the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a user menu showing 'Default • admin', and a user profile icon for 'admin'. A left sidebar contains a navigation menu with items like 'Домены', 'Проекты', 'Пользователи', 'Группы', and 'Роли'. The main content area shows the breadcrumb 'Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan' and the title 'Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan' with a 'Запланировать действие' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Использование', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Агрегаторы узлов', 'Группы', and 'Пользователи'. The 'Обзор' tab is active, showing two tables: 'Обзор' and 'Квоты'.

Обзор	
Имя проекта	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan
ID Проекта	c445f25f8c7e48a99ee7985309ed6954
Тип	VDI
Имя домена	Default
Виртуальные машины	
Активен	Да
Описание	Нет
Уровень сервиса	
Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Да

Квоты	
Объём загруженного файла (байт)	-
Элементы метаданных	128
Загруженные файлы	-
Плавающие IP	50
Подсети	100
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Порты	500
Правила группы безопасности	100
Виртуальные машины	10
Снимки диска	10
Диски	10
Маршрутизаторы	10
Группы безопасности	10
VCPUs	20
Путь загруженного файла	-
Сети	100

Рис. 4.322: Подробные параметры проекта

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Проекты » Детали проекта: admin

Детали проекта: admin

Запланировать действие

Обзор **Использование** Журнал действий Запланированные задачи Агрегаторы узлов Группы Пользователи

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-06 по 2019-02-07 [Отправить](#)

Активные виртуальные машины: 7

Используемая ОЗУ: 5,3ГБ

VCPU-часов за период: 383,66

ГБ-часов за период: 785,39

ОЗУ-часов за период: 177107,98

[Загрузить сводку в CSV](#)

Использование

Отображено 7 элементов

Имя виртуальной машины	VCPUs	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
22e5a654-687a-45da-a8ff-4a3445ad332a	1	Обайт	128МБ	1 неделя
003e8371-7c8a-468c-a1a5-1b504dc9670d	2	5ГБ	1ГБ	1 неделя
7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-1	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа
45	1	Обайт	128МБ	1 день, 2 часа
test-1	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
test-2	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-2	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа

Отображено 7 элементов

Рис. 4.323: Статистика использования проекта

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над проектом и машинами проекта:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan'. The main title is 'Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan'. Below the title are several tabs: 'Обзор', 'Использование', 'Журнал действий' (selected), 'Запланированные задачи', 'Агрегаторы узлов', 'Группы', and 'Пользователи'. There is a search bar with 'ID запроса' and a 'Фильтр' button. The table below shows three actions:

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-44c2271d-1f70-49f1-86e0-aase3131303a	-	Создание проекта	7 февр. 2019 г., 1:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: —
req-e0a732b1-01b9-4bb4-92c2-d3f8714fd100	-	Назначение пользователя	7 февр. 2019 г., 1:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: role=4e2a0939cfa84faa9f8cf618311c9220, user=cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55
req-a7520f29-0216-4a57-b03d-ef1bcc944c9e	-	Vdi_server.project_create	7 февр. 2019 г., 1:53:28	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: project=availability_zone: , description: None, domain_id: None, enabled: True, flavor_id: 41f2e2b1-d806-4688-8814-d4bedd6aee20, image_id: 1e56ddcc-4d8d-42a1-8650-8a496c498e8c, name: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan, network_id: 3bff4756-aed7-4603-8fec-cf8e83654f14, project_type: VDI

Рис. 4.324: Журнал действий над проектом

Таблица 4.96: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Примечание: Вкладка «Журнал действий» отображается только для проектов текущего домена.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние последнего запуска задачи. Допустим неполный ввод.

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Обзор Использование Журнал действий **Запланированные задачи** Агрегаторы узлов Группы Пользователи

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
232	27f2186f-aa59-43a8-a023-d3fdb724ec8b	Запустить curl-запрос	Периодическое	-	7 февр. 2019 г., 14:19:56	15 мая 2019 г., 15:01:00	Дополнительно
231	6dbb8cee-f456-4c2c-959c-108bd34f78a8	Запустить VDI машину	Одноразовое	-	7 февр. 2019 г., 14:19:01	27 мар. 2019 г., 5:00:00	Дополнительно
230	Запустить машину	Запустить VDI машину	Одноразовое	-	7 февр. 2019 г., 14:17:38	28 февр. 2019 г., 8:00:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.325: Список запланированных задач

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации «*Запланированные задачи*».

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Выводится информация об агрегаторах узлов, назначенных на проект:

Вкладка «Группы»

Важно: Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

Вкладка «Пользователи»

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи **Агрегаторы узлов** Группы Пользователи

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка
ts2	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да
ts	-	mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.326: Агрегаторы узлов проекта

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Агрегаторы узлов **Группы** Пользователи

Имя Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID группы
ee		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.327: Список групп проекта

Важно: Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.328: Список пользователей проекта

Таблица 4.97: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать проект	Добавление контейнера с необходимыми ресурсами и участниками. Участниками проекта могут быть все ранее созданные пользователи.
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Изменение групп	Редактирование списка групп проекта.
4	Назначить активный проект	Переключение с активного проекта на выбранный.
5	Настроить Мониторинг	Интеграция проекта с системой мониторинга Zabbix.
6	Редактировать квоты	Установление максимально возможных объемов ресурсов для использования пользователями.
7	Редактировать проект	Изменение имени, смена статуса и описание проекта.
8	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи. Удаление проекта, в котором есть виртуальные машины, запрещено.
9	Управление агрегатором	Управление агрегатором выбранного проекта.
10	Управление членами	Редактирование списка участников проекта.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.




Рис. 4.329: Индивидуальные действия над проектом

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление проекта*
- *Планирование действий*
- *Настройка мониторинга*
- *Управление членами проекта*
- *Управление агрегаторами*
- *Изменение квот проекта*
- *Редактирование проекта*
- *Групповое редактирование проектов*
- *Изменение групп проекта*

Добавление проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать проект» откройте мастер окна создания проекта. Заполните параметры проекта:

Создать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

ID домена default

Имя домена Default

Имя

Описание

Активен

Отмена Создать проект

Рис. 4.330: Окно создания проекта

Информация о проекте:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - состояние проекта после создания.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

Создать проект ✕

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все пользователи Фильтр

321	+
admin_new	+
aodh	+
ceilometer	+
cinder	+
demo	+
heat	+
neutron	+
nova	+
r1600000-usr-kaefimova	+

Участники проекта Фильтр

a63282ab5875482... 06-18-43-30	user ▾	-
admin	user ▾	-
demoj	user ▾	-
demov	user ▾	-
f4c73daa17f345a8... 06-17-44-04	user ▾	-
glance	user ▾	-

Отмена

Создать проект

Рис. 4.331: Окно создания проекта

Создать проект



Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все группы	Фильтр	Q
151066c15e6d4a1... 06-17-44-04		+
6b0cc624bc7b406... 06-18-43-30		+
e7c78ee37fce4450... 06-17-28-03		+
grut		+

Группы проекта	Фильтр	Q
b89f4396edae4f63... 06-16-22-27	user ▾	-
d68fbd27149b44c... 06-16-48-56	user ▾	-

Отмена

Создать проект

Рис. 4.332: Окно создания проекта

Создать проект ×[Информация о проекте](#)[Участники проекта](#)[Группы проекта](#)[Квоты](#)

Элементы метаданных *

vCPUs *

Виртуальные машины *

Ключевые пары *

Диски *

Снимки диска *

Общий размер дисков и снимков (ГБ) *

ОЗУ (МБ) *

Группы безопасности *

Правила группы безопасности *

Плавающие IP *

Сети *

Порты *

Маршрутизаторы *

Подсети *

[Отмена](#)[Создать проект](#)

Рис. 4.333: Окно создания проекта

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки дисков - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:




Рис. 4.334: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть


Рис. 4.335: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.336: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Детали запуска VDI машины * Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Имя задачи ⓘ

Действие *

Запустить VDI машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.337: Окно создания задачи

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над проектом:

Важно: Планирование действий по запуску виртуальных машин доступно только для проектов тех доменов, в которых состоит текущий пользователь.

- Запустить базовую машину (только для типовых проектов);
- Запустить машину (только для типовых проектов);
- Запустить VDI машину (только для VDI проектов);
- Запустить консольную команду openstack;
- Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;

- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска виртуальной машины:

- Имя виртуальной машины;
- Зона доступности;
- Количество;
- Источник образа;
- Тип;
- Сети.

Детали запуска базовой машины:

- Имя виртуальной машины;
- Количество виртуальных машин;
- Имя образа;
- Сеть;
- ЦП;
- ОЗУ;
- Диск.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины;
- Количество виртуальных машин.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом *«Активна»*.

Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать проект с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех проектов и на странице с детальной информацией. Выберите необходимый проект, в рамках которого будет произведена интеграция системы мониторинга. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для его виртуальных машин становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно во вкладке *«ТИОНИКС»/«Метрики»/«Виртуальные машины»* при помощи функции *«Управление набором метрик»*.

Важно: Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит только в рамках выбранного проекта.

Настроить мониторинг

Логин *

Пароль *

Описание:
Настройка мониторинга

Отмена Настроить

Рис. 4.338: Окно настройки мониторинга

Управление членами проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять участников проекта. В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Управление агрегаторами

Функция доступна только в общем списке всех проектов. Выберите необходимый проект и вызовите действие «Управление агрегаторами»: Установите необходимые агрегаторы из списка доступных и завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Изменение квот проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять квоты проекта. В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;

Редактировать проект ✕

Информация о проекте

- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты

Все пользователи

Фильтр

321	+
874202485b7946f... 06-16-22-27	+
951b809d54d04fc... 06-16-48-56	+
9e070d5ec85748b... 06-17-28-03	+
a63282ab5875482... 06-18-43-30	+
aodh	+
cellometer	+
cinder	+
demo	+

Участники проекта

Фильтр

admin	admin, user ▼	-
admin_new	admin ▼	-
demov	user ▼	-
user_for_test	user ▼	-
юзер	user ▼	-

Отмена Сохранить

Рис. 4.339: Окно управления участниками проекта

Управление агрегаторами ✕

Выберите агрегаторы узлов из доступных.

▼ Выделенный 2

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
age-1	admin project_1 Bench	nova	-	-
test	-	all	mnode1.centosanalytic1.stand.loc mnode2.centosanalytic1.stand.loc	-

▼ Доступно 1 Выберите один или более

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
work	-	nova	-	+

Отмена
Отправить

Рис. 4.340: Окно управления агрегаторами узлов

Редактировать проект ✕

- Информация о проекте
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты***

Элементы метаданных*	<input type="text" value="128"/>	Группы безопасности*	<input type="text" value="10"/>
VCPU*	<input type="text" value="20"/>	Правила группы безопасности*	<input type="text" value="100"/>
Виртуальные машины*	<input type="text" value="10"/>	Плавающие IP*	<input type="text" value="50"/>
Ключевые пары*	<input type="text" value="100"/>	Сети*	<input type="text" value="100"/>
Диски*	<input type="text" value="6"/>	Порты*	<input type="text" value="500"/>
Снимки диска*	<input type="text" value="10"/>	Маршрутизаторы*	<input type="text" value="10"/>
Общий размер дисков и снимков (ГБ)*	<input type="text" value="1000"/>	Подсети*	<input type="text" value="100"/>
ОЗУ (МБ)*	<input type="text" value="51200"/>		

Отмена Сохранить

Рис. 4.341: Окно изменения квот проекта

Редактировать проект
✕

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

ID домена

Имя домена

Имя

Описание

Активен

Отмена
Сохранить

Рис. 4.342: Окно изменения параметров проекта


- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта. Отключение текущего проекта невозможно;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;
- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных проектов:

- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;



Редактировать проекты

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Описание

Активен

Отмена Сохранить

Рис. 4.343: Окно изменения параметров группы проектов

- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменение групп проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

4.4.3 Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей и их атрибуты:




Рис. 4.344: Окно управления группами проекта

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Пользователи

Пользователи

Имя пользователя = [Фильтр](#) [+ Создать пользователя](#) [Удалить пользователей](#) [Добавить Фреймы](#)

Отображено 12 элементов из 12

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	-		1b38005aa12c4cfa9f08293554b0b6ce	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	cinder	-		2d1ec084306345d09ed08d1752d9f2d7	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	glance	-		4dfc9ef7755040838ad40d1c19af86b1	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	gnocchi	-		6ede627c29dd4d289baecad9a31268b3	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	admin	-		815aa706cd1e446b9a58ca6ff364b2e8	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	placement	-		831cb73ed03145e29082f8c816cb607a	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	aodh	-		8edb8ebf74684ef3b3a867ab574eff95	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	heat	-		8f67bbd7f16c418e8300f84ec88c37ca	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	ceilometer	-		91e10645bfoa42fabb09fd364021d9e3	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	nova	-		ad469708da25421fadf742e8e5317ac3	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	watcher	-		e8de6253054c4432af9b4908344aeede	Default	Да	Добавить Фреймы
<input type="checkbox"/>	neutron	-		ef3c52816e09420a916f244a38de487d	Default	Да	Добавить Фреймы

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.345: Список пользователей

Таблица 4.98: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном пользователе.
Описание	Краткая информация о пользователе. Поле не является обязательным, заполняется при создании пользователя и изменяется в общем списке.
Эл.адрес	Электронный адрес пользователя. Редактируется в общем списке пользователей.
ID пользователя	Идентификатор пользователя, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние пользователя.

Для списка пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о пользователе, переход осуществляется по ссылке имени пользователя. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном пользователе:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar is blue with the TIONIX logo and user information (Default • admin). The left sidebar contains navigation options: Проект, Администратор, Идентификация (expanded), Домены, Проекты, Пользователи (selected), Группы, Роли, and TIONIX. The main content area shows the breadcrumb trail 'Идентификация > Пользователи > admin' and the user name 'admin'. Below the name are tabs for 'Обзор', 'Назначенные VDI машины', 'Группы', 'Журнал действий', 'Сессии', and 'Роли'. The 'Обзор' tab is active, displaying a table of user parameters:

Обзор	
ИД домена	default
Имя домена	Default
Логин	admin
Описание	Нет
ID	cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55
Эл. адрес	Нет
Активен	Да
Основной проект	-

Рис. 4.346: Подробные параметры пользователя

Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены на пользователя и на группы, в которых состоит просматриваемый пользователь в рамках текущего домена:

The screenshot shows the TIOPIX web interface for the 'admin' user. The breadcrumb trail is 'Идентификация > Пользователи > admin'. The main heading is 'admin'. There are tabs for 'Обзор', 'Назначенные VDI машины', 'Группы', 'Журнал действий', 'Сессии', and 'Роли'. A search bar with a dropdown menu and buttons for 'Фильтр' and 'Снять назначения' is present. Below the search bar, it says 'Отображено 8 элементов из 8'. The table below lists 8 VDI machines with the following columns: Имя, Проект, IP-адрес, Размер, Статус, Зона, Задача, Питание, Режим работы, and Действия.

Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.347: Список VDI машин пользователя

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;

- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;
- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

Для списка назначенных VDI машин доступно снятие назначения. Также данное действие можно выполнить в отношении группы VDI машин.

Примечание: Снять назначение возможно только для VDI машин, непосредственно назначенных на данного пользователя. Для машин, назначенных через группу пользователей, данное действие недоступно.

Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп, в которых состоит текущий пользователь:

The screenshot shows the TIONIX web interface for the 'admin' user. The breadcrumb trail is 'Идентификация > Пользователи > admin'. The user's name 'admin' is displayed at the top right, along with a 'Добавить Фреймы' button. Below the name are tabs for 'Обзор', 'Назначенные VDI машины', 'Группы', 'Журнал действий', 'Сессии', and 'Роли'. The 'Группы' tab is selected. A search filter for 'Имя' is present. The main content area shows a table with 5 elements, displaying the following data:

Имя	Описание	ID группы
work		49bcd23329cd49ffba32f721d8348350
test		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755
developers		ac581fc62f9f45d9a1b90f1fb5e69277
analytics		c0130a01b8e340379867bd2e7d45ec9b
admin		b331b226332242bb9bc6b7233d91b9c4

Рис. 4.348: Список групп пользователя

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Примечание: Пользователь с правами администратора имеет доступ ко всем группам. Для пользователя с ролью user будут доступны только его группы.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает историю действий пользователя, в том числе запуск утилиты архивирования базы данных:

Таблица 4.99: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях пользователя к VDI машинам:

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей.

Вкладка «Роли»

Отображает все проекты и домены, в которых состоит пользователь как отдельно, так и в составе группы пользователей:

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Пользователи » admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

ID запроса Фильтр

Отображено 10 элементов из 9750 «[Первое](#)» «[Предыдущее](#)»

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-f29499c3-b93a-4178-a b7f-50dcd37 6946f	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:12:37	Проект	admin	Успешно	-
req-519ca8d5-89e5-4d32-addc-3153e5 2cc69c	-	Создание виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:12:17	Виртуальная машина	538cb21c-83e5-4c50-86f8-986483522651	Успешно	Параметры действия: name=538cb21c-83e5-4c50-86f8-986483522651, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-86eebbd9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: 2880448d-44dd-42ee-a2dc-640b69faf70, security_groups=name: b32ee352-3b53-45ac-895b-5273910e57bd
req-1716a25b-753b-408b-aadf-9ac824 e21c05	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:11:32	Проект	demo	Успешно	-
req-8fc24591-f07-42b6-a 723-9d09666 20a7c	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:11:28	Проект	admin	Успешно	-
req-fc4794e4-7ba4-461e-bf3a-5398b4 ae0dea	-	Изменение квот проекта	11 дек. 2018 г., 16:10:49	Проект	demo	Успешно	Параметры действия: metadata_items=128, instances=10, ram=51200, key_pairs=100, cores=20
req-1a0ea9f0-4d1c-468e-b444-279e96 37b504	-	Удаление виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:10:01	Виртуальная машина	dbea3bef-f803-4988-b071-ea8ca6 bea663	Успешно	Параметры действия: —
req-84563dfa-43ff-4188-9c2e-b7c28e b79781	req-0eec8c96-4a2e-4be3-9a09-6a6acdca96d	Перезагрузка машины	11 дек. 2018 г., 16:09:21	Виртуальная машина	test	С ошибкой	Instance b70362c0-5f80-4f01-87fa-e3a0e77a6d75 is in an invalid state for 'reboot'

Рис. 4.349: Журнал действий пользователя




Рис. 4.350: Список подключений пользователя

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.100: Для пользователей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать пользователя	Добавление нового пользователя с заданными правами доступа.
2	Добавить фреймы	Управление фреймами пользователя. Действие доступно только для пользователя с правами администратора домена.
3	Заблокировать пользователя	Деактивация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении активных пользователей. Также действие невозможно применить к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
4	Изменить	Изменение имени, электронного адреса и основного проекта пользователя.
5	Изменить пароль	Смена пароля. Действие возможно применить только к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
6	Разблокировать пользователя	Активация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении неактивных пользователей.
7	Удалить пользователя	Удаление выбранного пользователя.
8	Снять назначение	Удаление привязки пользователя к VDI машине.
9	Управление IP-адресом	Управление плавающими IP-адресами пользователя.

Особенности работы

ТИОНИКС Default + admin admin

Идентификация > Пользователи > admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

Проекты

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Группа	Роли
test	VDI		c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05	Default	Да	-	admin user
admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	3dfebb0857474b0ca288f4649fc931c4	Default	Да	-	admin

Отображено 2 элемента из 2

Домены

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID домена	Активен	Группа	Роли
Default	The default domain	default	Да	-	admin

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.351: Список проектов и доменов пользователя

- *Добавление пользователя*
- *Добавление фрейма*
- *Редактирование пользователя*
- *Изменение пароля пользователя*
- *Блокировка пользователя*
- *Разблокировка пользователя*
- *Снятие назначения VDI машины*
- *Управление IP-адресом*
- *Удаление пользователя*

Добавление пользователя

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать пользователя» открываем мастер окно создания:

В открывшемся окне указываем:

- Логин - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - краткая информация о пользователе;
- Эл.адрес - адрес электронной почты пользователя;
- Пароль - комбинация цифр и букв для защиты и аутентификации пользователя;
- Подтверждение пароля - поле для подтверждения введенной ранее комбинации;
- Основной проект - рабочий проект пользователя;
- Роль - назначение прав пользователя;
- Флаг «Активен» - состояние пользователя после создания.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать пользователя». После чего корректно созданный пользователь отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Добавление фрейма

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия выберите необходимые фреймы:

Подтвердите свой выбор кнопкой «Сохранить».

Создать пользователя ×

ID домена

b6e1025e0af54d03b337654d32dd9491

Имя домена

default

Логин 

Описание

Эл. адрес

Пароль *

Подтверждение пароля *

Основной проект

Выберите проект



Роль

user

 Активен

Описание:

Создайте нового пользователя и задайте соответствующие свойства, в том числе основной проект и роль.

Отмена

Создать пользователя

Рис. 4.352: Окно создания пользователя




Рис. 4.353: Окно управления фреймами пользователя

Редактирование пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять детали пользователя, включая принадлежность к проекту.

Обновить пользователя ✕

ID домена <input type="text" value="b6e1025e0af54d03b337654d32dd9491"/>	Описание: Изменение деталей пользователя, включая основной проект.
Имя домена <input type="text" value="default"/>	
Логин ⓘ <input type="text" value="nova"/>	
Описание <input type="text"/>	
Эл. адрес <input type="text"/>	
Основной проект <input type="text" value="Выберите проект"/>	

Рис. 4.354: Окно изменения параметров пользователя

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Обновить пользователя».

Изменение пароля пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого пользователя.

В открывшемся окне вводим новый пароль и подтверждаем его. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Изменить пароль ✕

Пароль *

Описание:
Изменение пароля пользователя. Мы настоятельно рекомендуем использовать сложный пароль.

Подтверждение пароля *

Логин

Отмена
Сохранить

Рис. 4.355: Окно изменения пароля пользователя

Блокировка пользователя

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия «Заблокировать пользователя» выбранный пользователь блокируется и отображается со статусом «Неактивен»:

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	test	no		b19f966716c04633ab055a021d58f6b0	default	Нет	Изменить ▼

Рис. 4.356: Пользователь со статусом «Неактивен»

Разблокировка пользователя

Разблокировка деактивированного пользователя доступна в общем списке всех пользователей. Выберите необходимого для разблокировки пользователя и вызовите действие «Разблокировать пользователя».

После разблокировки пользователь отобразится со статусом «Активен»:

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	-		64e1bb05554e46caae28a37e54c050	default	Да	Заблокировать пользователя

Рис. 4.357: Пользователь со статусом «Активен»

Снятие назначения VDI машины

Позволяет снимать назначение пользователю VDI машины. Функция доступна только во внутренней вкладке «Назначенные VDI машины».

Производится после выбора необходимой машины действием «Снять назначение». Также действие доступно для группы машин.

Управление IP-адресом

Важно:

- Доступно только для администратора проекта;
- К одному пользователю можно привязать только один плавающий IP-адрес;
- Конкретный плавающий IP-адрес может быть привязан только к одному пользователю;

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимый IP-адрес:

Используйте кнопки «↑» и «↓» для назначения и отвязки IP-адреса соответственно. При назначении плавающего IP-адреса - данный адрес будет назначен машине, которая была выделена данному пользователю. Также существует возможность подключения к VDI машине по выделенному IP-адресу, для этого используйте флаг «Использовать назначенный IP-адрес для подключения к VDI машине».

Примечание: В форме управления плавающими IP-адресами отображаются все имеющиеся в проекте плавающие IP-адреса, в том числе, те, которые уже подключены к другим пользователям. При попытке подключения IP-адреса, который уже подключен к другому пользователю, появится окно с предупреждающим сообщением, которое также позволяет выполнить отключение плавающего IP-адреса от предыдущего пользователя и переподключение к новому.

Удаление пользователя

Удаление доступно для одного или группы пользователей. Выберите необходимые объекты и вызовите действие «Удалить пользователей»:

После подтверждения пользователи будут удалены и отвязаны от всех назначенных объектов.




Рис. 4.358: Окно управления плавающими IP-адресами




Рис. 4.359: Окно подтверждения удаления пользователя

4.4.4 Вкладка «Группы»

Примечание: Часть функционала недоступна при использовании сервиса авторизации, отличного от стандартного Keystone.

Отображает группы пользователей:

Идентификация » Группы

Группы

Имя группы = Фильтр + Создать группу Удалить группы

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID группы	Действия
<input type="checkbox"/>	work		49bcd23329cd49ffba32f721d8348350	Редактировать группу
<input type="checkbox"/>	test		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755	Редактировать группу
<input type="checkbox"/>	developers		ac581fc62f9f45d9a1b90f1fb5e69277	Редактировать группу
<input type="checkbox"/>	admin		b331b226332242bb9bc6b7233d91b9c4	Редактировать группу
<input type="checkbox"/>	analytics		c0130a01b8e340379867bd2e7d45ec9b	Редактировать группу

Отображено 5 элементов

Рис. 4.360: Список групп

Таблица 4.101: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы пользователей, присваивается при создании. Изменяется при редактировании группы пользователей и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной группе.
Описание	Краткая информация о группе пользователей. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID группы	ID группы, присваивается автоматически при создании.

Для списка групп пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о группе пользователей, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной группе пользователей:




Рис. 4.361: Детализированная информация о группе пользователей

Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены для просматриваемой группы в рамках текущего домена:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация > Группы > test

test

Обзор Назначенные VDI машины Проекты

Имя Фильтр Снять назначения

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.362: Список машин группы

- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;
- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

Вкладка «Проекты»

Отображает список всех доступных группе проектов в рамках текущего домена:

Идентификация > Группы > test

test Редактировать группу

Обзор Назначенные VDI машины **Проекты**

Имя Фильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Роли
c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536	VDI		184e540c7dc74df9ba31df50e1c3daf5	Default	Да	user
0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	VDI		c445f25f8c7e48a99ee7985309ed6954	Default	Да	user

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.363: Список проектов группы

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы


- *Создание группы*
- *Редактирование группы*
- *Управление членами группы*

- *Снятие назначения*

Создание группы

Примечание: Управление группой осуществляется в отдельном окне. Смотреть страницу [Управление группой](#).

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и описание:



Создать группу

Имя *

Описание

Описание:
Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После создания группы редактируйте её для добавления пользователей.

Отмена Создать группу

Рис. 4.364: Окно создания группы

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование группы

Функция позволяет редактировать имя и описание группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Обновить группу

Имя*

for analysts

Описание

Описание:

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. Редактируйте группу для добавления пользователей.

Отмена Обновить группу

Рис. 4.365: Окно изменения параметров группы

Управление членами группы

Функция позволяет управлять членами группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия переходим во внутреннюю вкладку:

Для добавления или удаления пользователей используйте кнопки на верхней панели. Добавление осуществляется в отдельном окне:

Для списков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Снятие назначения

Позволяет удалять назначение группы пользователей VDI машине. Действие доступно во внутренней вкладке *«Назначенные VDI машины»*, выберите машину и нажмите «Снять назначение»:

Подтвердите свой выбор и нажмите «Снять назначение».

4.4.5 Вкладка «Роли»

Отображает роли:

Для списка ролей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Управление группой: admin

<input type="checkbox"/>	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен
<input type="checkbox"/>	nova		a4b5398044f44b5ebbe46d1192d2cfe4	Да
<input type="checkbox"/>	watcher		a78539623c5d4e69a978239c5fd722fc	Да
<input type="checkbox"/>	glance		c692c087dceb4effb37855f613dcae58	Да
<input type="checkbox"/>	admin		dbff2559c7b544889c4f177ea30da447	Да
<input type="checkbox"/>	aodh		f0c63d1660f74f518659fce74b0832bd	Да

Рис. 4.366: Управление членами группы пользователей

Особенности работы

- *Добавление роли*
- *Изменение роли*

Добавление роли

Роли используются для управления доступом пользователей. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя:
Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Изменение роли

Функция позволяет редактировать имя. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:
Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Добавить назначение в группу



Фильтр



+ Добавить пользователей

Отображено 8 элементов

<input type="checkbox"/>	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен
<input type="checkbox"/>	tionix		045d5733aedf44a7b8b9 07b2e5697659	Да
<input type="checkbox"/>	cinder		1ce46ae6d52d4318a7cd 74754bf98bd8	Да
<input type="checkbox"/>	neutron		25969fc4f4ac443daa630 a2e4cf3439d	Да
<input type="checkbox"/>	admin_2		2a985024062e42f0871b 4f49618ad522	Да
<input type="checkbox"/>	gnocchi		362815c70cab4ef58e49 6416c1ce0c82	Да
<input type="checkbox"/>	ceilometer		6767a0f6902e4909bcc2f c016d064370	Да
<input type="checkbox"/>	admin_3		67f559e6fe7541a282a3c 19f5a778b78	Да
<input type="checkbox"/>	demo		7e4541bafcd4bd4bd8e 7f6d0f4ca034	Да

Отображено 8 элементов

Отмена

Рис. 4.367: Окно назначения в группу пользователей




Рис. 4.368: Окно подтверждения снятия назначения

<input type="checkbox"/>	Название ^	ID	
<input type="checkbox"/>	admin	4e2a0939cfa84faa9f8cf618311c9220	Редактировать роль ▾
<input type="checkbox"/>	heat_stack_owner	bb5cf764649f46cea1c3918b27dda5b9	Редактировать роль ▾
<input type="checkbox"/>	heat_stack_user	f0f4c39b32894b63a83c945af95eee5a	Редактировать роль ▾
<input type="checkbox"/>	user	a006eb06aa624f9498c09140c0936c16	Редактировать роль ▾

Отображено 4 элемента

Рис. 4.369: Список ролей

Создать роль ✕

Название ^{*}

✕ Отмена ✓ Отправить

Рис. 4.370: Окно создания роли

Редактировать роль ✕

Название ^{*}

✕ Отмена ✓ Отправить

Рис. 4.371: Окно изменения параметров роли

4.5 Раздел «ТИОНИКС»

Описывает работу с объектами, предоставляемыми средствами модулей ТИОНИКС: средствами управления питанием, запланированными задачами, узлами, классами и типами узлов, фреймами, а также отображает метрики и лицензии.

4.5.1 Вкладка «Обзор»

Отображает перечень установленных модулей, их статус и период действия лицензий. Также при наличии установленного модуля TIONIX.PointMeter на странице будет доступна информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период:

ТИОНИКС Default • demo admin

ТИОНИКС » Обзор

Лицензии TIONIX SPL: ООО "Компания"

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2020-08-01 по 2020-08-31 [Сгенерировать отчет](#) [Скачать отчет по баллам](#) [Информация](#) [+ Добавить ключ](#)

ОЗУ часов за период (Гб):

TIONIX Cloud Platform:	0,00
TIONIX VDI:	0,00

Лицензии

[Запустить самодиагностику](#) [Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 7 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	2.7.0	04-002-a723b16e3c0642fefda0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	2.7.0	03-002-bb1dd62667a8e3fcd1a0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	2.7.5	07-002-03249e7e8f228b0bbe6d	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	2.7.0	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	2.7.5.dev26	-	-	-	-
TIONIX.Client	2.7.2.dev5	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	2.7.5.dev35	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.372: Лицензии TIONIX SPL и лицензии модулей

Содержание

- *Лицензии TIONIX SPL*
 - *Особенности работы*
 - * *Скачивание отчета по баллам*
 - * *Получение подробной информации о лицензии*
 - * *Добавление лицензионного ключа*
- *Лицензии*
 - *Особенности работы*
 - * *Запуск самодиагностики*
 - * *Скачивание отчета самодиагностики*

Лицензии TIONIX SPL

Важно: Данный раздел отображается только при установленном модуле TIONIX.PointMeter и будет доступен только для пользователя с ролью cloud admin.

Выводится информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период:

ТИОНИКС » Обзор

Лицензии TIONIX SPL: ООО "Компания"

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

по

[Сгенерировать отчет](#)
[Скачать отчет по баллам](#)
[Информация](#)
[+ Добавить ключ](#)

ОЗУ часов за период (Гб):

TIONIX Cloud Platform:	0,00
TIONIX vDI:	0,00

Рис. 4.373: Лицензии TIONIX SPL

По умолчанию выставляется дата начала и окончания последнего отчетного месяца.

Таблица 4.102: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сгенерировать отчет	Выгрузка на страницу отчета по временному интервалу, указанному в соответствующих полях. По умолчанию временной интервал устанавливается на начало и конец последнего отчетного месяца.
2	Скачать отчет по баллам	Загрузка архива с отчетом по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период.
3	Информация	Получение детальной информации о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter.
4	Добавить ключ	Добавление лицензионного ключа TIONIX SPL.

Особенности работы

- *Скачивание отчета по баллам*
- *Получение подробной информации о лицензии*
- *Добавление лицензионного ключа*

Скачивание отчета по баллам

Осуществляется при помощи кнопки «Скачать отчет по баллам». Выгрузка отчета производится в виде архива с двумя файлами, один из которых будет в зашифрованном виде.

Получение подробной информации о лицензии

Данная опция доступна при помощи кнопки «Информация». В открывающемся окне отобразится детальная информация о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter:

Добавление лицензионного ключа

Для добавления ключа необходимо использовать соответствующую опцию «Добавить ключ», которая расположена в верхнем правом углу вкладки. После вызова действия в открывшемся окне выберите файл лицензионного ключа:

Завершите процедуру кнопкой «Добавить ключ».

TIONIX SPL Licenses информация ✕

Информация о лицензии	
Имя клиента:	Some company
ИНН клиента:	2128506
Email клиента:	somecompany@mail.ru

Настройки почты	
Почтовый сервер (адрес):	smtp.yandex.ru
Почтовый сервер (порт):	587
Используется TLS:	Да
Используется SSL:	Нет
Адрес отправителя:	am-test-portal-client-1@yandex.ru
Пароль:	***
Адрес получателя:	am-test-portal-client-2@yandex.ru
Получатели копий:	am-test-portal-client-3@yandex.ru;am-test-portal-client-4@yandex.ru;am-test-portal-client-5@yandex.ru;am-test-portal-client-6@yandex.ru
Проверка соединения с сервером:	Успешно
Расписание отправки:	Каждые 10 минут
Последняя отправка:	Дата: 14:00:01 02/17/21 MSK Результат: Успешно Сообщение: Success

[Отмена](#)

Рис. 4.374: Информация о лицензии TIONIX SPL




Рис. 4.375: Окно добавления ключа

Лицензии

Примечание: Не все модули TIONIX лицензируемы. Лицензия необходима для модулей:

- TIONIX.NodeControl;
- TIONIX.Monitor;
- TIONIX.VDI server.

На странице списком представлены все основные и вспомогательные модули TIONIX.

Лицензии

[Запустить самодиагностику](#)
[Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 7 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	2.7.0	04-002-a723b16e3c0642fefda0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	2.7.0	03-002-bb1dd62667a8e3fcd1a0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	2.7.5	07-002-03249e7e8f228b0bbe6d	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	2.7.0	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	2.7.5.dev26	-	-	-	-
TIONIX.Client	2.7.2.dev5	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	2.7.5.dev35	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.376: Список модулей ТИОНИКС

Таблица 4.103: Списком отображается:

Наименование поля	Описание
Модуль	Наименование лицензируемого модуля.
Версия	Версия лицензируемого модуля. Номер актуальной версии отображается зеленым, неактуальной - красным, а в случае невозможности проверки - черным. При отсутствии установленного модуля TIONIX версия не отображается, выводится соответствующее сообщение.
Лицензия	Идентификационный номер лицензии.
Начало действия	Дата начала действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Окончание действия	Дата окончания действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Статус лицензии	Отображается актуальность лицензии. Поле имеет три состояния: <ul style="list-style-type: none"> • Действительна: лицензия активна. Строка выделяется цветом; • Недействительна: лицензия неактивна. Строка выделяется цветом; • -: лицензирование не требуется. Строка не выделяется, цвет соответствует выбранной теме.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Номер версии служит индикатором ее актуальности. При наличии красного индикатора версии наведите курсор на номер и получите вспомогательную информацию:

Лицензии

[Запустить самодиагностику](#)
[Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 6 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	1.35.1.dev98	04-002-d240546e53ae10a9d9ed	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	1.36.1.dev30	03-002-c1211371f7402d61491a	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	1.36.1.dev64	07-002-db8d15dcae99b5ed9a38	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	1.36.1.dev29	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em;"> Доступна новая версия: 1.36.1.dev134 </div>	-	-	-	-
TIONIX.Client	1.36.1.dev119	-	-	-	-

Отображено 6 элементов

Рис. 4.377: Сообщение о наличии более актуальной версии модуля

Подсказка: Подробное описание лицензий модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

Таблица 4.104: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить самодиагностику	Запуск процесса самодиагностики модулей TIONIX.
2	Скачать отчет самодиагностики	Загрузка текстового файла с отчетом произведенной самодиагностики.

Особенности работы

- *Запуск самодиагностики*
- *Скачивание отчета самодиагностики*

Запуск самодиагностики

На верхней панели кнопкой «Запустить самодиагностику» производится запуск процесса тестирования всех установленных модулей. По завершению выводится уведомление об окончании процесса самодиагностики.

Скачивание отчета самодиагностики

Выгрузка результатов самодиагностики производится в виде текстового файла, который можно скачать после уведомления об окончании процесса самодиагностики. Действие недоступно, если идет процесс самодиагностики.

Подсказка: Подробное описание процесса самодиагностики модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

4.5.2 Вкладка «Инфраструктура»

Предоставляет информацию об инфраструктуре облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Узлы», «Классы и типы» и «Хранилища проверки доступности».

Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов:

Таблица 4.105: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер узла.
Имя узла	Имя узла, присваивается при создании. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами узла.
Наименование	Пользовательское наименование. Изменяется в общем списке.
Класс	Класс узла.
Тип	Тип узла.
IP-адреса	IP-адреса узла.
Активен	Состояние узла. Изменяется в общем списке.
Описание	Краткая информация об узле. Изменяется в общем списке.

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Инфраструктура

Инфраструктура

Узлы Классы и типы Хранилища проверки доступности

ID Фильтр Создать узел Настроить Мониторинг Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

ID	Имя узла	Наименование	Класс	Тип	IP-адреса	Активен	Описание	Действия
1	cn-b562ac.tionix.stand.loc	ipmi	hypervisor	KVM	10.35.190.3	Да		Выключить DCC
2	cn-4cbb67.tionix.stand.loc	ssh	hypervisor	KVM	10.35.190.4	Да		Выключить DCC
3	cn-4832e7.tionix.stand.loc	ssh	hypervisor	QEMU	10.35.190.1	Да		Выключить DCC
4	tionix.stand.loc	-	Server	Controller node	10.35.190.104	Да		Включить SNMP

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.378: Список узлов

Для списка узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Имя узла является ссылкой на страницу с детальной информацией:

ТИОНИКС
Default • admin ▾
admin ▾

ТИОНИКС » Инфраструктура » Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

[Выключить DCC](#) ▾

Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Обзор

Имя узла	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Наименование	trt
Режим	Выведен

Описание

Владелец	
Создано	Неизвестно
Виртуальный контроллер	-
SNMP	Включен
Перенаправление логов	Выключен
Сервер перенаправления логов	-
Режим эмуляции процессора	-
DCC	Включен

Физические характеристики

Общий объем ОЗУ (МБ)	
Всего vCPU	
Диск (ГБ)	

Информация о расположении

Номер дата-центра	55
Номер ряда стоек	-
Номер стойки	-
Место в стойке	-
Инвентарный номер	-
CPU benchmark	-

Класс и тип

Класс Узла	hypervisor
Тип Узла	QEMU

IP-адреса

IP узла	• 10.35.210.11
---------	----------------

Рис. 4.379: Подробные параметры узла

Таблица 4.106: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать узел	Создание нового узла.
2	Настроить Мониторинг	Интеграция всех узлов облака с системой мониторинга Zabbix.
3	Включить DCC	Включение DCC. Доступно для узлов с выключенным DCC. Примечание: При создании узла по умолчанию режим включен.
4	Включить SNMP	Включение SNMP. Доступно для узлов с выключенным SNMP.
5	Выключить DCC	Выключение DCC. Доступно для узлов с включенным DCC.
6	Выключить SNMP	Выключение SNMP. Доступно для узлов с включенным SNMP.
7	Обновление системы	Обновление системы на вычислительном узле.
8	Редактировать узел	Изменение параметров существующего узла.
9	Управление перенаправлением логов	Возможность перенаправления файлов логирования на указанный узел.
10	Управление режимом эмуляции CPU	Настройка типа эмулируемой модели процессора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • host-passthrough - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера; • host-model - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера; • custom - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.
11	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix.
12	Удалить узел	Удаление узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного узла – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке узлов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных узлов. Для этого необходимо отметить нужные узлы и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание узла*
 - *Информация об узле*
 - *Дополнительные атрибуты*
 - *Класс и тип*
 - *IP-адреса*
- *Настройка мониторинга*
- *Включение и выключение DCC*
- *Включение и выключение SNMP*
- *Обновление системы*
- *Редактирование узла*
 - *Информация об узле*
 - *Дополнительные атрибуты*
 - *Класс и тип*
 - *IP-адреса*
- *Управление перенаправлением логов*
- *Управление режимом эмуляции CPU*
- *Управление шаблонами*

Создание узла

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать узел» открываем мастер окно создания. Следуйте указаниям на страницах мастера, указывая подходящие параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*

- IP-адреса

Информация об узле

Создать Узел ✕

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Имя узла*	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
Режим* ⓘ	<input type="text" value="Выведен"/>
Всего vCPU	<input type="text"/>
Общий объем ОЗУ (МБ)	<input type="text"/>
Диск	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>

Отмена Создать

Рис. 4.380: Окно создания узла


- Имя узла - Имя узла. Поле обязательно к заполнению;
- Наименование - Наименование узла. Поле необязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
 - Выведен;
 - Включен;

- Выключен;
- Аварийный;
- Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

Дополнительные атрибуты



Создать Узел

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Номер дата-центра ?

Номер ряда стоек ?

Номер стойки ?

Место в стойке ?

Инвентарный номер ?

CPU benchmark ?

Отмена Создать

Рис. 4.381: Окно создания узла

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;

- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;
- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

Класс и тип




Рис. 4.382: Окно создания узла

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

IP-адреса

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданный узел отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Примечание: При создании узла по умолчанию включен DCC. Для выключения режима воспользуйтесь функцией «*Выключение DCC*».

Создать Узел ✕

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

▼ Связанные IP-адреса

Хост IP

Выберите элемент из доступных элементов ниже

▼ Доступно 1 Выберите один или более

🔍 Фильтр

Хост IP

10.35.0.20 ↑


Добавить новый IP

Отмена Создать

Рис. 4.383: Окно создания узла

Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать все узлы облака с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех узлов. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:



Настроить мониторинг

Логин *

Пароль *

Описание:
Настройка мониторинга

Отмена Настроить

Рис. 4.384: Окно настройки мониторинга

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для узлов облака становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно при помощи функции «Управление шаблонами».

Важно: Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит в рамках всего облака.

Включение и выключение DCC

Примечание: Доступно только для администратора проекта.

Важно: Функционал включения и выключения режима DCC доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

По умолчанию для всех узлов задействован механизм DCC, который позволяет использовать режим динамического конфигурирования компонентов на узлах. Для отключения в общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого DCC включен, и нажмите «Выключить DCC». Для включения выберите

необходимый узел, для которого DCC не включен, и нажмите «Включить DCC». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении DCC.

Также действия доступны для группы узлов.

Включение и выключение SNMP

Важно: Функционал включения и выключения SNMP доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

Включение параметра позволяет задействовать на узле механизм SNMP. В общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого SNMP не включен, и нажмите «Включить SNMP». Для отключения выберите необходимый узел, для которого SNMP включен, и нажмите «Выключить SNMP». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении SNMP.

Также действия доступны для группы узлов.

Обновление системы

Предоставляет возможность запускать обновление системы на вычислительном узле. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Обновление системы»:




Рис. 4.385: Окно подтверждения обновления системы узла

Подтвердите запуск обновления системы.

Редактирование узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного узла. Доступна в общем списке всех узлов. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Редактировать узел(ы)». В открывшемся окне отредактируйте необходимые параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*
- *IP-адреса*

Информация об узле

Редактировать Узел

✕

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Имя узла *

Наименование

Режим * ⓘ

Всего vCPU

Общий объем ОЗУ (МБ)

Диск

Описание

Активен

Отмена
Сохранить

Рис. 4.386: Окно редактирования узла

- Имя узла - Имя узла. Поле не редактируемое;

Примечание: Не отображается при групповом редактировании узлов.

- Наименование - Наименование узла. Поле обязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
 - Выведен;
 - Включен;
 - Выключен;
 - Аварийный;
 - Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

Дополнительные атрибуты

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;

Важно: При групповом редактировании указанный инвентарный номер будет задан для всех выбранных узлов.

- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

Редактировать Узел



Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Номер дата-центра ?

95.68.5-28

Номер ряда стоек ?

45

Номер стойки ?

15

Место в стойке ?

2

Инвентарный номер ?

1546.6565.56

CPU benchmark ?

Отмена

Сохранить

Рис. 4.387: Окно редактирования узла

Редактировать Узел



Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Класс Узла *

hypervisor

Тип Узла *

QEMU

Отмена

Сохранить

Рис. 4.388: Окно редактирования узла

Класс и тип

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

IP-адреса

Примечание: Не отображается при групповом редактировании узлов.

Редактировать Узел ✕

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

▼ Связанные IP-адреса 1

Хост IP

10.35.200.11 ↓

▼ Доступно 0 Выберите один или более

Хост IP

Нет доступных элементов

Рис. 4.389: Окно редактирования узла

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление перенаправлением логов

Функция дает возможность перенаправлять файлы логирования на указанный узел. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление перенаправлением логов»:




Рис. 4.390: Окно управления перенаправлением логов

Для включения перенаправления активируйте соответствующий флаг и введите IP-адрес или имя хоста сервера, который будет принимать файлы логирования.

Важно: Длина IP-адреса или имени хоста не должны превышать 255 символов.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Управление режимом эмуляции CPU

Позволяет настраивать тип эмулируемой модели процессора. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление режимом эмуляции CPU»:

В открывшемся окне выберите один из режимов:

- `Host-passthrough` - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера;
- `Host-model` - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера;
- `Custom` - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.

Примечание: При выборе режима `Custom` появится дополнительное поле «Модель CPU»:

Управление режимом эмуляции CPU ✕

Режим эмуляции процессора

Описание:

Режим `host-passthrough` даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

Режим `host-model` конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

Режим `custom` поставляется с рядом predefined именованных моделей CPU.

Отмена Отправить

Рис. 4.391: Окно управления режимом эмуляции CPU

Управление режимом эмуляции CPU ✕

Режим эмуляции процессора

Custom ▾

Модель CPU ^{*}

Описание:

Режим `host-passthrough` даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

Режим `host-model` конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

Режим `custom` поставляется с рядом predefined именованных моделей CPU.

Отмена Отправить

Рис. 4.392: Окно управления режимом эмуляции CPU при выборе режима Custom

Наименование модели CPU не должно включать в себя кириллические и специальные символы, а также пробелы. Поле обязательно к заполнению, максимальная длина не должна превышать 35 символов.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Управление шаблонами

Функция доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление шаблонами»:

В окне настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам.

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно при помощи функции *«Настройка мониторинга»*.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Классы и типы»

Выводит список классов и типов узлов:

Таблица 4.107: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер.
Имя класса	Наименование класса, присваивается при создании и изменяется в общем списке. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами класса.
Типы	Перечень типов класса.

Для списка классов и типов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод. Имя класса является ссылкой на страницу с детальной информацией:

Управление шаблонами ✕

Все доступные шаблоны Zabbix

FTP.check	<input type="button" value="+"/>
SSH.check	<input type="button" value="+"/>
HTTP.check	<input type="button" value="+"/>
test111	<input type="button" value="+"/>

Выбранные шаблоны Zabbix

Шаблон Zabbix не выбран.

Рис. 4.393: Окно управления шаблонами

TIОНИКС Default • trew admin

TIОНИКС » Инфраструктура

Инфраструктура

Узлы | Классы и типы | Хранилища проверки доступности

ID Фильтр | Добавить класс узла | Удалить Классы Узла

Отображено 6 элементов

ID	Имя класса	Типы	Действия
1	hypervisor	Docker HyperV KVM QEMU VMware Xen выппп тест	Редактировать класс узла
2	Storage host	Ceph GlusterFS Sheepdog bcashed mdraid	Редактировать класс узла
3	Network host	Commutator Network node Router	Редактировать класс узла
4	Server	Controller node DHCP DNS NTP PXE	Редактировать класс узла
5	test 2		Редактировать класс узла
6	power node		Редактировать класс узла

Отображено 6 элементов

Рис. 4.394: Список классов и типов

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Инфраструктура » Детали Класса Узла: hypervisor

Детали Класса Узла: hypervisor

Редактировать класс узла

ID Фильтр Создать тип узла Еще Действия

Отображено 7 элементов

ID	Наименование типа	Действия
1		Удалить Тип Узла
2	QEMU	Редактировать тип узла
3	KVM	Редактировать тип узла
4	Docker	Редактировать тип узла
5	Xen	Редактировать тип узла
6	VMware	Редактировать тип узла
7	HyperV	Редактировать тип узла

Отображено 7 элементов

Рис. 4.395: Подробные параметры класса

Таблица 4.108: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Добавить класс узла	Создание нового класса узла.
2	Редактировать класс узла	Изменение параметров существующего класса узла.
3	Удалить класс узла	Удаление класса узла.
4	Создать тип узла	Создание нового типа узла.
5	Редактировать тип узла	Изменение параметров существующего типа узла.
6	Удалить тип узла	Удаление типа узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного класса – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке классов.


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных классов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание класса узла*
- *Изменение класса узла*
- *Создание типа узла*
- *Изменение типа узла*

Создание класса узла

Создание класса узла осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Добавить класс узла».



Добавить класс узла

Имя класса узла *

Отмена Добавить класс узла


Рис. 4.396: Окно создания класса узла

В открывшемся окне укажите имя класса.

Созданный класс не содержит типы узлов, для их добавления воспользуйтесь функцией *«Создать тип узла»*.

Изменение класса узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного класса. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Редактировать класс узла

Имя класса узла *

Storage host


Отмена Редактировать класс узла

Рис. 4.397: Окно изменения параметров класса узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Создание типа узла

Создание типа узла осуществляется во внутренней вкладке *«Детали класса узла»*, кнопкой *«Создать тип узла»*.



Создать тип узла

Имя

Отмена Создать тип узла

Рис. 4.398: Окно создания типа узла

В открывшемся окне укажите имя типа.

Изменение типа узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного типа. Доступна во внутренней вкладке «*Детали класса узла*». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




Рис. 4.399: Окно изменения параметров типа узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список хранилищ проверки доступности:

Таблица 4.109: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование хранилища проверки доступности.
Путь для вычислительного узла	Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла.
Путь для контроллера	Директория хранилища проверки доступности для контроллера.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полю «Имя», допустим неполный ввод.

Таблица данных из скриншота:

Имя	Путь для вычислительного узла	Путь для контроллера	Действия
test1	/tmp/	/tmp/	Назначить на гипервизоры
test2	/usr/	/home/	Назначить на гипервизоры
test_storage	/tmp/compute	/tmp/controller	Назначить на гипервизоры
test3	/var/	/tmp/	Назначить на гипервизоры

Рис. 4.400: Список хранилищ

Таблица 4.110: Для Хранилищ доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Добавление нового хранилища проверки доступности.
2	Назначить на гипервизоры	Назначение хранилища проверки доступности на гипервизоры.
3	Редактировать хранилище	Изменение параметров существующего хранилища проверки доступности.
4	Удалить хранилище	Удаление хранилища проверки доступности.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища проверки доступности – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ.


Также действия по удалению и назначению на гипервизоры можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание хранилища*
- *Изменение хранилища*
- *Назначение на гипервизоры*

Создание хранилища

Создание хранилища проверки доступности осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Создать хранилище». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Создать хранилище проверки доступности

Имя *

Путь для вычислительного узла *

Путь для контроллера *

Отмена Создать хранилище проверки доступности

Рис. 4.401: Окно создания хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать хранилище проверки доступности».

Изменение хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища проверки доступности. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать хранилище проверки доступности

Имя *

test3

Путь для вычислительного узла *

/var/

Путь для контроллера *

/tmp/

Отмена Редактировать хранилище проверки доступности

Рис. 4.402: Окно изменения параметров хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Редактировать хранилище проверки доступности».

Назначение на гипервизоры

Позволяет назначить выбранное хранилище на необходимые гипервизоры. Действие применимо как для одного, так и для нескольких хранилищ. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавьте или удалите гипервизоры и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

4.5.3 Вкладка «SDS»

Предоставляет информацию о программно-определяемых хранилищах облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Блоки» и «Хранилища».




Рис. 4.403: Окно назначения хранилища на гипервизоры

Примечание: Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении `True` параметра `ENABLE_CEPH_INTEGRATION` в конфигурационном файле модуля `TIONIX.NodeControl`. Функционал доступен только при установленной и настроенной на данном стенде системе хранения `Ceph`.

Вкладка «Блоки»

На вкладке списком представлены блоки, представляющие собой логические структурные единицы хранилищ:

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » SDS

SDS

Блоки Хранилища

ID Фильтр Создать блок Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

ID	Имя	Описание	Хранилище	Реплики	Диски	Размер диска (ГБ)	Полезное пространство	Ключ аутентификации	Действия
7	test	-	test 4	3	-	100	200	AQAd5Hhcin/aFhAAN0cNAx14csMptsooknMDlw==	Обновить блок
8	test bl	-	test 4	3	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
11	admin	-	test 4	1	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
12	user	-	test 4	1	-	100	100	-	Обновить блок

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.404: Список блоков

Таблица 4.111: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер блока.
Имя	Пользовательское имя блока, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание блока.
Хранилище	Наименование хранилища блока.
Реплики	Количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию количество реплик равно 3.
Диски	Количество дисков блока.
Размер диска (ГБ)	Размер одного диска на хосте хранилища в ГБ.
Полезное пространство	Полезное пространство блока хранилища в ГБ.
Ключ аутентификации	Ключ аутентификации блока.

Для списка блоков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Таблица 4.112: Для блоков доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать блок	Создание нового блока.
2	Обновить блок	Обновление блока.
3	Удалить блок	Удаление блока.

Действия доступны для выполнения относительно одного блока – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке блоков.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных блоков. Для этого необходимо отметить нужные блоки и выполнить групповое действие.

Особенности работы

- *Создание блока*
- *Обновление блока*

Создание блока

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать блок» откройте мастер окна создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

Создать блок ✕

Хранилище *

Имя *

Описание

Количество реплик *

Полезное пространство *

Размер диска (ГБ) -

UUID блока * ?

Рис. 4.405: Окно создания блока

- Хранилище - выбор хранилища блока. Поле обязательно к заполнению;
- Имя - имя блока. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание блока;
- Количество реплик - количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию 3;
- Полезное пространство - полезное пространство блока хранилища в ГБ;
- UUID блока - идентификатор блока в UUID формате. По умолчанию указывается параметр `auto`, который генерирует идентификатор автоматически. Поле обязательно к заполнению.

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать блок». После чего корректно созданный блок отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление блока

Функция позволяет редактировать параметры выбранного блока, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Важно: Содержание поля «UUID блока» должно быть в формате UUID. Для автоматической генерации укажите параметр `auto`.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Хранилища»

На вкладке списком представлены хранилища:

Таблица 4.113: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер хранилища.
Имя	Пользовательское имя хранилища, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание хранилища.
Хост хранилища	Доменное имя или IP-адрес хоста хранилища.
Порт хоста хранилища	Порт хоста хранилища.
Имя сегмента	Имя сегмента (группы дисков) хоста хранилища.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Обновить блок ✕

Хранилище *

Имя *

Описание

Количество реплик *

Полезное пространство *

Размер диска (ГБ) -

UUID блока * ⓘ

Рис. 4.406: Окно изменения параметров блока

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Default > admin', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area is titled 'SDS' and has tabs for 'Блоки' and 'Хранилища'. Below the tabs, there is a search bar with an 'ID' dropdown, a 'Фильтр' button, and buttons for 'Создать хранилище' and 'Еще Действия'. The table below shows 3 storage elements:

ID	Имя	Описание	Хост хранилища	Порт хоста хранилища	Имя сегмента	Действия
15	test	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
16	test 2	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
17	test 4	-	ceph1.ana-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище

Рис. 4.407: Список хранилищ

Таблица 4.114: Для хранилищ доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Создание нового хранилища.
2	Обновить хранилище	Обновление хранилища.
3	Удалить хранилище	Удаление хранилища.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ. Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание хранилища*
- *Обновление хранилища*

Создание хранилища

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать хранилище» открываем мастер окна создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

- Имя - наименование хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание хранилища;
- Хост хранилища - доменное имя или IP-адрес хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Порт хоста хранилища - порт хоста хранилища в диапазоне от 1 до 65535. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 5000;
- Имя сегмента - наименование сегмента (группы дисков) хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию default;
- Размер диска - размер одного диска на хосте хранилища в ГБ. Поле обязательно к заполнению;
- Имя кластера - наименование кластера. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению;
- Мониторы - хосты мониторов, значения указываются с новой строки. Поле обязательно к заполнению;
- Сеть - адрес сети в CIDR формате. Поле обязательно к заполнению;
- ID кластера Serp - идентификатор кластера Serp в UUID формате. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению.

Создать хранилище ✕

Имя *

Описание

Хост хранилища *

Порт хоста хранилища * ?

Имя сегмента *

Размер диска (ГБ) *

Имя кластера *

Мониторы * ?

Сеть * ?

ID кластера Ceph *

Рис. 4.408: Окно создания хранилища

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать хранилище». После чего корректно созданное хранилище отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

4.5.4 Вкладка «Средства управления питанием»

Примечание: Вкладка доступна только пользователю с правами администратора.

Позволяет добавлять, удалять и изменять средства управления питанием.

Таблица 4.115: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер средства управления питанием.
Наименование средства	Наименование средства управления питанием, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Тип средства	Тип средства, задается при создании.
Тип протокола	Тип протокола, задается при создании.
Порты	Общее количество портов средства управления питанием.
Занято портов	Количество задействованных портов средства управления питанием.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о средстве управления питанием, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном средстве управления питанием:

Вкладка «Подключенные гипервизоры»

Отображает список подключенных гипервизоров:

Редактировать хранилище ✕

Имя *

Описание

Хост хранилища *

Порт хоста хранилища * ?

Имя сегмента *

Размер диска (ГБ) *

Имя кластера *

Мониторы * ?

Сеть * ?

ID кластера Ceph *

Рис. 4.409: Окно изменения параметров хранилища

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Средства управления питанием

Средства управления питанием

ID Фильтр + Добавить новое средство управления питанием Удалить средства управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	Действия
1	namety	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
2	test	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
3	name2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
4	test2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	0	Клонировать средство управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.410: Список средств управления питанием

TIONIX » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

Детали средства управления питанием:

Клонировать средство управления питанием

Обзор Подключенные гипервизоры Журнал действий

Обзор

ID	1
Наименование средства	test
Тип средства	SupermicroRackDevice
Тип протокола	ipmi
Адрес	10.35.17.30:623
Порты	1
Занято портов	1

Рис. 4.411: Подробные параметры средства управления питанием

TIONIX » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

Детали средства управления питанием:

Клонировать средство управления питанием

Обзор Подключенные гипервизоры Журнал действий

Снять назначения гипервизоров

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	ID Гипервизора	Имя узла	Наименование	Порт	По умолчанию	Проинициализировано	Действия
<input type="checkbox"/>	1	mnode1.sanlock2.stand.loc	-	-	Может быть	Да	Снять назначение гипервизора

Отображен 1 элемент

Рис. 4.412: Список подключенных гипервизоров

Таблица 4.116: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID Гипервизора	Идентификатор гипервизора.
Имя узла	Имя узла. Является ссылкой для перехода во вкладку «Гипервизоры»/«Обзор».
Наименование	Наименование гипервизора.
Порт	Порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535.
По умолчанию	Отображает, используется ли гипервизор по умолчанию.
Проинициализировано	Отображает состояние инициализации гипервизора.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над средством управления питанием:

Таблица 4.413: Журнал действий над средством управления питанием

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-434a8c84-b4b9-427b-adbc-4be837befad6	-	Создание	26 июл. 2019 г., 14:24:19	admin	Успешно	Параметры действия: power_control=control_type: SupermicroRackDevice, host: 10.35.17.30, login: ADMIN, password: *****, port_number: 623, protocol_type: ipmi, title: test

Рис. 4.413: Журнал действий над средством управления питанием

Таблица 4.117: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала действия.
Пользователь	Наименование пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Информация об итогах выполненного действия.
Подробности	Подробное описание результата.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.118: Для средств управления питанием в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить новое средство управления питанием	Создание нового средства управления питанием.
2	Клонировать средство управления питанием	Клонирование существующего средства управления питанием.
3	Редактировать средство управления питанием	Изменение параметров средства управления питанием.
4	Удалить средство управления питанием	Удаление средства управления питанием.
5	Снять назначение гипервизора	Удаление привязки средства управления питанием от гипервизора.

Действия доступны для выполнения относительно одного средства управления питанием – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных средств. Для этого необходимо отметить нужные средства управления питанием и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление нового средства управления питанием*
- *Редактирование средства управления питанием*
- *Клонирование средства управления питанием*
- *Снятие назначения гипервизора*

Добавление нового средства управления питанием

В общем списке на панели управления кнопкой «Добавить новое средство управления питанием» открываем мастер окна создания:

Добавить новое средство управления питанием

Тип протокола * ⓘ
ipmi

Тип средства * ⓘ
SupermicroRackDevice

Наименование средства ⓘ

Имя хоста или ip-адрес * ⓘ

Порт * ⓘ
623

Тип аутентификации *
Пароль

Описание:
Создать новое средство управления питанием.

Логин средства

Пароль средства

Отмена Создать средство

Рис. 4.414: Окно создания средства управления питанием

В открывшемся окне указываем:

- Тип протокола - выбор из доступных типов протоколов;
- Тип средства - выбор из доступных типов средств;
- Наименование средства - доступно произвольное наименование. Если поле не заполнено, имя объекта будет сгенерировано автоматически. Максимальное количество символов 50;
- Имя хоста или ip-адрес - максимальное количество символов 255, символы кириллицы недопустимы;
- Порт - порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535. Значения по умолчанию:

Тип протокола	Порт
ipmi	623
Modbus	502
snmp	161
ssh	22
intel_amt	16992

- Тип аутентификации - выбор типа аутентификации;
- Логин средства - логин средства управления питанием;
- Пароль средства - пароль средства управления питанием;
- Приватный ключ - приватный ключ для подключения по SSH. Параметр доступен при выборе типа протокола «SSH» и типа аутентификации «Приватный ключ».

Важно: Между типами протоколов и средств существует жесткая связь:

Тип протокола	Тип средства
modbus	ET7067
snmp	DaenetIP2, DaenetIP2_ACPI
ssh	SshDevice
intel_amt	IntelAMT
ipmi	SupermicroRackDevice

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать средство». После чего корректно созданное средство управления питанием отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Редактирование средства управления питанием

Функция позволяет редактировать параметры выбранного средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства управления питанием.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование средства управления питанием

Функция позволяет создать копию существующего средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать средство управления питанием ✕

Тип протокола ⓘ	<input type="text" value="ipmi"/>	Описание:
Тип средства ⓘ	<input type="text" value="SupermicroRackDevice"/>	Обновить средство управления питанием.
Наименование средства ⓘ	<input type="text" value="test 2"/>	Логин средства
Имя хоста или ip-адрес ⓘ	<input type="text" value="10.35.17.30"/>	<input type="text" value="ADMIN"/>
Порт ⓘ	<input type="text" value="623"/>	Пароль средства
Тип аутентификации ⓘ	<input type="text" value="Пароль"/>	<input type="password"/>

Рис. 4.415: Окно изменения параметров средства управления питанием

Клонировать средство управления питанием ✕

Тип протокола ⓘ

Тип средства ⓘ

Наименование средства ⓘ

Имя хоста или ip-адрес ⓘ

Порт ⓘ

Тип аутентификации ⓘ

Описание:
Создать новое средство управления питанием.

Логин средства

Пароль средства

Рис. 4.416: Окно клонирования средства управления питанием

Окно идентично форме создания средства управления питанием и уже содержит все параметры клонируемого объекта. Все параметры изменяемы. Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Снятие назначения гипервизора

Позволяет удалять связь порта средства управления питанием и гипервизора. Функция доступна только во внутренней вкладке *«Подключенные гипервизоры»*.

Удаление связи производится после выбора необходимого гипервизора действием «Снять назначение гипервизора». Также действие доступно для группы гипервизоров.

4.5.5 Вкладка «Балансировка»

Позволяет управлять балансировкой нагрузки на вычислительных узлах. Включает в себя внутренние вкладки: **«Вычислительные узлы»**, **«Агрегаторы узлов»** и **«Зоны доступности»**.

Вкладка «Вычислительные узлы»

Выводит список вычислительных узлов и их нагрузку в разрезе ресурсов:

В данном перечне отображаются только те узлы, которые удовлетворяют следующим условиям:

- узел является вычислительным;
- узел активен;
- для агрегатора данного узла разрешена балансировка.

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Балансировка

Балансировка

Вычислительные узлы | **Агрегаторы узлов** | Зоны доступности

Имя узла

Отображен 1 элемент

Имя узла	Наименование узла	Тип	Агрегаторы узлов	Резерв	ОЗУ	vCPU	Диск
> mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc 1	-	QEMU	ts	Да	3	50%	20%

Отображен 1 элемент

Рис. 4.417: Список вычислительных узлов

Таблица 4.119: Списанием представлена следующая информация о вычислительных узлах:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование гипервизора. Задается при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному гипервизору. Цифра в конце имени отображает количество размещенных на узле машин.
Наименование узла	Наименование узла. Изменяется в общем списке.
Тип	Тип гипервизора QEMU.
Агрегаторы узлов	Наименование агрегатора вычислительного узла.
Резерв	Флаг, указывающий на принадлежность узла к резервному списку. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Да - узел выключен и относится к резервному списку; • Нет - узел не относится к резервному списку.
ОЗУ	Процент нагрузки на оперативную память вычислительного узла.
vCPU	Процент нагрузки на процессор вычислительного узла.
Диск	Процент нагрузки на дисковое пространство вычислительного узла.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла;
- Наименование узла;
- Тип;
- Агрегаторы узлов;
- Резерв.

Также на странице Вы можете увидеть перечень размещенных на узле машин, для этого воспользуйтесь раскрывающимся списком:

У каждого поля реализован инструмент сортировки. По умолчанию перечень машин сортируется по объему оперативной памяти.

Таблица 4.120: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сбалансировать	Живая миграция виртуальной машины на оптимальный узел.

Особенности работы

TIONIX Default • admin admin

TIONIX » Балансировка

Балансировка

Вычислительные узлы **Агрегаторы узлов** Зоны доступности

Имя узла

Отображен 1 элемент

Имя узла	Наименование узла	Тип	Агрегаторы узлов	Резерв	ОЗУ	vCPU	Диск
▼ mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc 1	-	QEMU	ts	Да	3	50%	20%

Проект	Имя	Состояние	Внутренний IP	Тип	ОЗУ	VCPUs	Корневой диск	Действия
admin	eabea43232de48d18355aa5d498cfc7f_horizon_instance	Активна	10.255.157.7	Типовая	1ГБ	1	20ГБ	<input type="button" value="Сбалансировать"/>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.418: Список виртуальных машин на узле

- *Балансировка*

Балансировка

Примечание: Балансировка доступна только для машин со статусом «Активна».

Функция доступна в раскрывающемся списке вычислительного узла:



The screenshot shows a table of virtual machines. At the top, there is a header for a node 'mnode2.testster1.stand.loc' with a dropdown menu. Below it, a table lists VMs with columns for Project, Name, Status, Internal IP, Type, RAM, vCPUs, Root Disk, and Actions. Each row has a 'Сбалансировать' button. Above the table, there are three progress bars: a yellow one at 51%, a red one at 200%, and a green one at 7%.

Проект	Имя	Состояние	Внутренний IP	Тип	ОЗУ	VCPUs	Корневой диск	Действия
admin	bench-ubuntu2	Активный	192.168.0.55	Типовая	1ГБ	2	5ГБ	Сбалансировать
q234	3565	Активный	10.35.22.117	VDI	512МБ	1	1ГБ	Сбалансировать
admin	cirros2	Активный	192.168.0.53	Типовая	512МБ	1	1ГБ	Сбалансировать

Рис. 4.419: Список виртуальных машин

Выберите необходимую машину и произведите балансировку. В процессе балансировки виртуальная машина будет перемещена на оптимальный узел.

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Отображает перечень агрегаторов узлов и их зоны доступности.

ТИОНИХ Default • admin admin

ТИОНИХ » Балансировка

Вычислительные узлы | **Агрегаторы узлов** | Зоны доступности

Отображено 7 элементов

Имя	Зона доступности	Узлы	DRS	Балансировка	Действия
fr	-		Да	Да	Запланировать действие
ha1	az2	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Нет	Да	Запланировать действие
test	-	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да	Запланировать действие
gr	-		Нет	Нет	Запланировать действие
new	-		Нет	Да	Запланировать действие
bt	-		Нет	Да	Запланировать действие
n_ha	-	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Нет	Запланировать действие

Отображено 7 элементов

Рис. 4.420: Список агрегаторов узлов

Таблица 4.121: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узлов. Также является ссылкой для перехода к детальной информации об агрегаторе узлов.
Зона доступности	Наименование зоны доступности агрегатора узлов.
Узлы	Наименования узлов агрегатора.
DRS	Флаг, указывающий на то, что данный агрегатор узлов имеет метаданные <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> и для него разрешено выполнение балансировки посредством DRS. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Да - DRS разрешен, запуск и применение аудитов доступно; • Нет - DRS запрещен, запуск и применение аудитов недоступно
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен; • Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также можно просмотреть детальную информацию об агрегаторе узлов, перейдя по ссылке имени агрегатора. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном агрегаторе узлов:

Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов агрегатора:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над агрегатором узлов:

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'TIONIX » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test', and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with items like 'Обзор', 'Инфраструктура', and 'Балансировка'. The main content area is titled 'Детали агрегатора узлов: test' and has a 'Запланировать действие' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Узлы', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', and 'Аудиты'. The 'Обзор' tab is active, displaying two tables: 'Обзор' and 'Метаданные'.

Обзор	
Имя	test
Зона доступности	-
DRS	Разрешен
Балансировка	Разрешена

Метаданные	
drs_enabled	True
drs_type	balancing
drs_auto_ids	52,52,52,52,52,52,52,52
allow_balancing	True

Рис. 4.421: Подробные параметры агрегатора узлов

The screenshot shows the TIONIX web interface with the 'Узлы' tab selected. The main content area is titled 'Детали агрегатора узлов: test' and has a 'Запланировать действие' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Узлы', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', and 'Аудиты'. The 'Узлы' tab is active, displaying a table with 2 elements. The table has columns: 'Имя узла', 'Наименование', 'Тип', 'Состояние', and 'Питание'.

Имя узла	Наименование	Тип	Состояние	Питание
mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	нода	QEMU	Выключен	-
mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	Включен	-

Рис. 4.422: Список узлов агрегатора узлов

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

Детали агрегатора узлов: test

Запланировать действие

Обзор Узлы Журнал действий Запланированные задачи Аудиты

Результат Успешно Фильтр

Отображено 20 элементов из 44 Следующее » Последнее »

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-e045775a-c833-4b4d-9f97-ed2d294335ce	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:35:04	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=242
req-432972d4-58db-4a69-b355-88b96b1fb110	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:32:00	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=241
req-7d5088bc-d931-4775-9bad-378a95b054de	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:31:28	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True, audit_id=240
req-fef873b4-9241-41a1-ae47-3e97c520551b	-	Выполнение аудита	1 июл. 2019 г., 10:00:00	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-3b0370f4-d42a-4457-95e0-7850fb5f0ef8	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:49:46	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-17f017ea-ddae-4f18-96b7-28a4e498b316	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:48:58	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-3927f932-137c-45e1-8dc6-1f5fc28f4d45	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:02:48	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-f4f6d483-13c5-4db6-8576-0d936679a945	-	Добавление узла в агрегатор узлов	13 июн. 2019 г., 11:02:14	admin	Успешно	Параметры действия: host=mnode1.ana-crit7q-ovs-02.stand.loc

Рис. 4.423: Журнал действий над агрегатором узлов

TIONIX » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

Детали агрегатора узлов: test

Обзор Узлы Журнал действий Запланированные задачи Аудиты

Отображено 6 элементов из 6

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
26	cf1423f9-4cd3-4dec-b426-89cb0cad7f8c	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	1 июл. 2019 г., 9:36:29	1 июл. 2019 г., 10:00:00	Дополнительно
22	7d77cf22-f8e3-4248-ac8e-afdbb045b19d	Провести аудит с автоматическим применением	Периодическое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:32:29	11 июн. 2019 г., 11:35:00	Дополнительно
21	b58f5d44-9d59-439f-af59-3b21da3bf0be	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:29:49	11 июн. 2019 г., 11:33:00	Дополнительно
20	c20a6b17-3c0a-4b72-a323-b537ffa3e154	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:33:00	11 июн. 2019 г., 10:37:00	Дополнительно
19	6154d44c-cf38-4bc0-a3de-6e22a9e3d6d6	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:32:39	11 июн. 2019 г., 10:35:00	Дополнительно
18	11edcf77-f4c9-4dae-b469-c90b6d4a9773	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:11:43	11 июн. 2019 г., 10:15:00	Дополнительно

Отображено 6 элементов из 6

Рис. 4.424: Список запланированных задач

Вкладка «Аудиты»

Выводит перечень проведенных и выполненных аудитов агрегатора узлов:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • service', and a user profile 'admin'. The main content area is titled 'Детали агрегатора узлов: n_ha' and features a 'Запланировать действие' button. Below the title, there are tabs for 'Обзор', 'Узлы', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', and 'Аудиты'. A search filter is present on the right. The main table displays 5 audit entries:

ID	Статус	Проведён	Применён
249	Завершён	2 июл. 2019 г., 17:06:54	-
248	Завершён	2 июл. 2019 г., 17:06:46	-
244	Завершён	2 июл. 2019 г., 14:44:49	-
243	Завершён	2 июл. 2019 г., 14:42:04	-
117	Завершён	2 июл. 2019 г., 15:00:34	2 июл. 2019 г., 15:04:38

Рис. 4.425: Список аудитов агрегатора узлов

Таблица 4.122: Доступные индивидуальные действия над агрегатором узлов:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Провести аудит	Запуск проверки возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия «Проведение аудита». Проведение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .
3	Применить аудит	Запуск балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Применение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .

Особенности работы

- *Проведение аудита*
- *Применение аудита*
- *Планирование действий*
- *Просмотр детальной информации об аудите*

Проведение аудита

Примечание: Проведение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Данная функция запускает проверку возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Провести аудит»:




Рис. 4.426: Окно проведения аудита

В открывшемся окне проверьте правильность выбора и при необходимости задайте автоматическое применение аудита после его выполнения. Запустите аудит кнопкой «Провести».

Примечание: Перечень проведенных аудитов доступен во внутренней вкладке агрегатора узлов - «*Аудиты*».

Применение аудита

Примечание: Применение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Функция позволяет запустить балансировку виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия *«Проведение аудита»*. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Применить аудит»:




Рис. 4.427: Окно применения аудита

Запустите процедуру кнопкой подтверждения. Дождитесь сообщения об успешном применении аудита. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачи.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый агрегатор узлов и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач агрегатора узлов можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;




Рис. 4.428: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. Сегодня След. июнь 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	2 13	14	15	16
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Провести аудит с автоматическим применением (121212) (11:00 (+03:00)) <input type="radio"/> Провести аудит с автоматическим применением (121212) (11:05 (+03:00)) 						
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Закрыть

Рис. 4.429: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	20 июня 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.430: Календарь планируемого действия

Рис. 4.431: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над агрегатором узлов:
 - Запустить curl-запрос - запуск HTTP-запроса;
 - Запустить консольную команду openstack - запуск консольной команды, используя утилиту openstack;
 - Провести аудит с автоматическим применением - доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Минуты;

- Часы;
 - Дни;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
 - Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
 - Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
 - Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
 - Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали аудита:

- Применить аудит после проведения - при выборе флага будет произведено применение аудита после его выполнения. Доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Подробности curl-запроса:

- Адрес - Адрес агрегатора узлов;
- Тип запроса - Тип REST API запроса. Различаются:
 - POST;
 - GET;
 - PUT;
 - DELETE;
 - PATCH.

Детали консольной команды:

- Аргументы команды - Поле для ввода консольной команды OpenStack.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

Просмотр детальной информации об аудите

Функция доступна во внутренней вкладке «Аудиты». Переход осуществляется по ссылке имени аудита:

The screenshot displays the TIONIX web application interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo on the left, a navigation menu in the center (showing 'Default' and 'demo'), and a user profile 'admin' on the right. A left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. Under 'ТИОНИКС', there are sub-items: 'Обзор', 'Инфраструктура', 'Средства управления питанием', 'Балансировка' (highlighted in blue), 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'VDI', and 'Фреймы'. The main content area shows the breadcrumb 'ТИОНИКС » Балансировка » Детали аудита: 77' and the title 'Детали аудита: 77'. Below the title, it indicates 'applied: None' and a collapsed 'info (9)' section. The expanded list includes: 'status: DONE', 'algorithm: balancing', 'algorithm_parameters (0)', '+ audit_plan (6)', 'aggregation: None', '+ status_history (4)', '+ metrics_history_period (2)', 'id: 77', '- hosts_filter (1)', and 'aggregate_id: 3'. At the bottom of the list, it shows 'executed: 2019-06-13T16:32:01', 'status: DONE', and 'id: 77'.

Рис. 4.432: Детальная информации об аудите

На открывшейся странице отображается детальная информация о выбранном аудите в виде структурированного древовидного списка. Используйте «+»/«-» для раскрытия или закрытия элементов списка.

Вкладка «Зоны доступности»

Выводит перечень всех зон доступности.

TIONIX Default • admin admin

TIONIX » Балансировка

Балансировка

Вычислительные узлы Агрегаторы узлов **Зоны доступности**

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы) mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.433: Список зон доступности

Таблица 4.123: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны доступности.
Узлы	Наименования узлов зоны доступности.
Доступен	Административное состояние.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

4.5.6 Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает запланированные задания, их очередность и состояние. Запланированные задания доступны в разрезе всех проектов для пользователей с правами администратора. Для рядового пользователя будут доступны задания только в отношении виртуальных машин и дисков в проектах, в которых состоит текущий пользователь.

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail 'ТИОНИКС » Запланированные задачи'. The main content area is titled 'Запланированные задачи' and includes a toggle for 'Показать удаленные задачи' (Show deleted tasks) set to 'Выкл' (Off). There are filters for 'Статус последнего запуска' (Last run status) set to 'Успешно' (Successful) and buttons for 'Фильтр' (Filter) and 'Удалить задачи' (Delete tasks). Below the filters, it says 'Отображено 4 элемента из 4' (4 items shown out of 4).

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Тип объекта	Наименование объекта	Проект	Действия
18	j	Разархивировать машину	Периодическое	Успешно	Виртуальная машина	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	Дополнительно
7	q	Создать резервную копию диска	Одноразовое	Успешно	Диск	multi 3	admin	Дополнительно
6	7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af	Поставить на паузу машину	Одноразовое	Успешно	Виртуальная машина	44	-	Дополнительно
4	f9830115-3987-43eb-8def-26c06fe530fd	Создать снимок	Одноразовое	Успешно	Диск	48a4b7ad-ddde-4627-9e8f-2c4c37929b91	-	Дополнительно

At the bottom of the table, it says 'Отображено 4 элемента из 4' (4 items shown out of 4).

Рис. 4.434: Список запланированных задач

Таблица 4.124: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер задачи.
Имя задачи	Наименование, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Действие	Планируемое действие.
Тип	Тип задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> • Одноразовое; • Периодическое.
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> • - - не выполнялась; • Успешно - выполнена успешно; • С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.
Тип объекта	Объект выполнения задачи.
Наименование объекта	Наименование объекта выполнения задачи. Является ссылкой для перехода во вкладку объекта.
Проект	Наименование проекта пользователя запланировавшего действие. Отображаются наименования только тех проектов, в которых пользователь является администратором.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Тип объекта - Объект выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Наименование объекта - Наименование объекта выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Проект - Наименование проекта пользователя, запланировавшего действие. Допустим только точный ввод.

Также есть возможность скрывать отображение неактивных задач.

Таблица 4.125: Для задач в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Дополнительно	Отображается подробная информация по выбранной задаче.
2	Повторить задачу	Повторение выбранной задачи. Действие недоступно для задач, объекты которых удалены. Для пользователя с правами <code>user</code> данное действие недоступно.
3	Удалить задание	Удаление выбранной задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной задачи – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.




Рис. 4.435: Индивидуальные действия над запланированной задачей

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных задач. Для этого необходимо отметить нужные задачи и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Детализация задачи*
- *Повторение задачи*
- *Журнал результатов запуска задачи*

Детализация задачи

При выборе действия в открывшемся окне отображаются:

- Имя задачи - наименование действия, присваивается при создании;
- ID - идентификационный номер задачи;
- Автор - наименование пользователя, создавшего задачу;
- Дата и время создания - дата и время создания задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;

Показать детали задания ✕

Имя задачи	ID
7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af	6
Автор	Дата и время создания
admin	30 янв. 2019 г., 18:27:41
Время начала	Дата и время окончания
31 янв. 2019 г., 18:27:00	-
Часовой пояс	Всего запущено раз
UTC +03:00: Россия (Москва)	1
Время прошлого запуска	Время следующего запуска
-	-
Итого	
1 раз	
Результат	
Instance "44" is successfully paused.	

[Закреть](#)

Рис. 4.436: Подробные параметры задачи

- Время начала - дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Дата и время окончания - дата и время окончания выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Часовой пояс - наименование часового пояса задачи;
- Всего запущено раз - число произведенных запусков задачи;
- Время прошлого запуска - дата и время последнего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Время следующего запуска - дата и время следующего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Итого - краткое описание процесса выполнения задачи;
- Результат - информация об итогах выполненного задания.

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

Повторение задачи

Важно: Действие недоступно для пользователя с правами `user` и для задач, объекты которых удалены.

Функция позволяет повторять успешно выполненное или выполненное с ошибкой задание. После выбора действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Подтвердите свой выбор кнопкой «Повторить задание».

Примечание: Параметры варьируются в зависимости от объекта. С подробным описанием создания планируемого действия можете ознакомиться в одноименных вкладках объектов.

Журнал результатов запуска задачи

Для периодических задач реализован отдельный журнал с подробными результатами каждого их запуска. Журнал доступен по ссылке имени задачи:

Запланировать действие ✕

Выберите действие *
Учетные данные пользователя *
Подробности *

Имя пользователя *

Пароль *

Проект *

admin
▼
+

Отмена
Повторить задание

Рис. 4.437: Окно повторного создания задачи

Таблица 4.126: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Номер	Порядковый номер выполнения задачи.
Время начала	Дата и время запуска задачи.
Дата и время окончания	Дата и время окончания выполнения задачи.
Статус	Состояние выполнения задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> • Успешно - выполнена успешно; • С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.
Результат	Сообщение о результатах выполнения задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

4.5.7 Вкладка «Метрики»

Позволяет управлять настройками мониторинга и резервного копирования виртуальных машин.

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Запланированные задачи » 8e6bbd06-7799-4c71-b19a-bfc3fdf0ed3a Дополнительно

Отображено 2 элемента из 2

Номер	Время начала	Дата и время окончания	Статус	Результат
2	27 сент. 2019 г., 13:05:01	27 сент. 2019 г., 13:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_10:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 52a95ee8-237a-4b46-9540-52eb0078a7f3.
1	27 сент. 2019 г., 12:05:01	27 сент. 2019 г., 12:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_09:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 32b72929-7493-4e24-9819-bc48d864de0d.

Отображено 2 элемента из 2

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

Рис. 4.438: Список результатов запуска задачи

Вкладка «Виртуальные машины»

Отображает все доступные текущему пользователю виртуальные машины и предоставляет возможность настроить для них мониторинг и резервное копирование. Пользователь с правами администратора имеет доступ до машин из всех проектов. Для пользователя без прав администратора отображаются машины только из доступных проектов.

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • admin', and a user profile icon for 'admin'. On the left side, there is a sidebar menu with options like 'Обзор', 'Инфраструктура', 'SDS', 'Средства управления питанием', 'Балансировка', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'VDI', and 'Фреймы'. The main content area is titled 'Метрики' and contains two tabs: 'Виртуальные машины' (selected) and 'Шаблоны Bareos'. Below the tabs, there is a search bar with a 'Проект' dropdown and buttons for 'Фильтр' and 'Настройки'. The main content displays a table with 9 elements. The table has columns for 'Проект', 'Имя', 'Имя узла', 'Наименование', 'Тип', 'IP-адрес', 'Задача', 'Статус', 'Питание', and 'Действия'. Each row represents a virtual machine with its respective details and a 'Показать статистику' button.

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	a694bd86-f297-4c58-ba46-bc7a824a4f85	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	192.168.2.11	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-3	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.122	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.107	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.114	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	dddddddddddddddd	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.101	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	test assign	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.108	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.116	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.85	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
admin	fcf6aaf4-0bf5-4aa4-8f90-67598549201b	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.79	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику

Рис. 4.439: Список виртуальных машин

Таблица 4.127: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта машины.
Имя	Наименование машины.
Имя узла	Имя узла машины.
Наименование	Наименование узла машины.
Тип	Тип машины, различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Типовая; • VDI.
IP-адрес	IP-адрес машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, миграция, эвакуация, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя узла машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование узла машины. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес машины. Допустим только точный ввод;

- Задача - Наименование задачи машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.128: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Настройки	Управление набором собираемых для отображения метрик. Настройки определяют набор метрик для списка виртуальных машин в целом.
2	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Bareos.
3	Показать статистику	Просмотр статистики работы машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной машины – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.440: Индивидуальные действия

Особенности работы

- *Управление шаблонами*
- *Просмотр статистики*
- *Управление набором метрик*
- *Управление шаблонами группы машин*

Управление шаблонами

Важно: Управление шаблонами возможно только при соответствующих настройках домена. Подробнее о настройке резервного копирования для домена можете узнать в разделе «Идентификация»/«Домены»/«Настройка резервного копирования». Действие доступно также для группы машин, но только в рамках одного

проекта.

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Veeam. На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам:

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке «Идентификация»/«Проекты», при помощи функции «*Настройка мониторинга*».

На вкладке «Шаблоны Veeam» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Veeam, после сохранения для машины будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Просмотр статистики

Функция доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выводятся графические данные мониторинга работы машины:

Каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

Для возврата к списку машин используйте кнопку «Назад» на панели браузера.

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

Примечание: Мониторинг отображается только при наличии данных для визуализации.


Управление набором метрик

Примечание: Настройка осуществляется только в рамках одного пользователя.

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять всеми доступными метриками:

В открывшемся окне настройте необходимый для себя набор метрик. После сохранения статистические данные по виртуальным машинам будут отображаться только по выбранным метрикам.

Управление шаблонами



Шаблоны Zabbix Шаблоны Bareos

Все доступные шаблоны Zabbix Фильтр 🔍

SSH.check	+
HTTP.check	+
test111	+

Выбранные шаблоны Zabbix Фильтр 🔍

FTP.check	-
-----------	---

Отмена Сохранить

Рис. 4.441: Окно управления шаблонами

Управление шаблонами



Шаблоны Zabbix

Шаблоны Veeos

Все доступные шаблоны Veeos	Фильтр	Q
be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		+
bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		+
5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a		+
fc6ede35cfff49e3b... 03-15-07-37		+

Выбранные шаблоны Veeos	Фильтр	Q
6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.442: Окно управления шаблонами




Рис. 4.443: Отображение статистики производительности виртуальной машины




Рис. 4.444: График использования центрального процессора

Добавление/Удаление метрик



Все доступные метрики	Фильтр	Q
	Добавить все	
disk.write.requests.rate		+
disk.read.bytes.rate		+
disk.write.bytes.rate		+
disk.latency		+
disk.iops		+
network.incoming.bytes.rate		+
network.outgoing.bytes.rate		+
network.incoming.packets.rate		+
network.outgoing.packets.rate		+

Выбранные метрики	Фильтр	Q
	Удалить все	
memory.usage		-
cpu_util		-
disk.read.requests.rate		-

Отмена **Сохранить**

Рис. 4.445: Окно управления метриками

Управление шаблонами группы машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление шаблонами». На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг для виртуальных машин будет производиться только по выбранным шаблонам:

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке «Идентификация»/«Проекты», при помощи функции «Настройка мониторинга».

На вкладке «Шаблоны Veeam» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Veeam, после сохранения для машин будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Шаблоны Veeam»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Veeam:

Таблица 4.129: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование шаблона Veeam.
Описание	Описание шаблона Veeam.
Уровень	Уровень шаблона системы резервного копирования Veeam. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Инкрементный; • Дифференциальный; • Полный.
JobDefs	Наименование шаблона задания JobDefs.
FileSet	Наименование набора файлов FileSet.
Расписание	Наименование расписания шаблона системы резервного копирования Veeam.

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Таблица 4.130: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Создать шаблон Veeam	Создание шаблона системы резервного копирования Veeam с заданными параметрами.
2	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Veeam с виртуальной машиной.
3	Удалить шаблон Veeam	Удаление шаблона системы резервного копирования Veeam и имеющихся связей с виртуальными машинами.




Рис. 4.446: Окно управления шаблонами

Управление шаблонами

Шаблоны Zabbix Шаблоны Vareos

Все доступные шаблоны Vareos Фильтр Q

6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4	+
be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40	+
bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a	+
5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a	+
fc6ede35cff49e3b... 03-15-07-37	+

Выбранные шаблоны Vareos Фильтр Q

Шаблон Vareos не выбран.

Отмена Сохранить

Рис. 4.447: Окно управления шаблонами

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Метрики

Метрики

Виртуальные машины Шаблоны Bareos

Имя Фильтр Создать шаблон Bareos Удалить шаблоны Bareos

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		Инкрементный	DefaultJob	LinuxAll	WeeklyCycle	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	fc6ede35cff49e3b61a4f78c6262a62_horizon_bareos_11-03-15-07-37		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Удалить шаблон Bareos

Отображено 5 элементов


Рис. 4.448: Список шаблонов системы резервного копирования Bareos

Особенности работы

- *Создание шаблона системы резервного копирования Vareos*
- *Отсоединение шаблона Vareos*

Создание шаблона системы резервного копирования Vareos

Функция доступна в общем списке всех шаблонов. Позволяет добавлять шаблоны системы резервного копирования Vareos с заданными параметрами:



Создать шаблон Vareos

Детали*
JobDefs*
FileSet
Расписание

Пожалуйста, укажите имя шаблона Vareos, уровень и описание

Имя шаблона

Уровень
Инкрементный

Описание

Отмена Создать

Рис. 4.449: Окно создания шаблона

В открывшемся окне задайте необходимые параметры шаблона. Завершите процедуру создания кнопкой «Создать».

Отсоединение шаблона Vareos

Функция позволяет удалять связь шаблона системы резервного копирования Vareos от всех привязанных к нему виртуальных машин. Доступна в общем списке всех шаблонов. Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить».

Подтвердите Отсоединить ✕

Вы выбрали: "6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4". Подтвердите свой выбор. Это действие невозможно отменить.

ОтменаОтсоединить

Рис. 4.450: Окно отсоединения шаблона Bareos

4.5.8 Вкладка «VDI»

- Вкладка «Виртуальные машины»
 - Вкладка «Обзор»
 - Вкладка «Лог»
 - Вкладка «Консоль»
 - Вкладка «Журнал действий»
 - Вкладка «Запланированные задачи»
 - Вкладка «Метрики»
 - Вкладка «Сессии»
 - Вкладка «Группы»
 - Вкладка «Пользователи»
 - Особенности работы
 - * Создание VDI машины
 - * Редактирование VDI машины
 - * Клонирование VDI машины
 - * Назначение пользователей
 - * Перестраивание VDI машины
 - * Планирование действий над VDI машиной
 - * Управление пользователями и группами

- Вкладка «Проекты»
 - Вкладка «Обзор»
 - Вкладка «Использование»
 - Вкладка «Журнал действий»
 - Вкладка «Запланированные задачи»
 - Вкладка «Фоновые задачи»
 - Вкладка «Сессии»
 - Вкладка «Группы»
 - Вкладка «Пользователи»
 - Особенности работы
 - * Создание VDI проекта
 - * Планирование действий
 - * Клонирование проекта
 - * Редактирование проекта
 - * Групповое редактирование проектов

Позволяет управлять инфраструктурой VDI. Включает в себя внутренние вкладки: «**Виртуальные машины**» и «**Проекты**».

Важно: Во вкладке VDI раздела «ТИОНИКС» отображены виртуальные машины и проекты типа VDI. Расчет количества машин в проекте также учитывает только виртуальные машины типа VDI.

Вкладка «Виртуальные машины»

Отображает перечень VDI машин:

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины **Проекты**

Имя Фильтр [Создать VDI машину](#) [Еще Действия](#)

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину

Отображено 4 элемента из 4

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

Рис. 4.451: Список VDI машин

Таблица 4.131: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес VDI машины, присваивается системой автоматически на этапе создания. Также при наличии у пользователя плавающего IP-адреса он будет отображаться следующим образом: <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">192.168.50.7</p> <p style="text-align: center;">Плавающие IP:</p> <p style="text-align: center;">10.16.29.70</p> </div> <p>Где зеленым цветом отображается адрес по которому осуществляется подключение к машине.</p>
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности VDI машины. задается при создании VDI машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться VDI машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для VDI машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания VDI машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.
Режим работы	Режим работы VDI машины. задается при создании машины, смена режима работы для VDI машины не разрешена.

Для списка VDI машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Проект - Проект VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- IP-адрес - IP-адрес машины. Допустим неполный ввод адреса;
- Размер - Наименование типа инстансов VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Статус - Состояние машины. Допустим неполный ввод;
- Зона - Зона доступности машины. Допустим неполный ввод имени;
- Задача - Наименование задачи VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Указан во вкладке с *детальной информацией*. Допустим неполный ввод имени.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса VDI машины:




Рис. 4.452: Размер VDI машины

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о VDI машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной VDI машине:

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

«

- Проект ▼
- Администратор ▼
- Идентификация ▼
- ТИОНИКС ^
- Обзор
- Инфраструктура
- Средства управления питанием
- Балансировка
- Запланированные задачи
- Метрики
- VDI
- Фреймы

Детали виртуальной машины: 9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e Архивировать машину ▼

Обзор
Лог
Консоль
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики
Сессии
Группы
Пользователи

Обзор

Имя	9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e
Описание	
Имя машины на хосте	instance-0000008d
ID	c2608c2b-d5de-48de-865b-eb0c8115b469
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Проект	2ac35820-f1e3-46e7-8ae1-fd2ec522a7f1
Зона доступности	nova
Создано	13 сент. 2019 г., 16:12:08
Время с момента создания	24 минуты
Имя узла	mnode1.selenium.stand.loc
Приоритет восстановления	-
Время эвакуации, сек	-

Спецификация

Имя типа инстанса	m1.tiny
ID типа инстанса	92bcbf05-ac93-473c-bbd8-5a2b6a866000
ОЗУ	512МБ
VCPUs	1 ВЦПУ
Диск	1ГБ

Сети и Сетевые порты

Public	10.35.199.58
---------------	--------------

Группы безопасности

default	<ul style="list-style-type: none"> ALLOW IPv6 to ::/0 ALLOW IPv6 from default ALLOW IPv4 from default ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
----------------	---

Метаданные

Название ключа	Нет
Имя образа	cirros
ID образа	3879b4e1-b9ba-4d69-8645-7ad9c4b6ec6a
hypervisor_id	a1c4f9a7-d706-44d2-8614-b020eec383d4
node_id	1
node_title	-

Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Может быть

Подключенные диски

Диск	Нет подключенных дисков.
-------------	--------------------------

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.453: Подробные параметры VDI машины

Примечание: Имена групп безопасности и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной VDI машины:

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo and a user profile 'admin'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test'. The main heading is 'Детали виртуальной машины: test', with a button 'Архивировать машину' on the right. Below the heading, there are several tabs: 'Обзор', 'Лог', 'Консоль', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. The 'Лог' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Лог консоли виртуальной машины' with a 'Длина лога' input field set to '35' and buttons 'Выполнить' and 'Посмотреть весь лог'. The main content area displays the console output of the VDI machine, which includes system information, SSH keys, network configuration, and login instructions for the 'cirros' user.

```
Platform: RDO OpenStack Compute
Container: none
Arch: x86_64
CPU(s): 1 @ 1999.986 MHz
Cores/Sockets/Threads: 1/1/1
Virt-type:
RAM Size: 113MB
Disks:
=== sshd host keys ===
----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgCcbNxpPwHw1BLyZi1EHAnghr0oZR4iPiir2R+W+o96B2GAXrrB8RURzXFmaq/0vKffouey/0LpQmMkFnpfo6y5EuuSjacAhmPj93bZickeMIZ1H47pDH1b2JqwbB7VHVzBTEb3WR1KuJmnnf4Z6m0wXpRNXCwGns310zXLsACT0/Od root@ddddddddd
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANjiW7NqFAwaLDUV1737yBD+0EgovsvRA1/y6I11f/no28YRrBNIhmcX1cNoFXaFFdPXJJ/sICVD8ZLUyE9o4kfc2dkZhaUsWdxF18s010//q0w0qRwDacJ1zQxf8W1wiQbjAZrTuX9JU3fFdvHxwfl8JrpxwX2e89Q7kaoRBXAAAAFQDtChrFABoq1yMPEct1TJ3E
----END SSH HOST KEY KEYS-----
=== network info ===
if-info: lo,up,127.0.0.1,8,::1
if-info: eth0,up,10.35.219.101,24,fe80::f816:3eff:fe98:edde
ip-route:default via 10.35.219.254 dev eth0
ip-route:10.35.219.0/24 dev eth0 src 10.35.219.101
ip-route:169.254.169.254 via 10.35.219.71 dev eth0
=== datasource: ec2 net ===
instance-id: 1-0000002e
name: N/A
availability-zone: nova
local-hostname: dddddddddddddddd.novalocal
launch-index: 0
=== cirros: current=0.3.3 uptime=17.61 ===

  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
 / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
 \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
  \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
   http://cirros-cloud.net

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:}'. use 'sudo' for root.
dddddddddddddddd login:
```

Рис. 4.454: Записи процесса работы VDI машины

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной VDI машиной:

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • admin', and a user profile 'admin'. Below the header, a sidebar on the left contains navigation options: «, Проект, Администратор, Идентификация, TIONIX, Обзор, Инфраструктура, SDS, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI, and Фреймы. The main content area is titled 'Детали виртуальной машины: test' and includes a sub-header 'Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.' Below this, there is a console window titled 'Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000029)' with a 'Send CtrlAltDel' button. The console output shows various system boot logs, including messages from rtc_cmos, device-mapper, cpuidle, EFI Variables Facility, TCP, NET, and BIOS EDD. The output ends with 'further output written to /dev/ttyS0'.

Рис. 4.455: Консоль VDI машины

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI машиной:

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

ID запроса Фильтр

Отображено 11 элементов из 11

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-db4bfad6-7e19-4e8b-8e27-fb7393cadcf6	-	Создание удаленной консоли	12 мар. 2019 г., 17:27:13	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-ee066bd6-68d1-40da-8398-0c0f00723205	-	Получение вывода а консоли	12 мар. 2019 г., 17:26:38	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-bf7e9edb-8980-4ba3-a1f9-fae0b4cb9a05	-	Обновление информации о машине	12 мар. 2019 г., 17:24:25	admin	Успешно	Параметры действия: name=test
req-ec65c2a-0cd5-4860-8b30-19ebad0cdef5	-	Обновление информации о машине	12 мар. 2019 г., 17:23:57	admin	Успешно	Параметры действия: —

Рис. 4.456: Журнал действий над VDI машиной

Таблица 4.132: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата начала действия.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Время начала».

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Запланировать действие

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Сессии Группы Пользователи

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
36	Выключение	Выключить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:34:28	13 мар. 2019 г., 9:00:00	Дополнительно
35	Запустить машину	Запустить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:33:19	12 мар. 2019 г., 20:30:00	Дополнительно
34	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	Успешно	12 мар. 2019 г., 17:31:25	12 мар. 2019 г., 17:33:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

Рис. 4.457: Список запланированных задач

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной VDI машины:




Рис. 4.458: Отображение статистики производительности VDI машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров VDI машины:

По умолчанию собираются метрики только по:


- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к выбранной VDI машине:

Процент использования ЦП, %



OK

Рис. 4.459: График использования ЦП и ОЗУ

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

Логин Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

Логин	Создано	Завершено	Подключение	Клиент	ОС	IP
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:40	-	Панель управления	Firefox 65.0	Ubuntu	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:38	-	Панель управления	Chrome 62.0.3202	Linux	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 17:27:15	-	Панель управления	Yandex Browser 17.9.1	Linux	192.168.1.112

Отображено 3 элемента из 3

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

Рис. 4.460: Список подключений к VDI машине

Таблица 4.133: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, подключившегося к VDI машине.
Создано	Дата подключения к VDI машине.
Завершено	Дата завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Веб - подключение через веб клиент; • Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard; • Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDIclient.
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система, используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

Вкладка «Группы»

Отображает список всех групп, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

Вкладка «Пользователи»

Отображает список всех пользователей, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test assign

Детали виртуальной машины: test assign

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

Имя Фильтр Снять назначение групп пользователей

Отображен 1 элемент из 1

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID группы	Действия
<input type="checkbox"/>	tst 2		2af0466f82544229a8c1ba091613f485	Снять назначение группы пользователей

Отображен 1 элемент из 1

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

Рис. 4.461: Список групп VDI машины

TIONIX Default • admin admin

TIONIX » VDI » Детали виртуальной машины: test assign

Детали виртуальной машины: test assign

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

Логин Фильтр Снять назначение пользователей

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	ID пользователя	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	-	815aa706cd1e446b9a58ca6ff364b2e8	Снять назначение пользователя
<input type="checkbox"/>	ceilometer	-	91e10645bf0a42fabb09fd364021d9e3	Снять назначение пользователя

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.462: Список пользователей VDI машины

Таблица 4.134: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Включить машину	Включение VDI машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
3	Возобновить машину	Возобновление VDI машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
4	Выключить машину	Выключение VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
5	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над VDI машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
6	Создать VDI машину	Создание VDI машины.
7	Клонировать машину	Копирование существующей VDI машины с возможностью изменения ее параметров.
8	Назначить пользователям	Управление правами доступа пользователей до VDI машины.
9	Перестроить машину	Изменение VDI машины путем смены образа или разделения диска.
10	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной VDI машины.
11	Поставить на паузу машину	Приостановление работы VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
12	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
13	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности VDI машины.
14	Снять с паузы машину	Снятие с паузы VDI машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
15	Удалить машину	Удаление выбранной VDI машины. При удалении VDI машины также автоматически удаляется ассоциированная с ней группа безопасности.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной VDI машины – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.463: Индивидуальные действия над VDI машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных VDI машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:




Рис. 4.464: Групповые действия над VDI машинами

Кроме этого действия над VDI машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

Особенности работы

- *Создание VDI машины*
- *Редактирование VDI машины*
- *Клонирование VDI машины*

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины **Проекты**

Имя Фильтр [Создать VDI машину](#) [Еще Действия](#)

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Отключена	pova	Нет	Отключено	Стандартные
<input checked="" type="checkbox"/>	test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные
<input checked="" type="checkbox"/>	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные
<input type="checkbox"/>	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные

Отображено 4 элемента из 4


- Архивировать машины
- Выключить машины
- Запланировать действие
- Запустить машины
- Перестроить виртуальные машины
- Поставить на паузу машины
- Разархивировать машины
- Редактировать машины
- Сбросить состояние
- Снять с паузы машины
- Удалить машины
- Управление пользователями и группами

Рис. 4.465: Планирование над группой машин

- Назначение пользователей
- Перестраивание VDI машины
- Планирование действий над VDI машиной
- Управление пользователями и группами

Создание VDI машины

В общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать VDI машину» открываем мастер создания:



Создать VDI машину

Подробности * Пользователи виртуальной машины Группы виртуальной машины Диски

Ключевая пара

VDI Проект *
Выберите проект

Количество виртуальных машин *
1

Имя виртуальной машины ?

Отмена Сохранить

Рис. 4.466: Окно создания VDI машины

В открывшемся окне указываем:

- VDI проект - выбор необходимого проекта. Поле обязательно к заполнению;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению;
- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;

- Пользователи виртуальной машины - управление пользователями VDI машины в рамках выбранного проекта. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов;
- Группы виртуальных машин - управление группами VDI машин в рамках выбранного проекта. Функция доступна только для администратора;
- Диски - подключение дисков к VDI машине. При запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается, так как одновременное подключение диска к нескольким VDI машинам невозможно;
- Ключевая пара - определение ключевой пары по умолчанию.

Примечание: Максимальная длина имени VDI машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя VDI машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). При создании VDI машин через CLI REST API запросом имя машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vdi-1**, **vdi-2** и т.д.). При создании VDI машины по запросу из TIONIX.VDIclient или веб интерфейса имя машины создается на основе следующей маски: **VDIProjectName _DATE _TIME** (например, **project1 _2018-11-16 _12:20:16**).

Важно: Вкладки «Пользователи виртуальных машин» и «Группы виртуальных машин» будут недоступны до тех пор, пока не будет выбран VDI проект создаваемой машины.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины. Завершаем процедуру создания кнопкой «Сохранить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания машине может понадобиться время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна». При создании VDI машины автоматически создается ассоциированная с ней группа безопасности.

Примечание: При удалении VDI машины связанная с ней группа безопасности также автоматически удаляется.

Редактирование VDI машины

Функция позволяет редактировать имя, описание и назначенные группы безопасности выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открытом окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Редактировать машину

Информация

Группы безопасности

Имя ?

9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e

Описание ?

Отмена Сохранить

Рис. 4.467: Окно изменения данных машины

Клонирование VDI машины

Функция позволяет создать копию существующей VDI машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры копируемой VDI машины. Все параметры, за исключением VDI проекта, можно изменить. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя копируемой машины>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонирование».

Назначение пользователей

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять пользователями VDI машины. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов. Назначение нескольких пользователей доступно только для администратора.

После вызова действия в открывшемся окне назначьте необходимых пользователей:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Все операции по назначению пользователей отображаются во вкладке «Журнал действий».

Клонировать VDI машину ✕

Подробности *
Пользователи виртуальной машины
Группы виртуальной машины
Диски

VDI Проект *

1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f

Количество виртуальных машин *

1
▲
▼

Имя виртуальной машины ⓘ

Clone of test assign

Всего виртуальных машин (10 Max)

20%

■ 1 Использовано на текущий момент
■ 1 Добавлено
■ 8 Свободно

Отмена

Клонирование

Рис. 4.468: Окно клонирования машины

Перестраивание VDI машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над VDI машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую VDI машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач VDI машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:




Рис. 4.469: Окно управления пользователями машины

Перестроить машины: "test assign" ✕

Выберите образ *

Выберите образ

Разделение диска

Автоматически

Описание:
Выберите образ для перестройки инстанса.

Отмена
Перестроить

Рис. 4.470: Окно изменения загрузочного источника машины

Запланировать действие ✕

Пред.
Сегодня
След.
февраль 2019

Год
Месяц
День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 11 •	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	1 22 •	23	24
25	26	27	3 28 •••	1	2	3

Закреть

Рис. 4.471: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1	11	12	13	14	15	16
●	18	19	20	21	1	22
				●	23	24
25	26	27	3	28	1	2
			●●●		2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_txn_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_txn_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_txn_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.472: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.473: Календарь планируемого действия

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Имя задачи ?

Действие *

Архивировать машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.474: Окно создания задачи

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI машиной:
 - Снять образ;
 - Поставить машину на паузу;
 - Жесткая перезагрузка виртуальной машины;
 - Перестроить;
 - Восстановить;
 - Возобновить машину;
 - Архивировать машину;
 - Запустить машину;
 - Выключить машину;
 - Снять машину с паузы;
 - Разархивировать машину;

- Запустить консольную команду `openstack`;
- Запустить `curl`-запрос.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате `дд.мм.гггг`;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате `чч.мм`;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате `дд.мм.гггг`.

Детали перестроения:

- Выберите образ;
- Разделение диска.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Управление пользователями и группами

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление пользователями и группами».

Важно: Изменять параметры машин возможно только в рамках одного проекта, в противном случае будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

В открывшемся окне задайте необходимые параметры для выбранных VDI машин:

- Пользователи виртуальных машин:
 - Все пользователи - перечень всех доступных пользователей проекта;
 - Пользователи виртуальных машин - пользователи, выбранные для назначения данным VDI машинам.
- Группы проекта:
 - Все группы - перечень всех доступных групп пользователей проекта;
 - Группы виртуальных машин - группы пользователей, выбранные для назначения данным VDI машинам.

Подтвердите изменения кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Проекты»

Отображает перечень VDI проектов:

Назначить пользователям ✕

Пользователи виртуальной машиныГруппы виртуальной машины

Все пользователи

aodh	+
ceilometer	+
admin	+

Пользователи виртуальной машины

Нет пользователей.

Отмена Сохранить

Рис. 4.475: Окно управления пользователями машин

The screenshot shows the TIONIX VDI Projects page. The left sidebar contains navigation options: Обзор, Инфраструктура, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI (highlighted), and Фреймы. The main content area displays a table of VDI projects. The table has 8 columns: Имя, Описание, Задачи в процессе, Задачи с ошибкой, Имя домена, Активен, Режим работы, and Действия. There are 5 rows of data shown. Above the table, there are buttons for 'Имя', 'Фильтр', 'Создать VDI проект', 'Удалить проекты', and 'Еще Действия'. The text 'Отображено 18 элементов' is visible above the table.

Имя	Описание	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
test168	test168	0	1	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
remove	remove	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
test_api2	sdfsdf	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
test_m	test_m	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
test_vdi	test_vdi	2	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Рис. 4.476: Список VDI проектов

Таблица 4.135: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI проекта, присваивается пользователем при создании.
Описание	Краткая информация о VDI проекте, присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над проектами.
Задачи в процессе	Отображает количество фоновых задач в процессе выполнения. Также является ссылкой на страницу «Фоновые задачи», на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Задачи с ошибкой	Отображает количество фоновых задач завершившихся с ошибкой. Также является ссылкой на страницу «Фоновые задачи», на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние VDI проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.
Режим работы	Режим работы VDI проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> • Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю; • Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.

Для списка VDI проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание проекта. Допустим неполный ввод;
- Имя домена - Наименование домена проекта. Допустим неполный ввод;
- Активен - Состояние VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI проекта. Допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном VDI проекте:

На вкладке также представлены данные об уровне сервиса (SLA) VDI проекта:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие

Обзор | Использование | Журнал действий | Запланированные задачи | Фоновые задачи | Сессии | Группы | Пользователи

Обзор

Имя проекта	standart
ID Проекта	0f0d5c81ce684421b75bcfd0234ce505
Тип	VDI
Имя домена	Default
Виртуальные машины	1
Активен	Да
Описание	Нет
Расположение корневого диска	Вычислительный узел

По умолчанию

Зона доступности	
Режим работы	Стандартный
Шаблон имен виртуальных машин	tst-*
Количество резервных виртуальных машин	2
Образ по умолчанию	win7-cloud
Тип инстанса по умолчанию	c2_r4096_d0
Сеть по умолчанию	provider

Уровень сервиса

Время доступности	99,9999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Да

Квоты

Объём загруженного файла (байт)	-
Элементы метаданных	128
Загруженные файлы	-
Плавающие IP	50
Подсети	100
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Порты	500
Правила группы безопасности	110
Виртуальные машины	10
Снимки дисков	10
Диски	10
Маршрутизаторы	10
Группы безопасности	11
VCPUs	20
Путь загруженного файла	-
Сети	100

© Copyright 2015-2020, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.477: Подробные параметры VDI проекта

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы VDI проекта:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The main content area displays the details for the VDI project 'standart'. It includes a date range selector for usage statistics, a summary of active virtual machines, and a table listing the usage of each VM.

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2020-06-17 по 2020-06-18 [Отправить](#)

Активные виртуальные машины: 1

Используемая ОЗУ: 4ГБ

VCPU-часов за период: 67,14

ГБ-часов за период: 0,00

ОЗУ-часов за период: 137506,14

Использование

Отображен 1 элемент

Имя виртуальной машины	VCPU	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
tst-6	2	Обайт	4ГБ	6 дней, 18 часов

Отображен 1 элемент

Рис. 4.478: Статистика использования VDI проекта

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office»

365? ».

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI проектом и машинами проекта:

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Фоновые задачи Сессии Группы Пользователи

ID запроса Фильтр

Отображено 20 элементов из 196 Следующее » Последнее »

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-3a0f9ba0-246e-4b19-99e6-5a904953317b	-	Выход из системы	15 июн. 2020 г., 16:01:41	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5fc72530-26dd-4296-909a-d59ade646b79	-	Авторизация	15 июн. 2020 г., 15:53:04	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-29a505eb-3683-4d4c-b4e3-531e85b704fa	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:39:17	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-4c2945b5-0945-42a1-af8f-ee2e2f41330	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:17:31	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-024d0ce5-d0fa-4d87-b649-7f148fe605f1	-	Выход из системы	10 июн. 2020 г., 13:09:46	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-b1262e53-63c2-4891-a3cb-a2a9f98e51bc	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 12:39:28	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-de28d159-ab9a-43fe-8e39-ae7db4e21ed4	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 9:49:44	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5821b8d5-8d08-472e-9680-a3b1045a126a	-	Авторизация	9 июн. 2020 г., 19:18:49	admin	Проект	standart	Успешно	-

Рис. 4.479: Журнал действий над VDI проектом

Таблица 4.136: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • успешно; • с ошибкой; • неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».




Рис. 4.480: Список запланированных задач

Вкладка «Фоновые задачи»

Отображает перечень задач на создание VDI машин в проекте:

В зависимости от состояния задачи могут иметь следующие статусы:

- Ожидает - Задача находится в очереди на создание. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- В процессе - Задача находится в процессе создания. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- Ошибка - В процессе создания возникла ошибка. Для задачи доступно удаление.

Примечание: Задачи завершившиеся успешно во вкладке не отображаются. Удаление доступно только для задач в статусе «Ошибка». При групповом удалении всех задач, задачи со статусами «Ожидает» и «В процессе» удаляться не будут.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Логин - Имя пользователя, инициировавшего создание VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: test195

Детали VDI проекта: test195

Запланировать действие

Обзор Использование Запланированные задачи **Фоновые задачи** Сессии Группы Пользователи

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

ID	Действие	Логин	Статус	Описание	Дата и время создания	Действия
182	Создание VDI VM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:54	Удалить задачу
181	Создание VDI VM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:14	Удалить задачу
180	Создание VDI VM	admin	Ошибка	Something went wrong while cinder volume creating. Volume status = error	22 июн. 2020 г., 18:02:10	Удалить задачу

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.481: Список фоновых задач

- Описание - Описание результата выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Дата и время создания - Дата и время создания задачи. Допустим неполный ввод.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к VDI машинам выбранного проекта:

ТІОНІКС Default • admin admin

ТІОНІКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Фоновые задачи Сессии Группы Пользователи

Имя виртуальной машины Фильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя виртуальной машины	Логин	Создано	Завершено	Подключение	Клиент	ОС	IP
test-vp-6	user	17 июн. 2020 г., 13:46:11	-	Клиент	TIONIX.VDIclient 2.6.2.dev5	Ubuntu 18.04	10.9.2.107
test-vp-6	user	17 июн. 2020 г., 13:45:17	-	Клиент	TIONIX.VDIclient 2.6.2.dev5	Ubuntu 18.04	10.9.2.107

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.482: Список подключений к VDI машинам проекта

Таблица 4.137: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование VDI машины проекта, к которой было осуществлено подключение. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине. Переход к детальной информации по имени машины невозможен, если машина удалена.
Логин	Имя пользователя, осуществившего подключение к VDI машине.
Создано	Дата и время подключения к VDI машине.
Завершено	Дата и время завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Веб - подключение через веб клиент; • Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard; • Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDIclient.
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Имя виртуальной машины;
- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu (Default • admin), and a user profile (admin). The main content area is titled 'Детали VDI проекта: standart' and includes a 'Запланировать действие' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Использование', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Фоновые задачи', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. The 'Группы' tab is active, showing a search filter for 'Имя' and a 'Фильтр' button. The table below displays two groups:

Имя	Описание	ID группы
1-2	test	3c4622b937da4ac2937f79c8688edf51
3-5	test	6000c16aa801493fbb3f9f9072524539

The interface also shows a sidebar with navigation options: Обзор, Инфраструктура, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI, and Фреймы.

Рис. 4.483: Список групп VDI проекта

Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.484: Список пользователей VDI проекта

Таблица 4.138: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать VDI проект	Создание проекта с типом «VDI».
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Клонировать проект	Создание копии существующего проекта.
4	Редактировать проект	Изменение параметров проекта.
5	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие:




Рис. 4.485: Индивидуальные действия над проектом

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины Проекты

Имя Фильтр Создать VDI проект Удалить проекты Еще Действия

Отображено 18 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	test168	test168	0	1	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	remove	remove	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	test_api2	sdfsdf	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	test_m	test_m	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	test_vdi	test_vdi	2	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Рис. 4.486: Групповые действия над VDI проектами

Для планирования действия в отношении одного проекта необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI проектов необходимо выбрать нужные проекты и выбрать групповое действие «Запланировать действие».




Рис. 4.487: Планирование над группой проектов

Особенности работы

- *Создание VDI проекта*
- *Планирование действий*
- *Клонирование проекта*
- *Редактирование проекта*
- *Групповое редактирование проектов*

Создание VDI проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать VDI проект» откройте мастер окно создания проекта. Заполните параметры проекта:

Создать VDI проект
✕

- Информация о проекте*
- Образ по умолчанию*
- Тип инстанса по умолчанию*
- Корневой диск по умолчанию*
- Сеть по умолчанию*
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты*
- Конфигурация
- Ключевая пара по умолчанию

ID домена	<input type="text" value="default"/>
Имя домена	<input type="text" value="Default"/>
Имя проекта ⓘ	<input type="text"/>
Зона доступности	<input type="text" value="Зона доступности по умолчанию"/>
Режим работы	<input type="text" value="Стандартный"/>
Шаблон имен виртуальных машин ⓘ	<input type="text"/>
Количество резервных виртуальных машин ⓘ	<input type="text"/>
Описание	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>

Отмена
Создать проект

Рис. 4.488: Окно создания VDI проекта

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;

- Имя проекта - обязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
 - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
 - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

Важно: По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра INSTANCE_NAME_PATTERN из конфигурационного файла T1ONIX.VDIserver, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для создаваемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта.

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>				

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
win7-cloud	29 мая 2020 г.	50.00 ГБ	raw	Публичный ↑
cirros	29 апреля 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный ↑

Отмена
Создать проект

Рис. 4.489: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

▼ Доступно 3 Выберите одно

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
c1_r128_d0	1	128 МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да ↑
c2_r4096_d0	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да ↑
52171c23-48a9-4cbb-9f98-8e223f299460	1	128 МБ	40 ГБ	40 ГБ	0 ГБ	Да ↑

Отмена
Создать проект

Рис. 4.490: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект ✕

[Информация о проекте*](#)

[Образ по умолчанию*](#)

[Тип инстанса по умолчанию*](#)

[Корневой диск по умолчанию*](#)

[Сеть по умолчанию*](#)

[Участники проекта](#)

[Группы проекта](#)

[Квоты*](#)

[Конфигурация](#)

[Ключевая пара по умолчанию](#)

Расположение корневого диска	<input type="text" value="Вычислительный узел"/>
Шаблон имен дисков	<input type="text"/>
Размер диска(ГБ)	<input type="text" value="50"/>
Тип диска	<input type="text" value="Не выбран тип диска"/>
Удалить диск при удалении виртуальной машины	<input type="text" value="Да"/>

Отмена Создать проект

Рис. 4.491: Окно создания VDI проекта

Корневой диск по умолчанию:

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:
 - Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;
 - Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.
- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равное размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

▼ Доступно 2 Выберите одно

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
provider	subnet	Да	Включен	Активна ↑
local	local_subnet	Да	Включен	Активна ↑

Рис. 4.492: Окно создания VDI проекта




Рис. 4.493: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все группы Фильтр

Группы не найдены.

Группы проекта Фильтр

Нет групп.

Отмена Создать проект

Рис. 4.494: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Элементы метаданных*	<input type="text" value="128"/>	Группы безопасности*	<input type="text" value="11"/>
VCPUs*	<input type="text" value="20"/>	Правила группы безопасности*	<input type="text" value="110"/>
Виртуальные машины*	<input type="text" value="10"/>	Плавающие IP*	<input type="text" value="50"/>
Ключевые пары*	<input type="text" value="100"/>	Сети*	<input type="text" value="100"/>
Диски*	<input type="text" value="10"/>	Порты*	<input type="text" value="500"/>
Снимки дисков*	<input type="text" value="10"/>	Маршрутизаторы*	<input type="text" value="10"/>
Общий размер дисков и снимков (ГБ)*	<input type="text" value="1000"/>	Подсети*	<input type="text" value="100"/>
ОЗУ (МБ)*	<input type="text" value="51200"/>		

Отмена Создать проект

Рис. 4.495: Окно создания VDI проекта

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

Сценарий настройки Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разделение диска Автоматически

Конфигурационный диск

Отмена Создать проект

Рис. 4.496: Окно создания VDI проекта

Ключевая пара по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый VDI проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI проектом:
 - Запустить VDI машину;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей
Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Выберите одну из доступных пар ключей.	

Отображено 0 элементов

Доступно 1 Выберите одно

Отображен 1 элемент

Название	Отпечаток
> testpair	9d:29:8c:9a:16:2d:34:8a:19:9d:c8:46:f0:43:0c:57 ↑

< >

Отображен 1 элемент

Отмена
Создать проект

Рис. 4.497: Окно создания VDI проекта




Рис. 4.498: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	1 22	23	24
25	26	27	3 28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть


Рис. 4.499: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.500: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Детали запуска VDI машины * Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Имя задачи ⓘ

Действие *

Запустить VDI машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.501: Окно создания задачи

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;

- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов.

Пользователи виртуальной машины:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей VDI проекта;
- Участники проекта - перечень участников VDI проекта.

Группы виртуальной машины:

- Все группы - перечень всех доступных групп пользователей VDI проекта;
- Группы проекта - перечень групп VDI проекта.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Клонирование проекта

Функция позволяет создать копию существующего проекта. Доступна в общем списке всех VDI проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания VDI проекта и уже содержит все параметры клонируемого проекта. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемого проекта>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать проект».

Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Клонировать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

ID домена	<input type="text" value="default"/>
Имя домена	<input type="text" value="Default"/>
Имя проекта ?	<input type="text" value="Clone of test168"/>
Зона доступности	<input type="text" value="Зона доступности по умолчанию"/>
Режим работы	<input type="text" value="Стандартный"/>
Шаблон имен виртуальных машин ?	<input type="text" value="t-*"/>
Количество резервных виртуальных машин	<input type="text" value="1"/>
Описание	<input type="text" value="test168"/>

Отмена Клонировать проект

Рис. 4.502: Окно клонирования проекта

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*	ID домена	default
Образ по умолчанию*	Имя домена	Default
Тип инстанса по умолчанию*	Имя проекта ⓘ	test168
Корневой диск по умолчанию*	Зона доступности	Зона доступности по умолчанию ▾
Сеть по умолчанию*	Режим работы	Стандартный ▾
Участники проекта	Шаблон имен виртуальных машин ⓘ	t-*
Группы проекта	Количество резервных виртуальных машин ⓘ	1 ▲ ▾
Квоты*	Описание	test168
Конфигурация	Активен	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключевая пара по умолчанию		

Отмена Сохранить

Рис. 4.503: Окно изменения параметров проекта

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;
- Имя проекта - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
 - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
 - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

Важно: По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра `INSTANCE_NAME_PATTERN` из конфигурационного файла `T1ONIX.VDIserver`, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для редактируемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта;
- Активен - состояние проекта.

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
cirros	29 апреля 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный ↓

▼ Доступно 1 Выберите одно

Q

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
win7-cloud	29 мая 2020 г.	50.00 ГБ	raw	Публичный ↑

Отмена Сохранить

Рис. 4.504: Окно изменения параметров проекта

- Доступные - перечень всех доступных образов.




Рис. 4.505: Окно изменения параметров проекта

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Корневой диск по умолчанию:

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:
 - Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;
 - Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Расположение корневого диска

Блочное хранилище

Шаблон имен дисков

Размер диска(ГБ)

7

Тип диска

Не выбран тип диска

Удалить диск при удалении виртуальной машины

Нет

Отмена **Сохранить**

Рис. 4.506: Окно изменения параметров проекта

- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равное размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
provider	subnet	Да	Включен	Активна	↓

▼ Доступно 1 Выберите одно

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
local	local_subnet	Да	Включен	Активна	↑

Добавить новую сеть

Отмена
Сохранить

Рис. 4.507: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все пользователи	Фильтр	Q
cinder		+
float_user-1		+
glance		+
neutron		+
nova		+
placement		+
shatalov		+
tionix		+
tionix36		+
user		+

Участники проекта	Фильтр	Q
admin	user ▾	-

Отмена Сохранить

Рис. 4.508: Окно изменения параметров проекта




Рис. 4.509: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*	Элементы метаданных*	Группы безопасности*
Образ по умолчанию*	128	11
Тип инстанса по умолчанию*	VCPUs*	Правила группы безопасности*
Корневой диск по умолчанию*	20	110
Сеть по умолчанию*	Виртуальные машины*	Плавающие IP*
Участники проекта	10	50
Группы проекта	Ключевые пары*	Сети*
Квоты*	100	100
Конфигурация	Диски*	Порты*
Ключевая пара по умолчанию	10	500
	Снимки дисков*	Маршрутизаторы*
	10	10
	Общий размер дисков и снимков (ГБ)*	Подсети*
	1000	100
	ОЗУ (МБ)*	
	51200	

Отмена Сохранить

Рис. 4.510: Окно изменения параметров проекта

- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
#!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Ключевая пара по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».




Рис. 4.511: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей
Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображен 1 элемент

Название	Отпечаток	
> testpair	9d:29:8c:9a:16:2d:34:8a:19:9d:c8:46:f0:43:0c:57	↓

Отображен 1 элемент

▼ Доступно 0 Выберите одно

Q Нажмите здесь для фильтров. ✕

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
<i>Нет элементов для отображения.</i>	


Отображено 0 элементов

Отмена
Сохранить

Рис. 4.512: Окно создания VDI проекта

Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных VDI проектов:



Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Описание

Отмена Сохранить

Рис. 4.513: Окно изменения параметров проектов

Информация о проекте:

- Описание - краткое описание проекта.

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

Тип инстанса по умолчанию:

Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>				

▼ Доступно 5 Выберите одно

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость	
win72	10 апреля 2020 г.	28.89 ГБ	qcow2	Публичный	↑
cloudcentos7	3 апреля 2020 г.	898.75 МБ	qcow2	Публичный	↑
cloudrosa	3 апреля 2020 г.	1.13 ГБ	qcow2	Публичный	↑
win7cloud	3 апреля 2020 г.	28.45 ГБ	raw	Публичный	↑
cirros	3 апреля 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный	↑

Отмена
Сохранить

Рис. 4.514: Окно изменения параметров проектов

Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

▼ Доступно 3 Выберите одно

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
c2_r4096_d0	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да ↑
c1_r128_d0	1	128 МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да ↑
c2_r12G_d0	2	12 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да ↑

Отмена
Сохранить

Рис. 4.515: Окно изменения параметров проектов

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>					

▼ Доступно 2 Выберите одно

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
provider	subnet	Да	Включен	Активна	↑
local	loc_subnet	Да	Включен	Активна	↑

Добавить новую сеть

Отмена
Сохранить

Рис. 4.516: Окно изменения параметров проектов

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - в отличии от частного в групповом действии, поле не отображает ранее добавленных участников. Это необходимо учитывать, так как при добавлении новых участников существующие окажутся неактивными.




Рис. 4.517: Окно изменения параметров проектов

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.




Рис. 4.518: Окно изменения параметров проектов

Обновить VDI проекты ✕

- Информация о проекте
- Образ по умолчанию
- Тип инстанса по умолчанию
- Сеть по умолчанию
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты**
- Конфигурация

Элементы метаданных	<input type="text"/>	Группы безопасности	<input type="text"/>
VCPUs	<input type="text"/>	Правила группы безопасности	<input type="text"/>
Виртуальные машины	<input type="text"/>	Плавающие IP	<input type="text"/>
Ключевые пары	<input type="text"/>	Сети	<input type="text"/>
Диски	<input type="text"/>	Порты	<input type="text"/>
Снимки дисков	<input type="text"/>	Маршрутизаторы	<input type="text"/>
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	<input type="text"/>	Подсети	<input type="text"/>
ОЗУ (МБ)	<input type="text"/>		

Отмена Сохранить

Рис. 4.519: Окно изменения параметров проектов

Обновить VDI проекты ✕

- Информация о проекте
- Образ по умолчанию
- Тип инстанса по умолчанию
- Сеть по умолчанию
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты
- Конфигурация**

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

Сценарий настройки Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разделение диска Автоматически

Конфигурационный диск

Отмена Сохранить

Рис. 4.520: Окно изменения параметров проектов

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

4.5.9 Вкладка «Фреймы»

Дает возможность загружать отдельные веб-страницы прямо из личного кабинета управления облаком.

Просмотр осуществляем вводом адреса и имени закладки, подтверждаем кнопками «Загрузить» и «Сохранить». Удаление вкладки осуществляется нажатием по изображению крестика на той или иной закладке. При этом вкладка не будет удалена у пользователей, которым она была добавлена. Для удаления фрейма у всех пользователей используйте кнопку «Удалить у всех пользователей». После чего фрейм будет удален, как с текущей страницы, так и у всех пользователей, которым он был добавлен.

Примечание: Добавление фрейма пользователю осуществляется во вкладке «Идентификация» - «Пользователи» действием *«Добавление фрейма»*.

Особенности работы

- *Добавление фрейма*

Добавление фрейма

Важно: Имя фрейма должно быть уникальным. Создание фрейма с уже имеющимся именем недоступно.

По аналогии работы с браузером добавляем вкладку:

Назначаем имя и адрес вкладки. Завершаем процедуру кнопкой «Загрузить». После чего корректно созданная вкладка отобразится в общем списке. В противном случае система укажет причину невозможности ее создания.

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo and user information 'Default • admin'. Below the header, a navigation menu is visible on the left side, including 'Проект', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area is titled 'Фреймы' and shows a form for creating a frame. The form includes fields for 'Имя' (Name) with the value 'TIONIX' and 'Адрес' (Address) with the value 'http://tionix.ru'. There are buttons for 'Загрузить' (Load), 'Сохранить' (Save), and 'Удалить у всех пользователей' (Remove from all users). Below the form, there is a search bar and a navigation menu with items like 'Главная', 'О компании', 'Услуги', 'Информация', 'Партнеры', and 'Контакты'. The main content area features a large blue banner with the TIONIX logo and the text 'Компания ТИОНИКС' and 'Национальный оператор облачных услуг на основе решений OpenStack и собственных разработок'. To the right of the banner, there is a grid of statistics:

3 НЕЗАВИСИМЫХ ДАТА-ЦЕНТРА	30 МВт ПОДВЕДЕННАЯ МОЩНОСТЬ К ЦОД	34 тыс. м² ПЛОЩАДЬ ЦОД	2,5 млн км ПРОТЯЖЕННОСТЬ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ	20 Разработчиков OpenStack
350 узлов доступа	9 ТОЧЕК ОБМЕНА ТРАФИКОМ	7,8 Тб/с ЕМКОСТЬ MPLS-СЕТИ	10 Тб/с ЕМКОСТЬ CDN-СЕТИ	24*7 x365 Круглосуточная поддержка

Рис. 4.521: Страница с загруженным фреймом

Фреймы

ТІОНИХ +

Имя: ТІОНИХ Адрес: <http://tionix.ru/> Фрейм создан администратором: Да

Загрузить Сохранить Удалить у всех пользователей

info@tionix.ru +7 (495) 645-68-89, +7 (495) 125-05-93

Поиск

ТИОНИКС

Главная О компании Услуги Информация Партнеры Контакты

Ключевые вызовы традиционного подхода к ИТ

ПОДРОБНЕЕ

- ДОРОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
- НЕПРЕДКАЗУЕМОСТЬ НАГРУЗКИ
- ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ВЕНДОРОВ
- МЕДЛЕННЫЙ ВВОД МОЩНОСТЕЙ
- ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- НЕПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Рис. 4.522: Область с загружаемым фреймом

4.6 Веб доступ к VDI машине

Примечание: Веб интерфейс доступа к VDI машинам функционирует только при установленном и настроенном модуле TIONIX.VDIserver.

Помимо клиента доступ к машине может быть осуществлен через веб интерфейс. Используя url - <IP-адрес или имя хоста>:<номер порта (по умолчанию 8888)>/vdi/ перейдите по адресу:



ТИОНИКС

Домен

Логин

Пароль

Войти

Рис. 4.523: Веб интерфейс для доступа к машине

В открывшемся окне введите наименование домена и Ваши учетные данные, после чего авторизируйтесь в приложении.

При успешном подключении отобразится список доступных VDI машин, при их отсутствии будет создана новая:



Рис. 4.524: Создание VDI машины

Примечание: Особенности подключения к VDI машине:

1. По умолчанию отображаются VDI машины со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена» и «В ошибке». Машина должна быть назначена данному пользователю или группе пользователей, в которую он включен. Если машин несколько, то выводится список всех доступных VDI машин для подключения;
2. Описание поведения VDI машины после подключения:

Статус при подключении	Состояние после подключения
«Активна»	Состояние машины не изменяется.
«На паузе»	Снятие машины с паузы, переход в состояние «Активна».
«Отключена»	Включение машины, переход в статус «Активна».
«В ошибке»	Запуск новой машины со статусом «Активна» и автоматическое назначение пользователю.

3. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, будет запущена новая машина, которая автоматически назначится на пользователя;
4. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, которые назначены на данного пользователя, но есть машина не назначенная ни на кого, то автоматически производится назначение этой машины данному пользователю. Взамен будет запущена резервная машина;
5. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена», но есть машины со статусами «Архивирована» и «Приостановлена» то также будет произведен запуск новой VDI машины. Машина автоматически назначается данному пользователю.

В общем списке выводятся VDI машины среди всех проектов, доступных для пользователя:

Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия
test_2018-04-03_14:50:33	test	cirros	m1.tiny	Активна	Включено	03.04.2018 11:50:40	Открыть консоль
test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	Отключена	Отключено	03.04.2018 13:16:08	Открыть консоль
Clone of test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	В ошибке	Отключено	11.04.2018 08:33:00	Открыть консоль

Всего: 3

Рис. 4.525: Список машин

Таблица 4.139: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
Имя образа	Имя образа VDI машины.
Размер	Мощности VDI машины, задаются при создании и могут быть изменены пользователем при помощи команды изменения размера машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания VDI машины.
Создан	Дата создания VDI машины.

Для вызова консоли выберите необходимую VDI машину и нажмите «Открыть консоль»:




Рис. 4.526: Консоль машины

Консоль отображается и в полноэкранном режиме, для перехода в него используйте функцию «Полноэкранный режим»:

Для возврата в компактный режим используйте «Компактный вид».

Завершение рабочей сессии осуществляется кнопкой выхода. После выхода в базу данных произойдет соответствующая запись с точным временем отключения. Для детального просмотра всех Ваших сессий в модуле TIONIX.Dashboard перейдите во вкладку *ТИОНИКС/VDI/Виртуальные машины/Детали инстанса/Сессия*.

```

Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000007)
[ 1.917649] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.928949] rtc0: alarms up to one day, 114 bytes nvram
[ 1.937653] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.946692] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-d
eve1@redhat.com
[ 1.962365] cpuidle: using governor ladder
[ 1.969794] cpuidle: using governor menu
[ 1.977224] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 1.985715] TCP cubic registered
[ 1.993843] NET: Registered protocol family 10
[ 2.004811] NET: Registered protocol family 17
[ 2.016394] Registering the dns_resolver key type
[ 2.029241] registered taskstats version 1
[ 2.043875] Magic number: 9:332:473
[ 2.054173] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2017-03-21 08:29:10 UTC (
1490084950)
[ 2.072878] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.084731] EDD information not available.
[ 2.095217] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.103366] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.117640] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.129083] Freeing unused kernel memory: 1188k freed
further output written to /dev/ttyS0
  
```

Рис. 4.527: Окно консоли машины

4.6.1 Панель управления

Управление приложением осуществляется на основной панели, где отображается общий список машин:

Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия
test_2018-04-03_14:50:33	test	cirros	m1.tiny	Активна	Включено	03.04.2018 11:50:40	Открыть консоль
test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	Отключена	Отключено	03.04.2018 13:16:08	Открыть консоль
Clone of test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	В ошибке	Отключено	11.04.2018 08:33:00	Открыть консоль

Всего: 3

Рис. 4.528: Панель управления

Пункт «Настройки» позволяет изменять язык:

Примечание: Пункт «Помощь» позволяет обратиться за помощью к данному разделу документации.




Рис. 4.529: Окно смены языка

4.7 Пользовательские настройки

- *Настройки*
- *Помощь*
- *Переключение между доменами и проектами*
- *Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard*

В процессе использования продукта может возникнуть необходимость в изменении настроек, используемых по умолчанию. Эта функция доступна на панели:




Рис. 4.530: Панель управления

4.7.1 Настройки

Настройка производится в отдельных окнах: «**Настройки пользователя**» и «**Изменить пароль**».

Страница «**Настройки пользователя**»:

The screenshot shows the 'Настройки пользователя' (User Settings) page. The interface includes a top navigation bar with the TIONIX logo and user information (default - admin). A left sidebar contains a menu with 'Настройки' highlighted. The main content area is titled 'Настройки пользователя' and contains the following settings:

- Язык:** Russian (ru)
- Часовой пояс:** UTC +03:00: Россия (Москва)
- Элементов на странице:** 20
- Строк журнала для виртуальной машины:** 35

An 'Описание:' section states: 'Измените настройки панели управления для вашего пользователя.' A 'Сохранить' button is located at the bottom right of the settings area.

Рис. 4.531: Страница настроек пользователя

Таблица 4.140: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Смена языка	Выбор необходимого языка.
2	Выбор часового пояса	Выбор часового пояса.
3	Количество элементов на странице	Изменение количества отображаемых элементов на странице.
4	Количество строк журнала для виртуальной машины	Изменение количества строк, отображаемых для одной виртуальной машины.

Страница «**Изменить пароль**»:

Смена пароля происходит путем ввода текущего пароля и вводом нового пароля. При выборе нового пароля настоятельно рекомендуем выбирать сложные пароли.

После завершения процедуры настройки параметров по умолчанию или смены пароля необходимо сохранить изменения кнопками: Сохранить/Изменить.

ТІОНІКС default - Project3 admin

Проект
Администратор
Идентификация
Настройки
Настройки пользователя
Изменить пароль
ТІОНІКС

Изменить пароль

Изменить пароль

Текущий пароль *

Новый пароль *

Подтвердите новый пароль *

Описание:
Поменяйте свой пароль. Мы настойчиво рекомендуем выбирать сложные пароли.

Изменить

Рис. 4.532: Страница изменения пароля

4.7.2 Помощь

При возникновении вопросов в ходе работы с приложением воспользуйтесь вызовом функции «Помощь» на панели управления модулем.

После вызова функции осуществится переход на сайт официальной документации TIONIX:

4.7.3 Переключение между доменами и проектами

Также в процессе работы одного пользователя могут задействовать в нескольких проектах, применяется это для решения большого количества задач. Переход осуществляется на верхней панели выбором необходимого проекта:

4.7.4 Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard

Вспомогательная информация или описание ошибок отражены во всплывающих окошках в правом верхнем углу модуля. Зеленым цветом производится уведомление об успешном выполнении действия, красным - информация об ошибке.

Пример:

Завершите рабочую сессию при помощи кнопки, расположенной на *верхней панели*.

Также описание функционала для работы с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon в pdf формате доступно по ссылке.

Пользовательская документация по ГОСТ размещена по ссылке.




Рис. 4.533: Страница официальной документации ТИОНИКС




Рис. 4.534: Панель переключения между доменами и проектами




Рис. 4.535: Сообщение об ошибке




Рис. 4.536: Сообщение об успешном выполнении

TIONIX.Dashboard является инструментом для управления модулями и не требует дополнительной настройки для управления.

5.1 Обновление модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

1. Обновление модуля из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all  
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python-tionix_dashboard
```

2. Обновление темы TIONIX.DashboardTheme из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all  
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python-tionix_dashboard_theme
```

3. Выполнение первичной настройки модуля:

```
openstack tnx configure -n tnx_dashboard tnx_client
```

4. Обновление базы данных:

```
openstack tnx db migrate -n tnx_dashboard
```

5. Запустите команды для сбора статических файлов и их сжатия:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic  
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

7. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart memcached
```

5.2 Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Для того чтобы изменения в файле конфигурации вступили в силу, необходимо перезапустить веб-сервер и службу кэширования:

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart memcached
```

5.3 Удаление модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

1. Удалите RPM-пакет модуля:

```
yum remove python-tionix_dashboard
```

2. Удалите RPM-пакет темы модуля:

```
yum remove python-tionix_dashboard_theme
```

3. Запустите команды для повторного сбора статических файлов и их сжатия:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic  
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

4. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart memcached
```

Примечание: Файлы настроек и лог файлы при этом не будут удалены, так же, как и таблицы в базе данных.

5.3.1 Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard

1. Удалите модуль TIONIX.Dashboard:

```
yum remove python3-tionix_dashboard
```

2. Удалите тему TIONIX.DashboardTheme:

```
yum remove python3-tionix_dashboard_theme
```

3. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` откройте конфигурационный файл с именем `local_settings` или `local_settings.py`, удалите из него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

4. Удалите настройки модуля TIONIX.Dashboard:

```
rm -rf /etc/tionix/dashboard.yaml
```

5. Удалите базу данных MySQL модуля TIONIX.Dashboard:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Удалите базу данных tionix_dash
DROP DATABASE tionix_dash;
```

6. Запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

7. В случае наличия в local_settings.py флага true у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

8. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

5.4 Диагностика модуля TIONIX.Dashboard

- *Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard*
- *Отладка модуля TIONIX.Dashboard*

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

5.4.1 Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard

Логирование происходит с помощью модуля `logging`.

При работе через веб-интерфейс логирование будет производиться в файл - `/var/log/httpd/error.log`.

Примечание: С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

5.4.2 Отладка модуля TIONIX.Dashboard

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

1. Выставить уровень логирования в значение `DEBUG`, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.
2. Запустить утилиту самодиагностики модуля `openstack tnx tests`.

Пример использования:

```
openstack tnx tests --names tnx_dashboard --modules
Диагностика модулей TIONIX началась.
Запускаем тесты для: tnx_dashboard
```

```
+-----+-----+
| Дата и время запуска | Пт 14 июн 2019 13:22:21 MSK |
+-----+-----+
| Версия OpenStack     | Queens (17.0.9)             |
+-----+-----+
| Имя хоста            | test.stand.loc              |
+-----+-----+
| Дистрибутив          | CentOS Linux 7.6.1810       |
+-----+-----+
| Управляющие узлы     | 1                             |
+-----+-----+
| Вычислительные узлы  | 2                             |
+-----+-----+
```

```

| База данных          | mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.20-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper |
+-----+-----+-----+-----+
| Источник пакетов     | pupi-queens.tionix.loc |
+-----+-----+-----+-----+
| Версия tionix-licensing | 2.0.1 |
+-----+-----+-----+-----+

=====
TIONIX.Dashboard
Версия: 2.3.0 (актуальная: текущая)
Лицензия: Этот модуль не требует наличия лицензии.
=====
+-----+-----+-----+-----+
| N | Название теста          | Статус | Причина неудачи |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | func test dashboard db  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | test available images   | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test connection to neutron | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | test dashboard installed | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 5 | test localization files  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 6 | test monitor connection  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 | test node control connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 8 | test registered tasks to schedule | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 9 | test scheduler connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 10 | test vdi server connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+

Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)

====
ИТОГ
====
Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)

```

Примечание: Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».

Взаимодействие с другими модулями

Взаимодействующий модуль	Характер взаимодействия	Характер связи
TIONIX.NodeControl	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.NodeControl через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Client	Предоставление доступа к функциональности модуля TIONIX.Dashboard.	Жесткая связь.
TIONIX.Monitor	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Monitor через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Scheduler	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Scheduler через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.VDIserver	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.VDIserver через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.PointMeter	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.PointMeter через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.