
TIONIX Documentation

Выпуск

TIONIX

мар. 25, 2022

1	Назначение	1
2	Системные требования	3
2.1	Функциональные зависимости модуля	3
3	Установка и настройка	5
3.1	Установка	6
3.1.1	Установка на двух и более контроллерах	6
3.2	Настройка	6
3.2.1	Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard	7
3.3	Файл конфигурации	8
4	Функционал модуля	11
4.1	Авторизация и навигация в модуле	11
4.2	Раздел «Проект»	11
4.2.1	Вкладка «Доступ к API»	13
4.2.2	Подраздел «Вычисления»	14
4.2.3	Подраздел «Диски»	89
4.2.4	Подраздел «Сеть»	128
4.2.5	Подраздел «Оркестрация»	177
4.3	Раздел «Администратор»	182
4.3.1	Вкладка «Обзор»	182
4.3.2	Подраздел «Вычисления»	182
4.3.3	Подраздел «Диски»	288
4.3.4	Подраздел «Сеть»	330

4.3.5	Подраздел «Система»	358
4.4	Раздел «Идентификация»	374
4.4.1	Вкладка «Домены»	374
4.4.2	Вкладка «Проекты»	383
4.4.3	Вкладка «Пользователи»	412
4.4.4	Вкладка «Группы»	429
4.4.5	Вкладка «Роли»	435
4.5	Раздел «ТИОНИКС»	438
4.5.1	Вкладка «Обзор»	439
4.5.2	Вкладка «Инфраструктура»	446
4.5.3	Вкладка «SDS»	473
4.5.4	Вкладка «Средства управления питанием»	483
4.5.5	Вкладка «Балансировка»	493
4.5.6	Вкладка «Запланированные задачи»	513
4.5.7	Вкладка «Метрики»	518
4.5.8	Вкладка «VDI»	534
4.5.9	Вкладка «Фреймы»	631
4.6	Веб доступ к VDI машине	632
4.6.1	Панель управления	637
4.7	Пользовательские настройки	638
4.7.1	Настройки	638
4.7.2	Помощь	639
4.7.3	Переключение между доменами и проектами	639
4.7.4	Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard	640
5	Администрирование	643
5.1	Обновление модуля TIONIX.Dashboard	643
5.2	Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard	644
5.3	Удаление модуля TIONIX.Dashboard	645
5.3.1	Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard	645
5.4	Диагностика модуля TIONIX.Dashboard	646
5.4.1	Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard	647
5.4.2	Отладка модуля TIONIX.Dashboard	647
6	Взаимодействие с другими модулями	651

Назначение

TIONIX.Dashboard - модуль, расширяющий функции OpenStack Horizon. Модуль дополняет стандартный функционал графическими инструментами использования остальных модулей TIONIX.

Для установки и работы модуля TIONIX.Dashboard требуется наличие настроенных, функционирующих и доступных компонентов:

1. Система на платформе OpenStack Queens;
2. OpenStack dashboard;
3. SQL база данных, например, MySQL;
4. Установленный веб-браузер под управлением операционных систем: Ubuntu 16.04, CentOS 7, ALT Linux 7. Для корректной работы модуля рекомендуется использовать Google Chrome выше версии 43 или Firefox выше версии 45.

2.1 Функциональные зависимости модуля

Нет обязательного требования к установке, но компоненты необходимы для работы всех доступных функций модуля TIONIX.Dashboard:

1. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.NodeControl - позволяет управлять питанием гипервизоров, безопасно выключать гипервизоры с сохранением состояний виртуальных машин.
2. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Scheduler - позволяет планировать задачи из списка над объектами OpenStack (например, гипервизоры, виртуальные машины и пр.).

3. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Monitor - дает возможность визуализировать динамику использования ресурсов виртуальными машинами.
4. Доступ до настроенного, функционирующего пакета лицензирования TIONIX с актуальными лицензиями на модули TIONIX - позволяет дополнить стандартный интерфейс и возможности OpenStack Horizon расширенными возможностями, предоставляемыми лицензированными модулями, в том числе на дополнительных вкладках. В противном случае интерфейс будет ограничен стандартными возможностями исходного модуля OpenStack Horizon.

- *Установка*
 - *Установка на двух и более контроллерах*
- *Настройка*
 - *Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard*
- *Файл конфигурации*

Важно: Вначале необходимо произвести настройку окружения. Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Важно: Установка производится на управляющий узел.

3.1 Установка

Установите модуль TIONIX.Dashboard из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python-tionix_dashboard
```

3.1.1 Установка на двух и более контроллерах

При установке TIONIX.Dashboard на двух и более контроллерах, необходимо:

1. Реплицировать базу данных на каждый из контроллеров;
2. Устанавливать модуль **с одинаковыми параметрами** на каждый из контроллеров.

Примечание: Удаление и диагностика модуля на каждом контроллере происходит таким же образом, как и в случае с одним контроллером.

3.2 Настройка

Для корректной работы необходимо настроить модуль TIONIX.Dashboard.

1. Выполните первичную настройку модуля:

```
openstack tnx configure -n tnx_dashboard tnx_client
```

2. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`) и добавьте в него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

3. Скопируйте образец конфигурационного файла, при использовании нестандартных параметров отредактируйте их (подробнее см. *Файл конфигурации*):

```
cp /etc/tionix/dashboard.yaml.example /etc/tionix/dashboard.yaml
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

- Создайте базу данных на примере MySQL, настройте права, тип базы и остальные параметры:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Создайте пользователя tionix с паролем password
CREATE USER 'tionix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
# Создайте базу данных tionix_dash
CREATE DATABASE tionix_dash;
# Дайте пользователю права на чтение, редактирование, выполнение любых действий над всеми таблицами базы данных tionix_dash
GRANT ALL PRIVILEGES ON tionix_dash.* TO 'tionix'@'localhost';
# Осуществите выход из базы данных
```

- Выполните миграцию базы данных:

```
openstack tnx db migrate -n tnx_dashboard
```

- Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

- Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

3.2.1 Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard

Примечание: Тема является дополнительной опцией и необязательна для нормальной работы модуля.

- Установите пакет с темой из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python-tionix_dashboard_theme
```

Примечание: В случае, если модуль TIONIX.Dashboard установлен, перейти к пункту 3.

- В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`)
- В конфигурационном файле `local_settings.py` подключите тему:

```
try:
    from tionix_dashboard_theme import *
except ImportError:
    pass
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

5. В случае наличия в `local_settings.py` флага `true` у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

3.3 Файл конфигурации

Примечание: По умолчанию в файле `dashboard.yaml.example` строки с уровнем логирования нет, она указывается при необходимости. Уровень логирования по умолчанию выставлен в общем конфигурационном файле. Подробнее ознакомиться с файлами конфигурации можно в соответствующем разделе.

Конфигурационный файл представлен в `yaml` формате и состоит из следующих секций и параметров:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
LOG_LEVEL	Уровень логирования. Доступные значения: • DEBUG; • INFO; • WARNING; • ERROR; • CRITICAL. Значения являются регистронезависимыми. Подробное описание параметров доступно в разделе Уровни логирования.	INFO
KEYSTONE	Настройки для авторизации в службе Keystone, где: • auth_url - адрес сервиса Keystone; • auth_version - версия Keystone: 2 или 3; • auth_user - логин пользователя; • auth_password - пароль пользователя; • auth_tenant - название проекта; • compute_service_name - название службы Compute; • volume_service_name - название службы Volume; • network_service_name - название службы Neutron; • identity_service_name - название службы Keystone.	• auth_url - http://localhost:5000; • auth_version - 3; • auth_user - admin; • auth_password - admin; • auth_tenant - admin; • compute_service_name - compute; • volume_service_name - volumev2; • network_service_name - network; • identity_service_name - identity.
NEUTRON_VERSION	Версия клиента: 2.	
DB	Настройки базы данных, где: • ENGINE - тип базы данных; • USER - пользователь базы данных; • PASSWORD - пароль базы данных; • HOST - хост, на котором запущена база данных; • PORT — порт сервера с базой данных; • NAME - название базы данных.	• ENGINE - django.db.backends.mysql; • USER - tionix; • PASSWORD - password; • HOST - localhost; • PORT — 3306; • NAME - tionix_dash.
SENTRY	Настройки логирования Sentry, где: • ENABLED - Флаг, отвечающий за отправку сообщений об ошибках в Sentry. Возможные значения: – True; – False. Значения являются регистронезависимыми. • DSN - Адрес сервера Sentry, содержит ключ пользователя и идентификатор проекта; • LOG_LEVEL - Уровень логирования в Sentry. Значения являются регистронезависимыми.	• False; • Адрес внутреннего сервера Sentry; • CRITICAL.
3.3. Файл конфигурации		9

Дополнительные параметры:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
TRACEBACK_ENABLED	Параметр для вывода трассировки ошибки при логировании. Возможные значения: • True; • False. Значения являются регистронезависимыми.	False

Важно: При изменении параметров файла конфигурации для вступления их в силу необходимо произвести процедуру, описанную в разделе *«Обновление файла конфигурации»*.

Раздел описывает работу с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon.

4.1 Авторизация и навигация в модуле

Перейдите по адресу веб-приложения TIONIX.Dashboard и, используя свои учетные данные, авторизируйтесь в модуле:


Для перехода между вкладками используйте панель навигации:



При помощи  можно скрывать или раскрывать панель меню.


4.2 Раздел «Проект»

Этот раздел описывает работу в OpenStack с точки зрения рядового пользователя. Дает представление работы с виртуальными машинами, дисками, образами, ключевыми парами, группами безопасности и объектами сетевой инфраструктуры.



The screenshot shows the login interface for TIONIX. At the top is a blue header with the word "TIONIX" in white. Below the header are three input fields, each with a small icon on the left: a briefcase for "Домен", a person for "Логин", and a padlock for "Пароль". The password field has a toggle icon (an eye) on the right. Below the input fields is a blue button with the text "Войти".

Рис. 4.1: Окно авторизации



The screenshot shows the navigation panel for TIONIX. It has a blue header with the word "TIONIX" in white. Below the header is a list of items, each with a dropdown arrow on the right: "Проект", "Администратор", "Идентификация", and "TIONIX".

Рис. 4.2: Панель навигации

4.2.1 Вкладка «Доступ к API»

Отражает перечень служб системы и их точки доступа:

ТИОНИКС

Default • test

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Доступ к API

Доступ к API

Отображено 15 элементов

Служба	Точка доступа сервиса
Alarming	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8042
Compute	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8774/v2.1/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Identity	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:5000/v3/
Image	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9292
Infra Optim	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9322
Metric	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8041
Network	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9696
Placement	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8778
Tnx Journal	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9360
Tnx Monitor	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9363
Tnx Nc	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9362
Tnx Scheduler	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:10001
Tnx Vdi	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9364
Volumev2	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v2/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Volumev3	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v3/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05

Отображено 15 элементов

Просмотр учетных данных

Загрузить файл OpenStack RC

Рис. 4.3: Перечень служб облака

Таблица 4.1: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Служба	Наименование службы OpenStack.
Точка доступа сервиса	Адрес точки доступа службы.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

В верхней части страницы при нажатии на «Просмотр учетных данных» доступна подробная информация об учетных данных пользователя:

Детали учетных данных пользователя

Логин

admin

Имя проекта

admin

ID Проекта

9b8aae69bc6942409b6bb9cd4a2b47b6

URL аутентификации

http://dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc:5000/v3/

Заккрыть

Рис. 4.4: Окно учетных данных пользователя

Таблица 4.2: Также на странице доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Загрузить файл OpenStack RC версии 2.0	Загрузка файла OpenStack RC версии 2.0.
2	Загрузить файл OpenStack RC версии 3	Загрузка файла OpenStack RC версии 3.

4.2.2 Подраздел «Вычисления»

Вкладка «Обзор»

После авторизации отображается страница с состоянием всех компонентов облака. На странице наглядно отображается индикатор объема используемых в рамках данного проекта ресурсов. Данные представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

Обзор

Сводка лимитов



Рис. 4.5: Сводка лимитов

Таблица 4.3: Диаграммы отображают обобщенную информацию:

Наименование поля	Описание
Виртуальные машины	Количество созданных виртуальных машин и их предельное число.
VCPu	Количество используемых виртуальных процессоров и их предельное значение.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти и ее предельное значение.
Плавающие IP	Количество выделенных IP-адресов и их предельное число.
Группы безопасности	Количество созданных групп безопасности и их предельное число.
Диски	Количество созданных дисков и их предельное число.
Хранилище для дисков	Объем используемых ресурсов памяти.

Также страница показывает статистику использования ресурсов виртуальными машинами.

Данные отображаются на момент авторизации в графическом интерфейсе, и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуетесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-13

по

2019-02-14

Отправить

Активные виртуальные машины:

3

Используемая ОЗУ:

384МБ

VCPU-часов за период:

103,65

ГБ-часов за период:

0,00

ОЗУ-часов за период:

13266,63

Использование

Загрузить сводку в CSV

Отображено 3 элемента

Имя виртуальной машины	VCPUs	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
test-3	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час
test-2	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час
test-1	1	Обайт	128МБ	1 день, 21 час

Отображено 3 элемента

Рис. 4.6: Статистика использования ресурсов

Таблица 4.4: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование виртуальной машины, назначается при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
Время с момента создания	Время, прошедшее с момента создания виртуальной машины.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя виртуальной машины в списке является ссылкой на страницу с *детальной информацией*.

Вкладка «Виртуальные машины»

- Вкладка «Обзор»
- Вкладка «Лог»
- Вкладка «Консоль»
- Вкладка «Журнал действий»
- Вкладка «Запланированные задачи»
- Вкладка «Метрики»
- Вкладка «Шаблоны Bareos»
- Особенности работы с виртуальными машинами
 - Создание виртуальной машины
 - Создание виртуальной машины с базовыми параметрами
 - Создание снимка виртуальной машины
 - Изменение размера виртуальной машины
 - Обновление метаданных виртуальной машины
 - Редактирование виртуальной машины
 - Клонирование виртуальной машины

- *Подключение интерфейса*
- *Отключение интерфейса*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Перестраивание виртуальной машины*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*
- *Блокирование виртуальной машины*

На этой вкладке приведен список виртуальных машин текущего проекта, а также имеется возможность производить с виртуальными машинами различные действия.




Рис. 4.7: Список виртуальных машин

Таблица 4.5: Вкладка «Виртуальные машины» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя образа	Имя образа, из которого была создана данная виртуальная машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности виртуальной машины. Задается при создании и может быть изменен пользователем при помощи команды <i>изменить размер машины</i> .
Тип	Тип виртуальной машины, задается автоматически при создании машины. Различаются: • Typical (Типовая); • VDI; • Baremetal.
Статус	Состояние машины, определяемое службами OpenStack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться виртуальная машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.
Время с момента создания	Количество времени, прошедшего с момента создания машины (месяцы, дни, часы, минуты).

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Сортировка доступна для всех полей кроме «Размер». Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя виртуальной машины - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;

- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод.

На верхней панели, при помощи функций «Создать машину» и «Создать базовую машину» осуществляется добавление новых виртуальных машин.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса виртуальной машины: Также пользователь может просмотреть

Размер	Детали типа инстансов: c1_r128_d0	
c1_r128_d0	ID	1b855ada-3a7b-479f-8910-e764c3b988c2
c1_r128_d0	VCPUs	1
c1_r128_d0	ОЗУ	128МБ
c1_r128_d0	Размер	1 ГБ

Рис. 4.8: Размер виртуальной машины

детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких

внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

Примечание: Имена групп безопасности, прикрепленных дисков и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной виртуальной машины:

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Архивировать машину

ОбзорЛогКонсольЖурнал действийЗапланированные задачиМетрики

Обзор

Имя	8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3
Описание	
Имя машины на хосте	instance-0000000e
ID	c58eceb6-fca4-4743-af66-aa5bb9050d24
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Тип	Типовая
Проект	demo
Зона доступности	pov
Создано	9 сент. 2019 г., 16:05:12
Время с момента создания	3 дня, 23 часа
Имя узла	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Приоритет восстановления	9
Время эвакуации, сек	75

Спецификация

Имя типа инстанса	c1_r128_d0
ID типа инстанса	65918571-4b9a-4707-ab66-0476be458d65
ОЗУ	128МБ
VCPUs	1 ВЦПУ
Диск	ОГБ

Сети и Сетевые порты

Localnet	192.168.2.21
----------	--------------

Группы безопасности

default

- ALLOW IPv6 to ::/0
- ALLOW IPv4 from default
- ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
- ALLOW IPv6 from default

Метаданные

Название ключа	qa
Образ	Нет
create_vol_on_launch	{"vol_image_id": "896cc9f2-b705-4d53-b943-8b0cf90c1173", "del_vol_on_termination": false}
recovery_priority	9
evacuation_time	75

Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Может быть

Подключенные диски

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.9: Подробные параметры виртуальной машины

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The sidebar on the left contains a 'Проект' (Project) section with a 'Доступ к API' (API Access) link, and a 'Виртуальные машины' (Virtual Machines) section with links for 'Образы' (Images), 'Ключевые пары' (Key Pairs), 'Bareos', 'Диски' (Disks), 'Сеть' (Network), 'Оркестрация' (Orchestration), 'Администратор' (Administrator), 'Идентификация' (Identification), and 'TIONIX'.

The main content area displays the breadcrumb trail: 'Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3'. The title 'Детали виртуальной машины: test_vm3' is prominently shown. Below the title, there are tabs for 'Обзор' (Overview), 'Лог' (Log), 'Консоль' (Console), 'Журнал действий' (Action Log), 'Запланированные задачи' (Scheduled Tasks), 'Метрики' (Metrics), and 'Шаблоны Bareos' (Bareos Templates). The 'Консоль' tab is active, showing a terminal window with the following text:

```
Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000015)
evel@redhat.com
[ 2.290695] cpuidle: using governor ladder
[ 2.301620] cpuidle: using governor menu
[ 2.312726] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.326116] TCP cubic registered
[ 2.337213] NET: Registered protocol family 10
[ 2.349612] NET: Registered protocol family 17
[ 2.360961] Registering the dns_resolver key type
[ 2.374794] registered taskstats version 1
[ 2.394665] Magic number: 7:87:835
[ 2.405604] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-02-14 12:48:48 UTC (1550148528)
[ 2.425687] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.441616] EDD information not available.
[ 2.456413] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.470044] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.487425] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.503663] Freeing unused kernel memory: 1188k freed
[ 2.516241] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd

further output written to /dev/ttyS0

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:'. use 'sudo' for root.
test-vm3 login:
```

At the bottom of the console window, there is a button labeled 'Send CtrlAltDel'.

Рис. 4.11: Консоль виртуальной машины

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Bareos

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3

Детали виртуальной машины: test_vm3

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

ID запроса Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-bbb2236a-8f76-49d8-ae8f-9f1d1b0103fd	-	Создание удаленной консоли	14 февр. 2019 г., 15:43:57	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-943cd010-e0b5-4d70-b77b-ad0a2e05ccc0	-	Получение вывода консоли	14 февр. 2019 г., 15:43:46	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-773efcef-9a59-41fb-8bc1-7d0fc2c839ca	-	Создание виртуальной машины	11 февр. 2019 г., 17:56:59	admin	Успешно	Параметры действия: name=test_vm3, imageRef=, block_device_mapping=delete_on_termination: false, device_name: vda, volume_id: 8699c055-4019-474e-81c0-18ec508ce231, key_name=qa, flavorRef=2566217e-0e15-44a9-909f-bfb2a8c275a7, availability_zone=nova, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, min_count=1, networks=uid: 0b7af9e2-f80b-4496-a8f3-5dc2fade8b19, security_groups=name: cc04cd8e-d90c-48ae-8219-33ab1120447d

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.12: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.6: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над виртуальной машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Bareos

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm3

Детали виртуальной машины: test_vm3

Архивировать машину

ОбзорЛогКонсольЖурнал действийЗапланированные задачиМетрикиШаблоны Bareos

IDФильтрУдалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
☐	4	Перезагрузка	Жесткая перезагрузка машины	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:51:58	21 мар. 2019 г., 15:51:00	Дополнительно
☐	3	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:50:54	28 февр. 2019 г., 15:50:00	Дополнительно
☐	2	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	14 февр. 2019 г., 15:50:26	21 февр. 2019 г., 15:50:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.13: Список запланированных задач

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины:




Рис. 4.14: Отображение статистики производительности виртуальной машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:




Рис. 4.15: График использования ЦП и ОЗУ

ТІОНІКС

Default • admin

admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test_vm1

Детали виртуальной машины: test_vm1

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

Имя Фильтр

☐	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
☐	templ1		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
☐	templ2		Дифференциальный	DefaultJob	Catalog	WeeklyCycleAfterBackup	Отсоединить

Отображено 2 элемента

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Bareos

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТІОНІКС

Рис. 4.16: Список шаблонов системы резервного копирования Bareos

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям. Управление шаблонами системы резервного копирования Veeam доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией *«Управление шаблонами»*.

Таблица 4.7: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
5	Заблокировать машину	Блокировка виртуальной машины.
6	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
7	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
8	Создать машину	Создание виртуальной машины.
9	Создать базовую машину	Создание одной или нескольких виртуальных машин с небольшим количеством базовых параметров.
10	Изменить размер машины	Изменение типа инстанса виртуальной машины.
11	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
12	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
13	Обновить метаданные	Управление метаданными виртуальной машины.
14	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
15	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
16	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Veeam с виртуальной машиной.
17	Отсоединить плавающий IP	Удаление присвоенного IP-адреса и назначенного порта.
18	Отменить изменение типа/миграции	Прекращение процедуры миграции.
19	Отсоединить интерфейс	Отключение функции управления выбранной виртуальной машиной.
Продолжается на следующей странице		

Таблица 4.7 – продолжение с предыдущей страницы

N	Действие	Описание
20	Перестроить машину	Изменение виртуальной машины путем смены образа или разделения диска.
21	Подключить интерфейс	Включение функции управления выбранной виртуальной машиной.
22	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
23	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
24	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
25	Привязать плавающий IP	Установка соединения виртуальной машины с другой по IP-адресу или порту.
26	Просмотреть лог	Просмотр записи процессов работы и ошибок данной виртуальной машины.
27	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
28	Разблокировать машину	Разблокировка виртуальной машины.
29	Редактировать группы безопасности	Изменение группы безопасности.
30	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
31	Сбросить состояние	Сброс состояния виртуальной машины. После совершения действия машина отображается со статусом «Активна».
32	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
33	Создать снимок	Создание образа виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
34	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.
35	Управление подключением дисков	Подключение или отключение диска на выбранной виртуальной машине. Действие доступно только для машин со статусами: • Активна; • На паузе; • Приостановлена; • Выключена.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машиной – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке машин.




Рис. 4.17: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Vareos

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Имя виртуальной машины

Фильтр

Создать базовую машину

Создать машину

Еще Действия

Отображено 7 элементов из 7

☐	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
☒	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	Архивировать машины Возобновить машины Выключить машины Жесткая перезагрузка машин Запланировать действие Запустить машины Мягкая перезагрузка машин Поставить на паузу машины Приостановить машины Разархивировать машины Редактировать машины Сбросить состояние Снять с паузы машины Удалить машины
☒	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
☒	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
☐	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f773	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
☐	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.11	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
☐	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.2	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину
☐	test	cirros	192.168.1.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.18: Групповые действия над виртуальными машинами

ТІОНІХ

Default • admin

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Vareos

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТІОНІХ

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Имя виртуальной машины

Фильтр

Создать базовую машину

Создать машину

Еще Действия

Отображено 7 элементов из 7

☐	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
☒	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	Архивировать машины Возобновить машины Выключить машины Жесткая перезагрузка машин Запланировать действие Запустить машины Мягкая перезагрузка машин Поставить на паузу машины Приостановить машины Разархивировать машины Редактировать машины Сбросить состояние Снять с паузы машины Удалить машины

☒	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
☒	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
☐	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f773	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
☐	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.11	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
☐	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.12	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину
☐	test	cirros	192.168.1.17	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	Архивировать машину

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.19: Планирование над группой машин

Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание виртуальной машины*
- *Создание виртуальной машины с базовыми параметрами*
- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Изменение размера виртуальной машины*
- *Обновление метаданных виртуальной машины*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Подключение интерфейса*
- *Отключение интерфейса*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Перестраивание виртуальной машины*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*
- *Блокирование виртуальной машины*

Создание виртуальной машины

Примечание: Перед началом работ по созданию виртуальных машин необходимо *настроить сеть*. Также желательно иметь в наличии загрузочный источник, под такими источниками подразумеваются снимки и образы виртуальных машин.

Приступаем к созданию виртуальной машины, в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать машину» открываем мастер создания виртуальной машины. Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины:

- *Детали:*
- *Источник:*
- *Тип инстанса:*
- *Сети:*
- *Сетевые порты:*
- *Группы безопасности:*
- *Диски:*
- *Ключевая пара:*
- *Конфигурация:*
- *Группы виртуальных машин:*
- *Подсказки планировщика:*
- *Метаданные:*

Детали:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательное поле;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Количество - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению.
- Приоритет восстановления - значение приоритета восстановления, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины во время автоэвакуации в случае неполадок на вычислительном узле. Принимает значения от 0 (перенос не осуществляется) до 10 (перенос осуществляется в первую очередь). По умолчанию 5;
- Время эвакуации, сек - время задержки в секундах, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины перед переходом к автоэвакуации машин с более низким приоритетом восстановления. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 60.

Примечание: Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем

Запустить виртуальную машину ✕

Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.

Имя виртуальной машины ?

Описание

Зона доступности

nova ▾

Количество *

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

Всего виртуальных машин (10 Max)

10%

■ 0 Использовано на текущий момент
■ 1 Добавлено
■ 9 Свободно

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.20: Окно создания виртуальной машины

или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

Источник:

Запустить виртуальную машину

Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Источник виртуальной машины - шаблон, используемый при создании виртуальной машины. Можно использовать образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска (если доступно). Также можно выбрать постоянный тип хранения, создав новый диск.

Выберите источник загрузки

Диск

Удалить диск при удалении виртуальной машины

ДаНет

Выделенный

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

Доступно

Выберите одно

Нажмите здесь для фильтров.

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
5ce90927-9e2d-4	5ed-b386-30b948b2a5eb	1 ГБ	qcow2	nova

Отмена

НазадВперёд

Запустить виртуальную машину

Рис. 4.21: Окно создания виртуальной машины

Выберите источник загрузки виртуальной машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска). Поле обязательно к заполнению. Также во вкладке можно создать новый диск в качестве постоянного места хранения шаблона машины (образа, снимка виртуальной машины, диска, снимка диска), выбрав опцию “Создать новый диск”. Новый диск с записанным шаблоном подключается к созданной машине автоматически.

40

Глава 4. Функционал модуля

Примечание: В случае, если был создан новый диск, источник машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска) записывается на него и в столбце “Имя образа” в списке виртуальных машин не отображается. Созданный диск отображается в списке дисков проекта.

Более подробные данные можно получить, развернув информацию об источнике:

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
6e46e08c-5134-4 ▼ 1f0-8271-b637b8 df9013		1 ГБ	qcow2	nova
Мин. размер диска (ГБ)		Мин. размер ОЗУ (МБ)		
0		0		

Рис. 4.22: Подробная информация по источнику виртуальной машины

Тип инстанса:

Выберите готовый шаблон машины. Создание машины без шаблона невозможно.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о шаблоне:

Индикатор в виде предупреждения показывает, что параметры шаблона превышают квоту Вашего проекта. Редактирование типа описано во вкладке «*Типы инстанса*».

Сети:

Машине будут назначены один или несколько интерфейсов из выбранных сетей.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о сети:

Сетевые порты:

Укажите точки подключения отдельного устройства.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о порте:




Рис. 4.23: Окно создания виртуальной машины

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
▼ c2_r1_d5	2	1 ГБ	5 ГБ	5 ГБ	0 ГБ	Да
Влияние на квоту						
Всего виртуальных машин (Нет ограничений)		Всего виртуальных ядер (Нет ограничений)		Всего RAM (Нет ограничений)		
3 Использовано на текущий момент		3 Использовано на текущий момент		384 Использовано на текущий момент		
1 Добавлено Свободно		2 Добавлено Свободно		1024 Добавлено Свободно		
Общее количество дисков (Нет ограничений)		Общий размер хранилища (Нет ограничений)				

Рис. 4.24: Подробная информация по шаблону виртуальной машины

Группы безопасности:

К запущенной машине будут применены правила фильтрации трафика отмеченных групп безопасности.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о группе:

Диски:

Важно: При одновременном запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается.

К запущенной машине будут подключены выбранные диски.

Ключевая пара:

Выберите пару ключей, которая будет использоваться для аутентификации.

Примечание: Если ранее уже была создана ключевая пара, то она будет задана по умолчанию. Если пар несколько, то необходимо выбрать нужную. Также в окне можете добавить новую ключевую пару.




Рис. 4.25: Окно создания виртуальной машины

Сеть	Ассоциирова нные подсети	Общая	Администрат ивное состояние	Статус	
1	provider	provider	Да	Включен	Активная
ID	14e13a17-d957-46a5-bfd0-b549a07b335d				
Проект	079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212				
Внешняя сеть	Да				
Сеть провайдера					
Тип	ID сегмента	Физическая сеть			
flat		default			

Рис. 4.26: Подробная информация о сети виртуальной машины

При необходимости раскройте детальную информацию и скопируйте публичный ключ:

Конфигурация:

Настройте пользовательские параметры, такие как:


- Сценарий настройки;
- Разбиение диска;
- Конфигурационный диск;
- Direct SCSI.

Группы виртуальных машин:

Выберите группу виртуальных машин для запуска машины в ней:

Группы виртуальных машин определяют список виртуальных машин таким образом, что всем виртуальным машинам может быть назначено специальное свойство. Например, политика группы виртуальных машин может указывать, что виртуальные машины в этой группе не должны размещаться на одном физическом оборудовании согласно требованиям доступности.

Важно: Группы виртуальных машин относятся к отдельным проектам и не могут совместно использоваться несколькими проектами.



	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95	192.168.2.4 подсети localsubnet	Включен	Выключен	
ID		36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95			
ID проекта		8d6e978a189244c4b1ec2a6bde727b3e			
ID сети		0b7af9e2-f80b-4496-a8f3-5dc2fade8b19			
Сеть		localnet			
Тип VNIC		Нормально			

Рис. 4.28: Подробная информация о сетевом порте виртуальной машины

Подсказки планировщика:

Добавьте подсказки планировщика к виртуальной машине:

Метаданные:

Добавьте метаданные:

Укажите значения метаданных.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Запустить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобится время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

Создание виртуальной машины с базовыми параметрами

Запуск виртуальной машины с небольшим количеством базовых параметров позволяет существенно сэкономить время при создании. Осуществляется в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать базовую машину». После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Такие как:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - количество виртуальных машин для запуска;




Рис. 4.29: Окно создания виртуальной машины

Название		Описание				
▼ default		Default security group				
Направление	Тип сети	Протокол	От порта	По порт	Удаленный адрес	
egress	IPv4	tcp	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	udp	-	-	0.0.0.0/0	
egress	IPv4	-	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	-	-	-	-	
ingress	IPv6	-	-	-	-	

Рис. 4.30: Подробная информация по группе виртуальной машины

- Имя образа - выбор образа для загрузки;
- Сеть - машины(а) будут подсоединены(а) к выбранным сети(ям);
- ЦП - количество виртуальных процессоров;
- ОЗУ - объем оперативной памяти виртуальной машины в мегабайтах;
- Диск - объем памяти виртуальной машины в гигабайтах.

Примечание: Параметры ЦП, ОЗУ и Диска должны совпадать с ранее созданным типом виртуальной машины. В противном случае создание машины невозможно.

Примечание: Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4fda7a75**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобиться время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».




Рис. 4.31: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину

Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей

Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображен 1 элемент

Название	Отпечаток
> qa	7f:ac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80

Отображен 1 элемент

Доступно 2

Выберите одно

Нажмите здесь для фильтров.

Отображено 2 элемента

Название	Отпечаток
> t	e4:94:00:fc:0e:07:a2:11:17:ee:90:df:48:d2:f3:09
> test	e5:f9:0d:9a:8f:47:4e:0f:02:51:ce:7e:a9:1a:56:9a

Отображено 2 элемента

Отмена

Назад

Вперёд

Запустить виртуальную машину

Рис. 4.32: Окно создания виртуальной машины

Название	Отпечаток
▼ kuku	55:54:a9:0b:25:55:d1:42:f2:a7:33:16:84:8b:a2:dc
Открытый ключ <pre>ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDh7aRpn8Z/dnJJ9dHNJVobhdqWC5eL+XaEKz1g6n1d8S2v5q/HaT Zk/orTvTAfhAt4KYcQffFcCqSW/kuMwyzqG1qRcNqjffjN06PjtjSXwf18j20Pek/KeVK4xCaFN422VZbvRt1dVueW y4VDzAcwVu0p01ZEHl8sbvKZmKU92AnGmip11jVXM82kTFJ30sQUq+M60mgs1mQypg/sBaEo7y27b+ASBJ+MNiKy71 i/i+su7ohE00wj/H1U+oJY7i9nuvgBcRVzaMx5rB6y8FE/mtY6SSCeUsuKvm6XyvQ0+ypMWizZTBa0GSesCq1F43x1 y/RyhXkMtSY33bxNzIud Generated-by-Nova</pre>	

Рис. 4.33: Подробная информация о SSH ключе виртуальной машины

Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке «*Образы*» со статусом «Активный».

Изменение размера виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. В открывшемся мастер окне выбираем новую конфигурацию памяти машины. При отсутствии подходящего шаблона необходимо перейти во вкладку «Типы инстанса» и *создать необходимый тип виртуальной машины*.

При необходимости укажите в расширенных настройках способ разделения диска.

Обновление метаданных виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Запустить виртуальную машину

Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

После запуска можно настроить виртуальную машину с указанными здесь параметрами. "Сценарий настройки" - это аналог "пользовательских данных" в других системах.

Сценарий настройки Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разбиение диска

Автоматически

☐ Конфигурационный диск

☐ Direct SCSI

Отмена

Назад

Вперёд

Запустить виртуальную машину

Рис. 4.34: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину ✕

Детали

Источник *

Тип инстанса *

Сети *

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Выберите группу виртуальных машин для запуска виртуальной машины в ней.

Выделенный

Название

Выберите группу виртуальных машин из списка доступных групп.

▼ Доступно 0

Выберите одно

🔍

Фильтр

Название

Нет доступных элементов

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.35: Окно создания виртуальной машины




Рис. 4.36: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник *](#)[Тип инстанса *](#)[Сети *](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

На этом шаге виртуальной машине можно добавить метаданные.



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные	Имеющиеся метаданные
Фильтр Собственный + Метаданные недоступны	Фильтр Нет метаданных

[✕ Отмена](#)[< Назад](#)[Вперёд >](#)[🏠 Запустить виртуальную машину](#)

Рис. 4.37: Окно создания виртуальной машины

Создать базовую машину

✕

Имя виртуальной машины ?

Количество виртуальных машин ?

1

Имя образа *

Выберите образ

Сеть *

Выберите сеть

ЦП (шт.)

1

2

4

8

16

ОЗУ (МБ)

512

1024

2048

4096

8192

16384

32768

Диск (ГБ)

50

100

150

200

250

Отмена

Запуск

Рис. 4.38: Окно создания базовой виртуальной машины




Рис. 4.39: Окно создания снимка

Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры клонируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемой машины>».

Важно: При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

Подключение интерфейса

Функция позволяет подключать интерфейс к выбранной виртуальной машине. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выберите способ определения интерфейса:

В зависимости от выбора задайте необходимую сеть или порт и завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменить размер машины

Выбор типа инстанса *

Расширенные настройки

Старый тип инстанса

1x512x50

Новый тип инстанса * ?

Выберите новый тип инстанса ▼

Детали типа инстанса

Имя

VCPUs

Корневой диск	ГБ
Временный диск	ГБ
Объем диска	ГБ
ОЗУ	МБ

Ограничения проекта

Количество машин	Использовано: 3 из 10
Количество VCPU	Использовано: 18 из 20
Всего RAM	Использовано: 1 536 из 51 200 МБ

Отмена

Изменение типа инстансов

Рис. 4.40: Окно изменения параметров диска машины

Обновить метаданные виртуальной машины

×

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Q

Собственный

+

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

Q

Нет метаданных

✕ Отмена

Сохранить

Рис. 4.41: Окно управления метаданными

60

Глава 4. Функционал модуля

Редактировать машину ✕

Информация

Группы безопасности

Имя ?

8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-1

Описание ?

Изменить приоритет восстановления ?

☐

Время эвакуации, сек ?

60

▲▼

Отмена

Сохранить

Рис. 4.42: Окно изменения данных машины

Клонировать виртуальную машину

Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.

Имя виртуальной машины ?

Clone of 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Описание

Зона доступности

nov

Количество *

1

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

60

?

Всего виртуальных машин (10 Max)

40%

3

Использовано на текущий момент

1

Добавлено

6

Свободно

Отмена

< Назад

Вперёд >

Клонировать виртуальную машину

Рис. 4.43: Окно клонирования машины

Подключить интерфейс

Способ определения интерфейса

сеть (и IP-адрес)

Сеть

Выберите сеть

Фиксированный IP-адрес

Описание:
Выберите сеть для подключения к интерфейсу.

Отмена Подключить интерфейс

Рис. 4.44: Окно подключения соединений

Отключение интерфейса

Функция позволяет отключать порт выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый порт:

Отсоединить интерфейс

Порт

Выберите порт

Описание:
Выберите порт для отсоединения.

Отмена Отсоединить интерфейс

Рис. 4.45: Окно отключения соединений

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Отсоединение шаблона Bareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «*Шаблоны Bareos*». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.46: Окно отсоединения шаблона Bareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «TIONIX», во вкладке «*Шаблоны Bareos*».

Перестраивание виртуальной машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:





Рис. 4.47: Окно перестройки машины

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление назначением плавающих IP-адресов

Функция позволяет управлять плавающими адресами выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:



Управление назначением плавающих IP

IP-адрес *

Нет выделенных назначаемых IP-адрес... +

Порт для назначения *

test-1: 192.168.2.13

Выберите или выделите новый плавающий IP-адрес, который вы хотите связать с выбранной машиной и/или портом из списка.

Отмена Назначить

Рис. 4.48: Окно управления плавающими IP-адресами

Выбираем необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление подключением дисков

Функция доступна в индивидуальных действиях машины. При наличии дисков в проекте позволяет управлять их подключением к выбранной виртуальной машине:

Важно: Отображаются диски, не подключенные к другим машинам, и только из проекта, которому принадлежит данная виртуальная машина.

В списке доступный диск можете выбрать по одному из параметров:

- Название;
- Размер;
- Тип;
- Статус;
- Зона.

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации. Также обратите внимание на наличие или отсутствие драйвера Direct SCSI на машине.

Управление подключением дисков

✕

Выберите диски для подключения к виртуальной машине.

▼ Выбраны 2

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
multi 7	1 ГБ	multiattach	Используется	nova	↓
47cdc60f-3567-47bf-881c-9e5b8f336b22	5 ГБ	-	Доступен	nova	↓

▼ Доступно 12

Выберите один или более

Q

Фильтр

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
test 4	1 ГБ	-	Доступен	nova	↑
ee4ce2bd-c45b-4dd3-a6c0-ec0b4531a9f4	1 ГБ	multiattach	Используется	nova	↑
multya	1 ГБ	multiattach	Используется	nova	↑
term	1 ГБ	multiattach	Используется	nova	↑
multiattach 2	15 ГБ	-	Используется	nova	↑
82159a4e-8310-4b82-a460-	50 ГБ	multiattach	Доступен	nova	↑

Direct SCSI: Нет

Отмена

Отправить

Рис. 4.49: Окно управления подключением дисков

Подключение необходимого диска происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения диска используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над виртуальной машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:




Рис. 4.50: Календарь планируемого действия

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:




Рис. 4.51: Календарь планируемого действия

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:

Запланировать действие

×

Пред.

Сегодня

След.

15 марта 2019

Год

Месяц

День

12ночи
1ночи
2ночи
3ночи
4утра
5утра
6утра
7утра
8утра
9утра


Рис. 4.52: Календарь планируемого действия

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Имя задачи ?

Действие *

Архивировать машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.53: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной:
 - Снять образ;
 - Поставить машину на паузу;
 - Жесткая перезагрузка виртуальной машины;
 - Перестроить;
 - Восстановить;
 - Возобновить машину;
 - Архивировать машину;
 - Запустить машину;
 - Выключить машину;
 - Снять машину с паузы;
 - Разархивировать машину;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

Редактировать машины

Информация

Группы безопасности

Имя

Описание

Изменить приоритет восстановления

Время эвакуации, сек

Отмена Сохранить

Рис. 4.54: Окно изменения параметров группы машин

Примечание: По умолчанию флаг «Изменить приоритет восстановления» не активен, это означает, что значения приоритета восстановления у выбранных машин останутся не измененными.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:

После успешной перезагрузке машина отобразится в общем списке.

Подтвердите Жесткая перезагрузка машины

Вы выбрали: "test-1". Подтвердите свой выбор. Перезапущенные виртуальные машины потеряют все данные, не сохраненные в постоянном хранилище.

Отмена

Жесткая перезагрузка машины

Рис. 4.55: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

Блокирование виртуальной машины

Данная функция позволяет заблокировать виртуальную машину. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие «Заблокировать машину». Заблокированная машина отобразится в общем списке с соответствующим индикатором:

Виртуальные машины

ID виртуальной машины = Фильтр Создать машину Удалить машины Еще Действия											
Отображено 5 элементов											
☐	Имя виртуальной машины	Имя образа	IP-адрес	Тип	Ключевая пара	Статус	Зона доступности	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
☐	98e024c7-63d6-4e69-8dc1-c2212db08003	-		c1_r128_d0	-	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	3 часа, 22 минуты	Заблокировать машину
☐	209f39cb-ef9d-482e-8638-2a0a17597e8a	-	192.168.2.4	c1_r128_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	3 часа, 23 минуты	Архивировать машину
☐	9d38db85-e810-49c7-89bc-d775a50933	-	192.168.2.14 192.168.2.16	c1_r128_d0	-	Активна	 pova	Нет	Включено	3 часа, 45 минут	Архивировать машину
☐	ebd99c89-35af-4e38-9505-b926653a4d34	-	192.168.2.11	c1_r128_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	3 часа, 47 минут	Архивировать машину
☐	95d8a0fc-8784-48c4-85de-b35495bd7304	-	192.168.2.3 Плавающие IP: 10.35.220.65	c1_r512_d0	-	Активна	pova	Нет	Включено	4 часа, 37 минут	Архивировать машину
Отображено 5 элементов											

Рис. 4.56: Заблокированная виртуальная машина

Для разблокирования машины воспользуйтесь функцией «Разблокировать машину».

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждаю-

щуюся в описании.

Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Диски

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров.

+ Создать образ

Удалить образы

Редактировать образы

Отображено 6 элементов

	Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
☐	admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить
☐	admin_tionix	bench-ubuntu1snapshot	Снимок	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	1.62 ГБ	Запустить
☐	admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить
☐	admin	cirros	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	12.59 МБ	Запустить
☐	admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
☐	admin	vdi_rdp	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	2.38 ГБ	Запустить

Отображено 6 элементов

Рис. 4.57: Список образов

Таблица 4.8: Доступна следующая информация по образам:

Наименование поля	Описание
Владелец	Имя владельца образа или снимка.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Выделяются: • Снимок: снимок виртуальной машины; • Образ: образ диска или виртуальной машины.
Статус	Показывается состояние образа или снимка. Выделяются: • Активный: возможны все доступные действия; • Ошибка: ошибка в работе образа, действия с образом ограничены.
Видимость	Отображает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается наличие у образа или снимка защиты.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: • AKI - образ Amazon Kernel; • AMI - образ Amazon Machine; • ARI - образ Amazon Ramdisk; • Docker - образ контейнера Docker; • ISO - образ оптического диска; • OVA - Open Virtual Appliance; • QCOW2- образ QEMU; • RAW - диск неструктурируемого формата RAW; • VDI - Образ виртуального диска; • VHD - Виртуальный жесткий диск; • VMDK - Диск виртуальной машины; • PLOOP - петлевой диск.
Размер	Размер образа или снимка зависит от диска или виртуальной машины, с которой создается образ или снимок, задается при их создании.

Возможность импорта виртуальных машин на платформу ТИОНИКС реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконвертировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Имя образа или снимка. Допустим неполный ввод имени;

- Статус - Статус образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Видимость - Видимость образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Защищенный - Защищенность образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Формат - Формат образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Минимальный размер (байт) - Минимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Максимальный размер (байт) - Максимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.9: Для образа или снимка в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: • Имя; • Описание; • Источник образа; • Расположение образа; • Формат; • Архитектура; • Минимальный размер диска (ГБ); • Минимальная ОЗУ (МБ); • Флаг «Копирование данных»; • Флаг «Публичный»; • Флаг «Защищенный»; • Флаг «Direct SCSI».
2	Запустить	Создание машины с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
3	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
4	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
5	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
6	Удалить образ	Удаление существующего образа или снимка.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие:

ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров.

+ Создать образ Получить образы из AppLayer Удалить образы Редактировать образы

Отображено 8 элементов Вперёд »

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509_2019-09-30_09:00:01	Образ	Активный	Частный	Нет	QCOW2		Обновить метаданные Редактировать образ Создать диск Удалить образ
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:02:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2		
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:03:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:04:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить
demo	cdbde045-cb23-42e8-896c-37a0b52a719f_5a3c76e1-6b59-435e-a794-b77b0af66bc7-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить

Отображено 8 элементов Вперёд »

Рис. 4.58: Индивидуальные действия над образом




Рис. 4.59: Групповые действия над образами

Особенности работы с образами

- *Создание образа*
- *Редактирование образа*
- *Запуск виртуальной машины с образа*
- *Создание диска с образа*
- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
 - Файл;
 - URL.
- Расположение - внешний адрес загрузки образа (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе.
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
 - AKI - образ Amazon Kernel;
 - AMI - образ Amazon Machine;
 - ARI - образ Amazon Ramdisk;
 - Docker - образ контейнера Docker;
 - ISO - образ оптического диска;
 - OVA - Open Virtual Appliance;

Создать образ ✕

Детали образа *

Метаданные

Детали образа

Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.

Имя образа ?

Описание образа

Источник образа

Тип Источника

Файл

URL

Расположение *

Внешняя (HTTP) ссылка для скачивания образа.

Формат *

Требования Образа

Ядро

Выберите образ

Диск в памяти

Выберите образ

Архитектура

Минимальный размер диска (ГБ)

0

Минимальный размер памяти (МБ)

0

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Создать образ

Рис. 4.60: Окно создания образа

80

Глава 4. Функционал модуля

- QCOW2- образ QEMU;
- RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
- VDI - образ виртуального диска;
- VHD - виртуальный жесткий диск;
- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
 - Публичный;
 - Частный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Редактировать образ ✕

Детали образа

Метаданные

Детали Образа

Имя образа ?

bench-ubuntu

Описание образа

Введите описание образа

Формат *

QCOW2 - образ QEMU ▾

Требования Образа

ID ядра

ID RAM-диска

Архитектура

Минимальный размер диска (Гб)

0

Минимальный размер памяти (Мб)

0

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Обновить образ

Рис. 4.61: Окно изменения параметров образа

Запуск виртуальной машины с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Создание виртуальной машин»*.

Создание диска с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать диск, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания доступно на странице *«Создание диска»*.

Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;

Обновить метаданные образа



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Собственный

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

Нет метаданных

Отмена

Сохранить

Рис. 4.62: Окно изменения метаданных образа

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Вычисления

Обзор

Виртуальные машины

Образы

Ключевые пары

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Вычисления » Образы

Назад

cirros

Запустить

Образ

ID	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6
Тип	
Статус	Активный
Размер	12.59 МБ
Минимальный размер диска	0
Минимальный объем памяти	0
Формат диска	QCOW2
Формат контейнера	BARE
Создано	15 июля 2019 г.
Обновлено	15 июля 2019 г.

Защита

Владелец	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
Имя файла	-
Видимость	Публичный
Защищенный	Нет
Контрольная сумма	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619

Настраиваемые свойства

Схема	/v2/schemas/image
Виртуальный размер	
Файл	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
Теги	

Рис. 4.63: Подробные параметры образа

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить
Название cirros1snapshot		Видимость Image from Other Project - Non-Public		Минимальный размер диска 0				
ID 68e0b85b-7efc-4412-8a44-e894e34f3be8		Защищенный Нет		Минимальный объем памяти 0				

Рис. 4.64: Параметры образа

- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

Вкладка «Пары ключей»

Позволяет сгенерировать пары ключей, состоящие из приватного ключа и публичного ключа.




Рис. 4.65: Список пар ключей

Примечание: Если создана только одна ключевая пара, то при создании виртуальных машин она автоматически будет присваиваться по умолчанию.

Таблица 4.10: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Название	Название задается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к странице с детальной информацией о паре ключей.
Отпечаток	Уникальный код.

Для списка ключевых пар доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.11: Для пары ключей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать связку ключей	Добавление ключевой пары.
2	Импортировать открытый ключ	Импорт открытого ключа пары.
3	Удалить ключевую пару	Удаление ключевой пары.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной пары – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех пар ключей.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных пар ключей. Для этого необходимо отметить нужные пары и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление ключевой пары*
- *Импорт ключевой пары*
- *Просмотр детальной информации о паре ключей*
- *Просмотр краткой информации о паре ключей*

Добавление ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:

В открывшемся окне укажите:

- Имя ключевой пары - наименование пары ключей в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать связку ключей».

Импорт ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:

Создать связку ключей ✕

Имя ключевой пары *

Ключевые пары определяют способ входа в работающий экземпляр. Выберите узнаваемое имя пары ключей. Имя может содержать только буквы, цифры, символ пробела и символ дефиса.

✕ Отмена

+ Создать связку ключей

Рис. 4.66: Окно создания связки ключей

Импортировать открытый ключ ✕

Имя ключевой пары *

Открытый ключ *

Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Пары ключей - это способ входа в вашу виртуальную машину после ее запуска. Выберите узнаваемое имя пары ключей и вставьте ваш открытый SSH ключ в соответствующее поле.

Есть два способа создания связок ключей. Для Linux систем, создайте связку ключей командой `ssh-keygen` :

```
ssh-keygen -t rsa -f cloud.key
```

Данная команда создаёт связку ключей: приватный ключ (cloud.key) и публичный ключ (cloud.key.pub).

Для Windows систем используется PuTTYGen для создания частных/публичных ключей. Используйте PuTTY Key Generator для создания ключей, затем скопируйте публичный ключ из подсвеченного красным окошка в ваш .ssh/authorized_keys файл.

✕ Отмена

Импортировать открытый ключ

Рис. 4.67: Окно импорта открытого ключа

Просмотр детальной информации о паре ключей

Функция доступна в общем списке пар ключей. Переход осуществляется по ссылке имени пары:




Рис. 4.68: Подробные параметры ключевой пары

Просмотр краткой информации о паре ключей

Доступно в общем списке пар ключей. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню: В котором представлено содержание публичного ключа.

4.2.3 Подраздел «Диски»

☐	Название [▲]	Отпечаток	
☐	▼ qa	7fac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80	Удалить ключевую пару
Открытый ключ ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCR4sR3md6ftmKQlz41kZtQUC0neYa6dfkxt5Fx6thXuBnGfGfVKZLMcoEm0Oub9CKKvaZfXDes2l3Z69Yvw02u9N1139JmVJIHUKPvFv8HbWhqlaReCg6e9Y43c9vrgLNVF0fkDEkGKZ2kFFDXTQ2JerymF/Aj5nWd8uDb/T5ilZV4jBwN5vsaW/t1y8PNACvIzoqqC2rP82YfaV+xrK66zpSmEi+HtXjaYjqcwAY+3tm/YfCRTzh/YHIFstOTMtFZhDzYNABPvNcLRl3RPI8hKB/YRnTZDdGTPV3hKeDnhtAqH5y0uH2TqoYMhSK8r3kK3TDDr17VRqVSAmUYa+z Generated-by-Nova			

Рис. 4.69: Параметры ключевой пары

Вкладка «Диски»

Отображает информацию по состоянию ресурсов памяти.

Рис. 4.70: Список дисков

Таблица 4.12: Вкладка «Диски» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном диске.
Описание	Краткая информация о диске. Поле не является обязательным, заполняется при создании диска и изменяется в общем списке.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	Отображает состояние диска. Допустимые значения: • Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены; • Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия; • Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены; • Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены; • Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены; • Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены; • Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены; • Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены; • Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены; • Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены; • Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены; • Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены; • Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены; • Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены; • Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены; • Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Резервные копии

Снимки дисков

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Диски » [Диски](#) » 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23

159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23

Загрузить образ

ОбзорЗапланированные задачиСнимки дискаРезервные копии диска

Обзор

Имя	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23
ID	4bc101fc-0852-4272-9a70-c250fc46ee8f
Статус	Доступен

Подключения

Подключено к	Не подключен
--------------	--------------

Метаданные

	Нет
--	-----

Спецификация

Размер	1 ГиБ
Тип	sanlock
Загрузочный	Нет
Зашифрованный	Нет
Создано	30 июля 2019 г. 11:27

Блокировка

Тип	Индивидуальная блокировка
Узлы	volume2.sanlock2.stand.loc

Список физических томов (PV)

Отображен 1 элемент

ID	Имя
1	

Отображен 1 элемент

Рис. 4.71: Подробные параметры диска

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных задачах:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Диски

Резервные копии

Снимки дисков

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Диски » **Диски** » thickmirror

thickmirror

Загрузить образ

ОбзорЗапланированные задачиСнимки дискаРезервные копии диска

IDФильтрУдалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
☐	5	6b97f811-4d34-46e7-a023-c786ac8aaab9	Создать резервную копию диска	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:30	30 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
☐	4	d4e12a84-4607-40f5-aa8b-8c81b33b26c2	Запустить консольную команду openstack	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:19	22 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
☐	3	900e4bed-ab74-4043-804a-8971a2ae27cd	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:00	9 авг. 2019 г., 19:06:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.72: Список запланированных задач

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «*Запланированные задачи*».

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Диски

Резервные копии

Снимки дисков

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Загрузить образ

Обзор

Запланированные задачи

Снимки диска

Резервные копии диска

Имя

Фильтр

Удалить снимки диска

Отображено 3 элемента

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
☐ 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
☐ 99aaea09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
☐ 4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.73: Список снимков диска

Таблица 4.13: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: - Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; - Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.14: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Создание машины из выбранного снимка с заданными параметрами.
2	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
3	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
4	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.15: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание диска.
Размер	Размер диска.
Статус	Состояние диска.

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top header is blue with the TIONIX logo on the left, 'Default • demo' in the center, and 'admin' on the right. A left sidebar contains a menu with items like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Резервные копии', 'Снимки дисков', 'Сеть', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area has a breadcrumb 'Проект » Диски » Диски » thickmirror' and a title 'thickmirror' with a 'Загрузить образ' button. Below the title are tabs: 'Обзор', 'Запланированные задачи', 'Снимки диска', and 'Резервные копии диска'. The 'Резервные копии диска' tab is active, showing a table of disk backups. The table has columns: 'Имя', 'Описание', 'Размер', 'Статус', and 'Действия'. It contains two rows of data, both with a status of 'Ошибка' (Error). Above the table are buttons for 'Имя', 'Фильтр', and 'Удалить резервные копии тома'. Below the table, it says 'Отображено 2 элемента'.

Проект » Диски » Диски » thickmirror

thickmirror

Загрузить образ

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Имя Фильтр Удалить резервные копии тома

Отображено 2 элемента

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома
thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента

Рис. 4.74: Список резервных копий диска

Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.16: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию	Удаление резервной копии диска.

Таблица 4.17: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
2	Загрузить образ	Создание образа диска. Происходит загрузка диска в службу образов как образ. Позволяет впоследствии запускать созданный образ диска как виртуальную машину.
3	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
4	Запустить как виртуальную машину	Запуск виртуальной машины из выбранного диска.
5	Изменить тип диска	Изменение типа диска.
6	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического диска на выбранный.
7	Обновить метаданные	Управление метаданными диска.
8	Принять передачу	Действие доступно на верхней панели. Позволяет принять ранее созданную передачу для необходимого проекта. Для принятия передачи необходимо получить ID передачи и ключ авторизации от проекта-донора.
9	Расширить диск	Изменение размера диска.
10	Редактировать диск	Редактирование общих параметров диска таких, как: название, описание и флаг «Загрузочный».
11	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
12	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
13	Создать передачу	Перенос диска из одного проекта в другой.
14	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
15	Создать снимок	Создание моментального снимка памяти виртуальной машины. Снимок диска применяется для создания копии диска и возможности его последующего запуска как виртуальной машины.
16	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении, вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
17	Управление подключениями	Подключение к выбранному диску виртуальной машины.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.

Действия по созданию или передачи диска доступны на верхней панели страницы.

Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое




Рис. 4.75: Индивидуальные действия над диском

действие:

Кроме того, действия над диском или группой дисков можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:

При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:

Особенности работы с дисками

- *Создание диска*
- *Создание образа диска*
- *Создание снимка диска*
- *Запуск виртуальной машины из диска*
- *Миграция LV*
- *Конвертация в зеркалированный диск*
- *Конвертация в стандартный диск*
- *Изменение типа диска*
- *Расширение диска*




Рис. 4.76: Групповые действия над дисками

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Диски » Диски

Диски

Отображено 5 элементов из 5

Имя Фильтр + Создать диск Принять передачу Еще Действия

Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
☐ 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		nova	Нет	Нет	Загрузить образ
☐ c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		nova	Нет	Нет	Запланировать действие Изменить тип диска Миграция LV Обновить метаданные Расширить диск Редактировать диск Создать передачу Создать резервную копию диска Создать снимок Удалить диск Управление подключениями
☐ 31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		nova	Нет	Нет	
☐ vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		nova	Нет	Нет	
☐ 0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		nova	Нет	Нет	

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.77: Планирование в отношении одного диска




Рис. 4.78: Планирование над группой дисков

- *Запуск передачи диска*
- *Принятие передачи диска*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над диском*

Создание диска

В общем списке всех дисков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Источник диска - выбор типа источника загрузки;
- Тип - выбор готового шаблона диска. Редактирование типа описано во вкладке *«Типы дисков»*;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, исходя из количества доступных ресурсов. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск». После чего корректно созданный диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, диску может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге диск отображается со статусом «Доступен».

Создание образа диска

Функция позволяет загрузить диск в службу образов как образ. Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и формат образа.

Созданный образ отображается во вкладке *«Образы»* со статусом «Активный».

Создать диск

Имя диска

Описание

Источник диска

Нет источников, чистый диск.

Тип

Не указан тип дисков

Размер (Гиб)

1

Зона доступности

nova

☒ Тонкий том

Описание:

Диски - это блочные устройства, которые могут быть подключены к виртуальным машинам.

Описание типа диска:

Если выбрано "Не указан тип", диск будет создан без указания типа.

Ограничения диска

Итого Гиб

Использовано Гиб: 7 из 1 000

Количество дисков

Использовано: 7 из 10

Отмена

Создать диск

Рис. 4.79: Окно создания диска

104

Глава 4. Функционал модуля

Загрузить диск на образ

Имя диска *

56c72ad9-7c8d-4788-b641-db22d95cb888

Имя образа *

Формат диска

RAW - диск неструктурируемого формата RAW ▼

Описание:

Загрузка диска в службу образов как образ. Это эквивалентно команде `cinder upload-to-image`.

Выберите "Формат диска" для образа. Образы дисков создаются с помощью утилиты QEMU disk image.

Отмена

Загрузить

Рис. 4.80: Окно создания образа диска

Создание снимка диска

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя и описание снимка, поля необязательны к заполнению. При пустом значении имя сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке *«Снимки дисков»* со статусом «Доступен».

Запуск виртуальной машины из диска

Функция доступна в общем списке дисков. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный диск. Подробнее процедура создания описана на странице *«Создание виртуальной машины»*.

Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Миграция LV»:

Выберите физический диск из списка доступных для переноса и нажмите «Миграция LV».

Важно: Указание физического диска для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.

Создать снимок диска

Имя снимка ?

Описание

Описание:

Принудительное создание снимка подключенных машин %s

Лимиты снимков

Итого ГиБ

Использовано ГиБ: 20 из 1 000

Количество снимков

Использовано: 3 из 10

Отмена

Создать снимок диска

Рис. 4.81: Окно создания снимка диска

Миграция LV на другой PV

Имя диска *

e0361a15-ae22-4d17-bd2e-c075899f972f

Текущий PV *

/dev/mapper/mpathb

PV назначения

Выберите PV назначения

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Отмена

Миграция LV

Рис. 4.82: Окно миграции логического диска

Конвертация в зеркалированный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического диска, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:




Рис. 4.83: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке *«Обзор»*.

Конвертация в стандартный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке *«Обзор»*.

Изменение типа диска

Функция позволяет редактировать тип и миграционную политику выбранного диска. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.




Рис. 4.84: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск





Рис. 4.85: Окно изменения типа диска

Расширение диска

Функция позволяет изменять размер выбранного диска в пределах выделенной квоты на проект. Изменять размер можно как у не подключенного к виртуальной машине диска со статусом «Доступен», так и у подключенного со статусом «Используется». Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимый размер:



Расширить диск

Имя диска
f9005fed-8a7d-4a95-9958-4a67dbeb4300

Текущий размер (Гиб)
15

Новый размер (Гиб)

Описание:
Расширить размер диска.

Ограничения диска
Итого Гиб Использовано Гиб: 5 из 1 000

Отмена Расширить диск

Рис. 4.86: Окно изменения размера диска

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Запуск передачи диска

Диск можно переносить из одного проекта в другой. Функция доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия Вам будет предложено задать название передачи диска, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Затем необходимо сохранить ID и ключ авторизации созданной передачи:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Принятие передачи диска

Примечание: Принять передачу диска возможно лишь при наличии ID и ключа авторизации ранее созданной передачи.

Создать передачу диска

Название передачи ?

Описание:

Право использования диска может быть передано из одного проекта в другой. После создания передачи в исходном проекте, она должна быть "принята" в целевом проекте. Является эквивалентом команды `openstack volume transfer create`.

Отмена

Создать передачу диска

Рис. 4.87: Окно создания передачи диска

ТИОНИКС

Default • admin

Проект » Диски » Диски

Диски

Отображено 5 элементов из 5

Имя

159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23

с44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01

31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a

vol

-

1 ГиБ

Доступен

sanlock

nova

0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba

-

1 ГиБ

Доступен

sanlock

nova

Отображено 5 элементов из 5

Передать диск

Название передачи

9ff1e549-43f6-4e79-8ea1-2c084256f4d0

ID передачи

aead119f-cafa-43a5-9ddd-aaf7150dc80d

Ключ авторизации

205880842d31bd34

Описание:

Для принятия передачи проекту необходимы ID передачи и Ключ Авторизации. Пожалуйста сохраните ID и ключ и передайте их принимающей стороне.

Ключ авторизации будет нельзя получить повторно после закрытия этой страницы, сохраните его сейчас или скачать его иначе вы не сможете воспользоваться передачей.

Загрузить учетные данные трансфера

Закрыть

Успешно: Создана передача диска: "9ff1e549-43f6-4e79-8ea1-2c084256f4d0".

Фильтр

Создать диск


Принять передачу

Еще Действия

ности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
Нет	Нет		Запланировать действие
Нет	Нет		Загрузить образ
Нет	Нет		Загрузить образ
Нет	Нет		Загрузить образ
Нет	Нет		Загрузить образ

Рис. 4.88: Детали переноса диска

Функция доступна на панели управления в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся указываем уникальные данные:



Принять передачу диска ✕

ID передачи *

Ключ авторизации *

Описание:
Право использования диска может быть передано из одного проекта в другой. Для принятия передачи требуется получить ID передачи и ключ авторизации от отправителя. Является эквивалентом команды `openstack volume transfer request accept`.

Отмена Принять передачу диска

Рис. 4.89: Окно принятия передачи диска

Такие, как:

- ID передачи;
- Ключ авторизации.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения. После чего диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности принятия передачи диска.

Управление подключением дисков

Функция доступна в общем списке всех дисков. При наличии виртуальных машин в проекте позволяет управлять подключением выбранного диска к виртуальной машине:

В списке доступную машину можете выбрать по одному из параметров:

- Название;
- IP-адрес;
- Тип;
- Статус;
- Зона;
- Direct SCSI.

Управление подключением дисков

Выберите виртуальную машину для подключения.

▼ Выбрана 2

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
tt-2	10.35.210.101		Активна	nova	Нет	↓
tt-1	10.35.210.108		Активна	nova	Нет	↓

▼ Доступно 3

Выберите один или более

Q Фильтр

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
testik-1	10.35.210.79		Активна	nova	Нет	↑
575ed14d-4a71-4a26-a6b6-400adde9db8b-3			Активна	nova	Нет	↑
test-1	10.35.210.76		Активна	nova	Нет	↑

Отмена

Отправить

Рис. 4.90: Окно управления подключением дисков

112

Глава 4. Функционал модуля

Примечание: При подключении диска к машине с Direct SCSI отправка SCSI команд диску будет производиться напрямую, в обход гипервизора.

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации.

Также в зависимости от типа диска существует возможность подключения диска к нескольким машинам. Настройка типа диска с функцией множественного подключения описана в разделе *«Администратор/Диск/Типы дисков»*.

Подключение необходимой машины происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения машины используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над диском

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском:
 - Создать резервную копию диска;
 - Создать снимок.
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;




Рис. 4.91: Календарь планируемого действия




Рис. 4.92: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред.

Сегодня

След.

15 марта 2019


Год

Месяц

День

12ночи
1ночи
2ночи
3ночи
4утра
5утра
6утра
7утра
8утра
9утра

Рис. 4.93: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности * Подробности curl запроса *

Имя задачи ?

Действие *

Запустить curl-запрос

Отмена Добавить задание

Рис. 4.94: Окно создания задачи

- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;

- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий дисков:

Таблица 4.18: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.
Имя диска	Наименование диска, с которого была произведена резервная копия диска. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного диска.

Для списка резервных копий дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.19: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных доступно как с существующим диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

ТІОНІКС Default • demo admin

Проект » Диски » Резервные копии диска

Резервные копии диска

Отображено 2 элемента из 2

Имя Фильтр [Удалить резервные копии тома](#)

☐	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Действия
☐	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	thickmirror	Удалить резервную копию тома
☐	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	thickmirror	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента из 2

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Резервные копии

Снимки дисков

Сеть

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.95: Список резервных копий дисков

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о резервной копии диска*
- *Восстановление из резервной копии диска*

Просмотр детальной информации о резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. Переход осуществляется по ссылке имени резервной копии:





Рис. 4.96: Подробные параметры резервной копии диска

Восстановление из резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. После вызова действия в открывшемся окне выберите существующий диск или при необходимости создание нового диска:



Восстановить резервную копию диска

Выберите диск

56c72ad9-7c8d-4788-b641-db22d95cb888

Восстановление из резервной копии: Выберите диск для восстановления.

При необходимости, вы можете выбрать создание нового диска.

Отмена Восстановить резервную копию на диске

Рис. 4.97: Окно восстановления резервной копии диска

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков дисков:

Таблица 4.20: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Возможны следующие статусы: - Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; - Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.
Имя диска	Наименование диска, с которого произвели снимок.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.




Рис. 4.98: Список снимков диска

Таблица 4.21: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Запуск виртуальной машины с выбранного снимка диска.
2	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
3	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
4	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
5	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех снимков:




Рис. 4.99: Индивидуальные действия над снимком диска

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о снимке диска*
- *Обновление метаданных*
- *Редактирование снимка*
- *Создание диска*

Просмотр детальной информации о снимке диска

Функция доступна в общем списке снимков диска. Переход осуществляется по ссылке имени снимка:

Обновление метаданных

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




Рис. 4.100:
Подробные параметры снимка диска

Изменить метаданные снимка диска ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Собственный

+

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

Нет метаданных

✕ Отмена

Сохранить

Рис. 4.101: Окно управления метаданными

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Редактирование снимка

Функция позволяет редактировать имя и описание выбранного снимка. Доступна в общем списке всех снимков диска. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




Рис. 4.102: Окно изменения данных снимка

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Создание диска

Функция позволяет использовать снимок как источник для создания диска. В общем списке всех снимков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, по умолчанию указывается имя снимка диска;
- Описание - не обязательный параметр;

Создать диск

✕

Имя диска ⓘ

23bc4fe1-1bd4-47bf-9976-cefa11cff663

Описание

Использовать снимок как источник

23bc4fe1-1bd4-47bf-9976-cefa11cff663 (1 GiB) ▼

Размер (ГиБ) ⓘ

1

☒ Тонкий том

Описание:

Диски - это блочные устройства, которые могут быть подключены к виртуальным машинам.

Ограничения диска

Итого ГиБ

Использовано ГиБ: 4 из 1 000

Количество дисков

Использовано: 2 из 10

Отмена

Создать диск

Рис. 4.103: Окно создания диска

- Использовать снимок как источник - отображается снимок диска, который будет использоваться для создания диска, нередактируемое поле;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск».

4.2.4 Подраздел «Сеть»

Позволяет управлять сетевыми ресурсами облака.

Вкладка «Сетевая топология»

Вкладка разбита на две внутренние вкладки, в которых отображается топология и графическая структура сети с подключенными к ней устройствами, что позволяет наглядно показать конфигурацию Вашей сети:

Для просмотра графической структуры сети перейдите в соответствующую вкладку:

На верхней панели доступны функции позволяющие настроить графическое отображение структуры всех доступных сетей, как в развернутом виде, так и в свернутом и переключаться в режим отображения меток.

Таблица 4.22: Для страниц доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать машину	Запуск виртуальной машины с заданными параметрами.
2	Создать сеть	Добавление сети с заданным адресом и именем.
3	Создать маршрутизатор	Создание маршрутизатора с заданными параметрами.

Особенности работы

- *Создание виртуальной машины*
- *Добавление сети*
- *Добавление маршрутизатора*




Рис. 4.104: Топология сети




Рис. 4.105: Графическая структура сети

Создание виртуальной машины

Функция доступна на верхней панели. Позволяет создать виртуальную машину с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Создание виртуальной машины»*.

Добавление сети

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить сеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Добавление сети»*.

Добавление маршрутизатора

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить маршрутизатор с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Добавление маршрутизатора»*.

Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

Таблица 4.23: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты ДНСР.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»




Рис. 4.106: Список сетей

4.2. Раздел «Проект»

Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:




Рис. 4.108: Список подсетей

Таблица 4.24: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование сети. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной подсети.
Сетевой Адрес	Сетевой адрес.
Версия IP	Версия IP-адреса.
IP шлюза	Адрес IP-шлюза.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.25: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление подсети.

Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Сеть » Сети » provider

provider

ОбзорПодсетиПорты

Порты

Фильтр

+ Создать порт

Удалить порты

Отображено 6 элементов

☐	Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
☐	(1405990b-902c)	10.35.200.71	fa:16:3e:b0:1a:11	network:dhcp	Активен	UP	Редактировать порт
☐	(4fe6da28-ecd2)	10.35.200.73	fa:16:3e:ce:6f:cd	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
☐	(8b0f7f96-1c1a)	10.35.200.76	fa:16:3e:56:bf:0e	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
☐	(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	fa:16:3e:e6:3a:1e	network:router_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
☐	(e22a83e1-ba69)	10.35.200.95	fa:16:3e:51:a7:68	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
☐	(e595a4ca-0e71)	10.35.200.55	fa:16:3e:84:ca:02	network:floatingip	N/A	UP	Редактировать порт

Отображено 6 элементов

Рис. 4.109: Список портов

Таблица 4.26: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.27: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление порта.

Таблица 4.28: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Добавление новой сети с заданными параметрами.
2	Подключить политику	Применение правил политики QoS к портам данной сети.
3	Редактировать сеть	Изменение имени и состояния сети.
4	Создать подсеть	Добавление дополнительной подсети к выбранной сети.
5	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.

Особенности работы

- *Добавление сети*
- *Добавление подсети*
- *Добавление порта*
- *Редактирование порта*
- *Подключение политики*

- Просмотр детальной информации о подсети
- Просмотр детальной информации о порте

Добавление сети

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать сеть» открываем мастер создания сети:




Рис. 4.110: Окно создания сети

В открывшемся окне указываем:

Сеть:

- Имя сети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;

- Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
- Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» -при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге сеть отображается со статусом «Активна».

Добавление подсети

Осуществляется в списке действий или во вкладке с детальной информацией конкретной сети кнопкой «Добавить подсеть».

В открывшемся окне указываем:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;

Создать подсеть ✕

Подсеть

Детали подсети

Имя подсети ?

Сетевой Адрес ?

Версия IP

IPv4 ▼

IP шлюза ?

☐ Запретить шлюз

Создание подсети связанной с сетью.
Дополнительная конфигурация доступна на
вкладке "Детали подсети".

Отмена

« Назад

Следующий »

Рис. 4.111: Окно создания подсети

- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным;
- Флаг «Разрешить DHCP» - при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать подсеть». После чего корректно созданная подсеть отобразится во вкладке с *детальной информацией о сети*. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

Добавление порта

Функция доступна во внутренней вкладке *«Порты»*. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Создать порт» открываем мастер создания порта:

В открывшемся окне указываем:

- Имя сети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- ID устройства - ID устройства подключенного к порту;
- Владелец устройства - владелец устройства;
- Укажите IP-адрес или подсеть - выбор указания IP-адреса или подсети порта;
- Подсеть - выберите подсеть. Отображается при выборе «Подсеть» в поле «Укажите IP-адрес или подсеть».
- Фиксированный IP-адрес - укажите фиксированный IP-адрес. Отображается при выборе «Фиксированный IP-адрес» в поле «Укажите IP адрес или подсеть».
- MAC адрес - укажите фиксированный MAC-адрес.
- Флаг «Безопасность порта» - активация режима «Безопасность порта». При активации режима отображаются вкладки: *«Группы безопасности»* при редактировании порта и *«Разрешенные пары адресов»* при просмотре детальной информации о порте.
- Тип VNIC - Тип VNIC порта.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать порт». После чего корректно созданный порт отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания порта может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге порт отображается со статусом «Активный».

Создать порт ✕

Имя сети ?

☒ Разрешить Admin State

ID устройства ?

Владелец устройства ?

Укажите IP-адрес или подсеть ?

Не указан ▼

MAC адрес ?

☒ Безопасность порта ?

Тип VNIC ?

Нормальный ▼

Описание:

Вы можете создать порт сети. Если вы укажете ID устройства, то это устройство будет подключено к созданному порту.

Отмена

Создать порт

Рис. 4.112: Окно добавления порта

Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке «*Порты*», так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

Редактировать порт

✕

Информация

Группы безопасности

Имя ?

6aa4a4be-3fcb-45c2-905b-99d4c554a34c

☒ Разрешить Admin State

Связь: Тип VNIC

Нормальный

☒ Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

Разрешить Admin State

Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

Связь: Тип VNIC

Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

Безопасность порта

Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

Группы безопасности

Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена

Обновление

Рис. 4.113: Окно изменения параметров порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

Редактировать порт ✕

Информация Группы безопасности

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.

Все группы безопасности

Фильтр

qa +

Группы безопасности порта

Фильтр

default -

Отмена Обновление

Рис. 4.114: Окно изменения параметров порта

Подключение политики

Осуществляется в списке действий конкретной сети кнопкой «Подключить политику».




Рис. 4.115: Окно подключения QoS политики

В открывшемся окне выбираем одну из имеющихся QoS политик и сохраняем изменения. После чего правила выбранной политики будут применены ко всем портам данной сети. Отключить подключенную QoS политику нельзя, для изменения правил сети необходимо создать новую QoS политику и подключить ее к сети.

Важно: На каждый порт сети могут быть отдельно назначены QoS политики, которые будут иметь приоритет над QoS политикой сети. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку *«Подсети»*. Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку *«Порты»*. Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet

localsubnet

Редактировать подсеть

Обзор

Имя	localsubnet
ID	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
Имя сети	localnet
ID сети	1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720
Пул подсетей	Нет
Версия IP	IPv4
CIDR	192.168.2.0/24
Пул выделения IP	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
IP шлюза	192.168.2.1
Разрешить DHCP	Да
Дополнительные маршруты	Нет
Сервер DNS	10.35.27.1

Рис. 4.116: Подробные параметры подсети




Рис. 4.117: Подробные параметры порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

Проект » Сеть » Сети » localnet » Порты » b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9

b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9 [Редактировать порт](#)

[Обзор](#) [Разрешенные пары адресов](#)

[+ Добавить разрешенную пару адресов](#) [Удалить](#)

Отображено 2 элемента

☐ IP-адрес или CIDR	MAC адрес	Действия
☐ 192.168.5.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить
☐ 192.168.6.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить

Отображено 2 элемента

Рис. 4.118: Разрешенные пары адресов

Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов проекта:




Рис. 4.119: Список маршрутизаторов

Таблица 4.29: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: • Включен; • Выключен.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

При нажатии на имя маршрутизатора в новом окне мы увидим подробную информацию, разбитую на три внутренние вкладки: **«Обзор»**, **«Интерфейсы»** и **«Статические маршруты»**.

Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

Вкладка «Интерфейсы»

Выводит списком подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию о конкретном подключении:




Рис. 4.120: Подробные параметры маршрутизатора

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить интерфейс Удалить интерфейсы

Отображено 3 элемента

☐	Имя	Фиксированные IP-адреса	Статус	Тип	Административное состояние	Действия
☐	(be9e078b-5929)	192.168.36.254	Активен		Включен	Удалить интерфейс
☐	(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	Активен	Внешний шлюз	Включен	Удалить интерфейс
☐	(e51bc67a-9ec4)	192.168.36.70	Активен		Включен	Удалить интерфейс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.121: Список интерфейсов

Таблица 4.30: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: • Включен; • Выключен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.31: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

Вкладка «Статические маршруты»

Таблица 4.32: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.33: Для статистических маршрутов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить статистический маршрут	Добавление интерфейса.
2	Удалить статистический маршрут	Удаление интерфейса.

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить статический маршрут Удалить статические маршруты

Отображено 3 элемента

☐ Конечный CIDR	Следующий hop	Действия
☐ 192.168.36.254/32	192.168.36.2	Удалить статический маршрут
☐ 192.168.36.254/32	192.168.36.255	Удалить статический маршрут
☐ 192.168.36.254/32	192.168.36.3	Удалить статический маршрут

Отображено 3 элемента

Маршрутизаторы

Группы безопасности Плавающие IP Сетевые сервисы QoS Оркестрация Администратор Идентификация ТИОНИКС

Рис. 4.122: Список статических маршрутов

Таблица 4.34: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Очистить шлюз	Отключение шлюза маршрутизатора.
4	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.
5	Установить шлюз	Подключение внешней сети к маршрутизатору. Внешняя сеть рассматривается как шлюз к внешнему соединению по умолчанию.

Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Изменение маршрутизатора*
- *Добавление шлюза*
- *Отключение шлюза*
- *Добавление интерфейса*
- *Добавление статического маршрута*

Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Возможные зоны доступности - возможные зоны доступности.

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Создать маршрутизатор

Имя 

☒ Разрешить Admin State

Внешняя сеть

Выберите сеть

☒ Разрешить SNAT

Возможные Зоны доступности 

pova

Описание:

Создает маршрутизатор с указанными параметрами.

Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

Отмена


Создать маршрутизатор

Рис. 4.123: Окно создания маршрутизатора

По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя, административное состояние и тип выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Изменить маршрутизатор

Имя 

ext-router

☒ Разрешить Admin State

Описание:
Здесь вы можете обновить изменяемые свойства маршрутизатора

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.124: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Добавление шлюза

В общем списке маршрутизаторов при помощи функции «Установить шлюз» Вы можете подключить маршрутизатор к внешней сети:

Выбранная сеть будет являться шлюзом к внешнему соединению по умолчанию.

Установите выбранный шлюз кнопкой «Отправить».

Отключение шлюза

Отключение шлюза от маршрутизатора. Доступно в общем списке при помощи функции «Очистить шлюз»:

Подтвердите отключение кнопкой «Очистить шлюз».

Установить шлюз

Внешняя сеть *

Выберите сеть

☒ Разрешить SNAT

Описание:

Вы можете подключить указанную внешнюю сеть к маршрутизатору. Внешняя сеть рассматривается как маршрут по умолчанию маршрутизатора и маршрутизатор является шлюзом к внешнему соединению.

Отмена

Отправить

Рис. 4.125: Окно добавления шлюза

Подтвердите Очистить шлюз

Вы выбрали: "62a872b7-28a1-442e-aa67-a41488b7bf68". Подтвердите свой выбор. Вы можете шлюз позже используя действие "установить шлюз", но IP-адрес шлюза может измениться.

Отмена

Очистить шлюз

Рис. 4.126: Окно отключения шлюза

Добавление интерфейса

Функция доступна во внутренней вкладке «*Интерфейсы*».

Добавить интерфейс ✕

Подсеть *

Выберите подсеть ▼

IP-адрес (опционально) ?

Описание:

Вы можете подключить указанную подсеть к маршрутизатору.

IP-адрес по умолчанию для созданного интерфейса - это адрес шлюза выбранной подсети. Вы можете задать другой IP-адрес интерфейса здесь. Вы должны выбрать подсеть, которой принадлежит IP-адрес из списка выше.

Отмена Отправить

Рис. 4.127: Окно добавления интерфейса

В открывшемся окне указываем:

- Подсеть - доступны для выбора ранее созданные подсети;
- IP-адрес - интерфейса.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданный интерфейс отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Добавление статического маршрута

Функция доступна во внутренней вкладке «*Статические маршруты*».

В открывшемся окне указываем:

- Конечный CIDR - IP-адрес назначения;
- Следующий hop - следующий хоп. Содержит IP-адрес маршрутизатора к месту назначения.

Подтвердите внесенные данные кнопкой «Отправить».

Добавить статический маршрут
✕

Конечный CIDR *

Следующий hop *

Описание:

Добавить статический маршрут для маршрутизатора.
IP-адрес следующего хопа должен находиться в одной из подсетей, к которой подключен роутер.

Отмена

Отправить

Рис. 4.128: Окно добавления статического маршрута

Вкладка «Группы безопасности»

Отвечает за настройки, относящиеся к безопасности и контролю доступа.

Группа безопасности представляет собой набор правил, которые регулируют входящие пакеты для виртуальной машины. Перед запуском для каждой машины можно определить ее группу. Каждая группа безопасности может иметь множество правил. Каждое правило определяет IP/сеть, тип протокола, порты назначения и т.д. Соответствующие этим параметрам пакеты разрешаются, а оставшиеся блокируются.

Таблица 4.35: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы может быть задано пользователем произвольно.
ID группы безопасности	Идентификатор группы безопасности.
Описание	Краткая информация о группе. Заполняется по желанию во время создания группы. Описание редактируется и в последующем использовании группы безопасности.

Для списка групп безопасности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Используется - Отображает назначенные и не назначенные группы безопасности. Допустим неполный ввод. Возможные значения для ввода:
 - True - отображение групп назначенных хотя бы на одну виртуальную машину;
 - False - отображение групп не назначенных ни одной виртуальной машине.




Рис. 4.129: Список групп безопасности

Таблица 4.36: Для групп безопасности в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать группу безопасности	Добавление группы безопасности с определенными параметрами.
2	Управление правилами	Позволяет <i>управлять правилами группы безопасности</i> . Правило определяет, какой трафик разрешен к виртуальной машине, которой назначена группа безопасности.
3	Редактировать группу безопасности	Редактирование имени и описание группы безопасности.
4	Удалить группу безопасности	Удаление группы безопасности.

Действия по управлению группами безопасности доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех групп безопасности.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных групп безопасности. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление группы безопасности*
- *Управление правилами группы безопасности*

Добавление группы безопасности

Функция доступна в общем списке групп безопасности. Осуществляется заполнением данных в мастер окне:

- Имя - наименование группы безопасности в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткая информация о группе безопасности.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать группу безопасности».

Управление правилами группы безопасности

Позволяет добавлять или удалять правила в выбранной группе безопасности. В общем списке групп выберите «Управление правилами». После чего Вы будете перенаправлены на страницу:

Создать группу безопасности

Имя

Описание

Описание:

В группе безопасности устанавливаются правила фильтрации IP-адресов, которые применяются для настройки сети виртуальных машин.

Отмена

Создать группу безопасности

Рис. 4.130: Окно создания группы безопасности

Таблица 4.37: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Направление	Направление правила, различаются два типа: - Входящий трафик; - Исходящий трафик.
Тип сети	Тип сети, используемый правилом.
IP протокол	Используемый IP протокол.
Диапазон Портов	Указывается при добавлении правила. Может иметь как конкретный номер порта, так и их диапазон.
Префикс удаленного IP	Префикс удаленного IP.
Удаленная группа безопасности	Удаленная группа безопасности.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Непосредственное управление правилами доступно кнопками «Добавить правило» и «Удалить правило», расположенными на верхней панели страницы. При добавлении нового правила необходимо заполнить всплывающее окно и подтвердить ввод кнопкой «Добавить»:

Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить IP-адрес и назначить его виртуальной машине или порту, либо наоборот освободить IP-адрес.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Сеть » Группы безопасности » Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

+ Добавить правило

Удалить правила

Отображено 9 элементов

☐	Направление	Тип сети	IP протокол	Диапазон Портов	Префикс удаленного IP	Удаленная группа безопасности	Действия
☐	Исходящий трафик	IPv4	Любой	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Исходящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Исходящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Исходящий трафик	IPv6	Любой	Любой	::/0	-	Удалить правило
☐	Входящий трафик	IPv4	Любой	Любой	-	default	Удалить правило
☐	Входящий трафик	IPv4	ICMP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Входящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Входящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	Удалить правило
☐	Входящий трафик	IPv6	Любой	Любой	-	default	Удалить правило

Отображено 9 элементов

Рис. 4.131: Страница управления правилами групп безопасности

Добавить правило

Правило

Настраиваемое правило TCP

Направление

Входящий трафик

Открыть порт

Порт

Порт

Удаленный адрес

CIDR

CIDR

0.0.0.0/0

Описание:

Правила определяют, какой трафик разрешен к машинам, которым назначена группа безопасности. Правило группы безопасности состоит из трех основных частей:

Правило: Вы можете задать желаемый шаблон правила или использовать настраиваемые правила через опции Настраиваемое TCP Правило, Настраиваемое UDP Правило или Настраиваемое ICMP Правило.

Открываемый Порт/Диапазон портов: Для TCP и UDP правил вы можете открыть отдельный порт или диапазон портов. Выбор опции "Диапазон Портов" предоставит вам форму для ввода начального и конечного портов диапазона. Для ICMP правил вам необходимо будет указать ICMP тип и код в предоставленной форме.

Удаленная сторона: Вы должны указать источник трафика, который будет разрешен этим правилом. Вы можете указать блок IP-адресов (CIDR) или группу безопасности. Выбор группы безопасности предоставит доступ любым машинам из указанной группы к любым машинам, к которым применится это правило.

Отмена

Добавить

Рис. 4.132: Окно добавления правил групп безопасности

4.2. Раздел «Проект»

Таблица 4.38: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адреса.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.39: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Назначить	Назначение плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего IP-адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*

Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

Выделить внешний IP ✕

Пул *

provider ▼

Описание

Описание:

Выделить назначаемый IP из указанного пула назначаемых IP.

Квоты проектов

Плавающий IP Использовано: 3 из 50

Отмена Выделить IP

Рис. 4.134: Окно выделения плавающих IP

Управление назначением плавающих IP-адресов

Важно: Доступно только для администратора проекта.

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые параметры:

Выберите необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Сетевые политики QoS»

Примечание: Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении `True` параметра `enable_qos` в *конфигурационном файле модуля TIONIX.Dashboard*. По умолчанию вкладка не отображается.

Управление назначением плавающих IP

IP-адрес

10.35.219.93

+

Выберите или выделите новый плавающий IP-адрес, который вы хотите связать с выбранной машиной и/или портом из списка.

Порт для назначения

Выберете порт

▼

Отмена

Назначить

Рис. 4.135: Окно управления плавающими IP-адресами

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Сеть » Сетевые политики QoS

QoS политики

Нажмите здесь для фильтров.

+

Создать политику

Удалить политики

Отображено 6 элементов

Наименование политики	Описание	Общая	
bw-limiter	-	Нет	Подключить сеть
dscp-marking	-	Нет	Подключить сеть
tes-165	-	Нет	Подключить сеть
tes-245	-	Нет	Подключить сеть
test	-	Нет	Подключить сеть
test55 5	fast	Нет	Подключить сеть

Отображено 6 элементов

Рис. 4.136: Список QoS политик

Таблица 4.40: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование политики	Наименование QoS политики. Задается при создании.
Описание	Краткая информация о QoS политике.
Общая	Указывается, общедоступна ли политика. Доступные значения: • Да; • Нет.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Наименование политики - Наименование QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Описание - Описание QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Общая - Общедоступность политики. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.41: Для списка политик в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать политику	Создание QoS политики с определенными параметрами и ограничениями пропускной способности.
2	Подключить сеть	Подключение сети к QoS политике.
3	Редактировать политику	Изменение параметров QoS политики.
4	Удалить политику	Удаление QoS политики.
5	Управление подключениями портов	Управление подключением QoS политики к портам.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной QoS политики выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех политик.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных QoS политик. Для этого необходимо отметить нужные политики и выбрать групповое действие.

Примечание: Создание, редактирование и удаление QoS политик доступно только для пользователей с правами администратора домена.

Особенности работы

- *Создание QoS политики*
- *Подключение сети*

- *Управление подключением портов*
- *Редактирование QoS политики*
- *Просмотр детальной информации*
- *Просмотр краткой информации*

Создание QoS политики

QoS политика позволяет установить определенные правила для сети или порта. Например, значение максимальной пропускной способности или DSCP метки, которая позволяет классифицировать и управлять трафиком посредством меток приоритета.

Создание QoS политики доступно в общем списке всех политик действием «Создать политику». После вызова действия необходимо указать детали политики:

Рис. 4.137: Окно создания QoS политики

В случае необходимости ограничения скорости трафика для сети имеется возможность создать политику QoS с соответствующим правилом и применить ее к сети или определенному порту. Например, необходимо ограничить скорость исходящего трафика до 10 Мбит/с для всех портов одной из сетей. Для этого перейдите во вкладку «Правило исходящей пропускной способности»:

В поле «Макс. пропускная способность (кБ/с)» установите значение 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с.

Также существует возможность применения DSCP меток.

DSCP метки имеют целочисленное выражение и могут принимать только значения из списка: 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 56.

Создать QoS политику ✕

Детали политики

Правило исходящей пропускной способности

Правило входящей пропускной способности

DHCP метки

Правило исходящей пропускной способности

Макс. пропускная способность (Кбит/с)

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Создать политику

Рис. 4.138: Окно создания QoS политики

Создать QoS политику ✕

Детали политики

Правило входящей пропускной способности

Правило исходящей пропускной способности

DHCP метки

DHCP метки

DSCP

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Создать политику

Рис. 4.139: Окно создания QoS политики

Завершите процедуру кнопкой «Создать политику». После создания политики QoS подключите к ней сеть, для всех портов которой необходимо установить ограничение скорости, с помощью действия «Подключить сеть» и выбора соответствующей сети в форме. Также подключение политики QoS доступно на вкладке списка сетей проекта выбором действия *«Подключить политику»*.

Примечание: После подключения политики QoS правило ограничения скорости и DSCP метка применяется ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

В случае, если необходимо ограничить трафик для конкретного порта, создайте политику с соответствующими правилами ограничения входящего и/или исходящего трафика (например, 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с, в качестве максимальной входящей и/или исходящей пропускной способности). Затем подключите созданную QoS политику к конкретному порту, пропускную способность которого требуется ограничить. Выбор порта и подключение в нему политики осуществляется в форме действия *“Управление подключением портов”*. В частности, таким образом можно ограничить пропускную способность интерфейса маршрутизатора, выбрав его в списке портов.

Подключение сети

Функция позволяет подключить QoS политику к выбранным сетям. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые сети:

Важно: Назначение QoS политики на сеть невозможно отменить!

Выбор необходимой сети происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора сети используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Управление подключением портов

Функция позволяет управлять подключением QoS политики к выбранным портам. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые порты:

Важно: QoS политика, назначенная на порт, будет иметь приоритет над QoS политикой сети, которой принадлежит порт. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

Выбор необходимого порта происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора порта используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование QoS политики

Функция позволяет изменить параметры созданной политики, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Укажите необходимые параметры и сохраните изменения кнопкой «Обновить политику».

Подключить к сетям ✕

Сети ?

Сети предоставляют канал связи между виртуальными машинами в облаке. **Внимание!** Назначение QoS политики на сеть невозможно отменить!

▼ Выделенный ¹ Выберите сети из представленных ниже.

Сеть	Ассоциированны е подсети	Общая	Административное состояние	Статус
1 > public	public	Да	Включена	Активная −

▼ Доступно ¹ Выберите хотя бы одну сеть

Сеть	Ассоциированны е подсети	Общая	Административное состояние	Статус
> localnet1	localsubnet	Да	Включена	Активная +

✕ Отмена
✓ Подключить

Рис. 4.140: Окно подключения сети

Управление подключениями портов

Порты

Порты

Порты обеспечивают дополнительные каналы связи для виртуальных машин. Можно выбирать порты и (или) сети в любом сочетании.

▼ Выделенный 5

Выберите порты из списка.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	01f49992-f0f4-4be0-b4e4-c3b01b05d246	192.168.2.7 подсети	Включен	Активный	-
2	0287f3ef-bcbe-44a0-bf94-941451d4500f	10.35.210.60 подсети	Включен	Активный	-
3	049ba2d9-8a3e-4fe1-bfc4-981ad2afb4b0	10.35.210.54 подсети	Включен	Активный	-
4	05467bf1-7fbd-4bb7-97ea-c4d426b377c8	10.35.210.70 подсети	Включен	N/A	-
5	1468e128-227d-44d2-8d0a-92cb3402ff4e	10.35.210.81 подсети	Включен	Активный	-

▼ Доступно 23

Выберите хотя бы один порт.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
	1a4eb571-7301-4ad3-8515-47b2373212cc	10.35.210.65 подсети	Включен	Активный	+
	2d9e7050-cc80-41f6-acdd-941583882cb5	10.35.210.67 подсети	Включен	N/A	+
	330aceaa-ad11-42e1-93e7-8b1e0c695b66	10.35.210.55 подсети	Включен	Активный	+
	3321e691-a966-4a6b-a343-bbce7bd94c6a	10.35.210.64 подсети	Включен	Активный	+
	433a8493-163f-4afd-9eb7-2338d05ca9c7	10.35.210.75 подсети	Включен	N/A	+
	43833ba5-6b0b-422d-afd2-1d7b8b77c2bd	10.35.210.76 подсети	Включен	Активный	+
	59441ee2-6e0e-4e73-bbed-5411a0c22ecd	10.35.210.52 подсети	Включен	Активный	+
	5a4e07d5-22a6-404f-b30f-e84b9d3a8c87	10.35.210.59 подсети	Включен	Активный	+
	678c41d3-c940-4f1f-93				

✕ Отмена

✓ Сохранить

Рис. 4.141: Окно управления подключением портов

Редактирование QoS политики

Политика

Правило входящей пропускной способности

Правило исходящей пропускной способности

DHCP метки

Детали политики

Название

bw-limiter

Описание

Общая ☒ Да ☐ Нет

Отмена

< Назад Вперёд > Обновить политику

Рис. 4.142: Окно редактирования QoS политики

Примечание: Внесенные изменения будут применены ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

Просмотр детальной информации

Функция доступна в общем списке всех политик. Переход осуществляется по ссылке имени политики:

На странице отображаются: детали политики, правила, подключенные сети и порты. Также имена подключенных сетей и портов являются ссылками для перехода к страницам детальной информации объектов. Для возврата к списку политик нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации

Доступно в общем списке всех политик. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Наименование - имя политики;
- Создано - дата создания политики;

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Сетевая топология

Сети

Маршрутизаторы

Группы безопасности

Плавающие IP

Сетевые сервисы QoS

Оркестрация

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Сеть » Сетевые политики QoS

Назад

bw-limiter

Редактировать политику

Детали политики

Владение

Наименование политики

bw-limiter

Описание

-

ID политики

c5901e7c-0e47-4040-97a0-168f919b49fb

ID проекта

a215107d103c4a90bf515edbba628469

Создано

10 сентября 2019 г.

Обновлено

10 сентября 2019 г.

Общая

Нет

Номер изменения

2

Правила

Отображено 2 элемента

ID правила	Тип	Направление	Макс. пропускная способность, Кбит/с	Макс.Взрыв. пропускная способность, Кбит/с	Мин. пропускная способность, Кбит/с	DSCP метка
13816cb1-81d3-48c2-b315-7eb0dc80d80a	bandwidth_limit	Исходящий	100000	80000		
611a0c5e-0ee2-44c3-b220-e33d954bd486	bandwidth_limit	Входящий	100000	80000		

Отображено 2 элемента

Подключенные сети

Отображен 1 элемент

Название	Ассоциированные подсети	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зона доступности
localnet	localsubnet	Да	Нет	Активная	Включена	

Отображен 1 элемент

Подключенные порты

Отображен 1 элемент

Название	Сеть	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние
localgateway	localnet	192.168.2.1 подсети	fa:16:3e:57:1a:67	network:router_interface_distributed	Активный	Включен

Отображен 1 элемент

Наименование политики ^		Описание	Общая	
8		66	Нет	Подключить сеть
st 21		-	Да	Подключить сеть
Наименование политики st 21 ID политики c6ff7879-edb3-4389-91e4-23aa97164ed0		Создано 13 июня 2019 г. Обновлено 14 июня 2019 г.	ID проекта 50b2891c834241988920c89e4d9a27d3 DSCP 8	

Рис. 4.144: Параметры Qos политики

- ID проекта - идентификатор проекта;
- ID политики - идентификатор политики;
- Обновлено - дата последнего обновления политики;
- DSCP - DSCP метка политики.

4.2.5 Подраздел «Оркестрация»

Примечание: Раздел отображается только в случае, если установлен модуль Heat.

Вкладка «Стеки»

Вкладка «Типы ресурсов»

Вкладка «Версии шаблонов»

Вкладка «Генератор шаблонов»

Инструмент для создания шаблонов:




Рис. 4.145: Список стеков

Проект » Оркестрация » Типы ресурсов

Типы ресурсов

Отображено 105 элементов

Тип =

Тип
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
AWS::CloudFormation::Stack
AWS::CloudFormation::WaitCondition
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle
AWS::CloudWatch::Alarm
AWS::EC2::EIP
AWS::EC2::EIPAssociation
AWS::EC2::Instance

Рис. 4.146: Список типов ресурсов

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Доступ к API

Вычисления

Диски

Сеть

Оркестрация

Стеки

Типы ресурсов

Версии шаблонов

Генератор шаблонов

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Проект » Оркестрация » Версии шаблонов

Версии шаблонов

Отображено 11 элементов

Фильтр

Версия	Тип
AWSTemplateFormatVersion.2010-09-09	CFN
HeatTemplateFormatVersion.2012-12-12	CFN
heat_template_version.2013-05-23	HOT
heat_template_version.2014-10-16	HOT
heat_template_version.2015-04-30	HOT
heat_template_version.2015-10-15	HOT
heat_template_version.2016-04-08	HOT
heat_template_version.2016-10-14	HOT
heat_template_version.2017-02-24	HOT
heat_template_version.2017-09-01	HOT
heat_template_version.2018-03-02	HOT

Отображено 11 элементов

Рис. 4.147: Список версий шаблонов

Проект » Оркестрация » Генератор шаблонов

Генератор шаблонов

Пожалуйста, перетащите иконки источников в центр поля для определения источника шаблона.

Версия шаблона ▾

EDIT

FloatingIP_1

VolumeAttachment_1

SecurityGroup_1

ResourceGroup_1

Router_1

Рис. 4.148: Генератор шаблонов

4.3 Раздел «Администратор»

Раздел дает описание работы с развернутым функционалом OpenStack. В отличие от пользователя, Администратор работает не в одном проекте, а со всей облачной инфраструктурой.

4.3.1 Вкладка «Обзор»

Отображает основные компоненты облака, с возможностью задавать временной интервал для запроса. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Таблица 4.42: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя проекта	Наименование проекта, назначается при создании.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
VCPU-часы	Данные по использованию виртуальных процессоров в часах.
Диск ГБ-часы	Данные по использованию дисков в ГБ/часах.
Память МБ-часы	Данные по использованию памяти в МБ/часах.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

4.3.2 Подраздел «Вычисления»

Вкладка «Гипервизоры»

Дает краткую информацию по гипервизорам и вычислительным узлам. Обобщенные данные по использованию VCPU, ОЗУ и локальным дискам представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

Также представлены четыре внутренние вкладки: «Гипервизор», «Ресурсы», «Узел вычислительных ресурсов» и «Список образов гипервизора».




Рис. 4.149: Статистика использования ресурсов




Рис. 4.150: Сводка лимитов гипервизоров

Вкладка «Гипервизор»

Отображает перечень доступных гипервизоров:




Рис. 4.151: Список гипервизоров

Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» позволяет контролировать состояние питания гипервизоров. Так цвет указывает на включенное питание у выключенного гипервизора, - гипервизор и питание выключены, - гипервизор и питание включены.

Примечание: Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» отображается только для физических гипервизоров. Если гипервизор виртуальный, то поле «Питание» имеет значение «-», а поле «Состояние» отображается без цветовой индикации.

Таблица 4.43: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Имя гипервизора. Задается при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о данном гипервизоре.
Наименование	Наименование хоста. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Тип	Тип гипервизора.
Образ	Образ по умолчанию. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Состояние	Состояние гипервизора. Возможные значения: • Вкл; • Выкл.
Питание	Состояние питания гипервизора. Возможные значения: • Включен; • Выключен; • -.
Резерв	При наличии флага гипервизор относится к резервным.
Машины	Количество виртуальных машин. Когда гипервизор выключен, общее количество машин гипервизора может включать в себе те машины, которые были мигрированы или эвакуированы с гипервизора перед выключением. С информацией о количестве мигрированных или эвакуированных с гипервизора машин можно ознакомиться, перейдя на страницу детальной информации о гипервизоре. При повторном включении гипервизора счетчик машин обновится.

Для списка гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла - Имя узла. Допустим неполный ввод имени;
- Наименование - Наименование узла. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Образ - Образ по умолчанию. Допустим неполный ввод;
- Состояние - Состояние гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Резерв - Принадлежность гипервизора к резервным.

Также пользователь может просмотреть более детальную информацию о гипервизоре, перейдя по ссылке имени гипервизора. Детальная информация о гипервизоре представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном гипервизоре:

На странице выводится:

- Общая информация;
- Физические характеристики;
- Информация о расположении;
- Перечень подключенных средств управления питанием.

В зависимости от состояния средства перечень управления питанием имеет цветовую индикацию:

Примечание:

- Номера ячеек имеют ограниченное число, по количеству портов на средстве управления питанием;
 - Зеленый цвет средства управления питанием информирует о проведенной инициализации портов и при изменении портов процедуру инициализации необходимо провести заново. Подробнее с процессом инициализации можете ознакомиться на странице официальной документации TIONIX, в разделе «Инициализация вычислительных узлов».
-

Вкладка «NUMA топология»

Отображает информацию об имеющемся аппаратном обеспечении, NUMA топологии гипервизоров, а также о подключенных устройствах:

Вкладка «Список виртуальных машин»

Выводит список созданных виртуальных машин:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Проект виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;

ТИОНИКС

Default • trew

admin

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Детали гипервизора: mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Вывод из эксплуатации

ОбзорNUMA топологияСписок виртуальных машинЖурнал действийЗапланированные задачиМетрикиУровень сервисаХранилища проверки доступности

Обзор

Физические характеристики

Имя узла

mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Наименование

Тип

QEMU

Образ

По умолчанию

Состояние

Включен

Питание

Вкл

Резерв

Нет

Статус

Не доступно

Режим

Выведен

Виртуальный контроллер

-

SSH

Включен

TNXSafe

Включен

Физические характеристики

IP узла

10.35.219.12

Текущая нагрузка

0

Свободный объем диска (ГБ)

99 ГБ

Оставшееся место на диске (ГБ)

90 ГБ

Версия гипервизора

2012000

Общий объем ОЗУ (МБ)

4095 МБ

Свободный объем ОЗУ (МБ)

2943 МБ

Использованный объем ОЗУ (МБ)

1152 МБ

Машины

5

Всего vCPU

2

Использовано vCPU

5

Информация о расположении

Номер дата-центра

-

Номер ряда стоек

-

Номер стойки

-

Место в стойке

-

Инвентарный номер

-

Средство управления питанием

Отображен 1 элемент

Наименование средства

Номер ячейки

По умолчанию

1

-

Отображен 1 элемент

Рис. 4.152: Подробные параметры гипервизора

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
10.35.17.25	1	

Отображен 1 элемент

Рис. 4.153: Перечень средств управления питанием

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Администратор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

ОбзорNUMA топологияСписок виртуальных машинЖурнал действийЗапланированные задачиМетрикиУровень сервисаХранилища проверки доступности

Устройства

Отображено 2 элемента

Модель	Тип устройства	NUMA нода
82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]	IDE интерфейс	-
Virtio block device	Контроллер SCSI хранилища	-

Отображено 2 элемента

Процессоры

Отображено 4 элемента

Номер процессора	NUMA нода	Размер памяти на процессоре (KB)	Перечень доступных для использования ядер
0	1	1048576	0,1,2,3
1	2	1048432	4,5,6,7
0	0	1048184	0,1,2,3
1	3	1048576	4,5,6,7

Отображено 4 элемента

Рис. 4.154: NUMA топология гипервизора

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Проект Фильтр Действия

Отображено 8 элементов из 8

☐	Проект	Имя	Тип	IP-адрес	Размер	Статус	Задача	Питание
☐	admin	ev-6	Типовая	10.35.222.69	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-10	Типовая	10.35.222.59	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-9	Типовая	10.35.222.56	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-5	Типовая	10.35.222.71	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-3	Типовая	10.35.222.57	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-4	Типовая	10.35.222.68	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-2	Типовая	10.35.222.52	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
☐	admin	ev-1	Типовая	10.35.222.62	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.155: Список виртуальных машин гипервизора

- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Задача - Наименование задачи виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над гипервизором:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

ID запроса

Фильтр

Отображено 20 элементов из 36

Следующее »

Последнее »»

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-c06629e6-4342-49c7-852a-328c4bb0bb9d	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:43:40	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-2cdb317b-ff52-43d5-8e99-a1e8564deefb	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:16:36	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-b36dcd8c-c01a-486c-a6bd-7591e066c155	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:28:27	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-72d1f4b5-9e4e-4440-ab23-bb6ccf514340	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:00:30	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-6b051bfb-7c7f-4d45-9302-8f6034e488a5	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 14:44:19	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-38c0a6b4-9547-47fb-b6ce-a263b462fbc	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 10:29:01	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-b2cfbdcd-79a5-453a-acca-7aad8f0f5572	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:33:24	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-67659b4e-25fe-4a16-a796-af850e88bf20	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:24:37	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-4275e81e-d7b2-435a-a6b3-2b621eaa9a88	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:23:05	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-c20b4d96-858a-4fbd-9e8c-f3c08b813361	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:21:13	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-d90f1100-14c1-4471-b237-c0cb32f8db8c	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:10:42	admin	Успешно	Параметры действия: —

Рис. 4.156: Журнал действий над гипервизором

Таблица 4.44: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над гипервизором:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе *«Запланированные задачи»*.

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранного гипервизора:

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТІОНІХ

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

ID Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
☐	37	08849bad-c06f-430f-a002-142d091e6971	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:56	30 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
☐	36	801824d0-4103-46a9-9488-921d58a5f019	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:35	29 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
☐	35	Выключение	Выключение	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:29:28	27 сент. 2019 г., 16:29:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.157: Список запланированных задач




Рис. 4.158: Отображение статистики производительности гипервизора

По умолчанию отображаются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТІОНІХС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

Вкладка «Уровень сервиса»

Отображает информацию об уровне сервиса (SLA) выбранного гипервизора.




Рис. 4.159: Уровень сервиса гипервизора

Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список назначенных на гипервизор путей до хранилищ проверки доступности:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор

NUMA топология

Список виртуальных машин

Журнал действий

Запланированные задачи

Метрики

Уровень сервиса

Хранилища проверки доступности

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Путь для вычислительного узла	Путь для контроллера
test1	/tmp/	/tmp/
test_storage	/tmp/compute	/tmp/controller

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.160: Список хранилищ

Примечание: Управление назначением гипервизора на хранилища осуществляется действием «Управление хранилищами доступности».

Кроме этого, в общем списке всех гипервизоров существует возможность просмотра дополнительной информации о необходимом устройстве. Сделать это можно с помощью кнопки «Дополнительно». Информация представлена во всплывающем окне:

Таблица 4.45: Для гипервизоров в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Включение	Запуск гипервизора. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
2	Включить SSH	Включение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при отключенном доступе.
3	Включить TNXSafe	Включение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при выключенном режиме.
4	Вывод из эксплуатации	Вывод гипервизора из эксплуатации с переносом виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации.
5	Выключение	Остановка работы гипервизора. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
6	Выключить TNXSafe	Выключение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при включенном режиме.
7	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному гипервизору.
8	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
9	Назначить образ	Назначение PXE образа гипервизору.
10	Назначить средство управления питанием	Назначение порта средства управления питанием гипервизору.
11	Отключение питания	Выключение питания гипервизора.
12	Отключить SSH	Отключение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при включенном доступе.
13	Перезапуск	Перезагрузка гипервизора.
14	Поместить в резерв	Перемещение гипервизора в список резервных.
15	Редактировать гипервизор	Редактирование атрибутов выбранного гипервизора.
16	Управление хранилища доступности	Управление назначением гипервизора на хранилища доступности.

Примечание: Функционал включения и выключения SSH доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного гипервизора – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке гипервизоров:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных гипервизоров. Для этого необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие:

Кроме этого, действия над гипервизором или группой гипервизоров можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного гипервизора необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы гипервизоров необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

Дополнительная информация о гипервизоре: "mnode2.dev-
cnt7q-ovs-02.stand.loc" ✕

Физические характеристик и		Информация о расположен ии	
IP узла	10.35.222.12	Номер дата-центра	-
Текущая нагрузка	0	Номер ряда стоек	-
Свободный объем диска (ГБ)	79	Номер стойки	-
Оставшееся место на диске (ГБ)	57	Место в стойке	-
Тип гипервизора	QEMU	Инвентарный номер	UU
Версия гипервизора	2012000	Информация об образе	
Общий объем ОЗУ (МБ)	4095		
Свободный объем ОЗУ (МБ)	511		
Использованный объем ОЗУ (МБ)	3584		
Машины	2		
Всего vCPU	2		
Использовано vCPU	2		
		Имя образа	default

Отображено 2 элемента

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
namety	-	☐
name2	-	☒

Отображено 2 элемента

Заккрыть




Рис. 4.162: Индивидуальные действия над гипервизором

Вкладка «Ресурсы»

Отображает перечень ресурсов гипервизоров:

Таблица 4.46: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла. Также является ссылкой на страницу со списком виртуальных машин.
Тип	Тип гипервизора.
VCPUs (использовано)	Количество используемых виртуальных процессоров.
VCPUs (всего)	Предельное значение для количества виртуальных процессоров.
ОЗУ (использовано)	Объем используемой оперативной памяти.
ОЗУ (всего)	Предельное значение для объема использования оперативной памяти.
Локальное хранилище (использовано)	Объем используемых ресурсов памяти в ГБ.
Локальное хранилище (всего)	Предельное значение для объема использования дискового пространства в ГБ.
Виртуальные машины	Количество виртуальных машин.

На странице доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Узел вычислительных ресурсов»

Показывает информацию по вычислительным узлам, без возможности изменения:

ТІОНІКС Default • admin

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 8 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 2,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Имя узла

Отображено 2 элемента из 2

☒	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
☒	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
☒	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности

Рис. 4.163: Групповые действия над гипервизорами




Рис. 4.164: Планирование в отношении одного гипервизора

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 8 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 2,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Имя узла

Отображено 2 элемента из 2

☒	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
☒	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
☒	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности

Рис. 4.165: Планирование над группой гипервизоров




Рис. 4.166: Список ресурсов гипервизоров

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 15 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор

Ресурсы

Узел вычислительных ресурсов

Список образов гипервизора

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя узла	Зона доступности	Статус	Состояние	Время с момента обновления	Действия
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	Отключить Службу
mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	Отключить Службу

Отображено 2 элемента

Рис. 4.167: Список вычислительных узлов

Таблица 4.47: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла, задается при создании.
Зона доступности	Наименование зоны, в которой находится вычислительный узел.
Статус	Статус вычислительного узла. Возможные значения: • «Включен»; • «Выключен». На вычислительном узле со статусом «Включен» запрещен перенос виртуальных машин.
Состояние	Состояние работы вычислительного узла. Возможные значения: • «Включен»; • «Выключен».
Время с момента обновления	Время с момента последнего обновления.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.48: Для вычислительных узлов в зависимости от статуса и состояния доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Отключить службу	Отключение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
2	Включить службу	Включение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
3	Мигрировать узел	Перенос виртуальных машин с выключенного узла на свободные. Реализована возможность выбора типа миграции.
4	Эвакуировать узел	Перенос всех виртуальных машин с выбранного недоступного узла на активный.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного вычислительного узла – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке вычислительных узлов:




Рис. 4.168: Индивидуальные действия над вычислительным узлом

Вкладка «Список образов гипервизора»

Отображает перечень образов гипервизоров:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

Все гипервизоры

Сводка по гипервизору

Использование VCPU
Использовано 15 из 4

Использование ОЗУ
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ

Использование локальных дисков
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор

Ресурсы

Узел вычислительных ресурсов

Список образов гипервизора

Фильтр

Создать образ

Еще Действия

Отображен 1 элемент

☐	ID образа	Имя образа	Действия
☐	1	default	Дополнительно

Отображен 1 элемент

Рис. 4.169: Список образов гипервизоров

Таблица 4.49: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID образа	Идентификатор образа.
Имя образа	Наименование образа, задается при создании.

Для списка образов гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.50: Для образов доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Добавление нового образа с заданными параметрами.
2	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному образу.
3	Удалить образ	Удаление конкретного образа.

Особенности работы

- *Отключение питания гипервизора*
- *Вывод гипервизора из эксплуатации*
- *Выключение гипервизора*
- *Перезагрузка гипервизора*
- *Управление транзитами доступности*
- *Назначение образа гипервизору*
- *Назначение средства управления питанием*
- *Перевод гипервизора в резерв*
- *Отключение службы*
- *Включение службы*
- *Редактирование гипервизора*
- *Миграция вычислительного узла*
- *Эвакуация узла*
- *Планирование действий над гипервизором*

- *Создание образа гипервизора*
- *Детализация образа гипервизора*
- *Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора*

Отключение питания гипервизора

Примечание: При отключении питания находящиеся на узле виртуальные машины будут выключены без процедуры миграции.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:

Отключение питания cn.2526.local

Описание:
Выключить узел(ы) по питанию без запуска миграции виртуальных машин.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
5eb8b48b-372c-4125-bfdf-d984319e2206-1	admin	cn.2526.local	Включено	192.168.2.18	Типовая
48408417-27b4-427d-8e24-934aa8cf776a-1	test	cn.2526.local	Включено	192.168.2.16	VDI

Отмена

Отключение питания

Рис. 4.170: Окно отключения питания гипервизора

После чего подтвердите отключение устройства кнопкой «Отключение питания».

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Вывод гипервизора из эксплуатации

Процедура предназначена для вывода гипервизора из эксплуатации с возможностью переноса виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке или во вкладке с детальной информацией:

Вывод узла из эксплуатации mnode2.selenium.stand.loc

Описание:

Вывод узла(ов) из эксплуатации с запуском миграции VM.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
6ce7c44249a71b5948b3a9451		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.203.15	VDI
c833580d648946658ed0bd		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.203.27	VDI
ddc6a992-4446-4234-8592		mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.255.174.12	VDI
7def873e2d7e4992b0a73a	admin	mnode2.selenium.stand.loc	Включено	10.35.199.58	Типовая

☐ Разрешить живую миграцию виртуальной машины

☐ Разрешить остановку и миграцию виртуальной машины

☐ Разрешить эвакуацию виртуальной машины

Отмена

Вывод из эксплуатации

Рис. 4.171: Окно вывода гипервизора из эксплуатации

В открывшемся окне выберите один или несколько способов переноса виртуальных машин:

Важно: В случае если, ни один способ переноса не будет выбран, то вывод гипервизора из эксплуатации произойдет только если на нем нет виртуальных машин.

- Разрешить живую миграцию виртуальной машины;
- Разрешить остановку и миграцию виртуальной машины;
- Разрешить эвакуацию виртуальной машины.

При выборе нескольких способов перенос виртуальных машин будет осуществляться согласно их приоритету и в случае успешного выполнения одного, остальные выполняться не будут.

Примечание: Приоритет выполнения переноса виртуальных машин при указании нескольких способов:

- Живая миграция виртуальной машины - Высокий;
 - Остановка и миграция виртуальной машины - Средний;
 - Эвакуация виртуальной машины - Низкий.
-

Подтвердите вывод гипервизора из эксплуатации кнопкой «Вывод из эксплуатации».

Выключение гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
- эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.

Подтверждаем отключение устройства кнопкой «Выключение».

Перезагрузка гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- перезагрузить узлы без запуска виртуальных машин;
- перезагрузить узлы с миграцией виртуальных машин;

Выключение гипервизора mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.lo ✕

с

Описание:

Выключить узел(ы) с запуском миграции VM.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
77289794f9f945e2873fea180b0a7e6_horizon_instance	af27632e1e904ffc9e7f82c46140831c_horizon_tnx_tenant	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Включено	10.255.108.9	VDI

☐ Разрешить выключение виртуальной машины и её миграцию в случае отказа живой миграции

☐ Разрешить эвакуацию виртуальной машины в случае отказа миграции

Отмена

Выключение

Рис. 4.172: Окно выключения гипервизора

Перезагрузить узел(узлы).

- Последовательно

Да	Нет
----	-----

	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины
1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

Отмена

Перезапуск

Рис. 4.173: Окно перезагрузки гипервизоров

- выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
- эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.
- последовательность перезагрузки.

Подтвердите действие кнопкой «Перезапуск».

Управление хранилищами доступности

Позволяет назначить выбранному гипервизору необходимые хранилища проверки доступности. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавляйте или удалите хранилища проверки доступности и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

Назначение образа гипервизору

Позволяет назначать образ сразу группе гипервизоров. Выберите из перечня гипервизоров необходимые объекты и вызовите действие «Назначить образ»:

Выберите необходимый образ из списка и подтвердите назначение кнопкой «Назначить образ».

Назначение средства управления питанием

Доступно в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводятся перечни доступных средств управления питанием и портов:

Выберите необходимое средство и убедитесь, что у него есть свободный порт. Назначьте выбранное средство при помощи кнопки «↑».

Перейдите во вкладку «Порт средства»:

Свяжите порт выбранного средства управления питанием с гипервизором при помощи кнопки «↑».

Завершите процедуру кнопкой «Назначить средство управления питанием».

Перевод гипервизора в резерв

Примечание: При помещении гипервизора в резерв, находящиеся на узле виртуальные машины, будут смигрированы.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

Выберите удовлетворяющие Вас параметры и подтвердите перевод кнопкой «Выключить и поместить в резерв».

Управление хранилищами доступности

Все доступные хранилища

Фильтр

Q

Добавить все

for work

+

Выбранные хранилища

Фильтр

Q

Удалить все

test fo
administrators

-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.174: Окно назначения на хранилище доступности

Назначение образа ✕

Список гипервизоров

Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины
mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Да	2
mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

Имя образа *

default ▾

☐ Перегрузка гипервизоров

Отмена

Назначить Образ

Рис. 4.175: Окно назначения образа гипервизорам

Средство управления питанием

Порт средства

Назначение средства управления питанием

Выделенный

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
2	test	IntelAMT	intel_amt	1	1	↓

Доступно 5

Выберите одно

Q

Фильтр

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
102	d7b46c5628e	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑
151	e005f94b8c77	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑

Отмена

Назначить средство управления питанием

Рис. 4.176: Окно назначения средства управления питанием гипервизору

Назначение средства управления питанием ✕

Средство управления питанием

Порт средства

Выделенный

Номер порта	Подключенный гипервизор	По умолчанию	Проинициализировано
Выберите элемент из доступных элементов ниже			

▼ Доступно 1

Выберите одно

🔍

Фильтр

Номер порта	Подключенный гипервизор	По умолчанию	Проинициализировано
1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да

Отмена

Назначить средство управления питанием

Рис. 4.177: Окно назначения порта средства управления питанием гипервизору

Поместить в резерв гипервизоры: cn.7c48.local

Описание:

Выключить узел и поместить его в резерв с запуском миграции виртуальных машин.

Список виртуальных машин

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
1147cec5-1480-4739-b52e-7274a1142cab	sadas	cn.7c48.local	Запущенный	192.168.7.4	Типовая
ca28aa9a-095c-43a3-a697-028614b37a6b	sadas	cn.7c48.local	Запущенный	192.168.7.3	Типовая

☒ Разрешить выключение виртуальной машины и её миграцию в случае отказа живой миграции

☐ Разрешить эвакуацию виртуальной машины в случае отказа миграции

Отмена

Выключить и поместить в резерв

Рис. 4.178: Окно перевода гипервизора в резерв

Отключение службы

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. После вызова действия в открывшемся окне указываем причину отключения:

Отключить Службу

Имя узла

mnnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Причина

Описание:

Отключить службу вычислительных ресурсов.

Отмена

Отключить Службу

Рис. 4.179: Окно отключения службы

Подтверждаем отключение кнопкой «Отключить службу».

Включение службы

Включение ранее выключенного вычислительного узла доступно в общем списке. После вызова действия вычислительный узел отображается со статусом «Включен».

Редактирование гипервизора

Функция позволяет изменять информацию о расположении как одного, так и сразу нескольких гипервизоров. Доступна в общем списке всех гипервизоров:

В открывшемся окне укажите идентификационные данные оборудования, такие как:

Номер дата центра	Любое целое число от 1 до 99.
Номер ряда стоек	Любое целое число от 1 до 99.
Номер стойки	Любое целое число от 1 до 99.
Место в стойке	Любое целое число от 1 до 99.
Инвентарный номер	Строка может содержать символы и цифры, но количество знаков не должно превышать 128.
Флаг «Резерв»	При наличии флага гипервизор помечается как резервный. Для полноценной работы требуется возможность управления питанием данным гипервизором.

Сохраните параметры кнопкой «Отправить».

Редактирование гипервизоров: mn 
ode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Номер дата-центра 

Номер ряда стоек 

Номер стойки 

Место в стойке 

Инвентарный номер 

☐ Резерв 

Отмена

Отправить

Рис. 4.180: Окно изменения параметров расположения

Миграция вычислительного узла

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить миграцию всех виртуальных машин с отключенного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем тип миграции и указываем дополнительные параметры:

Мигрировать узел

Текущий узел

mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Тип миграции включенных виртуальных машин

Живая миграция

☐ Оверкоммитинг диска

☐ Блочная миграция

Описание:

Мигрируйте все виртуальные машины с узла с отключенной службой nova-compute. Дополнительно вы можете выбрать тип миграции. Все включенные виртуальные машины узла могут быть мигрированы "вживую". В случае холодной миграции будет использоваться команда nova-migrate для каждой виртуальной машины.

Отмена

Мигрировать узел

Рис. 4.181: Окно запуска миграции виртуальных машин с вычислительных узлов

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Эвакуация узла


Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить эвакуацию виртуальных машин с недоступного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем активный узел для эвакуации и указываем дополнительные параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над гипервизором

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый гипервизор и вызовите действие:



Эвакуировать узел

Текущий узел *

mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Целевой Узел ⓘ

Выбрать целевой узел ▼

☐ Общее хранилище

Описание:

Эвакуировать виртуальные машины с выбранного недоступного узла на активный целевой узел.

Отмена Эвакуировать узел

Рис. 4.182: Окно запуска эвакуации виртуальных машин

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач гипервизора можете в раскрывающемся списке:

- Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
- Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над гипервизором:
 - Выключение;
 - Отключение питания;
 - Включение;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:




Рис. 4.183: Календарь планируемого действия




Рис. 4.184: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред.

Сегодня

След.

20 февраля 2019

Год

Месяц

День

12ночи
1ночи
2ночи
3ночи
4утра
5утра
6утра
7утра
8утра
9утра

Рис. 4.185: Календарь планируемого действия

Рис. 4.186: Окно создания задачи

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;

- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Создание образа гипервизора

Доступно во внутренней вкладке «Список образов гипервизора». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Имя образа - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Содержание образа - параметры образа гипервизора.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать образ». После чего корректно созданный образ отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Детализация образа гипервизора

При выборе действия в открывшемся окне отображается детализированная информация об образе:

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора

Функция доступна во внутренней вкладке «Ресурсы». Переход осуществляется по ссылке имени ресурса:

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающихся в описании.

Создать образ гипервизора

Имя образа ?

Содержание образа *

Описание:

Создать новый образ гипервизора.

Отмена

Создать образ

Рис. 4.187: Окно создания образа гипервизора

Детали образа гипервизора

Содержание образа

```
default vesamenu.c32
aprompt 1
timeout 30
label ubuntu 14.04
menu label CENTER COMPUTE NODE DEFAULT
kernel vmlinuz
append initrd=dracut root=192.168.100.1:/mnt/rootfs
biosdevname=0 ip=eth0:on ip=eth1:on
bond=bond0:eth0,eth1:mode=6 ip=bond0:dhcp ro
```

Закреть

Рис. 4.188: Содержание образа гипервизора

ТИОНІКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » mnode1.dev-cnt7q-ovs-03 » Серверы

Серверы

Имя машины на хосте	ID виртуальной машины
instance-00000003	89b51b24-823e-4b96-b5bf-69aeceb668a8
instance-0000000d	2eafee09-e17d-42aa-846e-c8fc7899c68d
instance-00000010	47716f7e-2446-4f84-9ea2-4af59c982092
instance-00000026	8a7f9cf1-3a5b-4188-b310-d3785d0da008
instance-00000028	5aaebeaa-b908-49a0-a79e-3a44317c4695

Отображено 5 элементов

Рис. 4.189: Перечень ресурсов гипервизора

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Позволяет группировать вычислительные узлы и управлять сразу большим количеством компонентов: сортировать, настраивать, добавлять одну или несколько групп. Группы вычислительных узлов делятся на зоны доступности. Зоны доступности описаны на странице вместе со всеми группами вычислительных узлов:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Агрегаторы узлов

Агрегаторы узлов

Фильтр

+ Создать агрегатор узлов

Удалить агрегаторы узлов

Отображено 3 элемента

☐	Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка	Метаданные	Действия
☐	319b4ec6-5952-456c-932a-030482da6e3a	-		Да		Изменить агрегатор узлов
☐	70a50e8e-ba95-4ff8-a17c-326cfb47f30	-		Да		Изменить агрегатор узлов
☐	9897d7d7-80b5-454b-8032-fb277caa2473	-		Да		Изменить агрегатор узлов

Отображено 3 элемента

Зоны доступности

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы) mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.190: Список агрегаторов узлов и зон доступности

Таблица 4.51: Доступная информация по Агрегаторам узлов:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узла. Задается при создании.
Зона доступности	Зона доступности агрегатора. Задается при создании.
Узлы	Список узлов, которые входят в данный агрегатор. Добавляются как при создании агрегатора, так и к уже созданному.
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке при наличии других узлов в зоне доступности. Возможные значения: • Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен; • Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен. Изменяется в общем списке.
Метаданные	Информация о метаданных.

Для списка агрегаторов узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.52: Действия с агрегаторами узлов:

N	Действие	Описание
1	Создать агрегатор узлов	Создание агрегатора узлов.
2	Изменить агрегатор узлов	Изменение имени и зоны доступности. Зона доступности задается ручным вводом. Может быть создана новая путем ввода нового имени, либо может быть введено имя одной из существующих зон доступности. Существующие зоны доступности доступны для ознакомления ниже на странице.
3	Управление узлами	Добавление или удаление узлов в агрегаторе.
4	Обновить метаданные	Управление метаданными агрегатора узлов.
5	Удалить агрегатор узлов	Удаление агрегатора узлов.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного агрегатора узлов – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке всех агрегаторов узлов:




Рис. 4.191: Индивидуальные действия над агрегатором узлов

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных агрегаторов. Для этого необходимо отметить нужные агрегаторы и выбрать

групповое действие:




Рис. 4.192: Групповые действия над агрегаторами узлов

Таблица 4.53: Доступная информация по Зонам доступности:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны.
Узлы	Наименование узлов, включенных в зону доступности.
Доступен	Административное состояние.


Для списка зон доступности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы

- *Добавление агрегатора узлов*
- *Обновление метаданных агрегатора узлов*
- *Управление узлами*

Добавление агрегатора узлов

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать агрегатор узлов» открываем мастер создания:



Создать агрегатор узлов

Информация об агрегаторе узлов Управление узлами в агрегаторе

Имя ⓘ

Зона доступности

Агрегаторы узлов делят зоны доступности на логические единицы, группируя узлы. Создайте агрегатор узлов, а затем выберите узлы, которые будут в нем содержаться.

Отмена Создать агрегатор узлов

Рис. 4.193: Окно создания агрегатора узлов

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зону доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Узлы - управление узлами в агрегаторах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать агрегатор узлов». После чего корректно созданный агрегатор узлов отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление метаданных агрегатора узлов

Функция позволяет управлять метаданными агрегатора узлов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Обновить метаданные агрегатора

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Собственный

+

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

allow_balancing

True

-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.194: Окно изменения метаданных агрегатора узлов

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

4.3. Раздел «Администратор»

233

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Управление узлами

Функция доступна только в общем списке всех узлов. После вызова действия в открывшемся окне исходя из необходимости добавляем или удаляем узлы:
Сохраняем измененные параметры кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Виртуальные машины»

Отвечает за работу с виртуальными машинами. Списком представлены все доступные виртуальные машины:

Добавить/удалить узлы в агрегаторе

Добавьте узлы в этот агрегатор или удалите узлы из него. Узлы могут быть в нескольких агрегаторах.

Все доступные узлы

Фильтр

Q

mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

+

Выбранные узлы

Фильтр

Q

mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.195: Окно управления узлами




Рис. 4.196: Список виртуальных машин

Таблица 4.54: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Проект, которому принадлежит виртуальная машина.
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя узла	Имя гипервизора виртуальной машины.
Наименование	Наименование гипервизора виртуальной машины.
Тип	Тип виртуальной машины, задается автоматически при создании машины. Различаются: • Typical (Типовая); • VDI; • Baremetal.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя гипервизора виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование гипервизора виртуальной машины. Допустим неполный ввод;

- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод.

Время с момента создания и размер относительно одной выбранной виртуальной машины возможно увидеть при помощи кнопки «Дополнительно».

Также пользователь может просмотреть наиболее детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины:

Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

Примечание: Имена групп безопасности и образов, а также подключенных дисков являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Отображает файл лога выбранной виртуальной машины:

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Администратор

Вычисления

Виртуальные машины

Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Архивировать машину

Обзор

Лог

Консоль

Журнал действий

Запланированные задачи

Метрики

Обзор

Имя

8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Описание

Имя машины на хосте

instance-0000000e

ID

c58eceb6-fca4-4743-af66-aa5bb9050d24

Статус

Активна

Заблокирована

Нет

Тип

Типовая

Проект

demo

Зона доступности

pov

Создано

9 сент. 2019 г., 16:05:12

Время с момента создания

4 дня

Имя узла

mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Приоритет восстановления

9

Время эвакуации, сек

75

Спецификация

Имя типа инстанса

c1_r128_d0

ID типа инстанса

65918571-4b9a-4707-ab66-0476be458d65

ОЗУ

128МБ

VCPUs

1 ВЦПУ

Диск

ОГБ

Сети и Сетевые порты

Localnet

192.168.2.21

Группы безопасности

default

- ALLOW IPv6 to ::/0
- ALLOW IPv4 from default
- ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
- ALLOW IPv6 from default

Метаданные

Название ключа

qa

Образ

Нет

create_vol_on_launch

{"vol_image_id": "896cc9f2-b705-4d53-b943-8b0cf90c1173", "del_vol_on_termination": false}

recovery_priority

9

evacuation_time

75

Уровень сервиса

Время доступности

99,999%

Время восстановления

8 ч


Перенос разрешен

Может быть

Подключенные диски

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.197: Подробные параметры виртуальной машины






Рис. 4.199: Консоль виртуальной машины

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

ID запроса

Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-881b6591-a254-43c4-89de-86e3e0baafad	-	Создание удаленной консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:33	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-68794130-860d-416f-8891-a182da47e7dd	-	Получение вывода консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:24	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-88ce6f56-c311-438f-b551-a1b91c2e474a	-	Создание виртуальной машины	14 фев р. 2019 г., 16:42:00	admin	Успешно	Параметры действия: name=3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116, imageRef=, availability_zone=nova, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: 909ba277-778d-4e55-9e3b-02b2ede779d9, volume_size: 1, flavorRef=0ca94b65-4806-41dc-ac9b-0a79d28241cf, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, min_count=1, networks=uuid: 02221eb7-4461-436a-ab86-0ce952c6c802, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64, name: 3a8ac291-dbce-4117-926e-693b57383c77

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.200: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.55: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Время начала».

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Таблица 4.56: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификатор задачи.
Имя задачи	Наименование задачи
Действие	Наименование действия.
Тип	Тип задачи.
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи.
Дата и время создания	Дата создания задачи.
Время начала	Время начала выполнения задачи.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;




Рис. 4.201: Список запланированных задач

- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе *«Запланированные задачи»*.

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины. Представленные на странице метрики кликабельны, что позволяет детально просмотреть каждый график:

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Управление шаблонами системы резервного копирования Bareos доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией *«Управление шаблонами»*.




Рис. 4.202: Отображение статистики производительности виртуальной машины




Рис. 4.203: График использования ЦП и ОЗУ




Рис. 4.204: Список шаблонов системы резервного копирования Bareos

Таблица 4.57: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Дополнительно	Просмотр дополнительной информации о виртуальной машине.
5	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
6	Живая миграция машины	Перенос виртуальной машины в состоянии «Активна» на определенный пользователем вычислительный узел.
7	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
8	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
9	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
10	Миграция машины	Изменение статуса машины с «Активна» на «Отключена», перенос на определенный пользователем вычислительный узел и смена статуса на «Активна».
11	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
12	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной
13	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
14	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
15	Посмотреть лог	Просмотр журнала логирования виртуальной машины.
16	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
17	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
18	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
19	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
20	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
21	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
22	Создать образ	Создание образа виртуальной машины.
23	Создать снимок	Создание снимка виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
24	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении, вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машины – выбором нужного действия в поле Действия соответствующей записи в списке машин:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одной виртуальной машины необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».




Рис. 4.205: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

Действия ▾

Отображено 12 элементов из 12

251

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор

Вычисления

Виртуальные машины

Виртуальные машины

Проект

Фильтр

Действия

Отображено 12 элементов из 12

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
admin	45-A-4-3	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	45-A-4-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна	Включено	Выключить машину Дополнительно Жесткая перезагрузка машины Живая миграция машины Запланировать действие Клонировать машину Консоль Миграция машины Мягкая перезагрузка машины Показать статистику Посмотреть лог Поставить на паузу машину Приостановить машину Редактировать машину Создать образ Создать снимок Удалить машину
admin	45-A-4-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-a8135110d9a09	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.207: Планирование в отношении одной виртуальной машины

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

Виртуальные машины

Проект

Отображено 12 элементов из 12

☐	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питании	
☒	admin	45-A-4-3	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна		Включено
☒	admin	45-A-4-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна		Включено
☒	admin	45-A-4-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна		Включено
☐	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна		Включено
☐	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна		Включено
☐	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна		Включено
☐	admin	test	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна		Включено
☐	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна		Включено
☐	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна		Включено
☐	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна		Включено
☐	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна		Включено
☐	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна		Включено

Отображено 12 элементов из 12

Архивировать машины

Жесткая перезагрузка машин

Запланировать действие

Запустить машины

Разархивировать машины

Редактировать машины

Сбросить состояние

Создать образ

Удалить машины

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Архивировать машину

Рис. 4.208: Планирование над группой машин

Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Создание образа виртуальной машины*
- *Миграция виртуальной машины*
- *Живая миграция виртуальной машины*
- *Дополнительная информация о виртуальной машине*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Сброс состояния виртуальной машины*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*

Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Создать снимок ×

Имя снимка ⓘ

Описание:
Снимок это образ который сохраняет состояние диска запущенного инстанса.

Отмена

Создать снимок

Рис. 4.209: Окно создания снимка

Созданный снимок отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

Создание образа виртуальной машины

Доступно в общем списке и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия дождитесь сообщения об успешном создании образа:




Рис. 4.210: Сообщение об успешном создании образа виртуальной машины

Образу автоматически присваивается имя - <имя машины>_ГГ-ММ-ДД_ЧЧ-ММ-СС.

Созданный образ отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

Миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтверждаем миграцию виртуальной машины:

Подтвердите Миграцию машины



Вы выбрали: "231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11_2019-02-14_23:16:39". Подтвердите свой выбор. Миграция виртуальных машин может привести к безвозвратным результатам. Это действие невозможно отменить.

Отмена

Миграция машины

Рис. 4.211: Окно подтверждения миграции

При подтверждении машина будет перенесена на свободный узел.

Живая миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем параметры миграции:

При подтверждении машина будет перенесена на выбранный узел.

Дополнительная информация о виртуальной машине

Функция позволяет просмотреть дополнительную информацию выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне отображаются дополнительные параметры без возможности редактирования:

Окно несет информативный характер без возможности изменения показателей. Завершаем просмотр кнопкой «Закрыть».

Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Живая миграция

Текущий узел

mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc

Описание:

Живая миграция виртуальной машины на конкретный узел

Новый узел * ?

Выделенный

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
Выберите узел из списка ниже.					

Доступно 1

Выберите одно

Фильтр

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	1	nova	350%	90%	5%

Оверкоммитинг диска

Блочная миграция

Отмена

Отправить

Рис. 4.212: Окно запуска миграции виртуальной машины

Дополнительная информация о виртуальной машине ✕

Информация

Имя образа	f57d5e62caac467383103a93c7db62a1_horizon_image	
Время с момента создания	1 день, 21 час	
Размер	Детали типа инстанса: 3b9d23dec3	
	ID	44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a
	VCPUs	1
	ОЗУ	1ГБ
	Размер	20ГБ

Закрыть

Рис. 4.213: Дополнительная информация о виртуальной машине

Редактировать машину

Информация

Группы безопасности

Имя ⓘ

new

Описание ⓘ

new

Изменить приоритет восстановления ⓘ

☐

Время эвакуации, сек ⓘ

Отмена

Сохранить

Рис. 4.214: Окно изменения данных машины

Клонировать виртуальную машину

Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.

Имя виртуальной машины ?

Clone of 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

Описание

Зона доступности

nov

Количество *

1

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек * ?

60

?

Всего виртуальных машин (10 Max)

40%

3

Использовано на текущий момент

1

Добавлено

6

Свободно

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

Клонировать виртуальную машину

Рис. 4.215: Окно клонирования машины

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры клонируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемой машины>».

Важно: При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

Отсоединение шаблона Bareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «*Шаблоны Bareos*». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.216: Окно отсоединения шаблона Bareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «TIONIX» во вкладке «*Шаблоны Bareos*».

Планирование действий над виртуальной машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:




Рис. 4.217: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред. Сегодня След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))
 ● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))
 ● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Заккрыть

Рис. 4.218: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред.

Сегодня

След.

15 марта 2019

Год

Месяц

День

12ночи
1ночи
2ночи
3ночи
4утра
5утра
6утра
7утра
8утра
9утра

Рис. 4.219: Календарь планируемого действия




Рис. 4.220: Окно создания задачи

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;

- Часы;
- Минуты;
- Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Сброс состояния виртуальной машины

При возникновении ошибки в работе виртуальной машины доступна функция сброса состояния и возобновления ее штатной работы. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите процедуру, при необходимости выберите флаг “Перезагрузить”.

Примечание: При выполнении действия с флагом “Перезагрузить” произойдет жесткая перезагрузка виртуальной машины.

По завершении процедуры сброса состояния, виртуальной машине может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».




Рис. 4.221: Окно сброса состояния машины

Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

Примечание: При выборе виртуальных машин из разных проектов, для редактирования будут доступны поля только с общей информацией.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:

После успешной перезагрузки машина отобразится в общем списке.

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Типы инстанса»

Отображает перечень типов виртуальных машин с краткой информацией:

Типы виртуальных машин определяют объем ОЗУ, диска, количество ядер и т.д. машин. Тем самым позволяют создавать готовые шаблоны, которые пользователь выбирает при создании виртуальной машины.

Редактировать машины ✕

Информация

Группы безопасности

Имя

Описание ⓘ

Изменить приоритет восстановления ⓘ

☐

Время эвакуации, сек ⓘ

▲▼

Отмена

Сохранить

Рис. 4.222: Окно изменения параметров группы машин

Подтвердите Жесткую перезагрузку машины ✕

Вы выбрали: "eb9bf892724344d4802ab5fc2ea30fb3_horizon_instance". Подтвердите свой выбор.
Перезапущенные виртуальные машины потеряют все данные, не сохраненные в постоянном хранилище.

Отмена

Жесткая перезагрузка машины

Рис. 4.223: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Типы инстансов

Типы инстансов

Имя типа инстанса Фильтр + Создать тип инстансов Удалить типы инстансов Еще Действия

Отображено 8 элементов из 8

☐	Имя типа инстанса	VCPUs	ОЗУ	Корневой диск	Временный диск	Диск файла подкачки	RX/TX фактор	ID	Публичный	Метаданные	Действия
☐	c1_r512_d0	1	512МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	2566217e-0e15-44a9-909f-bfb2a8c275a7	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c1_r2G_d0	1	2ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	36523150-a561-4fa4-bf54-c275675d4bed	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c1_r2G_d10	1	2ГБ	10 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	452acaac-b612-4ffe-b2aa-02fd0bc32612	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c1_r1G_d0	1	1ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	46ed4c9c-c5c2-4635-912d-446a0ca62936	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c2_r1_d15	2	1ГБ	15 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c2be1dae-d244-439e-aadf-83b7aedb8bdf	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c1_r128_d0	1	128МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c725c351-fb1a-4f5e-abc6-38b973af8566	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c2_r4_d30	2	4ГБ	30 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	db84adb3-e91c-4466-be33-eb66b7b50cbb	Да	Нет	Обновить метаданные
☐	c2_r1_d5	2	1ГБ	5 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	f20f1418-6b5a-4bb8-b3fd-fbb2ce183ad3	Да	Нет	Обновить метаданные

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.224: Список типов машин

Таблица 4.58: По умолчанию типы имеют вид:

Имя	ID	ОЗУ (МБ)	Корневой диск (ГБ)	Временный диск (ГБ)	Диск файла подкачки (МБ)	VCPUs
m1.tiny	1	512	1	0	•	1
m1.small	2	2048	20	0	•	1
m1.medium	3	4096	40	0	•	2
m1.large	4	8192	80	0	•	4
m1.xlarge	5	16384	160	0	•	8

Все типы по умолчанию доступны для последующего редактирования.

Таблица 4.59: В списке типов виртуальных машин отображается следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя типа инстанса	Наименование типа машин. Задается при создании типа.
VCPUs	Количество виртуальных процессоров.
ОЗУ	Виртуальная память, представлена в Мбайтах.
Корневой диск	Размер корневого диска в Гбайтах.
Временный диск	Размер временного диска в Гбайтах.
Диск файла подкачки	Размер дополнительного диска в Мбайтах.
RX/TX фактор	Выбор необходимых параметров.
ID	Уникальный идентификатор типа виртуальной машины, задается пользователем при создании. По умолчанию же присваивается автоматически.
Публичный	Отображает флаг публичный.
Метаданные	Показывает наличие метаданных. Также является ссылкой для перехода в <i>окно обновления метаданных типа виртуальной машины</i> .

Для списка типов машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Метаданные».

Таблица 4.60: Для типов виртуальных машин доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать тип инстансов	Создание типа виртуальной машины с определенными параметрами и правами доступа.
2	Изменить тип инстансов	Редактирование ранее созданного типа виртуальной машины.
3	Редактировать доступ	Изменение прав доступа типа машины.
4	Обновить метаданные	Управление метаданными типа виртуальной машины.
5	Удалить тип инстансов	Удаление типа виртуальной машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа инстансов – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке.




Рис. 4.225: Индивидуальные действия над типами машин

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов инстанса. Для этого необходимо отметить нужные типы и выбрать групповое действие:

Особенности работы с типами виртуальных машин

- *Добавление типа виртуальной машины*
- *Изменение прав доступа*
- *Изменение типа виртуальной машины*
- *Обновление метаданных типа виртуальной машины*

Добавление типа виртуальной машины

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать тип инстансов» открываем мастер создания типа виртуальной машины:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;




Рис. 4.226: Групповые действия над типами машин

Создать тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины *

Права доступа типа инстанса

Имя ?

ID ?

VCPUs *

ОЗУ (МБ) *

Корневой диск (ГБ) *

Временный диск(ГБ)

Диск файла подкачки (МБ)

RX/TX Фактор

Типы инстанса определяют размер RAM, диска, количество ядер и другие ресурсы и могут быть выбраны когда пользователи запускают виртуальные машины.

Отмена

Создать тип инстансов

Рис. 4.227: Окно создания типа машин

- ID - должен содержать UUID4 или целое число. Оставьте это поле пустым или введите “auto” для указания сгенерированного UUID4;
- VCPUs - объем VCPUs;
- ОЗУ - объем оперативной памяти (МБ);
- Корневой диск - объем памяти (ГБ);
- Временный диск - объем памяти временного диска (ГБ);
- Диск файла подкачки - объем памяти диска файла подкачки (МБ);
- RX/TX Фактор - выбор необходимых параметров;
- Права доступа - выбор проекта, в котором будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать тип инстансов». После чего корректно созданный тип отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Изменение прав доступа

Функция позволяет изменить параметры прав доступа созданного типа виртуальных машин, доступна в общем списке.

Изменение типа виртуальной машины

Функция позволяет редактировать тип и права доступа выбранного типа виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Обновление метаданных типа виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными типа виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Изменить тип инстансов

[Информация о типе виртуальной машины *](#)[Права доступа типа инстанса](#)

Выберите проекты, в которых будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Все проекты	Фильтр	Q
9ebc57cd-7d1a-42f5-91d5-9d3155cb2387		+
admin		+
admin		+
c96e65bc-cec0-4401-bdd2-960929c87f1a		+
demo		+
service		+
test project		+
test_project		+
test_project_1		+

Выбранные проекты	Фильтр	Q
object_2dccb3d2-ce86-4606-991f-454cf3e8218b		-
test		-
object_6ec34581-2ee6-4a15-a7eb-86827c52ae35		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.228: Окно изменения прав доступа

Изменить тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины *

Права доступа типа инстанса

Имя *

16x1024x150

vCPUs *

16

ОЗУ (МБ) *

1024

Корневой диск (ГБ) *

150

Временный диск(ГБ)

0

Диск файла подкачки (МБ)

0

RX/TX Фактор

1,0

Редактировать данные типа инстанса. Типы инстанса определяют размер RAM, диска, количество ядер и другие ресурсы. Тип инстанса выбирается когда пользователи запускают инстансы.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.229: Окно изменения параметров типа машин

Обновить метаданные типа инстанса ✕

Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Собственный

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Нет метаданных

Рис. 4.230: Окно изменения метаданных типа машин

Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Вычисления » Образы

Образы

Нажмите здесь для фильтров.

+ Создать образ

Удалить образы

Редактировать образы

Отображено 6 элементов

	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
☐	admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Обновить метаданные
☐	admin_tionix	bench-ubuntu1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	1.62 ГБ	Обновить метаданные
☐	admin	centos7cloud	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Обновить метаданные
☐	admin	cirros	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	12.59 МБ	Обновить метаданные
☐	admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Обновить метаданные
☐	admin	vdi_rdp	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	2.38 ГБ	Обновить метаданные

Отображено 6 элементов

Рис. 4.231: Список образов

Таблица 4.61: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Владелец	Проект, которому принадлежит образ или снимок.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Тип образа. Различают: • снимок; • образ.
Статус	Статус образа.
Видимость	Показывает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается, имеет ли образ или снимок защиту.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: • AKI - образ Amazon Kernel; • AMI - образ Amazon Machine; • ARI - образ Amazon Ramdisk; • Docker - образ контейнера Docker; • ISO - образ оптического диска; • OVA - Open Virtual Appliance; • QCOW2- образ QEMU; • RAW - диск неструктурируемого формата RAW; • VDI - образ виртуального диска; • VHD - виртуальный жесткий диск; • VMDK - диск виртуальной машины; • PLOOP - петлевой диск.
Размер	Размер образа или снимка зависит от диска или виртуальной машины, с которой создается образ или снимок, задается при их создании.

Возможность импорта виртуальных машин на платформу ТИОНИКС реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконвертировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Наименование образа. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние образа. Допустим только точный ввод;
- Видимость - Видимость образа. Допустим неполный ввод;

- Защищенный - Защищенность образа;
- Формат - Формат образа. Допустим только точный ввод;
- Минимальный размер (МБ) - Минимальное значение размера для отображения;
- Максимальный размер (МБ) - Максимальное значение для отображения.

Таблица 4.62: Для образов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: • Имя; • Описание; • Источник образа; • Расположение образа; • Формат; • Архитектура; • Минимальный размер диска (ГБ); • Минимальная ОЗУ (МБ); • Флаг «Копирование данных»; • Флаг «Публичный»; • Флаг «Защищенный»; • Флаг «Direct SCSI».
2	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
3	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
4	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
5	Удалить образ	Удаление образа или снимка.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие.

Особенности работы с образами

- *Создание образа*

- *Редактирование образа*
- *Групповое редактирование образов*
- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
 - Файл;
 - URL.
- Расположение - внешний адрес загрузки (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе;
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
 - AKI - образ Amazon Kernel;
 - AMI - образ Amazon Machine;
 - ARI - образ Amazon Ramdisk;
 - Docker - образ контейнера Docker;
 - ISO - образ оптического диска;
 - OVA - Open Virtual Appliance;
 - QCOW2- образ QEMU;
 - RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
 - VDI - образ виртуального диска;
 - VHD - виртуальный жесткий диск;

Создать образ ✕

Детали образа *
Метаданные

Детали образа ?

Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.
Имя образа ?

Описание образа

Источник образа
Тип Источника

Файл URL

Расположение *

Внешняя (HTTP) ссылка для скачивания образа.

Формат *

Требования Образа
Ядро

Выберите образ

Архитектура

Диск в памяти

Выберите образ

Минимальный размер диска (Гб)

0

Минимальный размер памяти (Мб)

0

Общий доступ к образу
Видимость

Публичный Частный

Защищенный

Да Нет

Direct SCSI

Да Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Создать образ

Рис. 4.232: Окно создания образа

- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
 - Публичный;
 - Частный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
 - Да;
 - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Групповое редактирование образов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех образов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать образы». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных образов:

Функция позволяет изменить следующие параметры:

- Описание образа - необязательный параметр;
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:

Редактировать образ ✕

Детали образа

Метаданные

Детали Образа

Имя образа ?

bench-ubuntu

Описание образа

Введите описание образа

Формат *

QCOW2 - образ QEMU ▼

Требования Образа

ID ядра

ID RAM-диска

Архитектура

Минимальный размер диска (ГБ)

0

Минимальный размер памяти (МБ)

0

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный Частный

Защищенный

Да Нет

Direct SCSI

Да Нет

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

✓ Обновить образ

Рис. 4.233: Окно изменения параметров образа

284

Глава 4. Функционал модуля

Редактировать образы

✕

Детали образа

Детали Образа

Описание образа

Введите описание образа

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный

Частный

Защищенный

Да

Нет

Direct SCSI

Да

Нет

✕ Отмена

✓ Обновить образы

Рис. 4.234: Окно изменения параметров группы образов

- Публичный;
- Частный.
- Защищенный - наличие флага запрещает изменять, копировать и удалять образы;
- Direct SCSI - при выборе флага применяется метод Direct SCSI.

Также в окне можно изменить описание образов. Завершите процедуру редактирования кнопкой подтверждения.

Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Обновить метаданные образа



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Собственный

+

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

Нет метаданных

✕ Отмена

Сохранить

Рис. 4.235: Окно изменения метаданных образа

Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top header is blue with the TIONIX logo and user information (Default • admin). The left sidebar contains a navigation menu with links like Проект, Администратор, Обзор, Вычисления, Гипервизоры, Агрегаторы узлов, Виртуальные машины, and Типы инстансов. The main content area has a breadcrumb trail: Администратор » Вычисления » Образы. Below this is a link 'Назад' and a button 'Запустить'. The title 'cirros' is displayed. The 'Образ' section contains a table with the following data:

ID	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6
Тип	
Статус	Активный
Размер	12.59 МБ
Минимальный размер диска	0
Минимальный объем памяти	0
Формат диска	QCOW2
Формат контейнера	BARE
Создано	15 июля 2019 г.
Обновлено	15 июля 2019 г.

The 'Защита' section contains a table with the following data:

Владелец	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
Имя файла	-
Видимость	Публичный
Защищенный	Нет
Контрольная сумма	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619

The 'Настраиваемые свойства' section contains a table with the following data:

Схема	/v2/schemas/image
Виртуальный размер	
Файл	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
Теги	

Рис. 4.236: Подробные параметры образа

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

☐	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
☐	▼ admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Обновить метаданные ▾
Название bench-ubuntu			Видимость Публичный			Минимальный размер диска 0			
ID 0a125852-015d-478f-bbf7-295aa9bd7756			Защищенный Нет			Минимальный объем памяти 0			

Рис. 4.237: Параметры образа

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;
- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

4.3.3 Подраздел «Диски»

Вкладка «Диски»

Отображает информацию о состоянии ресурсов памяти.

Показывает список всех дисков:

Рис. 4.238: Список дисков

Таблица 4.63: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит диск.
Узел хранения	Наименование узла, на котором расположен диск.
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации данного диска.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	Отображает состояние диска. Допустимые значения: • Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены; • Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия; • Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены; • Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены; • Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены; • Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены; • Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены; • Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены; • Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены; • Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены; • Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены; • Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены; • Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены; • Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены; • Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены; • Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены; • Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации *«Запланированные задачи»*.

ТИОНІКС

Default • demo

admin

Администратор » Диски » [Диски](#) » thickmirror

thickmirror

Запланировать действие

Обзор

Запланированные задачи

Снимки диска

Резервные копии диска

Обзор

Подключения

Источник диска

Метаданные

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Имя

thickmirror

ID

b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee

Статус

Доступен

Размер

1 ГиБ

Тип

sanlockthick

Загрузочный

Да

Зашифрованный

Нет

Создано

31 июля 2019 г. 16:47

Тип логического диска

Зеркалированный диск

Наименование логического диска (LV)

volume-b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee

LV UUID

KlorPt-GO1M-YFqQ-94A4-9nql-J8m4-4WvQMx

Тип

Индивидуальная блокировка

Узлы

sanlock2.stand.loc

Отображено 2 элемента

ID

Имя

1

/dev/mapper/mpathe

2

/dev/mapper/mpathc

Отображено 2 элемента

Рис. 4.239: Подробные параметры диска

4.3. Раздел «Администратор»

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Диски » **Диски** » thickmirror

thickmirror

Запланировать действие

ОбзорЗапланированные задачиСнимки дискаРезервные копии диска

Проект

Фильтр

Удалить снимки диска

Отображено 3 элемента из 3

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
☐ 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	Обновить метаданные
☐ 99aaaa09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	Обновить метаданные
☐ 4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	Обновить метаданные

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.241: Список снимков диска

Таблица 4.64: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>«Редактирование снимка»</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: - Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены; - Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.65: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
2	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.66: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.




Рис. 4.242: Список резервных копий диска

Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.67: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

Таблица 4.68: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического тома на выбранный.
3	Мигрировать диск	Миграция диска.
4	Не управлять диском	Отключение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле TIONIX.Dashboard.
5	Обновить статус диска	Смена статуса диска. Осуществляется выбором необходимого из <i>списка допустимых</i> .
6	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
7	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
8	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
9	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
10	Управлять диском	Включение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле TIONIX.Dashboard.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.




Рис. 4.243: Индивидуальные действия над диском

Действия по созданию или возобновлению управления диском доступны на верхней панели страницы. Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого отметьте необходимые диски и выберите групповое действие:




Рис. 4.244: Групповые действия над дисками

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:
При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:

Особенности работы с дисками

- Планирование действий над диском
- Миграция диска
- Миграция LV
- Конвертация в зеркалированный диск
- Конвертация в стандартный диск




Рис. 4.245: Планирование в отношении одного диска




Рис. 4.246: Планирование над группой дисков

- Отключение возможности управлять диском
- Включение возможности управлять диском

Планирование действий над диском

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:




Рис. 4.247: Календарь планируемого действия

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки

об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрывающемся списке:




Рис. 4.248: Календарь планируемого действия


- Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
- Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:
Разберем их содержание более подробно:
Выберите действие:

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.249: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Имя задачи ?

Действие *

Создать резервную копию диска

Отмена Добавить задание

Рис. 4.250: Окно создания задачи

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);

- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Миграция диска

Важно: Для успешной миграции диска необходимо выполнение следующих требований:

- Наличие прав доступа к диску;
 - Наличие свободных ресурсов памяти;
 - Поддержка типа диска;
 - Отсутствие подключенных виртуальных машин;
 - Отсутствие ранее созданных снимков диска.
-

Функция доступна в общем списке. Позволяет производить перенос объема данных и типа выбранного диска на свободный узел или в свободное хранилище. Может использоваться для эвакуации с проблемного узла или хранилища.

После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый узел:

При необходимости переноса диска без процесса оптимизации драйверов выбираем флаг “Принудительное копирование на узел”.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Мигрировать диск

Имя диска

a0335d69-d402-46ef-8794-ebd975417a15

Текущий узел

dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm#type1

Узел назначения * ?

Выберите новый узел

☐ Принудительное копирование на узел

Описание:

Мигрировать диск на определенный хост.

Принудительное копирование на хост: Разрешает или запрещает принудительную миграцию на хост в обход оптимизаций драйвера.

Отмена

Миграция

Рис. 4.251: Окно запуска миграции диска

Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Миграция LV»:

Выберите физический том из списка доступных для переноса и нажмите «Миграция LV».

Важно: Указание физического тома для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.

Конвертация в зеркалированный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического тома, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:

Миграция LV на другой PV ✕

Имя диска *
e0361a15-ae22-4d17-bd2e-c075899f972f

Текущий PV *
/dev/mapper/mpathb

PV назначения
Выберите PV назначения

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Отмена

Миграция LV

Рис. 4.252: Окно миграции логического тома

Подтвердите Сделать зеркалированный диск ✕

Вы выбрали: "volume1". Подтвердите свой выбор. Это действие невозможно отменить.

Отмена

Сделать зеркалированный диск

Рис. 4.253: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Конвертация в стандартный диск

Примечание: Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:




Рис. 4.254: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

Отключение возможности управлять диском

Функция позволяет отключать управление диском на узле хранения. Доступна в общем списке и на страницах с детальной информацией дисков. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

Сохраните информацию об имени узла, его ID и имя ресурса, данная информация потребуется при возобновлении управления диска. Подтвердите свой выбор кнопкой «Отключить управление». После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле T1ONIX.Dashboard.

Включение возможности управлять диском

Функция позволяет включить управление неуправляемым в данный момент диском на узле хранения. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне укажите сохраненные параметры диска (узел хранения, ID или имя ресурса):

После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле T1ONIX.Dashboard.




Рис. 4.255: Окно отключения возможности управления диском

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

Вкладка «Снимки дисков»

Отображает снимки дисков:

Таблица 4.69: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Имя проекта, которому принадлежит снимок диска.
Имя узла	Наименование узла, на котором расположен снимок диска.
Имя	Имя снимка. При нажатии на имя открывается детальная информация.
Описание	Краткая информация о снимке диска присваивается пользователем при создании.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка.
Статус	Состояние снимка.
Имя диска	Наименование диска. При нажатии на имя диска открывается детальная информация.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает

Управлять диском ✕

Тип Идентификатора ?

Имя ресурса ▼

Идентификатор ?

Узел хранения ?

Имя диска ?

Описание

Метаданные ?

Тип дисков

Не указан тип дисков ▼

Зона доступности

nova ▼

☐ **Загрузочный** ?

Описание:

Включить управление существующим диском на узле Cinder. Это сделает диск доступным в OpenStack.

Это эквивалентно команде `cinder manage`.

Отмена

Управлять

Рис. 4.256: Окно включения управления диском

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Диски » Снимки дисков

Снимки дисков

Проект

Фильтр

Удалить снимки диска

Отображено 4 элемента из 4

☐	Проект	Узел хранения	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Действия
☐	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
☐	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	99aaea09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
☐	demo	sanlock2.stand.loc@sanlockthick#sanlockthick	4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	thickmirror	Обновить метаданные
☐	demo	volume2.sanlock2.stand.loc@sanlock#sanlock	1	-	1 ГиБ	Доступен	wqerqwr	Обновить метаданные

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.257: Список снимков диска

по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.70: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
2	Обновить статус	Обновление статуса снимка диска.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных снимков. Для этого необходимо отметить нужные снимки и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о снимке диска*
- *Обновление метаданных снимка диска*
- *Обновление статуса снимка диска*

Просмотр детальной информации о снимке диска

Функция доступна в общем списке снимков диска. Переход осуществляется по ссылке имени снимка:

Обновление метаданных снимка диска

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Собственный», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор

Диски

Снимки дисков

479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971

Запустить как инстанс

Обзор

Имя	479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971
ID	8a1d56cc-fd19-4f31-b9a0-d1982b3e568f
Описание	-
Статус	Доступен
Диск	thickmirror

Спецификация

Размер	1 ГиБ
Создано	1 августа 2019 г. 19:08

Метаданные

	Нет
--	-----

Рис. 4.258: Подробные параметры снимка диска

Изменить метаданные снимка диска



Вы можете указать метаданные ресурса, перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Собственный" для добавления выбранных вами ключей.

Доступные метаданные

Фильтр

Собственный

Метаданные недоступны

Имеющиеся метаданные

Фильтр

Нет метаданных


Отмена

Сохранить

Рис. 4.259: Окно изменения метаданных снимка диска

Обновление статуса снимка диска

Функция позволяет установить необходимый статус снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Обновить статус снимка диска ✕

Статус *

Доступен ▼

Описание:

Статус снимка диска обычно управляется автоматически. В некоторых случаях администратору необходимо явно обновить значение статуса. Это эквивалентно выполнению команды `openstack volume snapshot set --state`.

Отмена Обновить статус

Рис. 4.260: Окно обновления статуса снимка диска

Завершите процедуру кнопкой «Обновить статус».

Вкладка «Типы дисков»

Позволяет создать тип диска и создать спецификацию QoS.

Тип диска — это метка, которая может быть выбрана при создании диска. Обычно характеризует диск по каким-либо критериям, например: «Производительное», «SSD», «Архивное» и т.д.

Списками представлена следующая информация:

Рис. 4.261: Список типов дисков и спецификаций QoS

Таблица 4.71: Типы дисков:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя типа дисков может быть задано администратором произвольно. Изменение имени доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном типе дисков.
Описание	Краткая информация о типе диска присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков.
Привязанная спецификация QoS	Определяет требуемые уровни QoS, которые интерпретируются системой.
Шифрование	Флаг отображает, зашифрован ли тип дисков.
Публичный	Отображает, публичен ли тип дисков. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.

Для списка типов дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о типе дисков, перейдя по ссылке имени типа. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном типе дисков:

Вкладка «Группы дисков (VG)»

Отображает перечень групп дисков:

Вкладка «Перечень дисков»

Отображает перечень дисков:




Рис. 4.262: Подробные параметры типа дисков

Администратор > Диски > Типы Дисков > Детали типа дисков: sanlockthick

Детали типа дисков: sanlockthick

Обновить метаданные

Обзор Группы дисков (VG) Перечень дисков

Имя узла Фильтр

Отображен 1 элемент из undefined

Имя узла	Имя группы дисков (VG)	Общий размер (Гиб)	Свободно (Гиб)
> sanlock2.stand.loc	vol	138	118.68

Отображен 1 элемент из undefined

Рис. 4.263: Перечень групп дисков




Рис. 4.264: Перечень дисков

Таблица 4.72: Для типов дисков в зависимости от статуса доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Позволяет управлять метаданными типа дисков.
2	Посмотреть дополнительные параметры	Позволяет задать дополнительные пары ключей для этого типа дисков.
3	Редактировать тип диска	Изменение названия и описания типа диска.
4	Создать тип дисков	Добавление типа диска. Тип диска — это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения.
5	Создать шифрование	Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа.
6	Удалить тип диска	Удаление типа диска.
7	Управление связями спецификации QoS	Управление привязкой спецификации QoS.

Спецификация QoS может быть связана с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Также у каждого объекта QoS имеется значение, определяющее область ее применения. Выделяются три вида:

- фронтенд (Nova Compute);
- бэкенд (Cinder back-end);
- оба.

Таблица 4.73: Спецификации QoS:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя спецификации может быть задано администратором произвольно.
Потребитель	Потребитель.
Спецификация	Спецификация QoS.

Таблица 4.74: Для спецификаций QoS в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать спецификацию QoS	Создание спецификации, с указанием имени спецификации и ее потребителя.
2	Управление параметрами	Управление набором параметров ключ-значение спецификации QoS.
3	Редактировать потребителя	Изменение значения «потребитель» спецификации QoS.
4	Удалить спецификацию QoS	Удаление спецификации QoS.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа диска или спецификаций QoS – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке и в окне с подробной информацией.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов дисков или спецификаций QoS. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы с типами дисков

- *Добавление типа диска*
- *Добавление спецификации QoS*
- *Добавление шифрования*
- *Просмотр дополнительных параметров типа диска*
 - *Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин*
- *Управление связями спецификации QoS*
- *Управление параметрами спецификации QoS*
- *Изменение параметров потребителя*

Добавление типа диска

Функция доступна в общем списке всех типов дисков.

Создать тип дисков

Имя ^{*}

Описание

☒ Публичный [?]

Описание:

Тип диска это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения. Например: "Производительное", "SSD", "Архивное" и т.д. Это эквивалентно команде `openstack volume type create`. После создания типа диска нажмите на кнопку "Просмотр доп. параметров", чтобы задать дополнительные пары ключ-значение параметров для этого типа дисков.

Отмена

Создать тип дисков

Рис. 4.265: Окно создания типа диска

В открывшемся мастер окне выбираем:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;
- Флаг «Публичный» - По умолчанию тип дисков создается общедоступным. Для создания непубличного типа дисков снимите флаг в этом поле.

Подтверждаем создание кнопкой «Создать тип дисков».

Добавление спецификации QoS

Функция доступна в общем списке с помощью действия «Создать спецификацию QoS».

После вызова действия необходимо указать параметры спецификации:

Создать спецификацию QoS

Имя *

Потребитель *

бэкенд

Описание:

Спецификации QoS могут быть связаны с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Это эквивалентно команде `openstack volume qos create`. После создания спецификации QoS, нажмите на кнопку "Управление спецификациями" для управления набором параметров ключ-значение спецификации QoS.

У каждого объекта спецификации QoS есть значение "Потребитель", которое показывает где политика должна применяться. Это значение может быть "фронтенд" (на уровне службы вычислительных ресурсов), "бэкенд" (на уровне службы управления блочными устройствами) или "оба" (выбираются оба варианта).

Отмена

Создать

Рис. 4.266: Окно создания спецификации QoS

- Имя - Доступно произвольное наименование;

- Потребитель - Разделение политики потребления. Возможные значения:
 - бэкенд;
 - фронтенд;
 - оба.

Завершите процедуру кнопкой «Создать».

Добавление шифрования

Функция доступна в общем списке. Позволяет включить шифрование для всех дисков выбранного типа.

Создать шифруемый Тип Дисков

Имя

work

Провайдер *

Контрольная точка *

фронтенд

Шифр

Размер Ключа (бит)

Описание:

Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа. Шифрование нельзя включить для типа дисков если диски такого типа уже существуют.

Провайдер это класс обеспечивающий поддержку шифрования (пример: LuksEncryptor)

Контрольная точка это служба где выполняется шифрование (пример: front-end=Nova). Значение по умолчанию 'front-end'.

Шифр это желаемый алгоритм или режим шифрования (например aes-xts-plain64). Если поле оставлено пустым будет использовано значение по умолчанию для провайдера.

Размер ключа это размер ключа шифрования в битах (т.е. 128, 256). Если поле остановлено пустым будет использование значение по умолчанию для провайдера.

Отмена

Создать шифрование для Типа Дисков

Рис. 4.267: Окно включения шифрования типа дисков

Установите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Создать шифрование для Типа Дисков».

Просмотр дополнительных параметров типа диска

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять дополнительные параметры: пары ключ-значение для типа диска.

Доп. параметры типа дисков

+ Создать Удалить доп. параметры

Отображен 1 элемент

Ключ	Значение	Действия
volume_backend_name	lvm2	Изменить

Отображен 1 элемент

Заккрыть

Рис. 4.268: Окно дополнительных параметров типа дисков

Укажите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Заккрыть».

Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин

Выберите необходимый тип диска и вызовите действие «Просмотреть дополнительные параметры»:

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Задайте необходимые значения:

- Ключ - multiattach;
- Значение - <is> True.

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Проверьте правильность введенных Ключ-Значений и нажмите «Заккрыть». После чего настроенный тип диска можно применять к диску для того, чтобы иметь возможность подключать его к нескольким виртуальным машинам одновременно.




Рис. 4.269: Окно дополнительных параметров типа дисков




Рис. 4.270: Окно создания дополнительного параметра

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор » Диски » Типы Дисков »

Успешно:Создан доп. параметр «multiattach».

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Типа дисков: sanlock

Доп. параметры типа дисков

+ Создать

Удалить доп. параметры

Отображено 2 элемента

Ключ	Значение	Действия
multiattach	<js> True	Изменить
volume_backend_name	sanlock	Изменить

Отображено 2 элемента

Заккрыть

Рис. 4.271: Перечень дополнительных параметров типа дисков

Примечание: Подробнее ознакомиться с документацией множественного подключения дисков можете в соответствующем разделе [«Множественное подключение дисков»](#).

Управление связями спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять привязку к спецификации QoS.




Рис. 4.272: Окно управления связями спецификации QoS

Задайте необходимую привязку и подтвердите ее кнопкой «Назначить».

Управление параметрами спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять пары ключ-значение для спецификации QoS. Укажите необходимые пары и подтвердите свой выбор кнопкой «Заккрыть».

Изменение параметров потребителя

Функция доступна в общем списке. Позволяет управлять значением “Потребитель” для спецификации QoS.

Спецификация

×

+ Создать

Удалить спецификации

Отображен 1 элемент

☐	Ключ	Значение	Действия
☐	minIOPS	20	Изменить ▼

Отображен 1 элемент

Заккрыть

Рис. 4.273: Окно управления параметрами спецификации QoS

Редактировать потребителя спецификации QoS

×

Текущий потребитель

back-end

Новый потребитель QoS спецификаций ⓘ

Выберите нового потребителя ▼

Описание:

У каждого объекта спецификации QoS есть значение "Потребитель" которая показывает где администратор хотел бы чтобы эта политика QoS применялась. Это значение может быть "front-end" (Nova Compute), "back-end" (Cinder back-end) или "both".

Отмена

Изменить потребителя

Рис. 4.274: Окно назначения потребителя спецификации QoS

Возможные значения:

- бэкенд;
- фронтенд;
- оба.

Выберите необходимое значение и подтвердите свой выбор кнопкой «Изменить потребителя».

4.3.4 Подраздел «Сеть»

Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор » Сеть » Сети

Сети

Отображено 4 элемента

Проект =

Фильтр

+ Создать сеть

Удалить сети

☐	Проект	Имя сети	Ассоциированные подсети	Агенты DHCP	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
☐	admin	1d9392d058284cf692333fe5163311_horizon_network	30af2bc2112642e9bb45877e64537c66_horizon_subnet 10.255.62.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	nova	Редактировать сеть
☐	admin	localnet	localsubnet 192.168.2.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	nova	Редактировать сеть
☐	admin	test_network	test_subnet 10.255.51.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	nova	Редактировать сеть
☐	admin	provider	provider 10.35.222.0/24	1	Да	Да	Активна	Включена	nova	Редактировать сеть

Отображено 4 элемента

Рис. 4.275: Список сетей

Таблица 4.75: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Отображается принадлежность сети к проекту.
Имя сети	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Агенты DHCP	Количество агентов DHCP.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», «Ассоциированные подсети» и «Агенты DHCP», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

На странице представлена детальная информация о сети:

Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:

Таблица 4.76: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование подсети, присваивается при создании подсети.
CIDR	Адрес сети в формате CIDR, задается при создании подсети.
Версия IP	Версия протокола IP, выбирается при создании. Доступные версии: • IPv4; • IPv6.
IP шлюза	IP-адрес шлюза, задается при создании подсети.
Использованные IP-адреса	Количество использованных IP-адресов.
Свободные IP-адреса	Количество свободных IP-адресов.




Рис. 4.276: Подробные параметры сети

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top header is blue with the TIONIX logo on the left, a breadcrumb trail 'Администратор » Сеть » Сети » localnet' in the center, and a user profile 'admin' on the right. The left sidebar is a vertical menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Обзор', 'Вычисления', 'Диски', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Плавающие IP', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The 'Сети' link is highlighted. The main content area is titled 'localnet' and has a 'Редактировать сеть' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Подсети', 'Порты', and 'Агенты DHCP'. The 'Подсети' tab is active, showing a search bar, '+ Создать подсеть', and '- Удалить подсети' buttons. A table lists subnets with columns: 'Имя', 'CIDR', 'Версия IP', 'IP шлюза', 'Использованные IP-адреса', 'Свободные IP-адреса', and 'Действия'. One subnet, 'localsubnet', is listed with CIDR '192.168.2.0/24', IPv4 version, gateway '192.168.2.1', 3 used addresses, and 250 free addresses. A 'Редактировать подсеть' button is next to it.

Администратор » Сеть » Сети » localnet

localnet

Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты Агенты DHCP

Подсети

Фильтр + Создать подсеть - Удалить подсети

Отображен 1 элемент

☐	Имя	CIDR	Версия IP	IP шлюза	Использованные IP-адреса	Свободные IP-адреса	Действия
☐	localsubnet	192.168.2.0/24	IPv4	192.168.2.1	3	250	Редактировать подсеть

Отображен 1 элемент

Рис. 4.277: Список подсетей

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.77: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление выбранной подсети. Удаление возможно, только если у подсети удалены порты.

Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Сети

Маршрутизаторы

Плаваящие IP

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Сеть » Сети » localnet

localnet

Редактировать сеть

ОбзорПодсетиПортыАгенты DHCP

Порты

Фильтр

+ Создать порт

Удалить порты

Отображено 3 элемента

Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
☐ (45aa9dab-f16f)	192.168.2.8	fa:16:3e:8d:16:78	network:router_centralized_snat	Активен	UP	Редактировать порт
☐ localgateway	192.168.2.1	fa:16:3e:89:12:ad	network:router_interface_distributed	Активен	UP	Редактировать порт
☐ (8b49fc8f-8f12)	192.168.2.2	fa:16:3e:e9:5b:1c	network:dhcp	Активен	UP	Редактировать порт

Отображено 3 элемента

Рис. 4.278: Список портов

Таблица 4.78: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.79: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта с заданными параметрами.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление выбранного порта.

Вкладка «Агенты DHCP»

Отображает перечень DHCP агентов:

Таблица 4.80: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование DHCP агента, выбирается при создании из списка доступных.
Статус	Состояние узла.
Административное состояние	Административное состояние узла.
Обновлено	Время с последнего обновления.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система

Optimization

Идентификация

ТІОНІХ

Администратор » Сеть » Сети » localnet

localnet

Редактировать сеть

ОбзорПодсетиПортыАгенты DHCP

Агенты DHCP

Фильтр

+ Добавить DHCP агент

Удалить DHCP агенты

Отображен 1 элемент

☐	Имя узла	Статус	Административное состояние	Обновлено	Действия
☐	dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Включено	Включен	0 минут	Удалить DHCP агент

Отображен 1 элемент

Рис. 4.279: Список DHCP агентов

Таблица 4.81: Для DHCP агентов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить DHCP агент	Добавление DHCP агента, с заданными параметрами.
2	Удалить DHCP агент	Удаление выбранного DHCP агента.

Таблица 4.82: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Создание новой сети с заданными параметрами: • Имя; • IP-адрес; • Детали подсети.
2	Редактировать сеть	Изменение имени и административного состояния сети.
3	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
4	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.


Особенности работы

• <i>Добавление сети</i> • <i>Добавление подсети</i> • <i>Добавление порта</i> • <i>Добавление DHCP агента</i> • <i>Редактирование порта</i> • <i>Добавление разрешенной пары адресов</i> • <i>Просмотр детальной информации о подсети</i> • <i>Просмотр детальной информации о порте</i>
--

Добавление сети

Функция позволяет создавать для любого проекта сеть с заданными параметрами. Доступна в общем списке всех сетей.

При помощи кнопки «Создать сеть» вызовите форму создания сети:



Создать сеть

Сеть * Подсеть Детали подсети

Имя ?

Проект *

Тип сети провайдера * ?

☒ Разрешить Admin State

☐ Общая

☐ Внешняя сеть

☒ Создать подсеть

Возможные Зоны доступности ?

nova

Создайте новую сеть. Дополнительно на следующих шагах мастера можно создать подсеть, связанную с сетью.

Отмена « Назад Следующий »

Рис. 4.280: Окно добавления сети

Укажите необходимые параметры:

Сеть:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выберите проект, которому будет принадлежать сеть;
- Тип сети провайдера - выберите провайдера сети. Возможные значения:

- Местный;
 - Flat;
 - VLAN;
 - GRE;
 - VXLAN;
 - Geneve.
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
 - Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;
 - Флаг «Внешняя сеть» - при выборе флага сеть становится внешней;
 - Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
 - Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
 - IPv4;
 - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» -при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

Добавление подсети

Функция доступна во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить подсеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице [«Добавление подсети»](#).

Добавление порта

Функция доступна во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице [«Добавление порта»](#).

Добавление DHCP агента

Функция доступна во внутренней вкладке [«Агенты DHCP»](#). Позволяет добавлять агент DHCP с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Добавить DHCP агент» открываем мастер создания:




Рис. 4.281: Окно добавления DHCP агента

В открывшемся окне выбираем необходимый агент и завершаем процедуру добавления кнопкой «Добавить DHCP агент». После чего корректно созданный агент отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге агент отображается со статусом «Активный».

Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке *«Порты»*, так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

Добавление разрешенной пары адресов

Доступна во внутренней вкладке *«Разрешенные пары адресов»*. Дает возможность добавлять разрешенные пары адресов на определенном порту. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адресов подключаться через этот порт. Вызовите действие и укажите необходимые MAC/IP-адреса:

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку *«Подсети»*. Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку *«Порты»*. Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов:

Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Имя

localgateway

☒ Разрешить Admin State

ID устройства

e3ce909f-8349-4707-85db-173f0cf5a451

Владелец устройства

network:router_interface_distributed

Связь: Узел

MAC адрес

fa:16:3e:42:37:ba

Связь: Тип VNIC

Нормальный ▼

☒ Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

Разрешить Admin State

Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

ID устройства

ID подключенного к порту устройства.

Владелец устройства

Владелец назначенного на порт устройства.

Связь: Узел

ID узла, на котором выделен порт. В некоторых случаях различные реализации могут быть запущены на разных узлах.

MAC адрес

MAC-адрес порта.

Связь: Тип VNIC

Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

Безопасность порта

Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

Группы безопасности

Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена

Обновление

Рис. 4.282: Окно изменения параметров порта

Редактировать порт ✕

Информация Группы безопасности

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.

Все группы безопасности

Фильтр

Q

Группы безопасности не найдены.

Группы безопасности порта

Фильтр

Q

default

-

Отмена

Обновление

Рис. 4.283: Окно изменения параметров порта

Добавить разрешенную пару адресов

IP-адрес или CIDR ⓘ

MAC адрес ⓘ

Описание:

Добавить разрешенную пару адресов на этот порт. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адрес (диапазон) подключаться через этот порт.

Отмена

Отправить

Рис. 4.284: Окно добавления разрешенной пары адресов

ТИОНИКС

Default • demo

admin

Администратор » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet

localsubnet

Редактировать подсеть

Обзор

Имя	localsubnet
ID	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
Имя сети	localnet
ID сети	1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720
Пул подсетей	Нет
Версия IP	IPv4
CIDR	192.168.2.0/24
Пул выделения IP	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
IP шлюза	192.168.2.1
Разрешить DHCP	Да
Дополнительные маршруты	Нет
Сервер DNS	10.35.27.1

Рис. 4.285: Подробные параметры подсети

4.3. Раздел «Администратор»




Рис. 4.287: Разрешенные пары адресов

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы

Маршрутизаторы

Имя маршрутизатора =

Фильтр

+ Создать маршрутизатор

Удалить маршрутизаторы

Отображено 9 элементов

☐	Проект	Имя	Статус	Внешняя сеть	Зоны доступности	Административное состояние	Действия
☐	admin	b539ba09-18a6-423e-9f08-5dc8524005f7	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	e9641652-9cb9-4ef2-b2a9-86561a59f2b5	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	91035abe-26a9-4773-81cb-e138f17ed8e6	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	f0e3c3d4-a5d6-464f-b481-60ac557244b3	Активен	public	nova	Выключен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	8062f24d-36ef-456a-81b6-cd220182223b	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	ext-router	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	17fa3dfb-945f-4312-98d7-4c57e1708bc5	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	5c2d73bf-b340-46e6-800b-32a6a4f288e6	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор
☐	admin	9a5730ab-c8d5-42b5-a470-73091bba58f6	Активен	public	nova	Включен	Изменить маршрутизатор

Отображено 9 элементов

Рис. 4.288: Список маршрутизаторов

Таблица 4.83: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта.
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: • Включен; • Выключен.

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Проект - Проект маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о маршрутизаторе, перейдя по ссылке имени. Детальная информация представлена в трех вкладках: «Обзор», «Интерфейсы» и «Статические маршруты».

Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

Вкладка «Интерфейсы»

Выводит списком подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию об конкретном подключении:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441

Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441

Изменить маршрутизатор

Обзор

Интерфейсы

Статические маршруты

Обзор

Имя

ID

Описание

ID Проекта

Статус

Административное состояние

Агент L3

Зоны доступности

Имя узла

ID

Внешний шлюз

Имя сети

ID сети

Внешние фиксированные IP-адреса

SNAT

provider

d892657d-027a-4629-b0a5-558ca7551905

ID подсети

IP-адрес

3c4742a8-47c4-448e-acd6-a5bc7efbe26e

10.35.210.105

Активен

Рис. 4.289: Подробные параметры маршрутизатора




Рис. 4.290: Список интерфейсов

Таблица 4.84: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: • Включен; • Выключен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя интерфейса является ссылкой на страницу с детальной информацией о конкретном порте:




Рис. 4.291: Подробные параметры интерфейса

Таблица 4.85: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

Вкладка «Статические маршруты»

Внутренняя вкладка несет только информативный характер, так как все операции по управлению статическими маршрутами доступны во вкладке «Маршрутизаторы/Статические маршруты».




Рис. 4.292: Список статических маршрутов

Таблица 4.86: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.87: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.

Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Добавление интерфейса*
- *Изменение маршрутизатора*

Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выбор проекта, обязательное поле;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Возможные зоны доступности - возможные зоны доступности.

Создать маршрутизатор

Имя

Проект *

Выберите проект

☒ Разрешить Admin State

Внешняя сеть

Выберите сеть

☒ Разрешить SNAT

Возможные Зоны доступности

nova

Описание:

Создает маршрутизатор с указанными параметрами.

Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

Отмена

Создать маршрутизатор

Рис. 4.293: Окно создания маршрутизатора

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобится время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

Добавление интерфейса

Функция доступна во вкладке с детальной информацией маршрутизатора. Позволяет добавить интерфейс с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «Добавление интерфейса».

Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя и административное состояние выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Имя

ext-router

Административное состояние

Включен

ID

df9cbcb7-041b-4c5e-a096-360ed306f2d2

Описание:

Здесь вы можете обновить изменяемые свойства маршрутизатора

Отмена

Сохранить изменения

Рис. 4.294: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить плавающие IP-адреса проекту.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Сеть » Плавающие IP

Плавающие IP

ID ПроектаФильтр

Выделить IP проекту

Освободить плавающие IP

Отображено 3 элемента

☐	Проект	IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Пул	Статус	Действия
☐	admin	10.35.200.55	1	8787 192.168.36.79	provider	Активен	Освободить плавающий IP
☐	admin	10.35.200.72	-		provider	Выключен	Освободить плавающий IP
☐	admin	10.35.200.78	-		provider	Выключен	Освободить плавающий IP

Отображено 3 элемента

Рис. 4.295: Список плавающих IP

Таблица 4.88: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит выделенный IP-адрес.
IP-адрес	Выделенный из пула плавающий IP-адрес, который можно связать с виртуальной машиной или портом.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес.
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адреса.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID проекта - Идентификатор проекта. Допустим неполный ввод;
- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.89: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Снять назначение	Снятие назначения плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*

Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

Выделить внешний IP ✕

Пул *

provider 10.35.200.0/24 ▼

Проект *

service ▼

Нефиксированный IP адрес() ⓘ

Описание

Описание:

Здесь вы можете выдать назначаемый IP для конкретного проекта.

Отмена Выделить внешний IP

Рис. 4.296: Окно выделения плавающих IP

4.3.5 Подраздел «Система»

Вкладка «Параметры по умолчанию»

Страница позволяет задать значения системных параметров для использования их по умолчанию:

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Параметры по умолчанию

Параметры по умолчанию

Фильтр

Обновить параметры по умолчанию

Отображено 18 элементов

Имя квоты	Ограничение
Объём загруженного файла (байт)	10240
Элементы метаданных	128
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Протяженность пути загруженного файла	255
Виртуальные машины	10
Загруженные файлы	5
VCPUs	20
Снимки диска	10
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
Диски	10
Подсети	100
Сети	100
Плавающие IP	50
Правила группы безопасности	100
Группы безопасности	10
Маршрутизаторы	10
Порты	500

Отображено 18 элементов

Рис. 4.297: Перечень системных параметров, используемых по умолчанию

- *Изменение параметров по умолчанию*

Изменение параметров по умолчанию

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Обновить параметры по умолчанию» открываем мастер окно:

В открывшемся окне указываем:

- Объем загруженного файла - максимальное значение для загружаемого файла (байт);
- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- ОЗУ - максимальное значение для ОЗУ (МБ);
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Протяженность пути загруженного файла - максимальное значение для пути;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- Загруженные файлы - максимальное количество загружаемых файлов;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Диски - максимальное количество дисков.

Также все параметры можно выставить по умолчанию. После подтверждения указанных параметров обновленные данные отобразятся на странице.

Вкладка «Определения метаданных»

Отображает метаданные:

Таблица 4.90: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование метаданных.
Описание	Краткое описание.
Типы ресурсов	Типы ресурсов.
Публичный	Флаг, указывающий, общедоступны ли метаданные. Задается при добавлении.
Защищенный	Флаг, указывающий, имеют ли метаданные защиту от удаления. Задается при добавлении.

Обновить квоты по умолчанию ✕

Объём загруженного файла (байт) *

10240

Элементы метаданных *

128

ОЗУ (МБ) *

51200

Ключевые пары *

100

Протяженность пути загруженного файла *

255

Виртуальные машины *

10

Загруженные файлы *

5

VCPUs *

20

Общий размер дисков и снимков (ГБ) *

1000

Снимки диска *

10

Диски *

10

Здесь вы можете обновить значения квот по умолчанию (максимальные значения лимитов).

Отмена

Обновить параметры по умолчанию

Рис. 4.298: Окно обновления квот

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Optimization

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Определения метаданных

Определения метаданных

Типы ресурсов =

Фильтр

Импортировать Пространство Имен

Удалить пространства имен

Отображено 4 элемента

☐	Имя	Описание	Типы ресурсов	Публичный	Защищенный	Действия
☐	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
☐	9ec8ac68eaa44fb79b0bed6f5c4d3492_horizon_metadef_19-03-11-30-47	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
☐	b7353f93c1284e83ac957c2d1c1ca415_horizon_metadef_14-03-12-28-13	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации
☐	c7d31f8f19024ff396850c3dca60f6ce_horizon_metadef_14-03-12-30-11	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	Обновить Ассоциации

Отображено 4 элемента

Рис. 4.299: Список метаданных

Для списка метаданных доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации по конкретным метаданным, переход осуществляется по ссылке имени метаданных. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Обзор пространства имен

Выводит подробную информацию о пространстве имен:




Рис. 4.300: Подробные параметры пространства имен

Содержимое

Выводит содержимое метаданных:

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Администратор

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Optimization

Идентификация

ТІОНІХ

Администратор » Система » Определения метаданных » 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22

0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22

Обзор пространств имен

Содержимое

```
{
  "namespace": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "display_name": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "description": "Description for TestNamespace",
  "resource_type_associations": [
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Glance::Image",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    },
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Nova::Flavor",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    }
  ],
  "visibility": "private",
  "protected": false,
  "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "properties": {
    "prop1": {
      "default": "20",
      "type": "integer",
      "description": "More info here",
      "title": "My property1"
    }
  }
}
```

Рис. 4.301: Содержание метаданных

Таблица 4.91: Для метаданных в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Импортировать пространство имен	Импорт данных.
2	Обновить ассоциации	Управление связями пространств имен и типов ресурсов.
3	Редактировать пространство имен	Изменение параметров пространства имен.
4	Удалить пространство имен	Удаление пространства имен.

Особенности работы

- *Импорт пространства имен*
- *Редактирование пространства имен*
- *Обновление ассоциации*

Импорт пространства имен

Примечание: Поддерживаются данные только в формате **raw JSON**.

Функция позволяет импортировать пространство имен для определения метаданных. Доступна на панели управления в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выбираем источник:

Источником метаданных может быть как файл, так и непосредственный ввод. Доступные дополнительные параметры данных:

- Публичный;
- Защищенный.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование пространства имен

Функция позволяет редактировать параметры выбранного пространства имен. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить изменения».

Импортировать Пространство Имен

Источник определения пространства имен

Файл определения метаданных

Файл определения метаданных ⓘ

Выберите файл

Файл не выбран

☐ Публичный

☐ Защищенный

Описание:

Укажите импортируемое пространство имен для определения метаданных.

Поддерживаются только определения в формате raw JSON.

Для администратора: используйте следующие команды CLI для импорта определений по умолчанию в Glance:

glance-manage db_load_metadefs

Отмена

Импортировать Пространство Имен

Рис. 4.302: Окно импорта пространства имен

Редактировать атрибуты пространства имен

☐ Публичный

☐ Защищенный

Описание:

Редактировать публичные/защищенные атрибуты для пространства имен.

Отмена

Сохранить изменения

Рис. 4.303: Окно изменения пространства имен

Обновление ассоциации

Функция позволяет управлять связями пространств имен и типов ресурсов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Связи пространств имен и типов ресурсов

Доступные Типы

Фильтр

Q

☒	OS::Nova::Flavor	PRefix
☒	OS::Glance::Image	PRefix
☐	OS::Cinder::Volume	
☐	OS::Nova::Server	
☐	OS::Trove::Instance	

Описание:

Пространства имен могут быть связаны с различными типами ресурсов. При этом свойства пространства имен становятся доступны при обновлении метаданных этого типа ресурсов.

Некоторые типы ресурсов требуют указания префикса при применении метаданных. В некоторых случаях префикс может отличаться между типами ресурсов (например, тип инстансов и образ).

Пример: Префикс 'hw-' добавлен к типу OS::Nova::Flavor для пространства имен топологии виртуальных CPU, таким образом свойства применяемые к типам инстансов будут иметь префикс 'hw-'.

Не используйте двоеточие ':' с типом OS::Glance::Images. Данный тип ресурсов не поддерживает использование двоеточий.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.304: Окно управления связями пространств имен и типов ресурсов

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Системная информация»

Позволяет отслеживать: состояние служб, состояние сетевых агентов и значимые действия в системе. Состоит из следующих внутренних вкладок:

Вкладка «Службы»

Предоставляет информацию о службах системы и их точках доступа:

Вкладка «Службы вычислительных ресурсов»

Предоставляет информацию о службах вычислительных ресурсов и их состоянии:

Вкладка «Службы блочного хранилища»

Предоставляет информацию о службах блочного хранилища и их состоянии:

Вкладка «Сетевые агенты»

Отображает перечень сетевых агентов и их состояние:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию о значимых операциях в системе:

Таких как:

- Вывод узла из эксплуатации;
- Запрещение домена;
- Запуск утилиты архивирования базы данных;
- Изменение системы резервного копирования;
- Изменение шаблона резервного копирования;
- Назначение шаблона резервного копирования;
- Настройка мониторинга на все облако;
- Разрешение домена;
- Снятие назначения шаблона резервного копирования;
- Создание домена;
- Создание системы резервного копирования;
- Создание шаблона резервного копирования;

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы

Службы вычислительных ресурсов

Службы блочного хранилища

Сетевые агенты

Журнал действий

Отображено 12 элементов

Имя	Служба	Регион	Точки доступа
glance	image	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
tnx-nc	tnx-nc	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
tnx-monitor	tnx-monitor	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
neutron	network	RegionOne	Admin http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			Internal http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			Public http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696

Рис. 4.305: Список служб

4.3. Раздел «Администратор»

369

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Администратор

▼

Администратор

▲

Обзор

Вычисления

▼

Диски

▼

Сеть

▼

Система

▲

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Идентификация

▼

ТИОНИКС

▼

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

Службы

Службы вычислительных ресурсов

Службы блочного хранилища

Сетевые агенты

Журнал действий

Фильтр

Отображено 6 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
nova-console	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-conductor	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-consoleauth	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-compute	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Выключен	Выключен	0 минут
nova-compute	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут

Отображено 6 элементов

Рис. 4.306: Список служб вычислительных ресурсов

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

СлужбыСлужбы вычислительных ресурсовСлужбы блочного хранилищаСетевые агентыЖурнал действий

Фильтр

Отображено 5 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
cinder-backup	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm2	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@sanlock	nova	Включено	Выключен	4 часа, 8 минут

Отображено 5 элементов

Рис. 4.307: Список служб блочного хранилища

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

СлужбыСлужбы вычислительных ресурсовСлужбы блочного хранилищаСетевые агентыЖурнал действий

Фильтр

Отображено 12 элементов

Тип	Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено	Действия
Metadata agent	neutron-metadata-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут	Обзор маршрутизаторов

Отображено 12 элементов

Версия: 13.0.2

Рис. 4.308: Перечень сетевых агентов

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Диски

Сеть

Система

Параметры по умолчанию

Определения метаданных

Системная информация

Идентификация

ТИОНИКС

Администратор » Система » Системная информация

Системная информация

СлужбыСлужбы вычислительных ресурсовСлужбы блочного хранилищаСетевые агентыЖурнал действий

ID запросаФильтр

Отображено 20 элементов из 40Следующее »Последнее »»

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-e70ca9d5-4b97-42dd-a95c-1407e5485521	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:08	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-82a3050e-84c2-48a7-b365-2b50b4d323eb	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:00	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-46513d5e-7661-4b9a-b811-d94bd790314b	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:20	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-2e82ca9b-5f17-46cf-b27a-c9cb a8edfd38	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-d6da2c33-9567-406b-90a0-2f94bae25799	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:08	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-87765336-bd6e-4ce1-8df0-cae736fd7a28	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:41:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-8b91af8a-6a8e-45de-bf32-4e078ea3a71d	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-6f19b1a2-9968-46b5-9686-946633637655	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:49	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-758ca3c4-75df-4c62-b88a-7bbb010ed7e8	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-9a2c099d-d631-45ba-bae6-e17d993302ed	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:16	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-f4cdf3f0-d4d8-49f9-abe5-ecd0b8afae60	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:11	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-5802082d-5e75-4c18-a31e-28de3898c81e	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:01	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-339d4b01-d28d-4165-a7ce-4ed326395993	-	Настройка мониторинга	19 авг. 2019 г., 16:27:45	admin	Пользователь	admin	Успешно	Monitoring successfully set in Zabbix for user "zanan 2"

Рис. 4.309: Журнал действий

- Удаление домена;
- Удаление узла после вывода из эксплуатации;
- Удаление шаблона резервного копирования.

4.4 Раздел «Идентификация»

Предназначен для отображения состояния доменов, проектов, пользователей, групп пользователей и ролей.

4.4.1 Вкладка «Домены»

Домены в OpenStack позволяют объединять проекты в независимые группы. Этот метод позволяет ограничить права администраторов проектов в рамках одного домена. Тем самым реализуется функциональность наделения пользователя правами администратора в нескольких проектах без возможности управления всем облаком.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Домены

Домены

Отображено 5 элементов

Фильтр

+ Создать домен

Удалить домены

Еще Действия

☐	Имя	Описание	ID домена	Активен	Действия
☐	test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	Добавить конфигурацию
☐	heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	Добавить конфигурацию
☐	test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	Добавить конфигурацию
☐	tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	Добавить конфигурацию
☐	Default	The default domain	default	Да	Добавить конфигурацию

Отображено 5 элементов

Рис. 4.310: Список доменов

Таблица 4.92: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование домена, задается при создании. Число символов не должно превышать 64. Изменяется при редактировании и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном домене.
Описание	Краткая информация о домене. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID домена	Идентификатор домена.
Активен	Состояние домена. Изменяется в общем списке.

Для заданного по умолчанию домена **default** недоступны действия по удалению и смене имени.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также существует возможность просмотра детальной информации о домене, переход осуществляется по ссылке имени домена. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном домене:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Домены » Детали домена: Default

Детали домена: Default

Добавить конфигурацию

Обзор Журнал действий

Обзор

Имя домена Default

ID домена default

Активен Да

Описание The default domain

Рис. 4.311: Детализированная информация о домене

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над объектами домена в рамках текущего проекта:

Таблица 4.93: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к дан-ному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или пла-нировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родитель-ский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Таблица 4.94: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить конфигурацию	Добавление конфигурации домена.
2	Запретить домен	Отключения права доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Активен» на «Неактивен».
3	Изменение групп	Редактирование списка групп домена.
4	Изменить домен	Изменение конфигурации домена.
5	Настроить резервное копирование	Настройка резервного копирования для виртуальных машин домена.
6	Разрешить домен	Включение прав доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Неактивен» на «Активен».
7	Создать домен	Добавление нового домена с заданными параметрами.
8	Удалить домен	Удаление выбранного домена. Возможно только в состоянии не активен.
9	Указать контекст домена	Переход в выбранный домен.
10	Управление членами	Редактирование списка участников домена.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного домена – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Домены » Детали домена: Default

Детали домена: Default

Добавить конфигурацию

Обзор

Журнал действий

ID запроса

Фильтр

Отображено 20 элементов из 9761

«« Первое

« Предыдущее

Следующее »

Последнее »»

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-338ccfa9-f38b-430a-b526-f39b1a38aada	req-cd077663-5a90-48aa-ac0b-9fafdc9ebba8	Сброс состояния	11 дек. 2018 г., 16:28:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: state=active
req-2bddb30b-dc1a-40b7-b9a2-8c6938d88666	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-20057905-45c4-4e1a-8c03-b8bac27bc0f9	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-c68df241-e566-467f-a37b-d22f8203e642	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-8703b331-3c81-4f9a-b31a-b7b050a7739b	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-63b807b9-1bd8-4629-981d-7cc9a23309a8	-	Создание виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:26:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: name=af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-86eeebb9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: bf0fb3d-cb69-4121-b048-fd4e9823da7c, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64

Рис. 4.312: Журнал действий над объектами домена




Рис. 4.313: Индивидуальные действия над доменами

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных доменов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие:

Особенности работы

- *Создание домена*
- *Добавление конфигурации*
- *Изменение групп*
- *Изменение домена*
- *Настройка резервного копирования*
- *Управление членами*

Создание домена

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать домен» откройте мастер окна для создания домена:

В открывшемся окне укажите:

- Имя - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - краткая информация о домене;
- Активен - флаг определяет состояние домена после создания.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать домен».

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Домены

Домены

Отображено 5 элементов

Фильтр

+ Создать домен Удалить домены Еще Действия

Запретить домены
Разрешить домены
Удалить конфигурации

Имя	Описание	ID домена	Активен	
☒ test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	Добавить конфигурацию
☒ heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	Добавить конфигурацию
☒ test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	Добавить конфигурацию
☐ tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	Добавить конфигурацию
☐ Default	The default domain	default	Да	Добавить конфигурацию

Отображено 5 элементов

Рис. 4.314: Групповые действия над доменом

Создать домен

Имя [?]

Описание

☒ Активен

Домены обеспечивают разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями.

Отмена Создать домен

Рис. 4.315: Окно создания домена

Добавление конфигурации

Функция доступна в общем списке всех доменов. Позволяет добавить конфигурацию к выбранному домену. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать конфигурацию

url *

user *

user_name_attribute *

user_objectclass *

user_tree_dn *

admin

password *

•••••

Описание:

Редактирование конфигурации.

Отмена

Отправить

Рис. 4.316: Окно изменения конфигурации домена

- url - адрес ldap сервера;
- user - наименование пользователя;
- user_name_attribute - атрибут имени пользователя;
- user_objectclass - атрибут объект-класса пользователя;
- user_tree_dn - каталог пользователя;
- password - пароль от сервера.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Изменение групп

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне установите нужные группы домена:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменение домена

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Имя - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор начального состояния домена;
- Участники домена - добавление участников домена;
- Группы домена - добавление групп.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Настройка резервного копирования

Примечание: Действие доступно только для пользователя с правами администратора.

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Система резервного копирования - программное обеспечение, с помощью которого будет производиться резервное копирование. Возможные значения:
 - Bareos.

Поле обязательно к заполнению.

- Имя узла - узел, на котором размещена система резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Пароль - пароль для доступа к системе резервного копирования. Данный пароль используется при подключении клиентов резервного копирования к серверу резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Приватный ключ - приватный ключ для доступа к системе резервного копирования. В данное поле требуется скопировать содержимое файла закрытого ключа, используемого для доступа по SSH к серверу резервного копирования. Необходимым условием является возможность контроллера получать доступ по SSH на сервер резервного копирования. Поле обязательно к заполнению.





Рис. 4.317: Окно управления группами домена



Изменить домен

Информация о домене Участники домена Группы домена

Имя ⓘ

tionix

Описание

Домен обеспечивает разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями. Измените данные домена для того, чтобы добавлять и удалять группы в домене.

☒ Активен

Отмена Сохранить

Рис. 4.318: Окно изменения параметров домена

Управление членами

Функция доступна в списке действий необходимого домена. Позволяет изменять участников домена.

В открывшемся окне выберите нужных пользователей и задайте их роли в домене. Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

4.4.2 Вкладка «Проекты»

Отображает проекты:

Настроить резервное копирование ✕

Система резервного копирования *

Bareos

Имя узла *

10.35.129.127

Пароль

Приватный ключ

Описание:
Выполните настройку резервного копирования.

Отмена

Отправить

Рис. 4.319: Окно настройки резервного копирования




Рис. 4.320: Окно управления участниками домена

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Идентификация > Проекты

Проекты

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Имя

Фильтр

Создать проект

Удалить проекты

Еще Действия

Отображено 7 элементов из 7

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Действия
admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212	Default	Да	Запланировать действие
admin_tionix	Типовой	Project admin Domain tionix	47b22385ef8944378f0b21fa1131c97a	tionix	Да	Запланировать действие
f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	VDI		814daa5faa524942a096dc756d82a873	Default	Да	Запланировать действие
admin_openldap	Типовой	Project admin Domain openldap	af72aa9d48e345c98e8f8095b97278a0	openldap	Да	Запланировать действие
service	Типовой	Service Project	d999790f97f548299bfbfb3e775f898e	Default	Да	Запланировать действие
demo	Типовой	Demo Project	f0fb16cd716740e1892ac41875fe6deb	Default	Да	Запланировать действие
admin_openldap1	Типовой	Project admin Domain openldap1	f2b5ccbff99c422795f230e9577ea4f4	openldap1	Да	Запланировать действие

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.321: Список проектов

Таблица 4.95: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование проекта, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном проекте.
Тип	Тип проекта, задается автоматически при создании. Различаются: • Typical (Типовой); • VDI.
Описание	Описание проекта, доступно заполнение при создании и изменяемо в общем списке всех проектов.
ID проекта	ID проекта, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена. Является ссылкой для перехода к детальной информации о домене.
Активен	Состояние проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном проекте:

Также на странице представлены данные об уровне сервиса проекта:

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы проекта:

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуетесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

ТИОНІКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

Обзор

Использование

Журнал действий

Запланированные задачи

Агрегаторы узлов

Группы

Пользователи

Обзор

Имя проекта

ID Проекта

Тип

Имя домена

Виртуальные машины

Активен

Описание

Уровень сервиса

Время доступности

Время восстановления

Перенос разрешен

Квоты

Объём загруженного файла (байт)

Элементы метаданных

Загруженные файлы

Плавающие IP

Подсети

Общий размер дисков и снимков (ГБ)

ОЗУ (МБ)

Ключевые пары

Порты

Правила группы безопасности

Виртуальные машины

Снимки диска

Диски

Маршрутизаторы

Группы безопасности

VCPUs

Путь загруженного файла

Сети

Рис. 4.322: Подробные параметры проекта

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Проекты » Детали проекта: admin

Детали проекта: admin

Запланировать действие

ОбзорИспользованиеЖурнал действийЗапланированные задачиАгрегаторы узловГруппыПользователи

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-06по2019-02-07Отправить

Активные виртуальные машины: 7

Используемая ОЗУ: 5,3ГБ

VCPU-часов за период: 383,66

ГБ-часов за период: 785,39

ОЗУ-часов за период: 177107,98

Использование

Загрузить сводку в CSV

Отображено 7 элементов

Имя виртуальной машины	VCPUс	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
22e5a654-687a-45da-a8ff-4a3445ad332a	1	0байт	128МБ	1 неделя
003e8371-7c8a-468c-a1a5-1b504dc9670d	2	5ГБ	1ГБ	1 неделя
7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-1	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа
45	1	0байт	128МБ	1 день, 2 часа
test-1	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
test-2	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-2	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа

Отображено 7 элементов

Рис. 4.323: Статистика использования проекта

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

Обзор

Использование

Журнал действий

Запланированные задачи

Агрегаторы узлов

Группы

Пользователи

ID запроса

Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-44c2271d-1f70-49f1-86e0-aace3131303a	-	Создание проекта	7 февр. 2019 г., 11:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: —
req-e0a732b1-01b9-4bb4-92c2-d3f8714fd100	-	Назначение пользователя	7 февр. 2019 г., 11:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: role=4e2a0939cfa84faa9f8cf618311c9220, user=cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55
req-a7520f29-0216-4a57-b03d-ef1bcc944c9e	-	Vdi_server.project_create	7 февр. 2019 г., 11:53:28	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: project=availability_zone:, description: None, domain_id: None, enabled: True, flavor_id: 41f2e2b1-d806-4688-8814-d4bedd6aee20, image_id: 1e56ddcc-4d8d-42a1-8650-8a496c498e8c, name: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan, network_id: 3bff4756-aed7-4603-8fec-cf8e83654f14, project_type: VDI

Отображено 3 элемента из 3

Таблица 4.96: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к дан-ному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или пла-нировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родитель-ский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Примечание: Вкладка “Журнал действий” отображается только для проектов текущего домена.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние последнего запуска задачи. Допустим неполный ввод.




Рис. 4.325: Список запланированных задач

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации *«Запланированные задачи»*.

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Выводится информация об агрегаторах узлов, назначенных на проект:

Вкладка «Группы»

Важно: Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

Вкладка «Пользователи»

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

ОбзорИспользованиеЖурнал действийЗапланированные задачиАгрегаторы узловГруппыПользователи

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка
ts2	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да
ts	-	mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.326: Агрегаторы узлов проекта

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan

Запланировать действие

ОбзорИспользованиеЖурнал действийЗапланированные задачиАгрегаторы узловГруппыПользователи

Имя Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID группы
ee		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.327: Список групп проекта

Важно: Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.328: Список пользователей проекта

Таблица 4.97: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать проект	Добавление контейнера с необходимыми ресурсами и участниками. Участниками проекта могут быть все ранее созданные пользователи.
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Изменение групп	Редактирование списка групп проекта.
4	Назначить активный проект	Переключение с активного проекта на выбранный.
5	Настроить Мониторинг	Интеграция проекта с системой мониторинга Zabbix.
6	Редактировать квоты	Установление максимально возможных объемов ресурсов для использования пользователями.
7	Редактировать проект	Изменение имени, смена статуса и описание проекта.
8	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи. Удаление проекта, в котором есть виртуальные машины, запрещено.
9	Управление агрегатором	Управление агрегатором выбранного проекта.
10	Управление членами	Редактирование списка участников проекта.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.




Рис. 4.329: Индивидуальные действия над проектом


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление проекта*
- *Планирование действий*
- *Настройка мониторинга*
- *Управление членами проекта*
- *Управление агрегаторами*
- *Изменение квот проекта*
- *Редактирование проекта*
- *Групповое редактирование проектов*
- *Изменение групп проекта*

Добавление проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать проект» откройте мастер окно создания проекта. Заполните параметры проекта:



Создать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

ID домена default

Имя домена Default

Имя

Описание

Активен ☒

Отмена Создать проект

Рис. 4.330: Окно создания проекта

Информация о проекте:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - состояние проекта после создания.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

Создать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все пользователи

Фильтр

Q

321	+
admin_new	+
aodh	+
ceilometer	+
cinder	+
demo	+
heat	+
neutron	+
nova	+
r1600000-usr-kaefimova	+

Участники проекта

Фильтр

Q

a63282ab5875482... 06-18-43-30	user ▼	-
admin	user ▼	-
demoj	user ▼	-
demov	user ▼	-
f4c73daa17f345a8... 06-17-44-04	user ▼	-
glance	user ▼	-

Отмена

Создать проект

Рис. 4.331: Окно создания проекта

Создать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все группы

Фильтр

151066c15e6d4a1...
06-17-44-04

+

6b0cc624bc7b406...
06-18-43-30

+

e7c78ee37fce4450...
06-17-28-03

+

grut

+

Группы проекта

Фильтр

b89f4396edae4f63...
06-16-22-27

user

-

d68fbd27149b44c...
06-16-48-56

user

-

Отмена

Создать проект

Рис. 4.332: Окно создания проекта

Создать проект ✕

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Элементы метаданных *

128

↑

↓

VCPUs *

20

↑

↓

Виртуальные машины *

10

↑

↓

Ключевые пары *

100

↑

↓

Диски *

10

↑

↓

Снимки диска *

10

↑

↓

Общий размер дисков и снимков (ГБ) *

1000

↑

↓

ОЗУ (МБ) *

51200

↑

↓

Группы безопасности *

10

↑

↓

Правила группы безопасности *

100

↑

↓

Плавающие IP *

50

↑

↓

Сети *

100

↑

↓

Порты *

500

↑

↓

Маршрутизаторы *

10

↑

↓

Подсети *

100

↑

↓

Отмена

Создать проект

Рис. 4.333: Окно создания проекта

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки дисков - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	февраль 2019				Год	Месяц	День
понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье			
28	29	30	31	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	1	2	3			

Заккрыть

Рис. 4.334: Календарь планируемого действия

Запланировать действие

Пред.

Сегодня

След.

февраль 2019

Год

Месяц

День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	1 22	23	24
25	26	27	3 28	1	2	3

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закрыть

Рис. 4.335: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.336: Календарь планируемого действия




Рис. 4.337: Окно создания задачи

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над проектом:

Важно: Планирование действий по запуску виртуальных машин доступно только для проектов тех доменов, в которых состоит текущий пользователь.

- Запустить базовую машину (только для типовых проектов);
- Запустить машину (только для типовых проектов);
- Запустить VDI машину (только для VDI проектов);
- Запустить консольную команду openstack;
- Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;

- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска виртуальной машины:

- Имя виртуальной машины;
- Зона доступности;
- Количество;
- Источник образа;
- Тип;
- Сети.

Детали запуска базовой машины:

- Имя виртуальной машины;
- Количество виртуальных машин;
- Имя образа;
- Сеть;
- ЦП;
- ОЗУ;
- Диск.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины;
- Количество виртуальных машин.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать проект с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех проектов и на странице с детальной информацией. Выберите необходимый проект, в рамках которого будет произведена интеграция системы мониторинга. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для его виртуальных машин становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно во вкладке *«ТИОНИКС»/«Метрики»/«Виртуальные машины»* при помощи функции *«Управление набором метрик»*.

Важно: Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит только в рамках выбранного проекта.

Рис. 4.338: Окно настройки мониторинга

Управление членами проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять участников проекта.

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Управление агрегаторами

Функция доступна только в общем списке всех проектов. Выберите необходимый проект и вызовите действие «Управление агрегаторами»:

Установите необходимые агрегаторы из списка доступных и завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Изменение квот проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять квоты проекта.

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;




Рис. 4.339: Окно управления участниками проекта

Управление агрегаторами

Выберите агрегаторы узлов из доступных.

▼ Выделенный ²

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
age-1	admin project_1 Bench	nova	-	-
test	-	all	mnode1.centosanaltic1.stand.loc mnode2.centosanaltic1.stand.loc	-

▼ Доступно ¹

Выберите один или более

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
work	-	nova	-	+

Отмена

Отправить

Рис. 4.340: Окно управления агрегаторами узлов

Редктировать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Элементы метаданных

128

VCPUc

20

Виртуальные машины

10

Ключевые пары

100

Диски

6

Снимки диска

10

Общий размер дисков и снимков (ГБ)

1000

ОЗУ (МБ)

51200

Группы безопасности

10

Правила группы безопасности

100

Плавающие IP

50

Сети

100

Порты

500

Маршрутизаторы

10

Подсети

100

Отмена

Сохранить

Рис. 4.341: Окно изменения квот проекта

Редактировать проект

✕

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

ID домена

Имя домена

Имя

Описание

Активен ☒

default

Default

338618dd02934378b2de873fb963d08a_horizon_tnx_tenan

Отмена

Сохранить

Рис. 4.342: Окно изменения параметров проекта

- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта. Отключение текущего проекта невозможно;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;
- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных проектов:

- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;

Редактировать проекты

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Описание

Активен ☒

Отмена Сохранить

Рис. 4.343: Окно изменения параметров группы проектов

- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Изменение групп проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

4.4.3 Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей и их атрибуты:

Редактировать проект

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все группы

Фильтр

d68fbd27149b44c...
06-16-48-56

+

e7c78ee37fce4450...
06-17-28-03

+

grut

+

Группы проекта

Фильтр

151066c15e6d4a1...
06-17-44-04

user

-

6b0cc624bc7b406...
06-18-43-30

user

-

b89f4396edae4f63...
06-16-22-27

user

-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.344: Окно управления группами проекта

ТИОНІКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Пользователи

Пользователи

Имя пользователя =

Фильтр

+ Создать пользователя

Удалить пользователей

Добавить Фреймы

Отображено 12 элементов из 12

☐	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
☐	demo	-		1b38005aa12c4cf9f08293554b0b6ce	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	cinder	-		2d1ec084306345d09ed08d1752d9f2d7	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	glance	-		4dfc9ef7755040838ad40d1c19af86b1	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	gnocchi	-		6ede627c29dd4d289baecad9a31268b3	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	admin	-		815aa706cd1e446b9a58ca6ff364b2e8	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	placement	-		831cb73ed03145e29082f8c816cb607a	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	aodh	-		8edb8ebf74684ef3b3a867ab574eff95	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	heat	-		8f67bbd7f16c418e8300f84ec88c37ca	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	ceilometer	-		91e10645bf0a42fabb09fd364021d9e3	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	nova	-		ad469708da25421fadf742e8e5317ac3	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	watcher	-		e8de6253054c4432af9b4908344aeede	Default	Да	Добавить Фреймы
☐	neutron	-		ef3c52816e09420a916f244a38de487d	Default	Да	Добавить Фреймы

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.345: Список пользователей

Таблица 4.98: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном пользователе.
Описание	Краткая информация о пользователе. Поле не является обязательным, заполняется при создании пользователя и изменяется в общем списке.
Эл.адрес	Электронный адрес пользователя. Редактируется в общем списке пользователей.
ID пользователя	Идентификатор пользователя, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние пользователя.

Для списка пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о пользователе, переход осуществляется по ссылке имени пользователя. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном пользователе:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Идентификация > Пользователи > admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор

Назначенные VDI машины

Группы

Журнал действий

Сессии

Роли

Обзор

ID домена

default

Имя домена

Default

Логин

admin

Описание

Нет

ID

cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55

Эл. адрес

Нет

Активен

Да

Основной проект

-

Рис. 4.346: Подробные параметры пользователя

Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены на пользователя и на группы, в которых состоит просматриваемый пользователь в рамках текущего домена:

ТИОНІХ

Default • admin

admin

Идентификация > Пользователи > admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор

Назначенные VDI машины

Группы

Журнал действий

Сессии

Роли

Имя

Фильтр

Снять назначения

Отображено 8 элементов из 8

	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	pova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
☐	2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.347: Список VDI машин пользователя

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;

- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;
- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

Для списка назначенных VDI машин доступно снятие назначения. Также данное действие можно выполнить в отношении группы VDI машин.

Примечание: Снять назначение возможно только для VDI машин, непосредственно назначенных на данного пользователя. Для машин, назначенных через группу пользователей, данное действие недоступно.

Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп, в которых состоит текущий пользователь:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

Идентификация > Пользователи > admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор

Назначенные VDI машины

Группы

Журнал действий

Сессии

Роли

Имя

Фильтр

Отображено 5 элементов из 5

Имя	Описание	ID группы
work		49bcd23329cd49ffba32f721d8348350
test		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755
developers		ac581fc62f9f45d9a1b90f1fb5e69277
analytics		c0130a01b8e340379867bd2e7d45ec9b
admin		b331b226332242bb9bc6b7233d91b9c4

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.348: Список групп пользователя

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Примечание: Пользователь с правами администратора имеет доступ ко всем группам. Для пользователя с ролью user будут доступны только его группы.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает историю действий пользователя, в том числе запуск утилиты архивирования базы данных:

Таблица 4.99: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях пользователя к VDI машинам:

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей.

Вкладка «Роли»

Отображает все проекты и домены, в которых состоит пользователь как отдельно, так и в составе группы пользователей:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Пользователи » admin

admin

Добавить Фреймы

ОбзорНазначенные VDI машиныГруппыЖурнал действийСессииРоли

ID запросаФильтр

Отображено 10 элементов из 9750«[Первое](#)«[Предыдущее](#)

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-f29499c3-b93a-4178-a b7f-50dcd37 6946f	-	Авториза-ция	11 дек. 2018 г., 16:12:3 7	Проект	admin	Успешно	-
req-519ca8d 5-89e5-4d32- addc-3153e5 2cc69c	-	Создание виртуаль ной маши ны	11 дек. 2018 г., 16:12:1 7	Виртуал ьная ма шина	538cb21c-83e5-4 c50-86f8-986483 522651	Успешно	Параметры действия: name=538cb21c-83e5-4c50-86f8-986483522651, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-8 6eebbd9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_ name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: 288044 8d-44dd-42ee-a2dc-640b69fcaf70, security_groups=name: b32ee352-3b53-45ac-895b-5273910e57bd
req-1716a25 b-753b-408b -aadf-9ac824 e21c05	-	Авториза-ция	11 дек. 2018 г., 16:11:3 2	Проект	demo	Успешно	-
req-8fc24591 -ff07-42b6-a 723-9d09666 20a7c	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:11:2 8	Проект	admin	Успешно	-
req-fc4794e4 -7ba4-461e- bf3a-5398b4 ae0dea	-	Измениени е квот про екта	11 дек. 2018 г., 16:10:4 9	Проект	demo	Успешно	Параметры действия: metadata_items=128, instances=10, ram=51200, key_pairs=100, cores=20
req-1a0ea9f 0-4d1c-468e- b444-279e96 37b504	-	Удаление виртуаль ной маши ны	11 дек. 2018 г., 16:10:0 1	Виртуал ьная ма шина	dbea3bef-f803-4 988-b071-ea8caб беа663	Успешно	Параметры действия: —
req-84563df a-43ff-4188- 9c2e-b7c28e b79781	req-0eec8c96-4 a2e-4be3-9a09- ба6acdca96d	Перезагру зка маши ны	11 дек. 2018 г., 16:09:2 1	Виртуал ьная ма шина	test	С ошибкой	Instance b70362c0-5f80-4f01-87fa-e3a0e77a6d75 is in an invalid state for 'reboot'

Рис. 4.349: Журнал действий пользователя




Рис. 4.350: Список подключений пользователя

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.100: Для пользователей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать пользователя	Добавление нового пользователя с заданными правами доступа.
2	Добавить фреймы	Управление фреймами пользователя. Действие доступно только для пользователя с правами администратора домена.
3	Заблокировать пользователя	Деактивация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении активных пользователей. Также действие невозможно применить к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
4	Изменить	Изменение имени, электронного адреса и основного проекта пользователя.
5	Изменить пароль	Смена пароля. Действие возможно применить только к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
6	Разблокировать пользователя	Активация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении неактивных пользователей.
7	Удалить пользователя	Удаление выбранного пользователя.
8	Снять назначение	Удаление привязки пользователя к VDI машине.
9	Управление IP-адресом	Управление плавающими IP-адресами пользователя.

Особенности работы

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Идентификация » Пользователи » admin

admin

Добавить Фреймы

Обзор

Назначенные VDI машины

Группы

Журнал действий

Сессии

Роли

Проекты

Имя

Фильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Группа	Роли
test	VDI		c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05	Default	Да	-	admin user
admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	3dfebb0857474b0ca288f4649fc931c4	Default	Да	-	admin

Отображено 2 элемента из 2

Домены

Имя

Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID домена	Активен	Группа	Роли
Default	The default domain	default	Да	-	admin

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.351: Список проектов и доменов пользователя

- *Добавление пользователя*
- *Добавление фрейма*
- *Редактирование пользователя*
- *Изменение пароля пользователя*
- *Блокировка пользователя*
- *Разблокировка пользователя*
- *Снятие назначения VDI машины*
- *Управление IP-адресом*
- *Удаление пользователя*

Добавление пользователя

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать пользователя» открываем мастер окно создания:

В открывшемся окне указываем:

- Логин - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - краткая информация о пользователе;
- Эл.адрес - адрес электронной почты пользователя;
- Пароль - комбинация цифр и букв для защиты и аутентификации пользователя;
- Подтверждение пароля - поле для подтверждения введенной ранее комбинации;
- Основной проект - рабочий проект пользователя;
- Роль - назначение прав пользователя;
- Флаг «Активен» - состояние пользователя после создания.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать пользователя». После чего корректно созданный пользователь отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Добавление фрейма

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия выберите необходимые фреймы:

Подтвердите свой выбор кнопкой «Сохранить».

Создать пользователя ✕

ID домена
b6e1025e0af54d03b337654d32dd9491

Имя домена
default

Логин ⓘ

Описание

Эл. адрес

Пароль *

Подтверждение пароля *

Основной проект
Выберите проект ▼ +

Роль
user ▼

☒ Активен

Описание:
Создайте нового пользователя и задайте соответствующие свойства, в том числе основной проект и роль.

Отмена

Создать пользователя

Рис. 4.352: Окно создания пользователя




Рис. 4.353: Окно управления фреймами пользователя

Редактирование пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять детали пользователя, включая принадлежность к проекту.

Обновить пользователя ✕

ID домена

b6e1025e0af54d03b337654d32dd9491

Имя домена

default

Логин ⓘ

pova

Описание

Эл. адрес

Основной проект

Выберите проект ▼

Описание:
Изменение деталей пользователя, включая основной проект.

Отмена

Обновить пользователя

Рис. 4.354: Окно изменения параметров пользователя

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Обновить пользователя».

Изменение пароля пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого пользователя.

В открывшемся окне вводим новый пароль и подтверждаем его. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

4.4. Раздел «Идентификация»

425

Изменить пароль

Пароль *

Подтверждение пароля *

Логин

admin

Описание:

Изменение пароля пользователя. Мы настоятельно рекомендуем использовать сложный пароль.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.355: Окно изменения пароля пользователя

Блокировка пользователя

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия «Заблокировать пользователя» выбранный пользователь блокируется и отображается со статусом «Неактивен»:

☐	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
☐	test	no		b19f966716c04633ab055a021d58f6b0	default	Нет	Изменить

Рис. 4.356: Пользователь со статусом «Неактивен»

Внимание: При блокировки текущего пользователя, авторизация будет отозвана, и пользователь будет переадресован на страницу авторизации.

Разблокировка пользователя

Разблокировка деактивированного пользователя доступна в общем списке всех пользователей. Выберите необходимого для разблокировки пользователя и вызовите действие «Разблокировать пользователя».

После разблокировки пользователь отобразится со статусом «Активен»:

☐	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
☐	demo	-		64e1bb05554e46caae28a37e54c050	default	Да	Заблокировать пользователя

Рис. 4.357: Пользователь со статусом «Активен»

Снятие назначения VDI машины

Позволяет снимать назначение пользователю VDI машины. Функция доступна только во внутренней вкладке «Назначенные VDI машины». Производится после выбора необходимой машины действием «Снять назначение». Также действие доступно для группы машин.

Управление IP-адресом

Важно:

- Доступно только для администратора проекта;
- К одному пользователю можно привязать только один плавающий IP-адрес;
- Конкретный плавающий IP-адрес может быть привязан только к одному пользователю;

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимый IP-адрес:

Используйте кнопки «↑» и «↓» для назначения и отвязки IP-адреса соответственно. При назначении плавающего IP-адреса - данный адрес будет назначен машине, которая была выделена данному пользователю. Также существует возможность подключения к VDI машине по выделенному IP-адресу, для этого используйте флаг «Использовать назначенный IP-адрес для подключения к VDI машине».

Примечание: В форме управления плавающими IP-адресами отображаются все имеющиеся в проекте плавающие IP-адреса, в том числе, те, которые уже подключены к другим пользователям. При попытке подключения IP-адреса, который уже подключен к другому пользователю, появится окно с предупреждающим сообщением, которое также позволяет выполнить отключение плавающего IP-адреса от предыдущего пользователя и переподключение к новому.

Удаление пользователя

Удаление доступно для одного или группы пользователей. Выберите необходимые объекты и вызовите действие «Удалить пользователей»: После подтверждения пользователи будут удалены и отвязаны от всех назначенных объектов.




Рис. 4.358: Окно управления плавающими IP-адресами




Рис. 4.359: Окно подтверждения удаления пользователя

4.4.4 Вкладка «Группы»

Примечание: Часть функционала недоступна при использовании сервиса авторизации, отличного от стандартного Keystone.

Отображает группы пользователей:




Рис. 4.360: Список групп

Таблица 4.101: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы пользователей, присваивается при создании. Изменяется при редактировании группы пользователей и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной группе.
Описание	Краткая информация о группе пользователей. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID группы	ID группы, присваивается автоматически при создании.

Для списка групп пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о группе пользователей, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной группе пользователей:




Рис. 4.361: Детализированная информация о группе пользователей

Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены для просматриваемой группы в рамках текущего домена:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Идентификация > Группы > test

test

Редактировать группу

Обзор

Назначенные VDI машины

Проекты

Имя

Фильтр

Снять назначения

Отображено 8 элементов из 8

☐	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
☐	2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение

Отображено 8 элементов из 8

Группы

Роли

ТИОНИКС

Рис. 4.362: Список машин группы

- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;
- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

Вкладка «Проекты»

Отображает список всех доступных группе проектов в рамках текущего домена:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

Домены

Проекты

Пользователи

Группы

Роли

ТИОНИКС

Идентификация » Группы » test

test

Обзор

Назначенные VDI машины

Проекты

Редактировать группу

Имя

Фильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Роли
c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536	VDI		184e540c7dc74df9ba31df50e1c3daf5	Default	Да	user
0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	VDI		c445f25f8c7e48a99ee7985309ed6954	Default	Да	user

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.363: Список проектов группы

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы


- *Создание группы*
- *Редактирование группы*
- *Управление членами группы*

- *Снятие назначения*

Создание группы

Примечание: Управление группой осуществляется в отдельном окне. Смотреть страницу [Управление группой](#).

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и описание:



Создать группу ✕

Имя *

Описание

Описание:

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После создания группы редактируйте её для добавления пользователей.

Отмена Создать группу

Рис. 4.364: Окно создания группы

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Редактирование группы

Функция позволяет редактировать имя и описание группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Обновить группу

Имя *

for analysts

Описание

Описание:

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. Редактируйте группу для добавления пользователей.

Отмена Обновить группу

Рис. 4.365: Окно изменения параметров группы

Управление членами группы

Функция позволяет управлять членами группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия переходим во внутреннюю вкладку:

Для добавления или удаления пользователей используйте кнопки на верхней панели. Добавление осуществляется в отдельном окне:

Внимание: При удалении текущего пользователя из группы, авторизация будет отозвана и пользователь будет переадресован на страницу авторизации.

Для списков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Снятие назначения

Позволяет удалять назначение группы пользователей VDI машине. Действие доступно во внутренней вкладке «*Назначенные VDI машины*», выберите машину и нажмите «Снять назначение»:

Подтвердите свой выбор и нажмите «Снять назначение».

Управление группой: admin

Отображено 5 элементов				Фильтр	+	Добавить пользователей	Удалить пользователей
☐	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен			
☐	nova		a4b5398044f44b5ebbe46d1192d2cfe4	Да			
☐	watcher		a78539623c5d4e69a978239c5fd722fc	Да			
☐	glance		c692c087dceb4effb37855f613dcae58	Да			
☐	admin		dbff2559c7b544889c4f177ea30da447	Да			
☐	aodh		f0c63d1660f74f518659fce74b0832bd	Да			
Отображено 5 элементов							

Рис. 4.366: Управление членами группы пользователей

4.4.5 Вкладка «Роли»

Отображает роли:

Для списка ролей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Особенности работы

- *Добавление роли*
- *Изменение роли*

Добавление роли

Роли используются для управления доступом пользователей. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Добавить назначение в группу

Фильтр

+ Добавить пользователей

Отображено 8 элементов

☐	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен
☐	tionix		045d5733aedf44a7b8b907b2e5697659	Да
☐	cinder		1ce46ae6d52d4318a7cd74754bf98bd8	Да
☐	neutron		25969fc4f4ac443daa630a2e4cf3439d	Да
☐	admin_2		2a985024062e42f0871b4f49618ad522	Да
☐	gnocchi		362815c70cab4ef58e496416c1ce0c82	Да
☐	ceilometer		6767a0f6902e4909bcc2fc016d064370	Да
☐	admin_3		67f559e6fe7541a282a3c19f5a778b78	Да
☐	demo		7e4541bafcde4bd4bd8e7f6d0f4ca034	Да

Отображено 8 элементов

Отмена

Рис. 4.367: Окно назначения в группу пользователей




Рис. 4.368: Окно подтверждения снятия назначения





Рис. 4.369: Список ролей



Создать роль


Название *

Отмена Отправить

Рис. 4.370: Окно создания роли

Изменение роли

Функция позволяет редактировать имя. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:



Редактировать роль

Название *

heat_stack_user

Отмена Отправить

Рис. 4.371: Окно изменения параметров роли

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

4.5 Раздел «ТИОНИКС»

Описывает работу с объектами, предоставляемыми средствами модулей ТИОНИКС: средствами управления питания, запланированными задачами, узлами, классами и типами узлов, фреймами, а также отображает метрики и лицензии.

4.5.1 Вкладка «Обзор»

Отображает перечень установленных модулей, их статус и период действия лицензий. Также при наличии установленного модуля TIONIX.PointMeter на странице будет доступна информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчётный период:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

ТИОНИКС » Обзор

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

Лицензии TIONIX SPL: ООО "Компания"

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2020-08-01

по

2020-08-31

Сгенерировать отчет

Скачать отчет по баллам

Информация

Добавить ключ

ОЗУ часов за период (Гб):

ТИОНИКС Cloud Platform: 0,00

ТИОНИКС VDI: 0,00

Лицензии

Запустить самодиагностику

Скачать отчет самодиагностики

Отображено 7 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	2.7.0	04-002-a723b16e3c0642fefda0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	2.7.0	03-002-bb1dd62667a8e3fcd1a0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	2.7.5	07-002-03249e7e8f228b0bbe6d	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	2.7.0	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	2.7.5.dev26	-	-	-	-
TIONIX.Client	2.7.2.dev5	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	2.7.5.dev35	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.372: Лицензии TIONIX SPL и лицензии модулей

Содержание

•

Лицензии TIONIX SPL

— Особенности работы

- Скачивание отчета по баллам*
 - Получение подробной информации о лицензии*
 - Добавление лицензионного ключа*
- Лицензии*
 - Особенности работы*
 - Запуск самодиагностики*
 - Скачивание отчета самодиагностики*

Лицензии TIONIX SPL

Важно: Данный раздел отображается только при установленном модуле TIONIX.PointMeter и будет доступен только для пользователя с ролью cloud admin.

Выводится информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчётный период:

ТИОНИКС » Обзор

Лицензии TIONIX SPL: ООО "Компания"

Выберите временной интервал для запроса использования:
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2020-08-01

📅

по

2020-08-31

📅

Сгенерировать отчет

📄 Скачать отчет по баллам

ℹ️ Информация

+ Добавить ключ

ОЗУ часов за период (Гб):

TIONIX Cloud Platform:	0,00
TIONIX VDI:	0,00

Рис. 4.373: Лицензии TIONIX SPL

По умолчанию выставляется дата начала и окончания последнего отчетного месяца.

Таблица 4.102: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сгенерировать отчет	Выгрузка на страницу отчета по временному интервалу, указанному в соответствующих полях. По умолчанию временной интервал устанавливается на начало и конец последнего отчетного месяца.
2	Скачать отчет по баллам	Загрузка архива с отчетом по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчётный период.
3	Информация	Получение детальной информации о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter.
4	Добавить ключ	Добавление лицензионного ключа TIONIX SPL.

Особенности работы

- *Скачивание отчета по баллам*
- *Получение подробной информации о лицензии*
- *Добавление лицензионного ключа*

Скачивание отчета по баллам

Осуществляется при помощи кнопки «Скачать отчет по баллам». Выгрузка отчета производится в виде архива с двумя файлами, один из которых будет в зашифрованном виде.

Получение подробной информации о лицензии

Данная опция доступна при помощи кнопки «Информация». В открывающемся окне отобразится детальная информация о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter:

Добавление лицензионного ключа

Для добавления ключа необходимо использовать соответствующую опцию «Добавить ключ», которая расположена в верхнем правом углу вкладки. После вызова действия в открывшемся окне выберите файл лицензионного ключа:

Завершите процедуру кнопкой «Добавить ключ».

TIONIX SPL Licenses информация

Информация о лицензии

Имя клиента:	Some company
ИНН клиента:	2128506
Email клиента:	somecompany@mail.ru

Настройки почты

Почтовый сервер (адрес):	smtp.yandex.ru
Почтовый сервер (порт):	587
Используется TLS:	Да
Используется SSL:	Нет
Адрес отправителя:	am-test-portal-client-1@yandex.ru
Пароль:	***
Адрес получателя:	am-test-portal-client-2@yandex.ru
Получатели копий:	am-test-portal-client-3@yandex.ru;am-test-portal-client-4@yandex.ru;am-test-portal-client-5@yandex.ru;am-test-portal-client-6@yandex.ru
Проверка соединения с сервером:	Успешно
Расписание отправки:	Каждые 10 минут
Последняя отправка:	Дата: 14:00:01 02/17/21 MSK Результат: Успешно Сообщение: Success

Отмена

Рис. 4.374: Информация о лицензии TIONIX SPL




Рис. 4.375: Окно добавления ключа

Лицензии

Примечание: Не все модули TIONIX лицензируемы. Лицензия необходима для модулей:

- TIONIX.NodeControl;
- TIONIX.Monitor;
- TIONIX.VDI server.

На странице списком представлены все основные и вспомогательные модули TIONIX.

Лицензии

Отображено 7 элементов

Запустить самодиагностику

Скачать отчет самодиагностики

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	2.7.0	04-002-a723b16e3c0642fefda0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	2.7.0	03-002-bb1dd62667a8e3fcd1a0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	2.7.5	07-002-03249e7e8f228b0bbe6d	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	2.7.0	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	2.7.5.dev26	-	-	-	-
TIONIX.Client	2.7.2.dev5	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	2.7.5.dev35	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.376: Список модулей ТИОНИКС

Таблица 4.103: Списком отображается:

Наименование поля	Описание
Модуль	Наименование лицензируемого модуля.
Версия	Версия лицензируемого модуля. Номер актуальной версии отображается зеленым, неактуальной - красным, а в случае невозможности проверки - черным. При отсутствии установленного модуля TIONIX версия не отображается, выводится соответствующее сообщение.
Лицензия	Идентификационный номер лицензии.
Начало действия	Дата начала действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Окончание действия	Дата окончания действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Статус лицензии	Отображается актуальность лицензии. Поле имеет три состояния: - Действительна: лицензия активна. Строка выделяется цветом; - Недействительна: лицензия неактивна. Строка выделяется цветом; -: лицензирование не требуется. Строка не выделяется, цвет соответствует выбранной теме.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Номер версии служит индикатором ее актуальности. При наличии красного индикатора версии наведите курсор на номер и получите вспомогательную информацию:

Лицензии

Отображено 6 элементов

Запустить самодиагностику

Скачать отчет самодиагностики

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	1.35.1.dev98	04-002-d240546e53ae10a9d9ed	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	1.36.1.dev30	03-002-c1211371f7402d61491a	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIservеr	1.36.1.dev64	07-002-db8d15dcae99b5ed9a38	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	1.36.1.dev29	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	Доступна новая версия: 1.36.1.dev134	-	-	-	-
TIONIX.Client	1.36.1.dev119	-	-	-	-

Отображено 6 элементов

Рис. 4.377: Сообщение о наличии более актуальной версии модуля

Подсказка: Подробное описание лицензий модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

Таблица 4.104: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить самодиагностику	Запуск процесса самодиагностики модулей TIONIX.
2	Скачать отчет самодиагностики	Загрузка текстового файла с отчетом произведенной самодиагностики.

Особенности работы

- *Запуск самодиагностики*
- *Скачивание отчета самодиагностики*

Запуск самодиагностики

На верхней панели кнопкой «Запустить самодиагностику» производится запуск процесса тестирования всех установленных модулей. По завершению выводится уведомление об окончании процесса самодиагностики.

Скачивание отчета самодиагностики

Выгрузка результатов самодиагностики производится в виде текстового файла, который можно скачать после уведомления об окончании процесса самодиагностики. Действие недоступно, если идет процесс самодиагностики.

Подсказка: Подробное описание процесса самодиагностики модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

4.5.2 Вкладка «Инфраструктура»

Предоставляет информацию об инфраструктуре облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Узлы», «Классы и типы» и «Хранилища проверки доступности».

Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов:

Таблица 4.105: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер узла.
Имя узла	Имя узла, присваивается при создании. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами узла.
Наименование	Пользовательское наименование. Изменяется в общем списке.
Класс	Класс узла.
Тип	Тип узла.
IP-адреса	IP-адреса узла.
Активен	Состояние узла. Изменяется в общем списке.
Описание	Краткая информация об узле. Изменяется в общем списке.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Инфраструктура

Инфраструктура

УзлыКлассы и типыХранилища проверки доступности

IDФильтрСоздать узелНастроить МониторингЕще Действия

Отображено 4 элемента из 4

☐	ID	Имя узла	Наименование	Класс	Тип	IP-адреса	Активен	Описание	Действия
☐	1	cn-b562ac.tionix.stand.loc	ipmi	hypervisor	KVM	10.35.190.3	Да		Выключить DCC
☐	2	cn-4cbb67.tionix.stand.loc	ssh	hypervisor	KVM	10.35.190.4	Да		Выключить DCC
☐	3	cn-4832e7.tionix.stand.loc	ssh	hypervisor	QEMU	10.35.190.1	Да		Выключить DCC
☐	4	tionix.stand.loc	-	Server	Controller node	10.35.190.104	Да		Включить SNMP

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.378: Список узлов

Для списка узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Имя узла является ссылкой на страницу с детальной информацией:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Инфраструктура » Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Выключить DCC

Обзор

Имя узла	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Наименование	trt
Режим	Выведен
Описание	
Владелец	
Создано	Неизвестно
Виртуальный контроллер	-
SNMP	Включен
Перенаправление логов	Выключен
Сервер перенаправления логов	-
Режим эмуляции процессора	-
DCC	Включен

Физические характеристики

Общий объем ОЗУ (МБ)

Всего vCPU

Диск (ГБ)

Информация о расположении

Номер дата-центра	55
Номер ряда стоек	-
Номер стойки	-
Место в стойке	-
Инвентарный номер	-
CPU benchmark	-

Класс и тип

Класс Узла	hypervisor
Тип Узла	QEMU

IP-адреса

IP узла	• 10.35.210.11
---------	----------------

Рис. 4.379: Подробные параметры узла

Таблица 4.106: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать узел	Создание нового узла.
2	Настроить Мониторинг	Интеграция всех узлов облака с системой мониторинга Zabbix.
3	Включить DCC	Включение DCC. Доступно для узлов с выключенным DCC. Примечание: При создании узла по умолчанию режим включен.
4	Включить SNMP	Включение SNMP. Доступно для узлов с выключенным SNMP.
5	Выключить DCC	Выключение DCC. Доступно для узлов с включенным DCC.
6	Выключить SNMP	Выключение SNMP. Доступно для узлов с включенным SNMP.
7	Обновление системы	Обновление системы на вычислительном узле.
8	Редактировать узел	Изменение параметров существующего узла.
9	Управление перенаправлением логов	Возможность перенаправления файлов логирования на указанный узел.
10	Управление режимом эмуляции CPU	Настройка типа эмулируемой модели процессора. Возможные значения: • host-passthrough - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера; • host-model - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера; • custom - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.
11	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix.
12	Удалить узел	Удаление узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного узла – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке узлов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных узлов. Для этого необходимо отметить нужные узлы и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание узла*
 - *Информация об узле*
 - *Дополнительные атрибуты*
 - *Класс и тип*
 - *IP-адреса*
- *Настройка мониторинга*
- *Включение и выключение DCC*
- *Включение и выключение SNMP*
- *Обновление системы*
- *Редактирование узла*
 - *Информация об узле*
 - *Дополнительные атрибуты*
 - *Класс и тип*
 - *IP-адреса*
- *Управление перенаправлением логов*
- *Управление режимом эмуляции CPU*
- *Управление шаблонами*

Создание узла

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать узел» открываем мастер окно создания. Следуйте указаниям на страницах мастера, указывая подходящие параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*

- IP-адреса

Информация об узле

Создать Узел

×

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Имя узла*

Наименование

Режим* ⓘ

Всего vCPU

Общий объем ОЗУ (МБ)

Диск

Описание

Активен ☒

Выведен

Отмена

Создать

Рис. 4.380: Окно создания узла

- Имя узла - Имя узла. Поле обязательно к заполнению;
- Наименование - Наименование узла. Поле необязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
 - Выведен;
 - Включен;

- Выключен;
- Аварийный;
- Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

Дополнительные атрибуты

Создать Узел

×

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Номер дата-центра ?

Номер ряда стоек ?

Номер стойки ?

Место в стойке ?

Инвентарный номер ?

CPU benchmark ?

Отмена

Создать

Рис. 4.381: Окно создания узла

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;

- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;
- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

Класс и тип

Рис. 4.382: Окно создания узла

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

IP-адреса

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданный узел отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Примечание: При создании узла по умолчанию включен DCC. Для выключения режима воспользуйтесь функцией «*Выключение DCC*».

Создать Узел ✕

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

▼ Связанные IP-адреса

Хост IP

Выберите элемент из доступных элементов ниже

▼ Доступно 1

Выберите один или более

🔍

Фильтр

Хост IP

10.35.0.20 ↑

Добавить новый IP

Отмена

Создать

Рис. 4.383: Окно создания узла

Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать все узлы облака с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех узлов. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:

Рис. 4.384: Окно настройки мониторинга

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для узлов облака становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно при помощи функции *«Управление шаблонами»*.

Важно: Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит в рамках всего облака.

Включение и выключение DCC

Примечание: Доступно только для администратора проекта.

Важно: Функционал включения и выключения режима DCC доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

По умолчанию для всех узлов задействован механизм DCC, который позволяет использовать режим динамического конфигурирования компонентов на узлах. Для отключения в общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого DCC включен, и нажмите «Выключить DCC». Для включения выберите

необходимый узел, для которого DCC не включен, и нажмите «Включить DCC». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении DCC.

Также действия доступны для группы узлов.

Включение и выключение SNMP

Важно: Функционал включения и выключения SNMP доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

Включение параметра позволяет задействовать на узле механизм SNMP. В общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого SNMP не включен, и нажмите «Включить SNMP». Для отключения выберите необходимый узел, для которого SNMP включен, и нажмите «Выключить SNMP». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении SNMP.

Также действия доступны для группы узлов.

Обновление системы

Предоставляет возможность запускать обновление системы на вычислительном узле. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Обновление системы»:




Рис. 4.385: Окно подтверждения обновления системы узла

Подтвердите запуск обновления системы.

Редактирование узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного узла. Доступна в общем списке всех узлов. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Редактировать узел(ы)». В открывшемся окне отредактируйте необходимые параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*
- *IP-адреса*

Информация об узле

Редактировать Узел

×

Информация об узле*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип*

IP-адреса

Имя узла*

mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Наименование

Режим* ?

Выведен

Всего vCPU

Общий объем ОЗУ (МБ)

Диск

Описание

Активен ☒

Отмена

Сохранить

Рис. 4.386: Окно редактирования узла

- Имя узла - Имя узла. Поле не редактируемое;

Примечание: Не отображается при групповом редактировании узлов.

- Наименование - Наименование узла. Поле обязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
 - Выведен;
 - Включен;
 - Выключен;
 - Аварийный;
 - Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

Дополнительные атрибуты

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;

Важно: При групповом редактировании указанный инвентарный номер будет задан для всех выбранных узлов.

- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

Редактировать Узел

Информация об узле*
Дополнительные атрибуты
Класс и тип*
IP-адреса

Номер дата-центра ?
Номер ряда стоек ?
Номер стойки ?
Место в стойке ?
Инвентарный номер ?
CPU benchmark ?

95.68.5-28
45
15
2
1546.6565.56

Отмена
Сохранить

Рис. 4.387: Окно редактирования узла

Редактировать Узел

Информация об узле*
Дополнительные атрибуты
Класс и тип*
IP-адреса

Класс Узла*
Тип Узла*

hypervisor
QEMU

Отмена
Сохранить

Рис. 4.388: Окно редактирования узла

Класс и тип

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

IP-адреса

Примечание: Не отображается при групповом редактировании узлов.

Редактировать Узел

Информация об узле

Дополнительные атрибуты

Класс и тип

IP-адреса

Связанные IP-адреса 1

Хост IP

10.35.200.11

Доступно 0

Выберите один или более

Фильтр

Хост IP

Нет доступных элементов

Добавить новый IP

Отмена

Сохранить


Рис. 4.389: Окно редактирования узла

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Управление перенаправлением логов

Функция дает возможность перенаправлять файлы логирования на указанный узел. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление перенаправлением логов»:



Управление перенаправлением логов

☐ Перенаправление логов включено

Сервер перенаправления логов ?

Описание:
Управление включением/выключением перенаправления логов на указанный узел.

Отмена Отправить

Рис. 4.390: Окно управления перенаправлением логов

Для включения перенаправления активируйте соответствующий флаг и введите IP-адрес или имя хоста сервера, который будет принимать файлы логирования.

Важно: Длина IP-адреса или имени хоста не должны превышать 255 символов.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Управление режимом эмуляции CPU

Позволяет настраивать тип эмулируемой модели процессора. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление режимом эмуляции CPU»:

В открывшемся окне выберите один из режимов:

- **Host-passthrough** - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера;
- **Host-model** - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера;
- **Custom** - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.

Примечание: При выборе режима **Custom** появится дополнительное поле «Модель CPU»:

Управление режимом эмуляции CPU ✕

Режим эмуляции процессора

Описание:

Режим `host-passthrough` даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

Режим `host-model` конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

Режим `custom` поставляется с рядом предопределённых именованных моделей CPU.

Отмена

Отправить

Рис. 4.391: Окно управления режимом эмуляции CPU

Управление режимом эмуляции CPU ✕

Режим эмуляции процессора

Custom ▾

Модель CPU ^{*}

Описание:

Режим `host-passthrough` даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

Режим `host-model` конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

Режим `custom` поставляется с рядом predefined именованных моделей CPU.

Отмена

Отправить

Рис. 4.392: Окно управления режимом эмуляции CPU при выборе режима Custom

Наименование модели CPU не должно включать в себя кириллические и специальные символы, а также пробелы. Поле обязательно к заполнению, максимальная длина не должна превышать 35 символов.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

Управление шаблонами

Функция доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление шаблонами»:

В окне настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам.

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно при помощи функции *«Настройка мониторинга»*.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Классы и типы»

Выводит список классов и типов узлов:

Таблица 4.107: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер.
Имя класса	Наименование класса, присваивается при создании и изменяется в общем списке. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами класса.
Типы	Перечень типов класса.

Для списка классов и типов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод. Имя класса является ссылкой на страницу с детальной информацией:

Управление шаблонами

Все доступные шаблоны Zabbix

Фильтр

Q

FTP.check

SSH.check

HTTP.check

test111

+

+

+

+

Выбранные шаблоны Zabbix

Фильтр

Q

Шаблон Zabbix не выбран.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.393: Окно управления шаблонами

ТИОНИКС

Default • trew

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Инфраструктура

Инфраструктура

УзлыКлассы и типыХранилища проверки доступности

IDФильтрДобавить класс узлаУдалить Классы Узла

Отображено 6 элементов

ID	Имя класса	Типы	Действия
1	hypervisor	Docker Hyperv KVM QEMU VMware Xen выппп тест	Редактировать класс узла
2	Storage host	Ceph GlusterFS Sheepdog bcashed mdraid	Редактировать класс узла
3	Network host	Commutator Network node Router	Редактировать класс узла
4	Server	Controller node DHCP DNS NTP PXE	Редактировать класс узла
5	test 2		Редактировать класс узла
6	power node		Редактировать класс узла

Отображено 6 элементов

Рис. 4.394: Список классов и типов

ТИОНИКС Default • admin ▼ admin ▼

ТИОНИКС » Инфраструктура » Детали Класса Узла: hypervisor

Детали Класса Узла: hypervisor

Редактировать класс узла

ID ▼ Фильтр Создать тип узла Еще Действия ▼

Отображено 7 элементов

ID	Наименование типа	Действия
1		Удалить Тип Узла
2	QEMU	Редактировать тип узла ▼
3	KVM	Редактировать тип узла ▼
4	Docker	Редактировать тип узла ▼
5	Xen	Редактировать тип узла ▼
6	VMware	Редактировать тип узла ▼
7	HyperV	Редактировать тип узла ▼

Отображено 7 элементов

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

Рис. 4.395: Подробные параметры класса

Таблица 4.108: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить класс узла	Создание нового класса узла.
2	Редактировать класс узла	Изменение параметров существующего класса узла.
3	Удалить класс узла	Удаление класса узла.
4	Создать тип узла	Создание нового типа узла.
5	Редактировать тип узла	Изменение параметров существующего типа узла.
6	Удалить тип узла	Удаление типа узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного класса – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке классов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных классов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание класса узла*
 - *Изменение класса узла*
 - *Создание типа узла*
 - *Изменение типа узла*

Создание класса узла

Создание класса узла осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Добавить класс узла».

Добавить класс узла

Имя класса узла *

Отмена

Добавить класс узла

Рис. 4.396: Окно создания класса узла

В открывшемся окне укажите имя класса.

Созданный класс не содержит типы узлов, для их добавления воспользуйтесь функцией *«Создать тип узла»*.

Изменение класса узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного класса. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




Рис. 4.397: Окно изменения параметров класса узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Создание типа узла

Создание типа узла осуществляется во внутренней вкладке *«Детали класса узла»*, кнопкой *«Создать тип узла»*.




Рис. 4.398: Окно создания типа узла

В открывшемся окне укажите имя типа.

Изменение типа узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного типа. Доступна во внутренней вкладке *«Детали класса узла»*. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать тип узла

Имя

QEMU

Отмена

Редактировать тип узла

Рис. 4.399: Окно изменения параметров типа узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список хранилищ проверки доступности:

Таблица 4.109: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование хранилища проверки доступности.
Путь для вычислительного узла	Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла.
Путь для контроллера	Директория хранилища проверки доступности для контроллера.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полю «Имя», допустим неполный ввод.




Рис. 4.400: Список хранилищ

Таблица 4.110: Для Хранилищ доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Добавление нового хранилища проверки доступности.
2	Назначить на гипервизоры	Назначение хранилища проверки доступности на гипервизоры.
3	Редактировать хранилище	Изменение параметров существующего хранилища проверки доступности.
4	Удалить хранилище	Удаление хранилища проверки доступности.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища проверки доступности – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ.


Также действия по удалению и назначению на гипервизоры можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Создание хранилища*
- *Изменение хранилища*
- *Назначение на гипервизоры*

Создание хранилища

Создание хранилища проверки доступности осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Создать хранилище». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Создать хранилище проверки доступности

Имя *

Путь для вычислительного узла *

Путь для контроллера *

Отмена Создать хранилище проверки доступности


Рис. 4.401: Окно создания хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать хранилище проверки доступности».

Изменение хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища проверки доступности. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Редактировать хранилище проверки доступности

Имя *

test3

Путь для вычислительного узла *

/var/

Путь для контроллера *

/tmp/

Отмена Редактировать хранилище проверки доступности

Рис. 4.402: Окно изменения параметров хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Редактировать хранилище проверки доступности».

Назначение на гипервизоры

Позволяет назначить выбранное хранилище на необходимые гипервизоры. Действие применимо как для одного, так и для нескольких хранилищ. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавляйте или удаляйте гипервизоры и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

4.5.3 Вкладка «SDS»

Предоставляет информацию о программно-определяемых хранилищах облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Блоки» и «Хранилища».




Рис. 4.403: Окно назначения хранилища на гипервизоры

Примечание: Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении `True` параметра `ENABLE_CEPH_INTEGRATION` в конфигурационном файле модуля `TIONIX.NodeControl`. Функционал доступен только при установленной и настроенной на данном стенде системе хранения `Ceph`.

Вкладка «Блоки»

На вкладке списком представлены блоки, представляющие собой логические структурные единицы хранилищ:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » SDS

SDS

Блоки [Хранилища](#)

ID Фильтр Создать блок Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

ID	Имя	Описание	Хранилище	Реплики	Диски	Размер диска (ГБ)	Полезное пространство	Ключ аутентификации	Действия
7	test	-	test 4	3	-	100	200	AQAd5HhcIn/aPhAAN0cNAX14csMptsooknMDlw==	Обновить блок
8	test bl	-	test 4	3	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
11	admin	-	test 4	1	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
12	user	-	test 4	1	-	100	100	-	Обновить блок

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.404: Список блоков

Таблица 4.111: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер блока.
Имя	Пользовательское имя блока, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание блока.
Хранилище	Наименование хранилища блока.
Реплики	Количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию количество реплик равно 3.
Диски	Количество дисков блока.
Размер диска (ГБ)	Размер одного диска на хосте хранилища в ГБ.
Полезное пространство	Полезное пространство блока хранилища в ГБ.
Ключ аутентификации	Ключ аутентификации блока.

Для списка блоков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Таблица 4.112: Для блоков доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать блок	Создание нового блока.
2	Обновить блок	Обновление блока.
3	Удалить блок	Удаление блока.

Действия доступны для выполнения относительно одного блока – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке блоков.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных блоков. Для этого необходимо отметить нужные блоки и выполнить групповое действие.

Особенности работы

- *Создание блока*
- *Обновление блока*

Создание блока

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать блок» откройте мастер окна создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

Создать блок

×

Хранилище *

Выберите хранилище

▼

Имя *

Описание

Количество реплик *

3

▲▼

Полезное пространство *

▼

Размер диска (ГБ)

-

UUID блока * ?

auto

Отмена

Создать блок

Рис. 4.405: Окно создания блока

- Хранилище - выбор хранилища блока. Поле обязательно к заполнению;
- Имя - имя блока. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание блока;
- Количество реплик - количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию 3;
- Полезное пространство - полезное пространство блока хранилища в ГБ;
- UUID блока - идентификатор блока в UUID формате. По умолчанию указывается параметр `auto`, который генерирует идентификатор автоматически. Поле обязательно к заполнению.

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать блок». После чего корректно созданный блок отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление блока

Функция позволяет редактировать параметры выбранного блока, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Важно: Содержание поля «UUID блока» должно быть в формате UUID. Для автоматической генерации укажите параметр `auto`.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Вкладка «Хранилища»

На вкладке списком представлены хранилища:

Таблица 4.113: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер хранилища.
Имя	Пользовательское имя хранилища, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание хранилища.
Хост хранилища	Доменное имя или IP-адрес хоста хранилища.
Порт хоста хранилища	Порт хоста хранилища.
Имя сегмента	Имя сегмента (группы дисков) хоста хранилища.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Обновить блок ✕

Хранилище *

test 4 ▼

Имя *

user

Описание

Количество реплик *

1 ▲▼

Полезное пространство *

100 ▼

Размер диска (ГБ)

-

UUID блока * ⓘ

e4bbf3cc-c976-4527-ada8-d8a0db9985e7

Отмена

Обновить блок

Рис. 4.406: Окно изменения параметров блока

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » SDS

SDS

БлокиХранилища

IDФильтрСоздать хранилищеЕще Действия

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Имя	Описание	Хост хранилища	Порт хоста хранилища	Имя сегмента	Действия
☐	15	test	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
☐	16	test 2	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
☐	17	test 4	-	ceph1.ana-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.407: Список хранилищ

Таблица 4.114: Для хранилищ доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Создание нового хранилища.
2	Обновить хранилище	Обновление хранилища.
3	Удалить хранилище	Удаление хранилища.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ. Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- Создание хранилища
 - Обновление хранилища

Создание хранилища

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать хранилище» открываем мастер окно создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

- Имя - наименование хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание хранилища;
- Хост хранилища - доменное имя или IP-адрес хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Порт хоста хранилища - порт хоста хранилища в диапазоне от 1 до 65535. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 5000;
- Имя сегмента - наименование сегмента (группы дисков) хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию default;
- Размер диска - размер одного диска на хосте хранилища в ГБ. Поле обязательно к заполнению;
- Имя кластера - наименование кластера. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению;
- Мониторы - хосты мониторов, значения указываются с новой строки. Поле обязательно к заполнению;
- Сеть - адрес сети в CIDR формате. Поле обязательно к заполнению;
- ID кластера Serp - идентификатор кластера Serp в UUID формате. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению.

Создать хранилище

×

Имя *

Описание

Хост хранилища *

Порт хоста хранилища * ?

5000

Имя сегмента *

default

Размер диска (ГБ) *

Имя кластера *

ceph

Мониторы ?

Сеть * ?

ID кластера Ceph *

d941ce77-4289-4d86-9ec3-86e4290bbe6b

Отмена

Создать хранилище

Рис. 4.408: Окно создания хранилища

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать хранилище». После чего корректно созданное хранилище отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Обновление хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

4.5.4 Вкладка «Средства управления питанием»

Примечание: Вкладка доступна только пользователю с правами администратора.

Позволяет добавлять, удалять и изменять средства управления питанием.

Таблица 4.115: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер средства управления питанием.
Наименование средства	Наименование средства управления питанием, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Тип средства	Тип средства, задается при создании.
Тип протокола	Тип протокола, задается при создании.
Порты	Общее количество портов средства управления питанием.
Занято портов	Количество задействованных портов средства управления питанием.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о средстве управления питанием, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном средстве управления питанием:

Вкладка «Подключенные гипервизоры»

Отображает список подключенных гипервизоров:

Редактировать хранилище

Имя *

test

Описание

Хост хранилища *

ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc

Порт хоста хранилища * ?

5000

Имя сегмента *

default

Размер диска (ГБ) *

100

Имя кластера *

ceph

Мониторы * ?

0.0.0.0

Сеть * ?

10.35.17.26/32

ID кластера Ceph *

7d07f59d-52db-4e8f-a7ca-bdbe9c9437ed

Отмена

Редактировать хранилище

Рис. 4.409: Окно изменения параметров хранилища

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Средства управления питанием

Средства управления питанием

ID

Фильтр

+ Добавить новое средство управления питанием

Удалить средства управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

☐	ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	Действия
☐	1	namety	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
☐	2	test	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
☐	3	name2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
☐	4	test2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	0	Клонировать средство управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.410: Список средств управления питанием




Рис. 4.411: Подробные параметры средства управления питанием




Рис. 4.412: Список подключенных гипервизоров

Таблица 4.116: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID Гипервизора	Идентификатор гипервизора.
Имя узла	Имя узла. Является ссылкой для перехода во вкладку «Гипервизоры»/«Обзор».
Наименование	Наименование гипервизора.
Порт	Порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535.
По умолчанию	Отображает, используется ли гипервизор по умолчанию.
Проинициализировано	Отображает состояние инициализации гипервизора.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над средством управления питанием:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

Детали средства управления питанием:

ОбзорПодключенные гипервизорыЖурнал действий

ID запроса

Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-434a8c84-b4b9-427b-adbc-4be837befad6	-	Создание	26 июл. 2019 г., 14:24:19	admin	Успешно	Параметры действия: power_control=control_type: SupermicroRackDevice, host: 10.35.17.30, login: ADMIN, password: *****, port_number: 623, protocol_type: ipmi, title: test

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.413: Журнал действий над средством управления питанием

Таблица 4.117: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала действия.
Пользователь	Наименование пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Информация об итогах выполненного действия.
Подробности	Подробное описание результата.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.118: Для средств управления питанием в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить новое средство управления питанием	Создание нового средства управления питанием.
2	Клонировать средство управления питанием	Клонирование существующего средства управления питанием.
3	Редактировать средство управления питанием	Изменение параметров средства управления питанием.
4	Удалить средство управления питанием	Удаление средства управления питанием.
5	Снять назначение гипервизора	Удаление привязки средства управления питанием от гипервизора.

Действия доступны для выполнения относительно одного средства управления питанием – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных средств. Для этого необходимо отметить нужные средства управления питанием и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- *Добавление нового средства управления питанием*
- *Редактирование средства управления питанием*
- *Клонирование средства управления питанием*
- *Снятие назначения гипервизора*

Добавление нового средства управления питанием

В общем списке на панели управления кнопкой «Добавить новое средство управления питанием» открываем мастер окна создания:



Добавить новое средство управления питанием ✕

Тип протокола ⓘ
ipmi ▼

Тип средства ⓘ
SupermicroRackDevice ▼

Наименование средства ⓘ

Имя хоста или ip-адрес ⓘ

Порт ⓘ
623 ▲ ▼

Тип аутентификации ⓘ
Пароль ▼

Описание:
Создать новое средство управления питанием.

Логин средства

Пароль средства
 ⓘ

Отмена Создать средство

Рис. 4.414: Окно создания средства управления питанием

В открывшемся окне указываем:

- Тип протокола - выбор из доступных типов протоколов;
- Тип средства - выбор из доступных типов средств;
- Наименование средства - доступно произвольное наименование. Если поле не заполнено, имя объекта будет сгенерировано автоматически. Максимальное количество символов 50;
- Имя хоста или ip-адрес - максимальное количество символов 255, символы кириллицы недопустимы;
- Порт - порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535. Значения по умолчанию:

Тип протокола	Порт
ipmi	623
Modbus	502
snmp	161
ssh	22
intel_amt	16992

- Тип аутентификации - выбор типа аутентификации;
- Логин средства - логин средства управления питанием;
- Пароль средства - пароль средства управления питанием;
- Приватный ключ - приватный ключ для подключения по SSH. Параметр доступен при выборе типа протокола «SSH» и типа аутентификации «Приватный ключ».

Важно: Между типами протоколов и средств существует жесткая связь:

Тип протокола	Тип средства
modbus	ET7067
snmp	DaenetIP2, DaenetIP2_ACPI
ssh	SshDevice
intel_amt	IntelAMT
ipmi	SupermicroRackDevice

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать средство». После чего корректно созданное средство управления питанием отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Редактирование средства управления питанием

Функция позволяет редактировать параметры выбранного средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства управления питанием.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Клонирование средства управления питанием

Функция позволяет создать копию существующего средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Редактировать средство управления питанием ✕

Тип протокола * ?

ipmi

Тип средства * ?

SupermicroRackDevice

Наименование средства ?

test 2

Имя хоста или ip-адрес * ?

10.35.17.30

Порт * ?

623

Тип аутентификации *

Пароль

Описание:

Обновить средство управления питанием.

Логин средства

ADMIN

Пароль средства

Отмена

Редактировать средство

Рис. 4.415: Окно изменения параметров средства управления питанием

Клонировать средство управления питанием ✕

Тип протокола ^{*} [?]

ipmi ▾

Тип средства ^{*} [?]

SupermicroRackDevice ▾

Наименование средства [?]

test 1

Имя хоста или ip-адрес ^{*} [?]

10.35.17.30

Порт ^{*} [?]

623 ▴ ▾

Тип аутентификации ^{*}

Пароль ▾

Описание:

Создать новое средство управления питанием.

Логин средства

ADMIN

Пароль средства

👁

Отмена

Клонировать средство

Рис. 4.416: Окно клонирования средства управления питанием

Окно идентично форме создания средства управления питанием и уже содержит все параметры клонируемого объекта. Все параметры изменяемы. Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Снятие назначения гипервизора

Позволяет удалять связь порта средства управления питанием и гипервизора. Функция доступна только во внутренней вкладке *«Подключенные гипервизоры»*.

Удаление связи производится после выбора необходимого гипервизора действием «Снять назначение гипервизора». Также действие доступно для группы гипервизоров.

4.5.5 Вкладка «Балансировка»

Позволяет управлять балансировкой нагрузки на вычислительных узлах. Включает в себя внутренние вкладки: «**Вычислительные узлы**», «**Агрегаторы узлов**» и «**Зоны доступности**».

Вкладка «Вычислительные узлы»

Выводит список вычислительных узлов и их нагрузку в разрезе ресурсов:

В данном перечне отображаются только те узлы, которые удовлетворяют следующим условиям:

- узел является вычислительным;
- узел активен;
- для агрегатора данного узла разрешена балансировка.




Рис. 4.417: Список вычислительных узлов

Таблица 4.119: Списанием представлена следующая информация о вычислительных узлах:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование гипервизора. Задаётся при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному гипервизору. Цифра в конце имени отображает количество размещённых на узле машин.
Наименование узла	Наименование узла. Изменяется в общем списке.
Тип	Тип гипервизора QEMU.
Агрегаторы узлов	Наименование агрегатора вычислительного узла.
Резерв	Флаг, указывающий на принадлежность узла к резервному списку. Возможные значения: - Да - узел выключен и относится к резервному списку; - Нет - узел не относится к резервному списку.
ОЗУ	Процент нагрузки на оперативную память вычислительного узла.
vCPU	Процент нагрузки на процессор вычислительного узла.
Диск	Процент нагрузки на дисковое пространство вычислительного узла.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла;
- Наименование узла;
- Тип;
- Агрегаторы узлов;
- Резерв.

Также на странице Вы можете увидеть перечень размещённых на узле машин, для этого воспользуйтесь раскрывающимся списком:

У каждого поля реализован инструмент сортировки. По умолчанию перечень машин сортируется по объёму оперативной памяти.

Таблица 4.120: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сбалансировать	Живая миграция виртуальной машины на оптимальный узел.

Особенности работы




Рис. 4.418: Список виртуальных машин на узле

- *Балансировка*

Балансировка

Примечание: Балансировка доступна только для машин со статусом «Активна».

Функция доступна в раскрывающемся списке вычислительного узла:

mnode2.testers1.stand.loc

-

QEMU

kvm

Нет

51%

200%

7%

Проект	Имя	Состояние	Внутренний IP	Тип	ОЗУ	VCPUs	Корневой диск	Действия
admin	bench-ubuntu2	Активный	192.168.0.55	Типовая	1ГБ	2	5ГБ	Сбалансировать
q234	3565	Активный	10.35.22.117	VDI	512МБ	1	1ГБ	Сбалансировать
admin	cirros2	Активный	192.168.0.53	Типовая	512МБ	1	1ГБ	Сбалансировать

Рис. 4.419: Список виртуальных машин

Выберите необходимую машину и произведите балансировку. В процессе балансировки виртуальная машина будет перемещена на оптимальный узел.

Вкладка «Агрегаторы узлов»

Отображает перечень агрегаторов узлов и их зоны доступности.

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТІОНІХ

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТІОНІХ » Балансировка

Балансировка

Вычислительные узлы

Агрегаторы узлов

Зоны доступности

Отображено 7 элементов

Имя	Зона доступности	Узлы	DRS	Балансировка	Действия
fr	-		Да	Да	Запланировать действие
ha1	az2	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Нет	Да	Запланировать действие
test	-	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да	Запланировать действие
gr	-		Нет	Нет	Запланировать действие
new	-		Нет	Да	Запланировать действие
bt	-		Нет	Да	Запланировать действие
n_ha	-	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Нет	Запланировать действие

Отображено 7 элементов

Рис. 4.420: Список агрегаторов узлов

Таблица 4.121: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узлов. Также является ссылкой для перехода к детальной информации об агрегаторе узлов.
Зона доступности	Наименование зоны доступности агрегатора узлов.
Узлы	Наименования узлов агрегатора.
DRS	Флаг, указывающий на то, что данный агрегатор узлов имеет метаданные <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> и для него разрешено выполнение балансировки посредством DRS. Возможные значения: - Да - DRS разрешен, запуск и применение аудитов доступно; - Нет - DRS запрещен, запуск и применение аудитов недоступно
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке. Возможные значения: - Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен; - Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также можно просмотреть детальную информацию об агрегаторе узлов, перейдя по ссылке имени агрегатора. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном агрегаторе узлов:

Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов агрегатора:

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над агрегатором узлов:

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:




Рис. 4.421: Подробные параметры агрегатора узлов




Рис. 4.422: Список узлов агрегатора узлов

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

Детали агрегатора узлов: test

Запланировать действие

ОбзорУзлыЖурнал действийЗапланированные задачиАудиты

РезультатУспешноФильтр

Отображено 20 элементов из 44Следующее »Последнее »

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-e045775a-c833-4b4d-9f97-ed2d294335ce	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:35:04	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=242
req-432972d4-58db-4a69-b355-88b96b1fb110	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:32:00	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=241
req-7d5088bc-d931-4775-9bad-378a95b054de	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:31:28	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True, audit_id=240
req-fef873b4-9241-41a1-ae47-3e97c520551b	-	Выполнение аудита	1 июл. 2019 г., 10:00:00	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-3b0370f4-d42a-4457-95e0-7850fb5f0ef8	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:49:46	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-17f017ea-ddae-4f18-96b7-28a4e498b316	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:48:58	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-3927f932-137c-45e1-8dc6-1f5fc28f4d45	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:02:48	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-f4f6d483-13c5-4db6-8576-0d936679a945	-	Добавление узла в агрегатор узлов	13 июн. 2019 г., 11:02:14	admin	Успешно	Параметры действия: host=mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Рис. 4.423: Журнал действий над агрегатором узлов

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

Детали агрегатора узлов: test

Запланировать действие

ОбзорУзлыЖурнал действийЗапланированные задачиАудиты

IDФильтрУдалить задачи

Отображено 6 элементов из 6

	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
☐	26	cf1423f9-4cd3-4dec-b426-89cb0cad7f8c	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	1 июл. 2019 г., 9:36:29	1 июл. 2019 г., 10:00:00	Дополнительно
☐	22	7d77cf22-f8e3-4248-ac8e-afdbb045b19d	Провести аудит с автоматическим применением	Периодическое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:32:29	11 июн. 2019 г., 11:35:00	Дополнительно
☐	21	b58f5d44-9d59-439f-af59-3b21da3bf0be	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:29:49	11 июн. 2019 г., 11:33:00	Дополнительно
☐	20	c20a6b17-3c0a-4b72-a323-b537ffa3e154	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:33:00	11 июн. 2019 г., 10:37:00	Дополнительно
☐	19	6154d44c-cf38-4bc0-a3de-6e22a9e3d6d6	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:32:39	11 июн. 2019 г., 10:35:00	Дополнительно
☐	18	11edcf77-f4c9-4dae-b469-c90b6d4a9773	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:11:43	11 июн. 2019 г., 10:15:00	Дополнительно

Отображено 6 элементов из 6

Рис. 4.424: Список запланированных задач

Вкладка «Аудиты»

Выводит перечень проведенных и выполненных аудитов агрегатора узлов:

ТИОНИКС

Default • service

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: n_ha

Детали агрегатора узлов: n_ha

Запланировать действие

ОбзорУзлыЖурнал действийЗапланированные задачиАудиты

Фильтр

Отображено 5 элементов из 5

ID	Статус	Проведён	Применён
249	Завершён	2 июл. 2019 г., 17:06:54	-
248	Завершён	2 июл. 2019 г., 17:06:46	-
244	Завершён	2 июл. 2019 г., 14:44:49	-
243	Завершён	2 июл. 2019 г., 14:42:04	-
117	Завершён	2 июл. 2019 г., 15:00:34	2 июл. 2019 г., 15:04:38

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.425: Список аудитов агрегатора узлов

Таблица 4.122: Доступные индивидуальные действия над агрегатором узлов:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Провести аудит	Запуск проверки возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия «Проведение аудита». Проведение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .
3	Применить аудит	Запуск балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Применение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .

Особенности работы

- *Проведение аудита*
- *Применение аудита*
- *Планирование действий*
- *Просмотр детальной информации об аудите*

Проведение аудита

Примечание: Проведение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Данная функция запускает проверку возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Провести аудит»:




Рис. 4.426: Окно проведения аудита

В открывшемся окне проверьте правильность выбора и при необходимости задайте автоматическое применение аудита после его выполнения. Запустите аудит кнопкой «Провести».

Примечание: Перечень проведенных аудитов доступен во внутренней вкладке агрегатора узлов - «*Аудиты*».

Применение аудита

Примечание: Применение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Функция позволяет запустить балансировку виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия *«Проведение аудита»*. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Применить аудит»:




Рис. 4.427: Окно применения аудита

Запустите процедуру кнопкой подтверждения. Дождитесь сообщения об успешном применении аудита. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачи.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый агрегатор узлов и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач агрегатора узлов можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;




Рис. 4.428: Календарь планируемого действия




Рис. 4.429: Календарь планируемого действия

Запланировать действие ✕

Пред.

Сегодня

След.

20 июня 2019

Год

Месяц

День

12ночи
1ночи
2ночи
3ночи
4утра
5утра
6утра
7утра
8утра
9утра

Рис. 4.430: Календарь планируемого действия




Рис. 4.431: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над агрегатором узлов:
 - Запустить curl-запрос - запуск HTTP-запроса;
 - Запустить консольную команду openstack - запуск консольной команды, используя утилиту `openstack`;
 - Провести аудит с автоматическим применением - доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Минуты;

- Часы;
 - Дни;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
 - Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
 - Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
 - Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
 - Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали аудита:

- Применить аудит после проведения - при выборе флага будет произведено применение аудита после его выполнения. Доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Подробности curl-запроса:

- Адрес - Адрес агрегатора узлов;
- Тип запроса - Тип REST API запроса. Различаются:
 - POST;
 - GET;
 - PUT;
 - DELETE;
 - PATCH.

Детали консольной команды:

- Аргументы команды - Поле для ввода консольной команды OpenStack.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

Просмотр детальной информации об аудите

Функция доступна во внутренней вкладке «*Аудиты*». Переход осуществляется по ссылке имени аудита:




Рис. 4.432: Детальная информации об аудите

На открывшейся странице отображается детальная информация о выбранном аудите в виде структурированного древовидного списка. Используйте «+»/«-» для раскрытия или закрытия элементов списка.

Вкладка «Зоны доступности»

Выводит перечень всех зон доступности.




Рис. 4.433:
Список зон доступности

Таблица 4.123: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны доступности.
Узлы	Наименования узлов зоны доступности.
Доступен	Административное состояние.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

4.5.6 Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает запланированные задания, их очередность и состояние. Запланированные задания доступны в разрезе всех проектов для пользователей с правами администратора. Для рядового пользователя будут доступны задания только в отношении виртуальных машин и дисков в проектах, в которых состоит текущий пользователь.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Запланированные задачи

Запланированные задачи

Показать удаленные задачи

Выкл

Статус последнего запуска

Успешно

Фильтр

Удалить задачи

Отображено 4 элемента из 4

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Тип объекта	Наименование объекта	Проект	Действия
18	j	Разархивировать машину	Периодическое	Успешно	Виртуальная машина	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	Дополнительно
7	q	Создать резервную копию диска	Одноразовое	Успешно	Диск	multi 3	admin	Дополнительно
6	7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af	Поставить на паузу машину	Одноразовое	Успешно	Виртуальная машина	44	-	Дополнительно
4	f9830115-3987-43eb-8def-26c06fe530fd	Создать снимок	Одноразовое	Успешно	Диск	48a4b7ad-ddde-4627-9e8f-2c4c37929b91	-	Дополнительно

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.434: Список запланированных задач

Таблица 4.124: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер задачи.
Имя задачи	Наименование, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Действие	Планируемое действие.
Тип	Тип задачи. Выделяются: • Одноразовое; • Периодическое.
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи. Выделяются: • - - не выполнялась; • Успешно - выполнена успешно; • С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.
Тип объекта	Объект выполнения задачи.
Наименование объекта	Наименование объекта выполнения задачи. Является ссылкой для перехода во вкладку объекта.
Проект	Наименование проекта пользователя запланировавшего действие. Отображаются наименования только тех проектов, в которых пользователь является администратором.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Тип объекта - Объект выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Наименование объекта - Наименование объекта выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Проект - Наименование проекта пользователя, запланировавшего действие. Допустим только точный ввод.

Также есть возможность скрывать отображение неактивных задач.

Таблица 4.125: Для задач в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Дополнительно	Отображается подробная информация по выбранной задаче.
2	Повторить задачу	Повторение выбранной задачи. Действие недоступно для задач, объекты которых удалены. Для пользователя с правами user данное действие недоступно.
3	Удалить задание	Удаление выбранной задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной задачи – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.




Рис. 4.435: Индивидуальные действия над запланированной задачей

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных задач. Для этого необходимо отметить нужные задачи и выбрать групповое действие.

Особенности работы

- Детализация задачи
- Повторение задачи
- Журнал результатов запуска задачи

Детализация задачи

При выборе действия в открывшемся окне отображаются:

- Имя задачи - наименование действия, присваивается при создании;
- ID - идентификационный номер задачи;
- Автор - наименование пользователя, создавшего задачу;
- Дата и время создания - дата и время создания задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;

Показать детали задания

Имя задачи

7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af

Автор

admin

Время начала

31 янв. 2019 г., 18:27:00

Часовой пояс

UTC +03:00: Россия (Москва)

Время прошлого запуска

-

Итого

1 раз

Результат

Instance "44" is successfully paused.

ID

6

Дата и время создания

30 янв. 2019 г., 18:27:41

Дата и время окончания

-

Всего запущено раз

1

Время следующего запуска

-

Закрыть

Рис. 4.436: Подробные параметры задачи

- Время начала - дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Дата и время окончания - дата и время окончания выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Часовой пояс - наименование часового пояса задачи;
- Всего запущено раз - число произведенных запусков задачи;
- Время прошлого запуска - дата и время последнего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Время следующего запуска - дата и время следующего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Итого - краткое описание процесса выполнения задачи;
- Результат - информация об итогах выполненного задания.

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

Повторение задачи

Важно: Действие недоступно для пользователя с правами **user** и для задач, объекты которых удалены.

Функция позволяет повторять успешно выполненное или выполненное с ошибкой задание. После выбора действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Подтвердите свой выбор кнопкой «Повторить задание».

Примечание: Параметры варьируются в зависимости от объекта. С подробным описанием создания планируемого действия можете ознакомиться в одноименных вкладках объектов.

Журнал результатов запуска задачи

Для периодических задач реализован отдельный журнал с подробными результатами каждого их запуска. Журнал доступен по ссылке имени задачи:

Запланировать действие ✕

Выберите действие *

Учётные данные пользователя *

Подробности *

Имя пользователя *

Пароль *

Проект *

admin ▾ +

Отмена

Повторить задание

Рис. 4.437: Окно повторного создания задачи

Таблица 4.126: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Номер	Порядковый номер выполнения задачи.
Время начала	Дата и время запуска задачи.
Дата и время окончания	Дата и время окончания выполнения задачи.
Статус	Состояние выполнения задачи. Выделяются: - Успешно - выполнилась успешно; - С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.
Результат	Сообщение о результатах выполнения задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

4.5.7 Вкладка «Метрики»

Позволяет управлять настройками мониторинга и резервного копирования виртуальных машин.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Запланированные задачи » 8e6bbd06-7799-4c71-b19a-bfc3fdf0ed3a

8e6bbd06-7799-4c71-b19a-bfc3fdf0ed3a

Дополнительно

Отображено 2 элемента из 2

Номер	Время начала	Дата и время окончания	Статус	Результат
2	27 сент. 2019 г., 13:05:01	27 сент. 2019 г., 13:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_10:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 52a95ee8-237a-4b46-9540-52eb0078a7f3.
1	27 сент. 2019 г., 12:05:01	27 сент. 2019 г., 12:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_09:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 32b72929-7493-4e24-9819-bc48d864de0d.

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.438: Список результатов запуска задачи

Вкладка «Виртуальные машины»

Отображает все доступные текущему пользователю виртуальные машины и предоставляет возможность настроить для них мониторинг и резервное копирование. Пользователь с правами администратора имеет доступ до машин из всех проектов. Для пользователя без прав администратора отображаются машины только из доступных проектов.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Метрики

Метрики

Виртуальные машины

Шаблоны Bareos

Проект

Фильтр

Настройки

Отображено 9 элементов из 9

☐	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
☐	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	a694bd86-f297-4c58-ba46-bc7a824a4f85	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	192.168.2.11	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-3	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.122	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.107	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
☐	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.114	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
☐	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	dddddddddddddddd	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.101	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	test assign	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.108	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.116	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.85	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
☐	admin	fcf6aaf4-0bf5-4aa4-8f90-67598549201b	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.79	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику

Отображено 9 элементов из 9

Рис. 4.439: Список виртуальных машин

Таблица 4.127: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта машины.
Имя	Наименование машины.
Имя узла	Имя узла машины.
Наименование	Наименование узла машины.
Тип	Тип машины, различаются: • Типовая; • VDI.
IP-адрес	IP-адрес машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, миграция, эвакуация, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя узла машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование узла машины. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес машины. Допустим только точный ввод;

- Задача - Наименование задачи машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.128: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Настройки	Управление набором собираемых для отображения метрик. Настройки определяют набор метрик для списка виртуальных машин в целом.
2	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Bareos.
3	Показать статистику	Просмотр статистики работы машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной машины – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.440: Индивидуальные действия

Особенности работы

- *Управление шаблонами*
- *Просмотр статистики*
- *Управление набором метрик*
- *Управление шаблонами группы машин*

Управление шаблонами

Важно: Управление шаблонами возможно только при соответствующих настройках домена. Подробнее о настройке резервного копирования для домена можете узнать в разделе «Идентификация»/«Домены»/«Настройка резервного копирования». Действие доступно также для группы машин, но только в рамках одного

проекта.

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Bareos. На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам:

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке *«Идентификация»/«Проекты»*, при помощи функции *«Настройка мониторинга»*.

На вкладке «Шаблоны Bareos» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Bareos, после сохранения для машины будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Просмотр статистики

Функция доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выводятся графические данные мониторинга работы машины:

Каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

Для возврата к списку машин используйте кнопку «Назад» на панели браузера.

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

Примечание: Мониторинг отображается только при наличии данных для визуализации.

Управление набором метрик

Примечание: Настройка осуществляется только в рамках одного пользователя.

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять всеми доступными метриками:

В открывшемся окне настройте необходимый для себя набор метрик. После сохранения статистические данные по виртуальным машинам будут отображаться только по выбранным метрикам.

Управление шаблонами



Шаблоны Zabbix

Шаблоны Bareos

Все доступные шаблоны Zabbix	Фильтр	Q
SSH.check		+
HTTP.check		+
test111		+

Выбранные шаблоны Zabbix	Фильтр	Q
FTP.check		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.441: Окно управления шаблонами




Рис. 4.442: Окно управления шаблонами




Рис. 4.443: Отображение статистики производительности виртуальной машины




Рис. 4.444: График использования центрального процессора




Рис. 4.445: Окно управления метриками

Управление шаблонами группы машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление шаблонами». На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг для виртуальных машин будет производиться только по выбранным шаблонам:

Важно: Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке *«Идентификация»/«Проекты»*, при помощи функции *«Настройка мониторинга»*.

На вкладке «Шаблоны Bareos» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Bareos, после сохранения для машин будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:

Таблица 4.129: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование шаблона Bareos.
Описание	Описание шаблона Bareos.
Уровень	Уровень шаблона системы резервного копирования Bareos. Возможные значения: • Инкрементный; • Дифференциальный; • Полный.
JobDefs	Наименование шаблона задания JobDefs.
FileSet	Наименование набора файлов FileSet.
Расписание	Наименование расписания шаблона системы резервного копирования Bareos.

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Таблица 4.130: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Создать шаблон Bareos	Создание шаблона системы резервного копирования Bareos с заданными параметрами.
2	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной.
3	Удалить шаблон Bareos	Удаление шаблона системы резервного копирования Bareos и имеющихся связей с виртуальными машинами.




Рис. 4.446: Окно управления шаблонами




Рис. 4.447: Окно управления шаблонами

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » Метрики

Метрики

Виртуальные машины

Шаблоны Bareos

Имя

Фильтр

Создать шаблон Bareos

Удалить шаблоны Bareos

Отображено 5 элементов

Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		Инкрементный	DefaultJob	LinuxAll	WeeklyCycle	Отсоединить
be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
fc6ede35cff49e3b61a4f78c6262a62_horizon_bareos_11-03-15-07-37		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Удалить шаблон Bareos

Отображено 5 элементов

Рис. 4.448: Список шаблонов системы резервного копирования Bareos

Особенности работы

- *Создание шаблона системы резервного копирования Bareos*
- *Отсоединение шаблона Bareos*

Создание шаблона системы резервного копирования Bareos

Функция доступна в общем списке всех шаблонов. Позволяет добавлять шаблоны системы резервного копирования Bareos с заданными параметрами:




Рис. 4.449: Окно создания шаблона

В открывшемся окне задайте необходимые параметры шаблона. Завершите процедуру создания кнопкой «Создать».

Отсоединение шаблона Bareos

Функция позволяет удалять связь шаблона системы резервного копирования Bareos от всех привязанных к нему виртуальных машин. Доступна в общем списке всех шаблонов. Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить».




Рис. 4.450: Окно отсоединения шаблона Bareos

4.5.8 Вкладка «VDI»

- Вкладка «Виртуальные машины»
 - Вкладка «Обзор»
 - Вкладка «Лог»
 - Вкладка «Консоль»
 - Вкладка «Журнал действий»
 - Вкладка «Запланированные задачи»
 - Вкладка «Метрики»
 - Вкладка «Сессии»
 - Вкладка «Группы»
 - Вкладка «Пользователи»
 - Особенности работы
 - * Создание VDI машины
 - * Редактирование VDI машины
 - * Клонирование VDI машины
 - * Назначение пользователей
 - * Перестраивание VDI машины
 - * Планирование действий над VDI машиной
 - * Управление пользователями и группами

- Вкладка «Проекты»
 - Вкладка «Обзор»
 - Вкладка «Использование»
 - Вкладка «Журнал действий»
 - Вкладка «Запланированные задачи»
 - Вкладка «Фоновые задачи»
 - Вкладка «Сессии»
 - Вкладка «Группы»
 - Вкладка «Пользователи»
 - Особенности работы
 - * Создание VDI проекта
 - * Планирование действий
 - * Клонирование проекта
 - * Редактирование проекта
 - * Групповое редактирование проектов

Позволяет управлять инфраструктурой VDI. Включает в себя внутренние вкладки: «**Виртуальные машины**» и «**Проекты**».

Важно: Во вкладке VDI раздела «ТИОНИКС» отображены виртуальные машины и проекты типа VDI. Расчет количества машин в проекте также учитывает только виртуальные машины типа VDI.

Вкладка «Виртуальные машины»

Отображает перечень VDI машин:

ТІОНІХ

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТІОНІХ

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТІОНІХ » VDI

VDI

Виртуальные машины

Проекты

Имя

Фильтр

Создать VDI машину

Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
☐	test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
☐	test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
☐	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину
☐	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	Архивировать машину

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.451: Список VDI машин

Таблица 4.131: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес VDI машины, присваивается системой автоматически на этапе создания. Также при наличии у пользователя плавающего IP-адреса он будет отображаться следующим образом: 192.168.50.7 Плавающие IP: 10.16.29.70 Где зеленым цветом отображается адрес по которому осуществляется подключение к машине.
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности VDI машины. Задается при создании VDI машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться VDI машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для VDI машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания VDI машины. Возможные значения: • Неизвестно; • Включено; • Заблокировано; • На паузе; • Отключено; • Выключено; • Сбой; • Приостановлено; • Неисправно; • В процессе создания.
Режим работы	Режим работы VDI машины. Задается при создании машины, смена режима работы для VDI машины не разрешена.

Для списка VDI машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Проект - Проект VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- IP-адрес - IP-адрес машины. Допустим неполный ввод адреса;
- Размер - Наименование типа инстансов VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Статус - Состояние машины. Допустим неполный ввод;
- Зона - Зона доступности машины. Допустим неполный ввод имени;
- Задача - Наименование задачи VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Указан во вкладке с *детальной информацией*. Допустим неполный ввод имени.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса VDI машины:

Размер

c1_r128_d0

Детали типа инстансов: c1_r128_d0

ID	1b855ada-3a7b-479f-8910-e764c3b988c2
VCPUs	1
ОЗУ	128МБ
Размер	1 ГБ

Рис. 4.452: Размер VDI машины

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о VDI машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной VDI машине:

ТИОНИКС

Default • demo

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

Детали виртуальной машины: 9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e

Архивировать машину

ОбзорЛогКонсольЖурнал действийЗапланированные задачиМетрикиСессииГруппыПользователи

Обзор

Имя	9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e
Описание	
Имя машины на хосте	instance-0000008d
ID	c2608c2b-d5de-48de-865b-eb0c8115b469
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Проект	2ac35820-f1e3-46e7-8ae1-fd2ec522a7f1
Зона доступности	nova
Создано	13 сент. 2019 г., 16:12:08
Время с момента создания	24 минуты
Имя узла	mnode1.selenium.stand.loc
Приоритет восстановления	-
Время эвакуации, сек	-

Спецификация

Имя типа инстанса	m1.tiny
ID типа инстанса	92bcbf05-ac93-473c-bbd8-5a2b6a866000
ОЗУ	512МБ
VCPUs	1 ВЦПУ
Диск	1ГБ

Сети и Сетевые порты

Public	10.35.199.58
--------	--------------

Группы безопасности

default	- ALLOW IPv6 to ::/0 - ALLOW IPv6 from default - ALLOW IPv4 from default - ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0
---------	--

Метаданные

Название ключа	Нет
Имя образа	cirros
ID образа	3879b4e1-b9ba-4d69-8645-7ad9c4b6ec6a
hypervisor_id	a1c4f9a7-d706-44d2-8614-b020eec383d4
node_id	1
node_title	-

Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Может быть

Подключенные диски

Диск	Нет подключенных дисков.
------	--------------------------

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.453: Подробные параметры VDI машины

4.5. Раздел «ТИОНИКС»

539

Примечание: Имена групп безопасности и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной VDI машины:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор

Лог

Консоль

Журнал действий

Запланированные задачи

Метрики

Сессии

Группы

Пользователи

Длина лога

35

Выполнить

Посмотреть весь лог

Platform: RDO OpenStack Compute
Container: none
Arch: x86_64
CPU(s): 1 @ 1999.986 MHz
Cores/Sockets/Threads: 1/1/1
Virt-type:
RAM Size: 113MB
Disks:
=== sshd host keys ===
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgCcbNXPwPw1BLyZi1EHAnghr0oZR4iPiir2R+W+o96B2GAxrrB8RURzXFmaq/0vKffouey/0LpqMmKFnpfo6y5EuuSjacAhmPj93bZickeMIZ1H47pDH1b2JqwbB7VHVzBtEb3WR1KuJmnnf4Z6m0wXpRNXCwGns310zXLSACT0/Od root@ddddddddd
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANjiWw7NqFAwaLDUV17J7yBD+0EgovsvRA1/y6II1f/no28YrBNiHmcX1cNoFXXaFFdPXJJ/sICVD8ZLuyE9o4kfc2dkZhAUsWdxF18s010//q0w0qRwDacJ1zQxf8W1w1QbjAZrTuX9JU3fFdvHxwfL8jrpwX2e89Q7kaoRBXAAAAFQDtChrfABoq1yMPECT1TJ3E
-----END SSH HOST KEY KEYS-----
=== network info ===
if-info: lo,up,127.0.0.1,8,::1
if-info: eth0,up,10.35.219.101,24,fe80::f816:3eff:fe98:edde
ip-route:default via 10.35.219.254 dev eth0
ip-route:10.35.219.0/24 dev eth0 src 10.35.219.101
ip-route:169.254.169.254 via 10.35.219.71 dev eth0
=== datasource: ec2 net ===
instance-id: i-00000002e
name: N/A
availability-zone: nova
local-hostname: ddddddddddddddd.novalocal
launch-index: 0
=== cirros: current=0.3.3 uptime=17.61 ===

http://cirros-cloud.net

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:}'. use 'sudo' for root.
ddddddddddddddd login:

Рис. 4.454: Записи процесса работы VDI машины

Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной VDI машиной:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu with 'Default' and 'admin', and a user profile icon for 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Обзор', 'Инфраструктура', 'SDS', 'Средства управления питанием', 'Балансировка', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'VDI' (highlighted), and 'Фреймы'. The main content area is titled 'Детали виртуальной машины: test' and includes a sub-navigation bar with tabs: 'Обзор', 'Лог', 'Консоль' (selected), 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. Below the tabs, a message states: 'Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.' To the right of this message is a button for 'Полноэкранный режим'. The console window itself shows a QEMU connection status 'Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000029)' and a 'Send CtrlAltDel' button. The console output displays various system boot logs, including rtc_cmos initialization, device-mapper uevent, TCP cubic registration, NET protocol family registration, dns_resolver key type registration, taskstats version 1, magic number 11:293:485, rtc_cmos setting system clock to 2019-03-12 14:27:49 UTC, BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found, EDD information not available, freeing unused kernel memory (924k, 12288k, 1600k, 1188k freed), and write protecting the kernel read-only data.

Рис. 4.455: Консоль VDI машины

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI машиной:




Рис. 4.456: Журнал действий над VDI машиной

Таблица 4.132: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата начала действия.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Время начала».

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Запланировать действие

Обзор

Лог

Консоль

Журнал действий

Запланированные задачи

Метрики

Сессии

Группы

Пользователи

ID

Фильтр

Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
☐	36	Выключение	Выключить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:34:28	13 мар. 2019 г., 9:00:00	Дополнительно
☐	35	Запустить машину	Запустить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:33:19	12 мар. 2019 г., 20:30:00	Дополнительно
☐	34	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	Успешно	12 мар. 2019 г., 17:31:25	12 мар. 2019 г., 17:33:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.457: Список запланированных задач

Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной VDI машины:




Рис. 4.458: Отображение статистики производительности VDI машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров VDI машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к выбранной VDI машине:




Рис. 4.459: График использования ЦП и ОЗУ

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

SDS

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор

Лог

Консоль

Журнал действий

Запланированные задачи

Метрики

Сессии

Группы

Пользователи

Логин

Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

Логин	Создано	Завершено	Подключение	Клиент	ОС	IP
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:40	-	Панель управления	Firefox 65.0	Ubuntu	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:38	-	Панель управления	Chrome 62.0.3202	Linux	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 17:27:15	-	Панель управления	Yandex Browser 17.9.1	Linux	192.168.1.112

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.460: Список подключений к VDI машине

Таблица 4.133: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, подключившегося к VDI машине.
Создано	Дата подключения к VDI машине.
Завершено	Дата завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: • Веб - подключение через веб клиент; • Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard; • Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDIclient.
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система, используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

Вкладка «Группы»

Отображает список всех групп, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

Вкладка «Пользователи»

Отображает список всех пользователей, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

The screenshot displays the TIONIX web application interface. The top navigation bar is blue with the TIONIX logo on the left, a breadcrumb trail 'Default • admin' in the center, and a user profile 'admin' on the right. A left sidebar contains a tree view of the application's structure, with 'ТИОНИКС' expanded and 'VDI' selected. The main content area has a header 'Детали виртуальной машины: test assign' and a sub-header 'ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test assign'. Below the header is a tabbed interface with tabs for 'Обзор', 'Лог', 'Консоль', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'Сессии', 'Группы' (active), and 'Пользователи'. The 'Группы' tab shows a list of groups with columns 'Имя', 'Описание', 'ID группы', and 'Действия'. A single group named 'tst 2' is listed with ID '2af0466f82544229a8c1ba091613f485'. A red button 'Снять назначение групп пользователей' is visible next to the group. A search bar with a 'Фильтр' button is located above the table.

ТИОНИКС

Default • admin

admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test assign

Детали виртуальной машины: test assign

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

Имя Фильтр Снять назначение групп пользователей

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID группы	Действия
tst 2		2af0466f82544229a8c1ba091613f485	Снять назначение групп пользователей

Отображен 1 элемент из 1

VDI

Фреймы

Рис. 4.461: Список групп VDI машины




Рис. 4.462: Список пользователей VDI машины

Таблица 4.134: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Включить машину	Включение VDI машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
3	Возобновить машину	Возобновление VDI машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
4	Выключить машину	Выключение VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
5	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над VDI машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
6	Создать VDI машину	Создание VDI машины.
7	Клонировать машину	Копирование существующей VDI машины с возможностью изменения ее параметров.
8	Назначить пользователям	Управление правами доступа пользователей до VDI машины.
9	Перестроить машину	Изменение VDI машины путем смены образа или разделения диска.
10	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной VDI машины.
11	Поставить на паузу машину	Приостановление работы VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
12	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
13	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности VDI машины.
14	Снять с паузы машину	Снятие с паузы VDI машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
15	Удалить машину	Удаление выбранной VDI машины. При удалении VDI машины также автоматически удаляется ассоциированная с ней группа безопасности.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной VDI машины – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.463: Индивидуальные действия над VDI машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных VDI машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:




Рис. 4.464: Групповые действия над VDI машинами

Кроме этого действия над VDI машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

Особенности работы

- *Создание VDI машины*
- *Редактирование VDI машины*
- *Клонирование VDI машины*

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины Проекты

Имя Фильтр Создать VDI машину Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

☐	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Действия
☒	test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Отключена	pova	Нет	Отключено	Стандартные
☒	test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные
☒	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные
☐	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные

Отображено 4 элемента из 4

Обзор
Инфраструктура
SDS
Средства управления питанием
Балансировка
Запланированные задачи
Метрики
VDI
Фреймы

- Архивировать машины
- Выключить машины
- Запланировать действие
- Запустить машины
- Перестроить виртуальные машины
- Поставить на паузу машины
- Разархивировать машины
- Редактировать машины
- Сбросить состояние
- Снять с паузы машины
- Удалить машины
- Управление пользователями и группами

Рис. 4.465: Планирование над группой машин

- Назначение пользователей
- Перестраивание VDI машины
- Планирование действий над VDI машиной
- Управление пользователями и группами

Создание VDI машины

В общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать VDI машину» открываем мастер создания:




Рис. 4.466: Окно создания VDI машины

В открывшемся окне указываем:

- VDI проект - выбор необходимого проекта. Поле обязательно к заполнению;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению;
- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;

- Пользователи виртуальной машины - управление пользователями VDI машины в рамках выбранного проекта. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов;
- Группы виртуальных машин - управление группами VDI машин в рамках выбранного проекта. Функция доступна только для администратора;
- Диски - подключение дисков к VDI машине. При запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается, так как одновременное подключение диска к нескольким VDI машинам невозможно;
- Ключевая пара - определение ключевой пары по умолчанию.

Примечание: Максимальная длина имени VDI машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя VDI машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). При создании VDI машин через CLI REST API запросом имя машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vdi-1**, **vdi-2** и т.д.). При создании VDI машины по запросу из TIONIX.VDIclient или веб интерфейса имя машины создается на основе следующей маски: **VDIProjectName _DATE _TIME** (например, **project1 _2018-11-16 _12:20:16**).

Важно: Вкладки «Пользователи виртуальных машин» и «Группы виртуальных машин» будут недоступны до тех пор, пока не будет выбран VDI проект создаваемой машины.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины. Завершаем процедуру создания кнопкой «Сохранить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания машине может понадобится время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна». При создании VDI машины автоматически создается ассоциированная с ней группа безопасности.

Примечание: При удалении VDI машины связанная с ней группа безопасности также автоматически удаляется.

Редактирование VDI машины

Функция позволяет редактировать имя, описание и назначенные группы безопасности выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Редактировать машину

Информация

Группы безопасности

Имя ?

9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e

Описание ?

Отмена Сохранить

Рис. 4.467: Окно изменения данных машины

Клонирование VDI машины

Функция позволяет создать копию существующей VDI машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры клонируемой VDI машины. Все параметры, за исключением VDI проекта, можно изменить. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемой машины>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонирование».

Назначение пользователей

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять пользователями VDI машины. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов. Назначение нескольких пользователей доступно только для администратора.

После вызова действия в открывшемся окне назначьте необходимых пользователей:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Все операции по назначению пользователей отображаются во вкладке «Журнал действий».

Клонировать VDI машину

Подробности

Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Диски

VDI Проект

1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f

Количество виртуальных машин

1

Имя виртуальной машины

Clone of test assign

Всего виртуальных машин (10 Max)

20%

1

Использовано на текущий момент

1

Добавлено

8

Свободно

Отмена

Клонирование

Рис. 4.468: Окно клонирования машины

Перестраивание VDI машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Планирование действий над VDI машиной

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимую VDI машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач VDI машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:

4.5. Раздел «ТИОНИКС»

557




Рис. 4.469: Окно управления пользователями машины

Перестроить машины: "test assign" ✕

Выберите образ ^{*}

Выберите образ

▼

Разделение диска

Автоматически

▼

Описание:

Выберите образ для перестройки инстанса.

Отмена

Перестроить

Рис. 4.470: Окно изменения загрузочного источника машины

Запланировать действие ✕

Пред.

Сегодня

След.

февраль 2019

Год

Месяц

День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

Закрыть

Рис. 4.471: Календарь планируемого действия




Рис. 4.472: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.473: Календарь планируемого действия

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:




Рис. 4.474: Окно создания задачи

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI машиной:
 - Снять образ;
 - Поставить машину на паузу;
 - Жесткая перезагрузка виртуальной машины;
 - Перестроить;
 - Восстановить;
 - Возобновить машину;
 - Архивировать машину;
 - Запустить машину;
 - Выключить машину;
 - Снять машину с паузы;
 - Разархивировать машину;

- Запустить консольную команду openstack;
- Запустить curl-запрос.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали перестроения:

- Выберите образ;
- Разделение диска.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Управление пользователями и группами

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление пользователями и группами».

Важно: Изменять параметры машин возможно только в рамках одного проекта, в противном случае будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

В открывшемся окне задайте необходимые параметры для выбранных VDI машин:

- Пользователи виртуальных машин:
 - Все пользователи - перечень всех доступных пользователей проекта;
 - Пользователи виртуальных машин - пользователи, выбранные для назначения данным VDI машинам.
- Группы проекта:
 - Все группы - перечень всех доступных групп пользователей проекта;
 - Группы виртуальных машин - группы пользователей, выбранные для назначения данным VDI машинам.

Подтвердите изменения кнопкой «Сохранить».

Вкладка «Проекты»

Отображает перечень VDI проектов:

Назначить пользователям ✕

Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Все пользователи

Фильтр

aodh

+

ceilometer

+

admin

+

Пользователи виртуальной машины

Фильтр

Нет пользователей.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.475: Окно управления пользователями машин

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины

Проекты

Имя

Фильтр

Создать VDI проект

Удалить проекты

Еще Действия

Отображено 5 элементов

☐	Имя	Описание	Тип протокола	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
☐	test_project	Projecttest	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	2cc39907-b1d5-4f0a-8496-c35a5f8c2e5b	1	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	a1128e05-5c06-42c6-aa75-1d23891bc15a	1.1	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	21e49027-d340-4134-a263-5690632e8258		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Отображено 5 элементов

Рис. 4.476: Список VDI проектов

Таблица 4.135: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI проекта, присваивается пользователем при создании.
Описание	Краткая информация о VDI проекте, присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над проектами.
Тип протокола	Тип протокола, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения: • RDP; • SPICE.
Задачи в процессе	Отображает количество фоновых задач в процессе выполнения. Также является ссылкой на страницу «Фоновые задачи», на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Задачи с ошибкой	Отображает количество фоновых задач завершившихся с ошибкой. Также является ссылкой на страницу «Фоновые задачи», на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние VDI проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.
Режим работы	Режим работы VDI проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются: • Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю; • Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.

Для списка VDI проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание проекта. Допустим неполный ввод;
- Тип протокола - Наименование типа протокола. Допустим неполный ввод;
- Имя домена - Наименование домена проекта. Допустим неполный ввод;
- Активен - Состояние VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI проекта. Допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладах:

Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном VDI проекте:

На вкладке также представлены данные об уровне сервиса (SLA) VDI проекта:

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы VDI проекта:

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

Примечание: При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI проектом и машинами проекта:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

Детали VDI проекта: cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

Запланировать действие

ОбзорИспользованиеЖурнал действийЗапланированные задачиФоновые задачиСессииГруппыПользователи

Обзор

Имя проектаcd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

ID Проекта8204fe8d19fe47839e5cb659d68ac7ca

ТипVDI

Имя доменаDefault

Виртуальные машины3

АктивенДа

ОписаниеНет

Расположение корневого дискаВычислительный узел

По умолчанию

Зона доступности

Режим работыСтандартный

Шаблон имен виртуальных машин-

Количество резервных виртуальных машин-

Образ по умолчаниюcentos7-cloud

Тип инстанса по умолчаниюtiny

Сеть по умолчаниюpublic

Квоты

Объём загруженного файла (байт)-

Элементы метаданных128

Загруженные файлы-

Плавающие IP50

Подсети100

Общий размер дисков и снимков (ГБ)1000

ОЗУ (МБ)51200

Ключевые пары100

Порты500

Правила группы безопасности110

Виртуальные машины10

Снимки дисков10

Диски10

Маршрутизаторы10

Безопасности11

VCPUs20

Терминальный протокол

Общие

Тип протоколаRDP

Разрешить управление параметрами на стороне клиента⓪

Дисплей

Использовать несколько мониторов⓪

Полноэкранный режим⓪

Устройства и аудио

Воспроизведение звука⓪

Подключение микрофона⓪

Поддержка принтеров⓪

Поддержка смарт-карт⓪

Каталоги

Управление общими каталогами⓪

Дополнительно

Проброс буфера обмена⓪

Имя LDAP домена

Использовать RDP шлюз для подключения⓪

Сервер шлюза удаленных рабочих столов

Метод проверки подлинности шлюза

Уровень сервиса

Время доступности99,999%

Время восстановления8 ч

Перенос разрешенДа




Рис. 4.478: Статистика использования VDI проекта

ТИОНИКС Default • admin ▼ admin ▼

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие ▼

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Фоновые задачи Сессии Группы Пользователи

ID запроса ▼ Фильтр

Отображено 20 элементов из 196 [Следующее »](#) [Последнее »»](#)

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-3a0f9ba0-246e-4b19-99e6-5a904953317b	-	Выход из системы	15 июн. 2020 г., 16:01:41	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5fc72530-26dd-4296-909a-d59ade646b79	-	Авторизация	15 июн. 2020 г., 15:53:04	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-29a505eb-3683-4d4c-b4e3-531e85b704fa	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:39:17	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-4c2945b5-0945-42a1-af8f-eae2e2f41330	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:17:31	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-024d0ce5-d0fa-4d87-b649-7f148fe605f1	-	Выход из системы	10 июн. 2020 г., 13:09:46	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-b1262e53-63c2-4891-a3cb-a2a9f98e51bc	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 12:39:28	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-de28d159-ab9a-43fe-8e39-ae7db4e21ed4	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 9:49:44	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5821b8d5-8d08-472e-9680-a3b1045a126a	-	Авторизация	9 июн. 2020 г., 19:18:49	admin	Проект	standart	Успешно	-

Рис. 4.479: Журнал действий над VDI проектом

Таблица 4.136: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: - успешно; - с ошибкой; - неизвестно.
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».




Рис. 4.480: Список запланированных задач

Вкладка «Фооновые задачи»

Отображает перечень задач на создание VDI машин в проекте:

В зависимости от состояния задачи могут иметь следующие статусы:

- Ожидает - Задача находится в очереди на создание. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- В процессе - Задача находится в процессе создания. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- Ошибка - В процессе создания возникла ошибка. Для задачи доступно удаление.

Примечание: Задачи завершившиеся успешно во вкладке не отображаются. Удаление доступно только для задач в статусе «Ошибка». При групповом удалении всех задач, задачи со статусами «Ожидает» и «В процессе» удаляться не будут.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Логин - Имя пользователя, инициировавшего создание VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: test195

Детали VDI проекта: test195

Запланировать действие ▼

Обзор **Использование** Запланированные задачи **Фоновые задачи** Сессии Группы Пользователи

ID **Фильтр** **Удалить задачи**

Отображено 3 элемента из 3

☐	ID	Действие	Логин	Статус	Описание	Дата и время создания	Действия
☐	182	Создание VDI BM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:54	Удалить задачу
☐	181	Создание VDI BM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:14	Удалить задачу
☐	180	Создание VDI BM	admin	Ошибка	Something went wrong while cinder volume creating. Volume status = error	22 июн. 2020 г., 18:02:10	Удалить задачу

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.481: Список фоновых задач

- Описание - Описание результата выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Дата и время создания - Дата и время создания задачи. Допустим неполный ввод.

Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к VDI машинам выбранного проекта:




Рис. 4.482: Список подключений к VDI машинам проекта

Таблица 4.137: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование VDI машины проекта, к которой было осуществлено подключение. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине. Переход к детальной информации по имени машины невозможен, если машина удалена.
Логин	Имя пользователя, осуществившего подключение к VDI машине.
Создано	Дата и время подключения к VDI машине.
Завершено	Дата и время завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: • Веб - подключение через веб клиент; • Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard; • Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDiclient.
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Имя виртуальной машины;
- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

ТИОНИКС

Default • admin

admin

«

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие

ОбзорИспользованиеЖурнал действийЗапланированные задачиФоновые задачиСессииГруппыПользователи

ИмяФильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Описание	ID группы
1-2	test	3c4622b937da4ac2937f79c8688edf51
3-5	test	6000c16aa801493fbb3f9f9072524539

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.483: Список групп VDI проекта

Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.484: Список пользователей VDI проекта

Таблица 4.138: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать VDI проект	Создание проекта с типом «VDI».
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Клонировать проект	Создание копии существующего проекта.
4	Редактировать проект	Изменение параметров проекта.
5	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие:




Рис. 4.485: Индивидуальные действия над проектом




Рис. 4.486: Групповые действия над VDI проектами

Для планирования действия в отношении одного проекта необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI проектов необходимо выбрать нужные проекты и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины Проекты

Имя Фильтр Создать VDI проект Удалить проекты Еще Действия

Отображено 5 элементов

☐	Имя	Описание	Тип протокола	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
☒	Ubuntu20		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☒	Ubuntu16		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☒	Ubuntu18		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	windows7		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
☐	centos7		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Отображено 5 элементов

Рис. 4.487: Планирование над группой проектов

Особенности работы

- Создание VDI проекта
- Планирование действий
- Клонирование проекта
- Редактирование проекта
- Групповое редактирование проектов

Создание VDI проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать VDI проект» откройте мастер окно создания проекта. Заполните параметры проекта:

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

ID домена

Имя домена

Имя проекта?

Зона доступности

Режим работы

Шаблон имен виртуальных машин?

Количество резервных виртуальных машин?

Описание

default

Default

Зона доступности по умолчанию

Стандартный

Отмена

Создать проект

Рис. 4.488: Окно создания VDI проекта

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;
- Имя проекта - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;

- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
 - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
 - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

Важно: По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра INSTANCE_NAME_PATTERN из конфигурационного файла TIONIX.VDIserver, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для создаваемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта.

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Корневой диск по умолчанию:

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
Выберите элемент из доступных элементов ниже				
▼ Доступно 2				
Выберите одно				
Q Фильтр				
Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный

Отмена

Создать проект

Рис. 4.489: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

Доступно 2

Выберите одно

Фильтр

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да

Отмена

Создать проект

Рис. 4.490: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Расположение корневого диска

Шаблон имен дисков

Размер диска(ГБ)

Тип диска

Удалить диск при удалении виртуальной машины

Вычислительный узел

1

Не выбран тип диска

Да

Отмена

Создать проект

Рис. 4.491: Окно создания VDI проекта

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:
 - Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;
 - Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.
- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равное размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
 - RDP;
 - SPICE.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Сеть

Связанные подсети

Общая

Административное состояние

Статус

Выберите элемент из доступных элементов ниже

▼ Доступно 2

Выберите одно

Q

Фильтр

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
public	public	Да	Включен	Активна	↑
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна	↑

Добавить новую сеть

Отмена

Создать проект

Рис. 4.492: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Тип протокола

RDP

Опции подключения

Дисплеи

Использовать несколько мониторов

Полноэкранный режим

Устройства и аудио

Каталоги

Дополнительно

Разрешить управление параметрами на стороне клиента

Отмена

Создать проект

Рис. 4.493: Окно создания VDI проекта

Таблица 4.139: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим Примечание: При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой. 	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения

Таблица 4.140: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.141: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.142: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	•
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	•
Примечание: Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	
Метод проверки подлинности шлюза	•
Примечание: Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - флаг, предоставляющий пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:
 - Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
 - Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все пользователи

Фильтр

admin

+

cinder

+

cloud_user

+

glance

+

neutron

+

nova

+

placement

+

tionix

+

tionix36

+

user

+

Участники проекта

Фильтр

Нет пользователей.

Отмена

Создать проект

Рис. 4.494: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все группы

Фильтр

Группы не найдены.

Группы проекта

Фильтр

Нет групп.

Отмена

Создать проект

Рис. 4.495: Окно создания VDI проекта

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Элементы метаданных*

128

VCPUs*

20

Виртуальные машины*

10

Ключевые пары*

100

Диски*

10

Снимки дисков*

10

Общий размер дисков и снимков (ГБ)*

1000

ОЗУ (МБ)*

51200

Группы безопасности*

11

Правила группы безопасности*

110

Плавающие IP*

50

Сети*

100

Порты*

500

Маршрутизаторы*

10

Подсети*

100

Отмена

Создать проект

Рис. 4.496: Окно создания VDI проекта

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

Сценарий настройки Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разделение диска Автоматически ▾

Конфигурационный диск ☐

Отмена

Создать проект

Рис. 4.497: Окно создания VDI проекта

Ключевая пара по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

Планирование действий

Примечание: Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый VDI проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI проектом:
 - Запустить VDI машину;
 - Запустить консольную команду openstack;
 - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Создать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей

Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Выберите одну из доступных пар ключей.	

Отображено 0 элементов

▼ Доступно 0

Выберите одно

Q

Нажмите здесь для фильтров.

×

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Нет элементов для отображения.	

Отображено 0 элементов

Отмена

Создать проект

Рис. 4.498: Окно создания VDI проекта

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	февраль 2019				Год	Месяц	День
понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье			
28	29	30	31	1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
1 11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	1 22	23	24			
25	26	27	3 28	1	2	3			

Заккрыть

Рис. 4.499: Календарь планируемого действия

Запланировать действие

Пред.

Сегодня

След.

февраль 2019

Год

Месяц

День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
1 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	1 22	23	24
25	26	27	3 28	1	2	3

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))

Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))

Закрыть


Рис. 4.500: Календарь планируемого действия

Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.501: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие * Учётные данные пользователя * Подробности *

Детали запуска VDI машины * Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Имя задачи ?

Действие *

Запустить VDI машину

Отмена Добавить задание

Рис. 4.502: Окно создания задачи

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
 - Разовая задача;
 - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
 - Дни;
 - Часы;
 - Минуты;
 - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
 - Дни недели;
 - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;

- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
 - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
 - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
 - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов.

Пользователи виртуальной машины:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей VDI проекта;
- Участники проекта - перечень участников VDI проекта.

Группы виртуальной машины:

- Все группы - перечень всех доступных групп пользователей VDI проекта;
- Группы проекта - перечень групп VDI проекта.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Примечание: Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

Клонирование проекта

Функция позволяет создать копию существующего проекта. Доступна в общем списке всех VDI проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания VDI проекта и уже содержит все параметры клонируемого проекта. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемого проекта>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать проект».

Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Клонировать VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

ID домена

Имя домена

Имя проекта?

Зона доступности

Режим работы

Шаблон имен виртуальных машин?

Количество резервных виртуальных машин?

Описание

default

Default

Clone of cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

Зона доступности по умолчанию

Стандартный

Отмена

Клонировать проект

Рис. 4.503: Окно клонирования проекта

Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте*
Образ по умолчанию*
Тип инстанса по умолчанию*
Корневой диск по умолчанию*
Сеть по умолчанию*
Терминальный протокол
Участники проекта
Группы проекта
Квоты*
Конфигурация
Ключевая пара по умолчанию

ID домена
Имя домена
Имя проекта ?
Зона доступности
Режим работы
Шаблон имен виртуальных машин ?
Количество резервных виртуальных машин ?
Описание
Активен ☒

default
Default
cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4
Зона доступности по умолчанию
Стандартный

Отмена Сохранить

Рис. 4.504: Окно изменения параметров проекта

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;
- Имя проекта - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
 - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
 - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

Важно: По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра INSTANCE_NAME_PATTERN из конфигурационного файла TIONIX.VDIserver, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для редактируемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта;
- Активен - состояние проекта.

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный

Доступно 1

Выберите одно

Q

Фильтр

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный

Отмена

Сохранить

Рис. 4.505: Окно изменения параметров проекта

- Доступные - перечень всех доступных образов.

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да

Доступно 1

Выберите одно

Q

Фильтр

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да

Отмена

Сохранить

Рис. 4.506: Окно изменения параметров проекта

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Корневой диск по умолчанию:

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:
 - Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Расположение корневого диска

Шаблон имен дисков

Размер диска(ГБ)

Тип диска

Удалить диск при удалении виртуальной машины

Вычислительный узел

Не выбран тип диска

Нет

Отмена

Сохранить

Рис. 4.507: Окно изменения параметров проекта

- Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.
- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
 - не может начинаться с цифры и символа *;
 - не может быть длиннее 15 символов;
 - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, * и -;
 - должен иметь хотя бы один символ *.

При помощи символа * помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов * соответствует количеству знаков.

Примечание: Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равное размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
 - RDP;
 - SPICE.

При изменении типа протокола конфигурация опций будет сохранена.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
public	public	Да	Включен	Активна	↓

▼ Доступно 1

Выберите одно

Q

Фильтр

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна	↑

Добавить новую сеть

Отмена

Сохранить

Рис. 4.508: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Тип протокола

RDP

Опции подключения

Дисплеи

Использовать несколько мониторов

☒

Полноэкранный режим

☒

Устройства и аудио

Каталоги

Дополнительно

Разрешить управление параметрами на стороне клиента.

☒

Отмена

Сохранить

Рис. 4.509: Окно изменения параметров проекта

Таблица 4.143: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим. Примечание: При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой. 	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения

Таблица 4.144: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.145: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.146: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	•
Примечание: Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	
Метод проверки подлинности шлюза	•
Примечание: Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - флаг, предоставляющий пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:
 - Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
 - Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем

Обновить VDI проект



Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по
умолчанию*Корневой диск по
умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по
умолчанию

Все пользователи

Фильтр



cinder



cloud_user



glance



neutron



nova



placement



tionix



tionix36



Участники проекта

Фильтр



admin

admin ▼



user

user ▼



Отмена

Сохранить

Рис. 4.510: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все группы

Фильтр

Группы не найдены.

Группы проекта

Фильтр

Нет групп.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.511: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект

×

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Элементы метаданных*

128

VCPU*

20

Виртуальные машины*

10

Ключевые пары*

100

Диски*

10

Снимки дисков*

10

Общий размер дисков и снимков (ГБ)*

1000

ОЗУ (МБ)*

51200

Группы безопасности*

11

Правила группы безопасности*

110

Плавающие IP*

50

Сети*

100

Порты*

500

Маршрутизаторы*

10

Подсети*

100

Отмена

Сохранить

Рис. 4.512: Окно изменения параметров проекта

групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;

- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Ключевая пара по умолчанию:

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Сценарий настройки

Разделение диска

Автоматически

Конфигурационный диск

Отмена

Сохранить

Рис. 4.513: Окно изменения параметров проекта

Обновить VDI проект

Информация о проекте*

Образ по умолчанию*

Тип инстанса по умолчанию*

Корневой диск по умолчанию*

Сеть по умолчанию*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

Создать пару ключей

Импортировать ключевую пару

Выделенный

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Выберите одну из доступных пар ключей.	

Отображено 0 элементов

Доступно 0

Выберите одно

Нажмите здесь для фильтров.

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Нет элементов для отображения.	

Отображено 0 элементов

Отмена

Сохранить

Рис. 4.514: Окно создания VDI проекта

618

Глава 4. Функционал модуля

- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных VDI проектов:

Рис. 4.515: Окно изменения параметров проектов

Информация о проекте:

- Описание - краткое описание проекта.

Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
Выберите элемент из доступных элементов ниже				
▼ Доступно ² Выберите одно				
Фильтр				
Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный ↑
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный ↑

Отмена

Сохранить

Рис. 4.516: Окно изменения параметров проектов

Примечание: Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

Доступно 2

Выберите одно

Q

Фильтр

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да

Отмена

Сохранить

Рис. 4.517: Окно изменения параметров проектов

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
Выберите элемент из доступных элементов ниже				
▼ Доступно 2				
Q Фильтр				
Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
public	public	Да	Включен	Активна
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна

Добавить новую сеть

Отмена

Сохранить

Рис. 4.518: Окно изменения параметров проектов

- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Тип протокола

Не изменять

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Отмена Сохранить

Рис. 4.519: Окно изменения параметров проектов

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
 - Не изменять - опции выбранных VDI проектов не будут изменены. Устанавливается по умолчанию;
 - RDP - опции выбранных VDI проектов будут выставлены по умолчанию. Указать необходимые опции можно будет в соответствующих списках, которые отобразятся при выборе данного протокола;
 - SPICE - опции выбранных VDI проектов будут выставлены по умолчанию. Указать необходимые опции можно будет в соответствующих списках, которые отобразятся при выборе данного протокола.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

Таблица 4.147: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим. Примечание: При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой. 	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения

Таблица 4.148: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.149: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.150: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	•
Примечание: Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	
Метод проверки подлинности шлюза	•
Примечание: Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - отображается при выборе типа протокола. Предоставляет пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:
 - Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
 - Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - в отличии от частного в групповом действии, поле не отображает ранее добавленных участников. Это необходимо учитывать, так как при добавлении новых участников существующие окажутся неактивными.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;

Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Все пользователи

Фильтр Q

cinder	+
cloud_user	+
glance	+
neutron	+
nova	+
placement	+
tionix	+
tionix36	+

Участники проекта

Фильтр Q

admin	admin ▾	-
user	user ▾	-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.520: Окно изменения параметров проектов

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Все группы

Фильтр

Группы не найдены.

Группы проекта

Фильтр

Нет групп.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.521: Окно изменения параметров проектов

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Элементы метаданных

VCPUс

Виртуальные машины

Ключевые пары

Диски

Снимки дисков

Общий размер дисков и снимков (ГБ)

ОЗУ (МБ)

Группы безопасности

Правила группы безопасности

Плавающие IP

Сети

Порты

Маршрутизаторы

Подсети

Отмена

Сохранить

Рис. 4.522: Окно изменения параметров проектов

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

Примечание: Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

Сценарий настройки

Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Разделение диска

Автоматически

Конфигурационный диск

☐

Отмена

Сохранить

Рис. 4.523: Окно изменения параметров проектов

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

4.5.9 Вкладка «Фреймы»

Дает возможность загружать отдельные веб-страницы прямо из личного кабинета управления облаком.




Рис. 4.524: Страница с загруженным фреймом

Просмотр осуществляем вводом адреса и имени закладки, подтверждаем кнопками «Загрузить» и «Сохранить». Удаление вкладки осуществляется нажатием по изображению крестика на той или иной закладке. При этом вкладка не будет удалена у пользователей, которым она была добавлена. Для удаления фрейма у всех пользователей используйте кнопку «Удалить у всех пользователей». После чего фрейм будет удален, как с текущей страницы, так и у всех пользователей, которым он был добавлен.

Примечание: Добавление фрейма пользователю осуществляется во вкладке «Идентификация» - «Пользователи» действием *«Добавление фрейма»*.

Особенности работы

- *Добавление фрейма*

Добавление фрейма

Важно: Имя фрейма должно быть уникальным. Создание фрейма с уже имеющимся именем недоступно.

По аналогии работы с браузером добавляем вкладку:

Назначаем имя и адрес вкладки. Завершаем процедуру кнопкой «Загрузить». После чего корректно созданная вкладка отобразится в общем списке. В противном случае система укажет причину невозможности ее создания.

4.6 Веб доступ к VDI машине

Примечание: Веб интерфейс доступа к VDI машинам функционирует только при установленном и настроенном модуле TIONIX.VDIserver.

Помимо клиента доступ к машине может быть осуществлен через веб интерфейс. Используя url - <IP-адрес или имя хоста>:<номер порта (по умолчанию 8888)>/vdi/ перейдите по адресу:

В открывшемся окне введите наименование домена и Ваши учетные данные, после чего авторизируйтесь в приложении.

При успешном подключении отобразится список доступных VDI машин, при их отсутствии будет создана новая:

Примечание: Особенности подключения к VDI машине:

1. По умолчанию отображаются VDI машины со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена» и «В ошибке». Машина должна быть назначена данному пользователю или группе пользователей, в которую он включен. Если машин несколько, то выводится список всех доступных VDI машин для подключения;
2. Описание поведения VDI машины после подключения:

Фреймы

TIONIX +

Имя: TIONIX

Адрес: http://tionix.ru/

Фрейм создан администратором: Да

Загрузить

Сохранить

Удалить у всех пользователей

info@tionix.ru
+7 (495) 645-68-89, +7 (495) 125-05-93

vk

f

Поиск

ТИОНИКС

Главная

О компании

Услуги

Информация

Партнеры

Контакты

Ключевые вызовы традиционного подхода к ИТ

ПОДРОБНЕЕ

ДОРОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

НЕПРЕДКАЗУЕМОСТЬ НАГРУЗКИ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ВЕНДОРОВ

МЕДЛЕННЫЙ ВВОД МОЩНОСТЕЙ

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Рис. 4.525: Область с загружаемым фреймом




Рис. 4.526: Веб интерфейс для доступа к машине




Рис. 4.527: Создание VDI машины

Статус при подключении	Состояние после подключения
«Активна»	Состояние машины не изменяется.
«На паузе»	Снятие машины с паузы, переход в состояние «Активна».
«Отключена»	Включение машины, переход в статус «Активна».
«В ошибке»	Запуск новой машины со статусом «Активна» и автоматическое назначение пользователю.

3. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, будет запущена новая машина, которая автоматически назначится на пользователя;
4. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, которые назначены на данного пользователя, но есть машина не назначенная ни на кого, то автоматически производится назначение этой машины данному пользователю. Взамен будет запущена резервная машина;
5. Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена», но есть машины со статусами «Архивирована» и «Приостановлена» то также будет произведен запуск новой VDI машины. Машина автоматически назначается данному пользователю.

В общем списке выводятся VDI машины среди всех проектов, доступных для пользователя:

ТИОНИКС

admin

Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия
test_2018-04-03_14:50:33	test	cirros	m1.tiny	Активна	Включено	03.04.2018 11:50:40	Открыть консоль
test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	Отключена	Отключено	03.04.2018 13:16:08	Открыть консоль
Clone of test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	В ошибке	Отключено	11.04.2018 08:33:00	Открыть консоль

Всего: 3

Рис. 4.528: Список машин

Таблица 4.151: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
Имя образа	Имя образа VDI машины.
Размер	Мощности VDI машины, задаются при создании и могут быть изменены пользователем при помощи команды изменения размера машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания VDI машины.
Создан	Дата создания VDI машины.

Для вызова консоли выберите необходимую VDI машину и нажмите «Открыть консоль»:

Консоль отображается и в полноэкранном режиме, для перехода в него используйте функцию «Полноэкранный режим»:

ТІОНІКС

admin

Виртуальная машина "fdddb662-500b-4130-83d6-bc69eecb485b" (Активна)

Обратно к списку

Полноэкранный режим

Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.

Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-000001e7) Send CtrlAltDel

```
[ 0.310217] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-d
evel@redhat.com
[ 0.311018] cpuidle: using governor ladder
[ 0.311431] cpuidle: using governor menu
[ 0.311833] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 0.312403] TCP cubic registered
[ 0.312809] NET: Registered protocol family 10
[ 0.313485] NET: Registered protocol family 17
[ 0.313932] Registering the dns_resolver key type
[ 0.314435] registered taskstats version 1
[ 0.316086] Magic number: 14:981:529
[ 0.316564] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-04-18 11:30:34 UTC (
1524051034)
[ 0.317375] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.317925] EDD information not available.
[ 0.457661] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 0.458691] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 0.464198] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 0.468504] Freeing unused kernel memory: 1188k freed

further output written to /dev/ttyS0

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:)', use 'sudo' for root.
fdddb662-500b-4130-83d6-bc69eecb485b login:
```

Рис. 4.529: Консоль машины

Компактный вид Выйти Send CtrlAltDel

```
Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000007)
[ 1.917649] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.928949] rtc0: alarms up to one day, 114 bytes nvram
[ 1.937653] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.946692] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-d
evel@redhat.com
[ 1.962365] cpuidle: using governor ladder
[ 1.969794] cpuidle: using governor menu
[ 1.977224] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 1.985715] TCP cubic registered
[ 1.993843] NET: Registered protocol family 10
[ 2.004811] NET: Registered protocol family 17
[ 2.016394] Registering the dns_resolver key type
[ 2.029241] registered taskstats version 1
[ 2.043875] Magic number: 9:332:473
[ 2.054173] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2017-03-21 08:29:10 UTC (
1490084950)
[ 2.072878] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.084731] EDD information not available.
[ 2.095217] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.103366] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.117640] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.129083] Freeing unused kernel memory: 1188k freed

further output written to /dev/ttyS0
```

Рис. 4.530: Окно консоли машины

Для возврата в компактный режим используйте «Компактный вид».

Завершение рабочей сессии осуществляется кнопкой выхода. После выхода в базу данных произойдет соответствующая запись с точным временем отключения. Для детального просмотра всех Ваших сессий в модуле TIONIX.Dashboard перейдите во вкладку *ТИОНИКС/VDI/Виртуальные машины/Детали инстанса/Сессия*.

4.6.1 Панель управления

Управление приложением осуществляется на основной панели, где отображается общий список машин:

ТИОНИКС								admin
Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия	Настройки Помощь Выйти
test_2018-04-03_14:50:33	test	cirros	m1.tiny	Активна	Включено	03.04.2018 11:50:40	Открыть консоль	
test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	Отключена	Отключено	03.04.2018 13:16:08	Открыть консоль	
Clone of test_2018-04-03_16:15:59	test	cirros	m1.tiny	В ошибке	Отключено	11.04.2018 08:33:00	Открыть консоль	
Всего: 3								

Рис. 4.531: Панель управления

Пункт «Настройки» позволяет изменять язык:

Настройки пользователя

Язык

Русский (ru)

Отмена Сохранить

Рис. 4.532: Окно смены языка

Примечание: Пункт «Помощь» позволяет обратиться за помощью к данному разделу документации.

4.7 Пользовательские настройки

- *Настройки*
- *Помощь*
- *Переключение между доменами и проектами*
- *Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard*

В процессе использования продукта может возникнуть необходимость в изменении настроек, используемых по умолчанию. Эта функция доступна на панели:




Рис. 4.533: Панель управления

4.7.1 Настройки

Настройка производится в отдельных окнах: «**Настройки пользователя**» и «**Изменить пароль**».

Страница «**Настройки пользователя**»:

Таблица 4.152: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Смена языка	Выбор необходимого языка.
2	Выбор часового пояса	Выбор часового пояса.
3	Количество элементов на странице	Изменение количества отображаемых элементов на странице.
4	Количество строк журнала для виртуальной машины	Изменение количества строк, отображаемых для одной виртуальной машины.




Рис. 4.534: Страница настроек пользователя

Страница «**Изменить пароль**»:

Смена пароля происходит путем ввода текущего пароля и вводом нового пароля. При выборе нового пароля настоячиво рекомендуем выбирать сложные пароли. После завершения процедуры настройки параметров по умолчанию или смены пароля необходимо сохранить изменения кнопками: Сохранить/Изменить.

4.7.2 Помощь

При возникновении вопросов в ходе работы с приложением воспользуйтесь вызовом функции «Помощь» на панели управления модулем.

После вызова функции осуществится переход на сайт официальной документации ТИОНИКС:

4.7.3 Переключение между доменами и проектами

Также в процессе работы одного пользователя могут задействовать в нескольких проектах, применяется это для решения большого количества задач. Переход осуществляется на верхней панели выбором необходимого проекта:

Рис. 4.535: Страница изменения пароля

4.7.4 Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard

Вспомогательная информация или описание ошибок отражены во всплывающих окошках в правом верхнем углу модуля. Зеленым цветом производится уведомление об успешном выполнении действия, красным - информация об ошибке.

Пример:

Завершите рабочую сессию при помощи кнопки, расположенной на *верхней панели*.

Также описание функционала для работы с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon в pdf формате доступно по ссылке.

Пользовательская документация по ГОСТ размещена по ссылке.




Рис. 4.536: Страница официальной документации ТИОНИКС




Рис. 4.537: Панель переключения между доменами и проектами




Рис. 4.538: Сообщение об ошибке




Рис. 4.539: Сообщение об успешном выполнении

TIONIX.Dashboard является инструментом для управления модулями и не требует дополнительной настройки для управления.

5.1 Обновление модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

1. Обновление модуля из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all  
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python-tionix_dashboard
```

2. Обновление темы TIONIX.DashboardTheme из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python-tionix_dashboard_theme
```

3. Выполнение первичной настройки модуля:

```
openstack tn timer configure -n tn_timer tn_timer
```

4. Обновление базы данных:

```
openstack tn timer db migrate -n tn_timer
```

5. Запустите команды для сбора статических файлов и их сжатия:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

7. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

5.2 Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Для того чтобы изменения в файле конфигурации вступили в силу, необходимо перезапустить веб-сервер и службу кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

5.3 Удаление модуля TIONIX.Dashboard

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

1. Удалите RPM-пакет модуля:

```
yum remove python-tionix_dashboard
```

2. Удалите RPM-пакет темы модуля:

```
yum remove python-tionix_dashboard_theme
```

3. Запустите команды для повторного сбора статических файлов и их сжатия:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic  
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

4. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart memcached
```

Примечание: Файлы настроек и лог файлы при этом не будут удалены, так же, как и таблицы в базе данных.

5.3.1 Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard

1. Удалите модуль TIONIX.Dashboard:

```
yum remove python3-tionix_dashboard
```

2. Удалите тему TIONIX.DashboardTheme:

```
yum remove python3-tionix_dashboard_theme
```

3. В каталоге /etc/openstack-dashboard/ откройте конфигурационный файл с именем local_settings или local_settings.py, удалите из него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

4. Удалите настройки модуля TIONIX.Dashboard:

```
rm -rf /etc/tionix/dashboard.yaml
```

5. Удалите базу данных MySQL модуля TIONIX.Dashboard:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Удалите базу данных tionix_dash
DROP DATABASE tionix_dash;
```

6. Запустите команду для сбора статических файлов:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

7. В случае наличия в `local_settings.py` флага `true` у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

8. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

5.4 Диагностика модуля TIONIX.Dashboard

- *Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard*
- *Отладка модуля TIONIX.Dashboard*

Важно: Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

5.4.1 Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard

Логирование происходит с помощью модуля logging.

При работе через веб-интерфейс логирование будет производиться в файл - /var/log/httpd/error.log.

Примечание: С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

5.4.2 Отладка модуля TIONIX.Dashboard

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

1. Выставить уровень логирования в значение DEBUG, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.
2. Запустить утилиту самодиагностики модуля `openstack tnx tests`.

Пример использования:

```
openstack tnx tests --names tnx_dashboard --modules
Диагностика модулей TIONIX началась.
Запускаем тесты для: tnx_dashboard

+-----+-----+
| Дата и время запуска | Пт 14 июн 2019 13:22:21 MSK |
+-----+-----+
| Версия OpenStack     | Queens (17.0.9)             |
+-----+-----+
| Имя хоста            | test.stand.loc               |
+-----+-----+
| Дистрибутив          | CentOS Linux 7.6.1810        |
+-----+-----+
| Управляющие узлы     | 1                             |
+-----+-----+
| Вычислительные узлы  | 2                             |
+-----+-----+
```

```
| База данных | mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.20-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper |
+-----+-----+
| Источник пакетов | pypi-queens.tionix.loc |
+-----+-----+
| Версия tionix-licensing | 2.0.1 |
+-----+-----+

=====
TIONIX.Dashboard
Версия: 2.3.0 (актуальная: текущая)
Лицензия: Этот модуль не требует наличия лицензии.
=====
+-----+-----+-----+-----+
| N | Название теста | Статус | Причина неудачи |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | func test dashboard db | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | test available images | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test connection to neutron | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | test dashboard installed | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 5 | test localization files | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 6 | test monitor connection | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 | test node control connection | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 8 | test registered tasks to schedule | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 9 | test scheduler connection | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+
| 10 | test vdi server connection | УСПЕХ | |
+-----+-----+-----+-----+

Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)

====
ИТОГ
====
Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)
```

Примечание: Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».

Взаимодействие с другими модулями

Взаимодействующий модуль	Характер взаимодействия	Характер связи
TIONIX.NodeControl	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.NodeControl через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Client	Предоставление доступа к функциональности модуля TIONIX.Dashboard.	Жесткая связь.
TIONIX.Monitor	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Monitor через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Scheduler	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Scheduler через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.VDIserver	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.VDIserver через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.PointMeter	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.PointMeter через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.