

---

# TIONIX Documentation

*Выпуск*

TIONIX

февр. 28, 2022



---

<b>1</b>	<b>Назначение</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Системные требования</b>	<b>3</b>
2.1	Функциональные зависимости модуля	3
<b>3</b>	<b>Установка и настройка</b>	<b>5</b>
3.1	Установка	6
3.1.1	Установка на двух и более контроллерах	6
3.2	Настройка	6
3.2.1	Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard	7
3.3	Файл конфигурации	8
<b>4</b>	<b>Функционал модуля</b>	<b>11</b>
4.1	Авторизация и навигация в модуле	11
4.2	Раздел «Проект»	11
4.2.1	Вкладка «Доступ к API»	13
4.2.2	Подраздел «Вычисления»	14
4.2.3	Подраздел «Диски»	97
4.2.4	Подраздел «Сеть»	140
4.2.5	Подраздел «Оркестрация»	188
4.3	Раздел «Администратор»	194
4.3.1	Вкладка «Обзор»	194
4.3.2	Подраздел «Вычисления»	194
4.3.3	Подраздел «Диски»	298
4.3.4	Подраздел «Сеть»	348

---

4.3.5	Подраздел «Система» . . . . .	378
4.4	Раздел «Идентификация» . . . . .	397
4.4.1	Вкладка «Домены» . . . . .	397
4.4.2	Вкладка «Проекты» . . . . .	407
4.4.3	Вкладка «Пользователи» . . . . .	436
4.4.4	Вкладка «Группы» . . . . .	453
4.4.5	Вкладка «Роли» . . . . .	461
4.4.6	Вкладка «Доступ для приложений» . . . . .	464
4.5	Раздел «ТИОНИКС» . . . . .	465
4.5.1	Вкладка «Обзор» . . . . .	465
4.5.2	Вкладка «Инфраструктура» . . . . .	473
4.5.3	Вкладка «SDS» . . . . .	500
4.5.4	Вкладка «Средства управления питанием» . . . . .	510
4.5.5	Вкладка «Балансировка» . . . . .	520
4.5.6	Вкладка «Запланированные задачи» . . . . .	540
4.5.7	Вкладка «Метрики» . . . . .	545
4.5.8	Вкладка «VDI» . . . . .	561
4.5.9	Вкладка «Фреймы» . . . . .	657
4.6	Веб доступ к VDI машине . . . . .	658
4.6.1	Панель управления . . . . .	663
4.7	Пользовательские настройки . . . . .	663
4.7.1	Настройки . . . . .	663
4.7.2	Помощь . . . . .	666
4.7.3	Переключение между доменами и проектами . . . . .	667
4.7.4	Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	667
<b>5</b>	<b>Администрирование</b> . . . . .	<b>671</b>
5.1	Обновление модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	671
5.2	Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	672
5.3	Удаление модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	673
5.3.1	Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	673
5.4	Диагностика модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	674
5.4.1	Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard . . . . .	675
5.4.2	Отладка модуля TIONIX.Dashboard . . . . .	675
<b>6</b>	<b>Взаимодействие с другими модулями</b> . . . . .	<b>679</b>

TIONIX.Dashboard - модуль, расширяющий функции OpenStack Horizon. Модуль дополняет стандартный функционал графическими инструментами использования остальных модулей TIONIX.



Для установки и работы модуля TIONIX.Dashboard требуется наличие настроенных, функционирующих и доступных компонентов:

1. Система на платформе OpenStack Victoria;
2. OpenStack Dashboard;
3. SQL база данных, например, MySQL;
4. Веб-браузер Google Chrome выше версии 43 или Firefox выше версии 45.

## 2.1 Функциональные зависимости модуля

Нет обязательного требования к установке, но компоненты необходимы для работы всех доступных функций модуля TIONIX.Dashboard:

1. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.NodeControl - позволяет управлять питанием гипервизоров, безопасно выключать гипервизоры с сохранением состояний виртуальных машин.
2. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Scheduler - позволяет планировать задачи из списка над объектами OpenStack (например, гипервизоры, виртуальные машины и пр.).
3. Доступ до настроенного, функционирующего модуля TIONIX.Monitor - дает возможность визуализировать динамику использования ресурсов виртуальными машинами.

4. Доступ до настроенного, функционирующего пакета лицензирования TIONIX с актуальными лицензиями на модули TIONIX - позволяет дополнить стандартный интерфейс и возможности OpenStack Horizon расширенными возможностями, предоставляемыми лицензированными модулями, в том числе на дополнительных вкладках. В противном случае интерфейс будет ограничен стандартными возможностями исходного модуля OpenStack Horizon.



- *Установка*
  - *Установка на двух и более контроллерах*
- *Настройка*
  - *Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard*
- *Файл конфигурации*

---

**Важно:** Вначале необходимо произвести настройку окружения. Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

---

**Важно:** Установка производится на управляющий узел.

---

## 3.1 Установка

Установите модуль TIONIX.Dashboard из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python3-tionix_dashboard
```

### 3.1.1 Установка на двух и более контроллерах

При установке TIONIX.Dashboard на двух и более контроллерах, необходимо:

1. Реплицировать базу данных на каждый из контроллеров;
2. Устанавливать модуль с **одинаковыми параметрами** на каждый из контроллеров.

---

**Примечание:** Удаление и диагностика модуля на каждом контроллере происходит таким же образом, как и в случае с одним контроллером.

---

## 3.2 Настройка

Для корректной работы необходимо настроить модуль TIONIX.Dashboard.

1. Выполните первичную настройку модуля:

```
openstack tnx configure -n tnx_dashboard tnx_client
```

2. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`) и добавьте в него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

3. Скопируйте образец конфигурационного файла, при использовании нестандартных параметров отредактируйте их (подробнее см. *Файл конфигурации*):

```
cp /etc/tionix/dashboard.yaml.example /etc/tionix/dashboard.yaml
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

5. Создайте базу данных на примере MySQL, настройте права, тип базы и остальные параметры:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Создайте пользователя tionix с паролем password
CREATE USER 'tionix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
# Создайте базу данных tionix_dash
CREATE DATABASE tionix_dash;
# Дайте пользователю права на чтение, редактирование, выполнение любых действий над всеми таблицами базы данных tionix_dash
GRANT ALL PRIVILEGES ON tionix_dash.* TO 'tionix'@'localhost';
# Осуществите выход из базы данных
```

6. Выполните миграцию базы данных:

```
openstack tnx db migrate -n tnx_dashboard
```

7. Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

8. Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

### 3.2.1 Подключение темы модуля TIONIX.Dashboard

---

**Примечание:** Тема является дополнительной опцией и необязательна для нормальной работы модуля.

---

1. Установите пакет с темой из репозитория RPM-пакетов:

```
yum -y install python3-tionix_dashboard_theme
```

---

**Примечание:** В случае, если модуль TIONIX.Dashboard установлен, перейти к пункту 3.

---

2. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` проверьте наличие конфигурационного файла с именем `local_settings` или `local_settings.py`, при его отсутствии скопируйте настройки из образца (`local_settings.py.example`)
3. В конфигурационном файле `local_settings.py` подключите тему:

```
try:
    from tionix_dashboard_theme import *
except ImportError:
    pass
```

4. В корне проекта запустите команду для сбора статических файлов:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

5. В случае наличия в `local_settings.py` флага `true` у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

### 3.3 Файл конфигурации

---

**Примечание:** По умолчанию в файле `dashboard.yaml.example` строки с уровнем логирования нет, она указывается при необходимости. Уровень логирования по умолчанию выставлен в общем конфигурационном файле. Подробнее ознакомиться с файлами конфигурации можно в соответствующем разделе.

---

Конфигурационный файл представлен в `yaml` формате и состоит из следующих секций и параметров:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
LOG_LEVEL	<p>Уровень логирования. Доступные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBUG;</li> <li>• INFO;</li> <li>• WARNING;</li> <li>• ERROR;</li> <li>• CRITICAL.</li> </ul> <p>Значения являются регистронезависимыми. Подробное описание параметров доступно в разделе Уровни логирования.</p>	INFO
KEYSTONE	<p>Настройки для авторизации в службе Keystone, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auth_url - адрес сервиса Keystone;</li> <li>• auth_version - версия Keystone: 2 или 3;</li> <li>• auth_user - логин пользователя;</li> <li>• auth_password - пароль пользователя;</li> <li>• auth_tenant - название проекта;</li> <li>• compute_service_name - название службы Compute;</li> <li>• volume_service_name - название службы Volume;</li> <li>• network_service_name - название службы Neutron;</li> <li>• identity_service_name - название службы Keystone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• auth_url - http://localhost:5000;</li> <li>• auth_version - 3;</li> <li>• auth_user - admin;</li> <li>• auth_password - admin;</li> <li>• auth_tenant - admin;</li> <li>• compute_service_name - compute;</li> <li>• volume_service_name - volumev2;</li> <li>• network_service_name - network;</li> <li>• identity_service_name - identity.</li> </ul>
NEUTRON_VERSION	Версия клиента: 2.	
DB	<p>Настройки базы данных, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENGINE - тип базы данных;</li> <li>• USER - пользователь базы данных;</li> <li>• PASSWORD - пароль базы данных;</li> <li>• HOST - хост, на котором запущена база данных;</li> <li>• PORT — порт сервера с базой данных;</li> <li>• NAME - название базы данных.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENGINE - django.db.backends.mysql;</li> <li>• USER - tionix;</li> <li>• PASSWORD - password;</li> <li>• HOST - localhost;</li> <li>• PORT — 3306;</li> <li>• NAME - tionix_dash.</li> </ul>
SENTRY	<p>Настройки логирования Sentry, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED - Флаг, отвечающий за отправку сообщений об ошибках в Sentry. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>– True;</li> <li>– False.</li> </ul> </li> </ul> <p>Значения являются регистронезависимыми.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DSN - Адрес сервера Sentry, содержит ключ пользователя и идентификатор проекта;</li> <li>• LOG_LEVEL - Уровень логирования в Sentry. Значения являются регистронезависимыми.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• False;</li> <li>• Адрес внутреннего сервера Sentry;</li> <li>• CRITICAL.</li> </ul>
<b>3.3. Файл конфигурации</b>		<b>9</b>

Дополнительные параметры:

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
TRACEBACK_ENABLED	Параметр для вывода трассировки ошибки при логировании. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>• True;</li><li>• False.</li></ul> Значения являются регистронезависимыми.	False

---

**Важно:** При изменении параметров файла конфигурации для вступления их в силу необходимо произвести процедуру, описанную в разделе *«Обновление файла конфигурации»*.


---

Раздел описывает работу с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon.

## 4.1 Авторизация и навигация в модуле


Перейдите по адресу веб-приложения TIONIX.Dashboard и, используя свои учетные данные, авторизируйтесь в модуле:

Для перехода между вкладками используйте панель навигации:

При помощи  можно скрывать или раскрывать панель меню.

## 4.2 Раздел «Проект»

Этот раздел описывает работу в OpenStack с точки зрения рядового пользователя. Дает представление работы с виртуальными машинами, дисками, образами, ключевыми парами, группами безопасности и объектами сетевой инфраструктуры.



The screenshot shows the TIONIX login interface. At the top left is the TIONIX logo. Below it are three input fields: 'Домен' (Domain) with a briefcase icon, 'Логин' (Login) with a person icon, and 'Пароль' (Password) with a lock icon and a toggle eye icon. A blue 'Войти' (Login) button is centered below the fields.

Рис. 4.1: Окно авторизации




Рис. 4.2: Панель навигации



## 4.2.1 Вкладка «Доступ к API»

Отражает перечень служб системы и их точки доступа:

Проект » Доступ к API

### Доступ к API

Отображено 15 элементов

[Просмотр учетных данных](#) [Загрузить файл OpenStack RC](#)

Служба	Точка доступа сервиса
Alarming	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8042
Compute	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8774/v2.1/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Identity	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:5000/v3/
Image	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9292
Infra Optim	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9322
Metric	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8041
Network	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9696
Placement	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8778
Tnx Journal	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9360
Tnx Monitor	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9363
Tnx Nc	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9362
Tnx Scheduler	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:10001
Tnx Vdi	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:9364
Volumev2	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v2/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05
Volumev3	http://ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc:8776/v3/c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05

Отображено 15 элементов

Рис. 4.3: Перечень служб облака

Таблица 4.1: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Служба	Наименование службы OpenStack.
Точка доступа сервиса	Адрес точки доступа службы.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

В верхней части страницы при нажатии на «Просмотр учетных данных» доступна подробная информация об учетных данных пользователя:

### Детали учетных данных пользователя ✕

---

**Логин**

admin

**ID пользователя**

8b9a061801ce470ab796f224e0879bd0

**Имя проекта**

admin

**ID Проекта**

e772d1df2a4743deae40b41e741710a9

**URL аутентификации**

http://10.38.30.40:5000/v3/

---

Закреть

Рис. 4.4: Окно учетных данных пользователя

Таблица 4.2: Также на странице доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Загрузить файл OpenStack RC версии 2.0	Загрузка файла OpenStack RC версии 2.0.
2	Загрузить файл OpenStack RC версии 3	Загрузка файла OpenStack RC версии 3.

## 4.2.2 Подраздел «Вычисления»

### Вкладка «Обзор»

После авторизации отображается страница с состоянием всех компонентов облака. На странице наглядно отображается индикатор объема используемых в рамках данного проекта ресурсов. Данные представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

## Обзор

### Сводка лимитов

#### Вычисления



**Виртуальные машины**

Использовано 4 из 100



**vCPUs**

Использовано 4 из 100



**ОЗУ**

Использовано 1ГБ из 97,7ГБ

#### Диск



**Диски**

Использовано 4 из 100



**Снимки дисков**

Использовано 0 из 10



**Хранилище для дисков**

Использовано 4ГБ из 1000ГБ

#### Сеть



**Плавающие IP**

Выделено 0 из 50



**Группы безопасности**

Использовано 8 из 10



**Правила группы безопасности**

Использовано 18 из 100



**Сети**

Использовано 2 из 100



**Порты**

Использовано 7 из 500



**Маршрутизаторы**

Использовано 10 из 10

Рис. 4.5: Сводка лимитов

Таблица 4.3: Диаграммы отображают обобщенную информацию:

Наименование поля	Описание
<b>Вычисления</b>	
Виртуальные машины	Количество созданных виртуальных машин и их предельное число.
VCPu	Количество используемых виртуальных процессоров и их предельное значение.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти и ее предельное значение.
<b>Диск</b>	
Диски	Количество созданных дисков и их предельное число.
Снимки дисков	Количество созданных снимков дисков и их предельное число.
Хранилище для дисков	Объем используемых ресурсов памяти.
<b>Сеть</b>	
Плавающие IP	Количество выделенных IP-адресов и их предельное число.
Группы безопасности	Количество созданных групп безопасности и их предельное число.
Правила группы безопасности	Количество созданных правил групп безопасности и их предельное число.
Сети	Количество созданных сетей и их предельное число.
Порты	Количество выделенных портов и их предельное число.
Маршрутизаторы	Количество созданных маршрутизаторов и их предельное число.

Также страница показывает статистику использования ресурсов виртуальными машинами.

Данные отображаются на момент авторизации в графическом интерфейсе, и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

**Примечание:** При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Таблица 4.4: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование виртуальной машины, назначается при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
Время с момента создания	Время, прошедшее с момента создания виртуальной машины.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя виртуальной машины в списке является ссылкой на страницу с *детальной информацией*.

Выберите временной интервал для запроса использования:

Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

по

Активные виртуальные машины: 4

Используемая ОЗУ: 1ГБ

VCPU-часов за период: 0,50

ГБ-часов за период: 0,00

ОЗУ-часов за период: 127,80

## Использование

[Загрузить сводку в CSV](#)

Отображено 4 элемента

Имя виртуальной машины	VCPUs	Диск	ОЗУ	Создан
<a href="#">7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1</a>	1	0байт	256МБ	7 минут
<a href="#">test</a>	1	0байт	256МБ	8 минут
<a href="#">7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-2</a>	1	0байт	256МБ	7 минут
<a href="#">7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-3</a>	1	0байт	256МБ	7 минут

Отображено 4 элемента

Рис. 4.6: Статистика использования ресурсов

## Вкладка «Виртуальные машины»

- Вкладка «Обзор»
- Вкладка «Лог»
- Вкладка «Консоль»
- Вкладка «Журнал действий»
- Вкладка «Запланированные задачи»
- Вкладка «Метрики»
- Вкладка «Шаблоны Vmware»
- Особенности работы с виртуальными машинами
  - Создание виртуальной машины
  - Создание виртуальной машины с базовыми параметрами
  - Создание снимка виртуальной машины
  - Изменение размера виртуальной машины
  - Обновление метаданных виртуальной машины
  - Редактирование виртуальной машины
  - Клонирование виртуальной машины
  - Подключение интерфейса
  - Отключение интерфейса
  - Отсоединение шаблона Vmware
  - Перестраивание виртуальной машины
  - Управление назначением плавающих IP-адресов
  - Управление подключением дисков
  - Планирование действий над виртуальной машиной
  - Групповое редактирование виртуальных машин
  - Жесткая перезагрузка виртуальной машины
  - Блокирование виртуальной машины

На этой вкладке приведен список виртуальных машин текущего проекта, а также имеется возможность производить с виртуальными машинами различные действия.

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Имя виртуальной машины  [Фильтр](#) [Создать базовую машину](#) [Создать машину](#)

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
<input type="checkbox"/>	cc035875-2105-4344-9efe-832914ecb804	-	192.168.101.143	middle	Типовая	Активна	pova	Нет	Включено	0 мин	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	4dacfe7f-7876-42bc-aad0-8422936181c8	-	192.168.101.141	tiny	Типовая	Активна	pova	Нет	Включено	0 мин	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1	-	10.38.31.50	micro	Типовая	Активна	pova	Нет	Включено	1 ч, 29 мин	<a href="#">Запланировать действие</a>

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.7: Список виртуальных машин

Таблица 4.5: Вкладка «Виртуальные машины» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя образа	Имя образа, из которого была создана данная виртуальная машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности виртуальной машины. Задается при создании и может быть изменен пользователем при помощи команды <i>изменить размер машины</i> .
Тип	Тип виртуальной машины, задается автоматически при создании машины. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typical (Типовая);</li> <li>• VDI;</li> <li>• Baremetal.</li> </ul>
Статус	Состояние машины, определяемое службами OpenStack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться виртуальная машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неизвестно;</li> <li>• Включено;</li> <li>• Заблокировано;</li> <li>• На паузе;</li> <li>• Отключено;</li> <li>• Выключено;</li> <li>• Сбой;</li> <li>• Приостановлено;</li> <li>• Неисправно;</li> <li>• В процессе создания.</li> </ul>
Время с момента создания	Количество времени, прошедшего с момента создания машины (месяцы, дни, часы, минуты).

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Сортировка доступна для всех полей кроме «Размер». Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя виртуальной машины - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;



- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Фильтрация по полю не применяется для виртуальных и VDI машин с расположением корневого диска в блочном хранилище. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод.

На верхней панели, при помощи функций «Создать машину» и «Создать базовую машину» осуществляется добавление новых виртуальных машин.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса виртуальной машины: Также пользователь может просмотреть

Размер	Тип	Статус	Зона
micro	Детали типа инстанса: micro		
micro	ID	6d546b83-5b4e-40d8-8b59-fbc27a95d8e2	
micro	VCPUs	1	
micro	ОЗУ	256МБ	
micro	Размер	0 ГБ	

Рис. 4.8: Размер виртуальной машины

детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

---

**Примечание:** Имена групп безопасности, прикрепленных дисков и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

---

### Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной виртуальной машины:

### Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

ТІОNІХ Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1

## Детали виртуальной машины: 767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1 Запланировать действие

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики

### Обзор

Имя	767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1
Описание	
Имя машины на хосте	instance-00000001
ID	9fdbbc236-524e-49cb-96f2-a5f799b431f1
Статус	Активна
Заблокирована	Нет
Тип	Типовая
Проект	admin
Зона доступности	nova
Создано	12 июл. 2021 г., 11:38:22
Время с момента создания	1 час, 22 минуты
Имя узла	node1-os-tcp-05.stand.loc
Приоритет восстановления	5
Время эвакуации, сек	60

### Спецификация

Имя типа инстанса	micro
ID типа инстанса	25bd6c4b-4e42-4f39-9368-0c736637b366
ОЗУ	256МБ
VCPU	1 ВЦПУ
Диск	ОГБ

### Сети и Сетевые порты

External	10.38.31.50
----------	-------------

### Группы безопасности

**default**

- ALLOW IPv4 from default
- ALLOW IPv6 to :::0
- ALLOW IPv6 from default
- ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0

### Метаданные

Название ключа	Имя
Образ	Нет
recovery_priority	5
evacuation_time	60
create_vol_on_launch	{\"vol_image_id\": \"25a15d6a-b219-45c0-a8fa-b305430c83ea\", \"del_vol_on_termination\": false}
node_id	1
node_title	И/Д
hypervisor_id	a2b2e7d5-568b-4e68-a40e-2a4d4343167a

### Уровень сервиса

Время доступности	99,999%
-------------------	---------

Рис. 4.9: Подробные параметры виртуальной машины



Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1

## Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики

Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.

Full Screen Mode

Connected to QEMU (Instance-00000002) Send CtrlAltDel

```
[ 2.580498] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2021-06-01T14:48:08 UTC (1622558888)
[ 2.587338] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
[ 2.587338] If you want to keep using the local clock, then add:
[ 2.587338] "trace_clock=local"
[ 2.587338] on the kernel command line
[ 2.609626] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 2.617740] Freeing unused kernel image memory: 2660K
[ 2.622464] Write protecting the kernel read-only data: 22520k
[ 2.635948] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 2.640775] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.648288] Freeing unused kernel image memory: 1476K
[ 2.662988] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.667826] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.679888] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.684214] Run /init as init process

further output written to /dev/ttyS0
[ 2.737320] virtio_blk virtio2: [vda] 2097152 512-byte logical blocks (1.07 GiB/1.00 GiB)

login as 'cirros' user, default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1 login:
```

Рис. 4.11: Консоль виртуальной машины

Default • admin ▾ admin ▾

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1

## Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1 Запланировать действие ▾

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики

ID запроса  Фильтр

Отображено 4 элемента из 4

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-bb37990d-1d20-4dab-bc67-662ae859c6bf	-	Create remote console	1 июн. 2021 г., 17:47:44	admin	Успешно	Параметры действия: protocol=vnc, type=novnc
req-10071f19-eb3b-4319-a1dc-f464ac152295	-	Get output console	1 июн. 2021 г., 17:47:29	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-7550465e-e43e-4b7f-8ca0-b94dc342f226	-	Set metadata	1 июн. 2021 г., 17:03:04	admin	Успешно	Параметры действия: node_id=2, node_title=, hypervisor_id=22376fbb-6898-404a-826e-8e227cb013f5
req-de327f23-e3a8-4b5b-9a7f-533a90ed2698	-	Create Instance	1 июн. 2021 г., 17:02:39	admin	Успешно	Параметры действия: name=7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2, ImageRef=, flavorRef=6d546b83-5b4e-40d8-8b59-fbc27a95d8e2, metadata=create_vol_on_launch: {"vol_image_id": "04656d15-4923-4912-a2a3-b5ca48ba9fdb", "del_vol_on_termination": false}, evacuation_time: 60, recovery_priority: 5, min_count=3, max_count=3, security_groups=name: 7630c74a-e2e6-48bd-aa42-c8ddd0ada96, availability_zone=nova, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: 04656d15-4923-4912-a2a3-b5ca48ba9fdb, volume_size: 1, networks=uuid: deaacccf-1429-4161-9ebd-facca29db894, OS-DCF:diskConfig=AUTO

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.12: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.6: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над виртуальной машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

ТІОНІХ Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1

### Детали виртуальной машины: 7b0f9c75-9535-4de1-9857-0cbd4c36efc2-1

Запланировать действие

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики

ID  Фильтр Delete Tasks

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
3	6e2669d5-f5d9-4924-adda-b0ed8098eb54	Возобновить машину	Одноразовое	-	1 июн. 2021 г., 17:57:43	4 июл. 2021 г., 17:51:00	Дополнительно
2	a97ccbb7-a94d-4247-a488-54d107d15203	Выключить машину	Одноразовое	-	1 июн. 2021 г., 17:57:07	25 июн. 2021 г., 17:50:00	Дополнительно
1	ca880a81-3a70-488f-9e75-abf3adcad39f	Архивировать машину	Одноразовое	-	1 июн. 2021 г., 17:56:42	22 июн. 2021 г., 17:49:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Проект

Доступ к API

Вычисления

Обзор

**Виртуальные машины**

Образы

Ключевые пары

Группы серверов

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.13: Список запланированных задач



## Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины:




Рис. 4.14: Отображение статистики производительности виртуальной машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:


По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «TIONIX/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

## Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:



OK

Рис. 4.15: График использования ЦП и ОЗУ

ТІОНИХ Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: test\_vm1

## Детали виртуальной машины: test\_vm1

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Vareos

Имя  Фильтр

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	templ1		Инкрементный	Defaultjob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	templ2		Дифференциальный	Defaultjob	Catalog	WeeklyCycleAfterBackup	Отсоединить

Отображено 2 элемента

Виртуальные машины

- Образы
- Ключевые пары
- Vareos
- Диски
- Сеть
- Оркестрация
- Администратор
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.16: Список шаблонов системы резервного копирования Vareos

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям. Управление шаблонами системы резервного копирования Veeam доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией «Управление шаблонами».

Таблица 4.7: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
5	Заблокировать машину	Блокировка виртуальной машины.
6	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
7	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
8	Создать машину	Создание виртуальной машины.
9	Создать базовую машину	Создание одной или нескольких виртуальных машин с небольшим количеством базовых параметров.
10	Изменить размер машины	Изменение типа инстанса виртуальной машины.
11	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
12	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
13	Обновить метаданные	Управление метаданными виртуальной машины.
14	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
15	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
16	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Veeam с виртуальной машиной.
17	Отсоединить плавающий IP	Удаление присвоенного IP-адреса и назначенного порта.
18	Отменить изменение типа/миграции	Прекращение процедуры миграции.
19	Отсоединить интерфейс	Отключение функции управления выбранной виртуальной машиной.

Продолжается на следующей странице

Таблица 4.7 – продолжение с предыдущей страницы

N	Действие	Описание
20	Перестроить машину	Изменение виртуальной машины путем смены образа или разделения диска.
21	Подключить интерфейс	Включение функции управления выбранной виртуальной машиной.
22	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
23	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
24	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
25	Привязать плавающий IP	Установка соединения виртуальной машины с другой по IP-адресу или порту.
26	Просмотреть лог	Просмотр записи процессов работы и ошибок данной виртуальной машины.
27	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
28	Разблокировать машину	Разблокировка виртуальной машины.
29	Редактировать группы безопасности	Изменение группы безопасности.
30	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
31	Сбросить состояние	Сброс состояния виртуальной машины. После совершения действия машина отображается со статусом «Активна».
32	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
33	Создать снимок	Создание образа виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
34	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.
35	Управление подключением дисков	Подключение или отключение диска на выбранной виртуальной машине. Действие доступно только для машин со статусами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Активна;</li> <li>• На паузе;</li> <li>• Приостановлена;</li> <li>• Выключена.</li> </ul>

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машиной – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке машин.




Рис. 4.17: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные виртуальные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Имя виртуальной машины  Фильтр Создать базовую машину Создать машину Еще Действия

Отображено 7 элементов из 7

<input type="checkbox"/>	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input type="checkbox"/>	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f773	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.1	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.2	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<span>Архивировать машину</span>
<input type="checkbox"/>	test	cirros	192.168.1.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<span>Архивировать машину</span>

Отображено 7 элементов из 7

- Архивировать машины
- Возобновить машины
- Выключить машины
- Жесткая перезагрузка машин
- Запланировать действие
- Запустить машины
- Мягкая перезагрузка машин
- Поставить на паузу машины
- Приостановить машины
- Разархивировать машины
- Редактировать машины
- Сбросить состояние
- Снять с паузы машины
- Удалить машины

Рис. 4.18: Групповые действия над виртуальными машинами

TIONIX Default • admin admin

Проект » Вычисления » Виртуальные машины

### Виртуальные машины

Отображено 7 элементов из 7

Имя виртуальной машины  Фильтр Создать базовую машину Создать машину Еще Действия

<input type="checkbox"/>	Имя	Имя образа	IP-адрес	Размер	Тип	Статус	Зона	Задача	Питание	Время с момента создания	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-3	-	192.168.2.24	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	<ul style="list-style-type: none"> <li>Архивировать машины</li> <li>Возобновить машины</li> <li>Выключить машины</li> <li>Жесткая перезагрузка машин</li> <li>Запланировать действие</li> <li>Запустить машины</li> <li>Мягкая перезагрузка машин</li> <li>Поставить на паузу машины</li> <li>Приостановить машины</li> <li>Разархивировать машины</li> <li>✎ Редактировать машины</li> <li>Сбросить состояние</li> <li>Снять с паузы машины</li> <li>Удалить машины</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-2	-	192.168.2.30	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input checked="" type="checkbox"/>	45-A-4-1	-	192.168.2.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 мин	
<input type="checkbox"/>	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	b38726c19f6340e29b82b533c04aebaf_horizon_image	10.255.215.3	d842a8f73	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	21 ч, 16 мин	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	-	192.168.1.1	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	
<input type="checkbox"/>	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	-	192.168.1.2	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<span>Архивировать машину</span>
<input type="checkbox"/>	test	cirros	192.168.1.7	c1_r128_d0	Типовая	Активна	ax	Нет	Включено	1 д, 2 ч	<span>Архивировать машину</span>

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.19: Планирование над группой машин



## Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание виртуальной машины*
- *Создание виртуальной машины с базовыми параметрами*
- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Изменение размера виртуальной машины*
- *Обновление метаданных виртуальной машины*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Подключение интерфейса*
- *Отключение интерфейса*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Перестраивание виртуальной машины*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*
- *Блокирование виртуальной машины*

## Создание виртуальной машины

---

**Примечание:** Перед началом работ по созданию виртуальных машин необходимо *настроить сеть*. Также желательно иметь в наличии загрузочный источник, под такими источниками подразумеваются снимки и образы виртуальных машин.

---

Приступаем к созданию виртуальной машины, в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать машину» открываем мастер создания виртуальной машины. Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины:

- *Детали:*
- *Источник:*
- *Тип инстанса:*
- *Сети:*
- *Сетевые порты:*
- *Группы безопасности:*
- *Диски:*
- *Ключевая пара:*
- *Конфигурация:*
- *Группы виртуальных машин:*
- *Подсказки планировщика:*
- *Метаданные:*

#### Детали:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательное поле;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Количество - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению.
- Приоритет восстановления - значение приоритета восстановления, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины во время автоэвакуации в случае неполадок на вычислительном узле. Принимает значения от 0 (перенос не осуществляется) до 10 (перенос осуществляется в первую очередь). По умолчанию 5;
- Время эвакуации, сек - время задержки в секундах, которое будет использоваться при переносе виртуальной машины перед переходом к автоэвакуации машин с более низким приоритетом восстановления. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 60.

**Примечание:** Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем

## Запустить виртуальную машину



## Детали

Источник \*

Тип инстанса \*

Сети \*

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



Имя виртуальной машины ?

Описание


Зона доступности

Количество \*

Приоритет восстановления ?

Время эвакуации, сек \* ?

Всего виртуальных машин  
(10 Max)



- 0 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 9 Свободно

**✕ Отмена**

&lt; Назад

Вперёд &gt;

Запустить виртуальную машину

Рис. 4.20: Окно создания виртуальной машины

или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

#### Источник:

Запустить виртуальную машину
✕

- Детали
- Источник \*
- Тип инстанса \*
- Сети \*
- Сетевые порты
- Группы безопасности
- Диски
- Ключевая пара
- Конфигурация
- Группы виртуальных машин
- Подсказки планировщика
- Метаданные

Источник виртуальной машины - шаблон, используемый при создании виртуальной машины. Можно использовать образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска (если доступно). Также можно выбрать постоянный тип хранения, создав новый диск. ?

**Выберите источник загрузки**

Диск

**Удалить диск при удалении виртуальной машины**

**Выделенный**

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

▼ Доступно 1 Выберите одно

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
5ce90927-9e2d-4				
▶ 5ed-b386-30b948b2a5eb		1 ГБ	qcow2	nova

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.21: Окно создания виртуальной машины

Выберите источник загрузки виртуальной машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска). Поле обязательно к заполнению. Также во вкладке можно создать новый диск в качестве постоянного места хранения шаблона машины (образа, снимка виртуальной машины, диска, снимка диска), выбрав опцию “Создать новый диск”. Новый диск с записанным шаблоном подключается к созданной машине автоматически.

**Примечание:** В случае, если был создан новый диск, источник машины (образ, снимок виртуальной машины (снимок образа), диск или снимок диска) записывается на него и в столбце “Имя образа” в списке виртуальных машин не отображается. Созданный диск отображается в списке дисков проекта.

Более подробные данные можно получить, развернув информацию об источнике:

Название	Описание	Размер	Тип	Зона доступности
6e46e08c-5134-4				
▼ 1f0-8271-b637b8 df9013		1 ГБ	qcow2	nova
<b>Мин. размер диска (ГБ)</b>		<b>Мин. размер ОЗУ (МБ)</b>		
0		0		

Рис. 4.22: Подробная информация по источнику виртуальной машины

#### Тип инстанса:

Выберите готовый шаблон машины. Создание машины без шаблона невозможно.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о шаблоне:

Индикатор в виде предупреждения показывает, что параметры шаблона превышают квоту Вашего проекта. Процесс создания нового типа описан во вкладке «*Типы инстанса*».

#### Сети:

Машине будут назначены один или несколько интерфейсов из выбранных сетей.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о сети:

#### Сетевые порты:

Укажите точки подключения отдельного устройства.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о порте:

Запустить виртуальную машину ✕

Детали

Источник \*

Тип инстанса \*

Сети \*

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Типы инстансов отвечают за количество выделяемой памяти, дисков и процессорной мощности для создаваемых виртуальных машин. ?

**Выделенный**

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный	
➤ m1.tiny	1	512 МБ	1 ГБ	1 ГБ	0 ГБ	Да	↑
➤ c1_r1_d0	1	1 МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да	↑

✕ Отмена
< Назад
Вперед >
☁ Запустить виртуальную машину

Рис. 4.23: Окно создания виртуальной машины

Название	VCPUS	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
▼ c2_r1_d5	2	1 ГБ	5 ГБ	5 ГБ	0 ГБ	Да
Влияние на квоту						
Всего виртуальных машин (Нет ограничений)		Всего виртуальных ядер (Нет ограничений)		Всего RAM (Нет ограничений)		
<b>3</b> Использовано на текущий момент		<b>3</b> Использовано на текущий момент		<b>384</b> Использовано на текущий момент		
<b>1</b> Добавлено Свободно		<b>2</b> Добавлено Свободно		<b>1024</b> Добавлено Свободно		
Общее количество дисков (Нет ограничений)		Общий размер хранилища (Нет ограничений)				

Рис. 4.24: Подробная информация по шаблону виртуальной машины

**Группы безопасности:**

К запущенной машине будут применены правила фильтрации трафика отмеченных групп безопасности.

Также более подробные данные можно получить, развернув информацию о группе:

**Диски:**


---

**Важно:** При одновременном запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается.

---

К запущенной машине будут подключены выбранные диски.

**Ключевая пара:**

Выберите пару ключей, которая будет использоваться для аутентификации.

---

**Примечание:** Если ранее уже была создана ключевая пара, то она будет задана по умолчанию. Если пар несколько, то необходимо выбрать нужную. Также в окне можете добавить новую ключевую пару.

---

## Запустить виртуальную машину

Запустить виртуальную машину
✕

Детали

Источник \*

Тип инстанса \*

Сети \*

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Сети предоставляют канал связи между виртуальными машинами в облаке. ?

▼ Выделенный Выберите сети из представленных ниже.

Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>				

▼ Доступно 2 Выберите хотя бы одну сеть

🔍 Нажмите здесь для фильтров. ✕

Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
➤ public1	public	Да	Включен	Активный <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">↑</span>
➤ localnet	localsubnet	Да	Включен	Активный <span style="float: right; background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">↑</span>

✕ Отмена
< Назад
Вперед >
👤 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.25: Окно создания виртуальной машины



Сеть	Ассоциированные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
1	provider	provider	Да	Включен	Активная
<b>ID</b>		14e13a17-d957-46a5-bfd0-b549a07b335d			
<b>Проект</b>		079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212			
<b>Внешняя сеть</b>		Да			
Сеть провайдера					
<b>Тип</b>	<b>ID сегмента</b>			<b>Физическая сеть</b>	
flat				default	

Рис. 4.26: Подробная информация о сети виртуальной машины

При необходимости раскройте детальную информацию и скопируйте публичный ключ:

### Конфигурация:

Настройте пользовательские параметры, такие как:

- Файл настройки;
- Сценарий настройки;
- Разбиение диска;
- Конфигурационный диск;
- Direct SCSI.

### Группы виртуальных машин:

Выберите группу виртуальных машин для запуска машины в ней:

Группы виртуальных машин определяют список виртуальных машин таким образом, что всем виртуальным машинам может быть назначено специальное свойство. Например, политика группы виртуальных машин может указывать, что виртуальные машины в этой группе не должны размещаться на одном физическом оборудовании согласно требованиям доступности.

---

**Важно:** Группы виртуальных машин относятся к отдельным проектам и не могут совместно использоваться несколькими проектами.

---

Запустить виртуальную машину ✕[Детали](#)[Источник \\*](#)[Тип инстанса \\*](#)[Сети \\*](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Порты обеспечивают дополнительные каналы связи для виртуальных машин. Можно выбирать порты и (или) сети в любом сочетании. ?

**▼ Выделенный**

Выберите порты из списка.

Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>			

**▼ Доступно 0**

Выберите одно

Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус
<i>Нет доступных элементов</i>			

[✕ Отмена](#)[← Назад](#)[Вперёд >](#)[▶ Запустить виртуальную машину](#)

Рис. 4.27: Окно создания виртуальной машины


	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95	192.168.2.4 подсети localsubnet	Включен	Выключен	
<b>ID</b>		36aa92d5-7c5d-491e-9534-60932a5dda95			
<b>ID проекта</b>		8d6e978a189244c4b1ec2a6bde727b3e			
<b>ID сети</b>		0b7af9e2-f80b-4496-a8f3-5dc2fade8b19			
<b>Сеть</b>		localnet			
<b>Тип VNIC</b>		Нормально			

Рис. 4.28: Подробная информация о сетевом порте виртуальной машины

**Подсказки планировщика:**

Добавьте подсказки планировщика к виртуальной машине:

**Метаданные:**

Добавьте метаданные:

Укажите значения метаданных.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Запустить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобится время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

**Создание виртуальной машины с базовыми параметрами**

Запуск виртуальной машины с небольшим количеством базовых параметров позволяет существенно сэкономить время при создании. Осуществляется в общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать базовую машину». После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Такие как:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - количество виртуальных машин для запуска;

## Запустить виртуальную машину



Детали

Источник \*

Тип инстанса \*

Сети \*

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Выберите группы безопасности, правила фильтрации IP-адресов которых будут применены для настройки сети созданной виртуальной машины.



## ▼ Выделенный 1

Название	Описание
> default	Группа защиты по умолчанию

## ▼ Доступно 0

Выберите один или более

Нажмите здесь для фильтров.

Название	Описание
<i>Нет доступных элементов</i>	

✕ Отмена

&lt; Назад

Вперёд &gt;

🔒 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.29: Окно создания виртуальной машины

Название		Описание				
▼ default		Default security group				
Направление	Тип сети	Протокол	От порта	По порт	Удаленный адрес	
egress	IPv4	tcp	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	udp	-	-	0.0.0.0/0	
egress	IPv4	-	-	-	0.0.0.0/0	
ingress	IPv4	-	-	-	-	
ingress	IPv6	-	-	-	-	

Рис. 4.30: Подробная информация по группе виртуальной машины

- Имя образа - выбор образа для загрузки;
- Сеть - машины(а) будут подсоединены(а) к выбранным сети(ям);
- ЦП - количество виртуальных процессоров;
- ОЗУ - объем оперативной памяти виртуальной машины в мегабайтах;
- Диск - объем памяти виртуальной машины в гигабайтах.

---

**Примечание:** Параметры ЦП, ОЗУ и Диска должны совпадать с ранее созданным типом виртуальной машины. В противном случае создание машины невозможно.

---

**Примечание:** Максимальная длина имени машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя виртуальной машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4fda7a75**). Имеет тот же формат, что и UUID машины, но не совпадает с ним. Автоматическая генерация имен является особенностью TIONIX, в OpenStack имена создаваемым объектам задаются в обязательном порядке. При создании типовых машин через CLI имя виртуальной машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vm-1**, **vm-2** и т.д.).

---

По завершении успешной процедуры создания, машине может понадобиться время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

## Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник \\*](#)[Тип инстанса \\*](#)[Сети \\*](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)**Диски**[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

Выберите диски для подключения к виртуальной машине.

## ▼ Выделенный

Название	Размер	Статус	Тип	Зона доступности
----------	--------	--------	-----	------------------

*Выберите один или несколько дисков из доступных дисков ниже.*▼ Доступно <sup>1</sup>

Выберите диски для подключения.

Название	Размер	Статус	Тип	Зона доступности
----------	--------	--------	-----	------------------

5ce90927-9e2d-45ed-b386-30b948b2a5eb	1 ГБ	Доступен	-	nova
--------------------------------------	------	----------	---	------

**✕ Отмена**

&lt; Назад

Вперёд &gt;

**☁ Запустить виртуальную машину**

Рис. 4.31: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину
✕

- Детали
- Источник \*
- Тип инстанса \*
- Сети \*
- Сетевые порты
- Группы безопасности
- Диски
- Ключевая пара
- Конфигурация
- Группы виртуальных машин
- Подсказки планировщика
- Метаданные

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её. ?

+ Создать пару ключей
📁 Импортировать ключевую пару

**Выделенный**

Отображен 1 элемент

Название	Отпечаток	
➤ qa	7f:ac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80	↓

Отображен 1 элемент

▼ Доступно 2 Выберите одно

Q Нажмите здесь для фильтров. ✕

Отображено 2 элемента

Название	Отпечаток	
➤ t	e4:94:00:fc:0e:07:a2:11:17:ee:90:df:48:d2:f3:09	↑
➤ test	e5:f9:0d:9a:8f:47:4e:0f:02:51:ce:7e:a9:1a:56:9a	↑

Отображено 2 элемента

✕ Отмена
< Назад
Вперёд >
🏠 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.32: Окно создания виртуальной машины




Рис. 4.33: Подробная информация о SSH ключе виртуальной машины

### Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке *«Образы»* со статусом *«Активный»*.

### Изменение размера виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. В открывшемся мастер окне выбираем новую конфигурацию памяти машины. При отсутствии подходящего шаблона необходимо перейти во вкладку *«Типы инстанса»* и *создать необходимый тип виртуальной машины*.

При необходимости укажите в расширенных настройках способ разделения диска.

### Обновление метаданных виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: *«Доступные метаданные»* и *«Имеющиеся метаданные»*. Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию *«Пользовательский»*, введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой *«Сохранить»*.






Рис. 4.34: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину ✕

[Детали](#)

[Источник \\*](#)

[Тип инстанса \\*](#)

[Сети \\*](#)

[Сетевые порты](#)

[Группы безопасности](#)

[Диски](#)

[Ключевая пара](#)

[Конфигурация](#)

Группы виртуальных машин

[Подсказки планировщика](#)

[Метаданные](#)

Выберите группу серверов для запуска инстанса в ней.

**Выделенный**

Отображено 0 элементов

Название	Политика
<i>Выберите группу серверов из списка доступных групп.</i>	

Отображено 0 элементов

▼ **Доступно** 1 Выберите одно

Отображен 1 элемент

Название	Политика
work_group	Аффинность <span style="float: right; background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px;">↑</span>

Отображен 1 элемент

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

🏠 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.35: Окно создания виртуальной машины

Запустить виртуальную машину
✕

- Детали
- Источник \*
- Тип инстанса \*
- Сети \*
- Сетевые порты
- Группы безопасности
- Диски
- Ключевая пара
- Конфигурация
- Группы виртуальных машин
- Подсказки планировщика
- Метаданные

Этот шаг позволяет добавить подсказки планировщика к вашей виртуальной машине. ?

Вы можете определить подсказки планировщика перемещая элементы из левой в правую колонку. В левой колонке отображаются определения подсказок планировщика из каталога метаданных Glance. Используя опцию "Custom" вы можете добавлять подсказки планировщика с выбранным вами ключом.

**Доступные подсказки планировщика**

🔍

Выборочный

+

Нет доступных подсказок планировщика

**Существующие подсказки планировщика**

🔍

Подсказок планировщика не существует

✕ Отмена

< Назад

Вперёд >

🏠 Запустить виртуальную машину

Рис. 4.36: Окно создания виртуальной машины

## Запустить виртуальную машину

[Детали](#)[Источник \\*](#)[Тип инстанса \\*](#)[Сети \\*](#)[Сетевые порты](#)[Группы безопасности](#)[Диски](#)[Ключевая пара](#)[Конфигурация](#)[Группы виртуальных машин](#)[Подсказки планировщика](#)[Метаданные](#)

На этом шаге виртуальной машине можно добавить метаданные.

Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

Доступные метаданные	Имеющиеся метаданные
<input type="text" value="Фильтр"/>	<input type="text" value="Фильтр"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <span>Пользовательский</span> <input type="text"/> <span style="float: right;">+</span> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;">Нет метаданных</div>
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;">Метаданные недоступны</div>	

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

[✕ Отмена](#)[< Назад](#)[Вперёд >](#)[🏠 Запустить виртуальную машину](#)

Рис. 4.37: Окно создания виртуальной машины

### Создать базовую машину ✕

**Имя виртуальной машины** ⓘ

**Количество виртуальных машин** ⓘ

**Имя образа** \*

**Сеть** \*

**ЦП (шт.)**

1 2 4 8 16

**ОЗУ (МБ)**

512 1024 2048 4096 8192 16384 32768

**Диск (ГБ)**

50 100 150 200 250

Отмена Запуск

Рис. 4.38: Окно создания базовой виртуальной машины




Рис. 4.39: Окно создания снимка

### Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры копируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя копируемой машины>».

---

**Важно:** При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

---

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

### Подключение интерфейса

Функция позволяет подключать интерфейс к выбранной виртуальной машине. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выберите способ определения интерфейса:

В зависимости от выбора задайте необходимую сеть или порт и завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Изменить размер машины ✕

**Выбор типа инстанса \***    Расширенные настройки

**Старый тип инстанса**  
1x512x50

**Новый тип инстанса \* ?**  
Выберите новый тип инстанса ▾

**Детали типа инстанса**

Имя	
VCPUs	
Корневой диск	ГБ
Временный диск	ГБ
Объем диска	ГБ
ОЗУ	МБ

**Ограничения проекта**

<b>Количество машин</b>	Использовано: 3 из 10
<b>Количество VCPU</b>	Использовано: 18 из 20
<b>Всего RAM</b>	Использовано: 1 536 из 51 200 МБ

**Отмена**    **Изменение типа инстансов**

Рис. 4.40: Окно изменения параметров диска машины

## Обновить метаданные экземпляра



Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные**

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные**

Нет метаданных

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

Рис. 4.41: Окно управления метаданными



### Редактировать машину ✕

**Информация**

Группы безопасности

**Имя** ?

**Описание** ?

**Изменить приоритет восстановления** ?

**Время эвакуации, сек** ?

Отмена Сохранить

Рис. 4.42: Окно изменения данных машины

## Клонировать виртуальную машину



## Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



## Имя виртуальной машины ?

Clone of 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

## Описание

## Зона доступности

pov

## Количество \*


1

## Приоритет восстановления ?

## Время эвакуации, сек \* ?

60

Всего виртуальных машин  
(10 Max)



- 3 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 6 Свободно

✕ Отмена

&lt; Назад

Вперёд &gt;

Клонировать виртуальную машину

Рис. 4.43: Окно клонирования машины

Подключить интерфейс

Способ определения интерфейса

сеть (и IP-адрес)

Сеть

Выберите сеть

Фиксированный IP-адрес

Описание:  
Выберите сеть для подключения к интерфейсу.

Отмена Подключить интерфейс

Рис. 4.44: Окно подключения соединений

## Отключение интерфейса

Функция позволяет отключать порт выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый порт:

Отсоединить интерфейс

Порт

Выберите порт

Описание:  
Выберите порт для отсоединения.

Отмена Отсоединить интерфейс

Рис. 4.45: Окно отключения соединений

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Отсоединение шаблона Vareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Vareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «*Шаблоны Vareos*». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.46: Окно отсоединения шаблона Vareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «TIONIX», во вкладке «*Шаблоны Vareos*».

## Перестраивание виртуальной машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Управление назначением плавающих IP-адресов

Функция позволяет управлять плавающими адресами выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:

Выбираем необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Управление подключением дисков

Функция доступна в индивидуальных действиях машины. При наличии дисков в проекте позволяет управлять их подключением к выбранной виртуальной машине:

---

**Важно:** Отображаются диски, не подключенные к другим машинам, и только из проекта, которому принадлежит данная виртуальная машина.

---

В списке доступный диск можете выбрать по одному из параметров:

### Перестроить инстанс ✕

**Выберите образ \***

Выберите образ

**Разделение диска**

Автоматически

**Описание**

Описание:  
Выберите образ для перестройки инстанса.

Отмена Перестроить инстанс

Рис. 4.47: Окно перестройки машины

### Управление назначением плавающих IP ✕

**IP-адрес \***

Нет выделенных назначаемых IP-адресов +

**Порт для назначения \***

test-1: 192.168.2.13

Выберите или выделите новый плавающий IP-адрес, который вы хотите связать с выбранной машиной и/или портом из списка.

Отмена Назначить

Рис. 4.48: Окно управления плавающими IP-адресами

## Управление подключением дисков ✕

Выберите диски для подключения к виртуальной машине.

▼ **Выбраны** 2

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
multi 7	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↓
47cdc60f-3567-47bf-881c-9e5b8f336b22	5 ГБ	-	Доступен	pova	↓

▼ **Доступно** 12 Выберите один или более

Название	Размер	Тип	Статус	Зона	
test 4	1 ГБ	-	Доступен	pova	↑
ee4ce2bd-c45b-4dd3-a6c0-ec0b4531a9f4	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
multya	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
term	1 ГБ	multiattach	Используется	pova	↑
multiattach 2	15 ГБ	-	Используется	pova	↑
82159a4e-8310-4b82-a460-	50 ГБ	multiattach	Доступен	pova	↑

**Direct SCSI:** Нет

Отмена
Отправить

Рис. 4.49: Окно управления подключением дисков

- Название;
- Размер;
- Тип;
- Статус;
- Зона.

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации. Также обратите внимание на наличие или отсутствие драйвера Direct SCSI на машине.

Подключение необходимого диска происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения диска используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Планирование действий над виртуальной машиной

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной:
  - Архивировать машину;
  - Возобновить машину;
  - Выключить машину;
  - Жесткая перезагрузка машины;
  - Запустить curl-запрос.
  - Запустить консольную команду openstack;




Рис. 4.50: Календарь планируемого действия



### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span> ●	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span> ●	22	23
25	26	27	<span style="color: red;">3</span> ●●●	28	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))</li> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))</li> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))</li> </ul>						

Закреть


Рис. 4.51: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.52: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие \*    Учётные данные пользователя \*    Подробности \*

Имя задачи ?

Действие \*

Архивировать машину

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.53: Окно создания задачи

- Запустить машину;
- Мягкая перезагрузка машины;
- Перестроить;
- Поставить на паузу машину;
- Приостановить машину;
- Разархивировать машину;
- Снять образ;
- Снять с паузы машину.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;

- Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

### Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

---

**Примечание:** По умолчанию флаг «Изменить приоритет восстановления» не активен, это означает, что значения приоритета восстановления у выбранных машин останутся не измененными.

---

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Редактировать машины ✕

**Информация**

Группы безопасности

**Имя**

**Описание**

**Изменить приоритет восстановления**

**Время эвакуации, сек**

Отмена Сохранить

Рис. 4.54: Окно изменения параметров группы машин

## Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:




Рис. 4.55: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

После успешной перезагрузке машина отобразится в общем списке.

## Блокирование виртуальной машины

Данная функция позволяет заблокировать виртуальную машину. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие «Заблокировать машину». Заблокированная машина отобразится в общем списке с соответствующим индикатором:

Для разблокирования машины воспользуйтесь функцией «Разблокировать машину».

**Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.**

## Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

## Виртуальные машины

ID виртуальной машины =  Фильтр Создать машину Удалить машины Еще Действия

Отображено 5 элементов


<input type="checkbox"/>	Имя виртуальной машины	Имя образа	IP-адрес	Тип	Ключевая пара	Статус	Зона доступности	Задача	Питание	Время с момента создания	Действия
<input type="checkbox"/>	98e024c7-63d6-4e69-8dc1-c2212db08003	-		c1_r128_d0	-	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	3 часа, 22 минуты	Заблокировать машину
<input type="checkbox"/>	209f39cb-ef9d-482e-8638-2a0a17597e8a	-	192.168.2.4	c1_r128_d0	-	Активна	nova	Нет	Включено	3 часа, 23 минуты	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	9d38db85-e810-49c7-89bc-d775a50933	-	192.168.2.14 192.168.2.16	c1_r128_d0	-	Активна	nova	Нет	Включено	3 часа, 45 минут	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ebd99c89-35af-4e38-9505-b926653a4d34	-	192.168.2.11	c1_r128_d0	-	Активна	nova	Нет	Включено	3 часа, 47 минут	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	95d8a0fc-8784-48c4-85de-b35495bd7304	-	192.168.2.3 Плавающие IP: 10.35.220.65	c1_r512_d0	-	Активна	nova	Нет	Включено	4 часа, 37 минут	Архивировать машину

Отображено 5 элементов

Рис. 4.56: Заблокированная виртуальная машина

Таблица 4.8: Доступна следующая информация по образам:

Наименование поля	Описание
Владелец	Имя владельца образа или снимка.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимок: снимок виртуальной машины;</li> <li>Образ: образ диска или виртуальной машины.</li> </ul>
Статус	Показывается состояние образа или снимка. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> <li>Активный: возможны все доступные действия;</li> <li>Ошибка: ошибка в работе образа, действия с образом ограничены.</li> </ul>
Видимость	Отображает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается наличие у образа или снимка защиты.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: <ul style="list-style-type: none"> <li>AKI - образ Amazon Kernel;</li> <li>AMI - образ Amazon Machine;</li> <li>ARI - образ Amazon Ramdisk;</li> </ul>
4.2. Раздел «Проект»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docker - образ контейнера Docker;</li> <li>ISO - образ оптического диска;</li> </ul>


Default • admin
admin

Проект » Вычисления » Образы

## Образы

+ Создать образ
Удалить образы
Редактировать образы

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	> admin	cirros	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	15.58 МБ	<span>Запустить</span> ▼
<input type="checkbox"/>	> admin	cirros-cinder	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	15.58 МБ	<span>Запустить</span> ▼

Отображено 2 элемента

© Copyright 2015-2021, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.57: Список образов



Возможность импорта виртуальных машин на платформу ТИОНИКС реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконвертировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Имя образа или снимка. Допустим неполный ввод имени;
- Статус - Статус образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Видимость - Видимость образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Защищенный - Защищенность образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Формат - Формат образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Минимальный размер (байт) - Минимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод;
- Максимальный размер (байт) - Максимальное значение для размера образа или снимка. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.9: Для образа или снимка в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имя;</li> <li>• Описание;</li> <li>• Источник образа;</li> <li>• Расположение образа;</li> <li>• Формат;</li> <li>• Архитектура;</li> <li>• Минимальный размер диска (ГБ);</li> <li>• Минимальная ОЗУ (МБ);</li> <li>• Флаг «Копирование данных»;</li> <li>• Флаг «Публичный»;</li> <li>• Флаг «Защищенный»;</li> <li>• Флаг «Direct SCSI».</li> </ul>
2	Запустить	Создание машины с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
3	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
4	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
5	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
6	Удалить образ	Удаление существующего образа или снимка.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие:

### Особенности работы с образами

- *Создание образа*
- *Редактирование образа*
- *Запуск виртуальной машины с образа*
- *Создание диска с образа*







ТІОНІКС Default • demo admin

Проект » Вычисления » Образы

## Образы

Нажмите здесь для фильтров. [+ Создать образ](#) [Получить образы из AppLayer](#) [Удалить образы](#) [Редактировать образы](#)

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
demo	<a href="#">0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509-shelved</a>	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
demo	<a href="#">0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509_2019-09-30_09:00:01</a>	Образ	Активный	Частный	Нет	QCOW2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Обновить метаданные</li> <li>Редактировать образ</li> <li>Создать диск</li> <li>Удалить образ</li> </ul>
admin	<a href="#">0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:02:31</a>	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2		
admin	<a href="#">0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:03:31</a>	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	<a href="#">0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:04:31</a>	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	<a href="#">bench-ubuntu</a>	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	Запустить 
demo	<a href="#">cdbde045-cb23-42e8-896c-37a0b52a719f_5a3c76e1-6b59-435e-a794-b77b0af66bc7-shelved</a>	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	Запустить 
admin	<a href="#">centos7cloud</a>	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	Запустить 

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Рис. 4.58: Индивидуальные действия над образом

TIОНИКС Default • demo admin

Проект » Вычисления » Образы

## Образы

Нажмите здесь для фильтров.

+ Создать образ   Получить образы из AppLayer   Удалить образы   Редактировать образы

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_33d7d5fc-2d6c-461b-825a-a4791a436509_2019-09-30_09:00:01	Образ	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:02:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:03:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input type="checkbox"/>	admin	0b1c1cf5-31a0-4edc-b370-926a76daf935_6c548b49-f386-4843-b398-d29a81b1b7e3_2019-09-27_08:04:31	Образ	Активный	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input type="checkbox"/>	admin	bench-ubuntu	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	<a href="#">Запустить</a>
<input type="checkbox"/>	demo	cdbde045-cb23-42e8-896c-37a0b52a719f_5a3c76e1-6b59-435e-a794-b77b0af66bc7-shelved	Снимок	Активный	Частный	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<a href="#">Запустить</a>
<input type="checkbox"/>	admin	centos7cloud	Образ	Активный	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	<a href="#">Запустить</a>

Отображено 8 элементов [Вперёд »](#)

Рис. 4.59: Групповые действия над образами

- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

## Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
  - Файл;
  - URL.

---

**Примечание:** Загрузка образа по URL возможна только при включенной в конфигурационном файле опции - `IMAGES_ALLOW_LOCATION`. По умолчанию данный функционал выключен. Подробное описание опции доступно в официальной документации «[Horizon/Settings Reference](#)».

---

- Расположение - внешний адрес загрузки образа (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе.
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
  - AKI - образ Amazon Kernel;
  - AMI - образ Amazon Machine;
  - ARI - образ Amazon Ramdisk;
  - Docker - образ контейнера Docker;
  - ISO - образ оптического диска;
  - OVA - Open Virtual Appliance;
  - QCOW2- образ QEMU;
  - RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
  - VDI - образ виртуального диска;

Создать образ ✕

Детали образа \*

?

**Детали образа**  
Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.

**Имя образа** ?

**Описание образа**

**Источник образа**

**Тип Источника**

Файл

**Файл** \*

Обзор...  

**Формат** \*

**Требования Образа**

**Ядро**

**Диск в памяти**

**Архитектура**

**Минимальный размер диска (Гб)**

**Минимальный размер памяти (Мб)**

**Общий доступ к образу**

**Видимость**

Частный Общая Объединение

Публичный

**Защищенный**

Да Нет

**Direct SCSI**

Да Нет

✕ Отмена

< Назад Вперёд > ✔ Создать образ

- VHD - виртуальный жесткий диск;
- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
  - Частный;
  - Общая;
  - Объединение;
  - Публичный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
  - Да;
  - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
  - Да;
  - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

## Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

## Запуск виртуальной машины с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Создание виртуальной машин»*.

Редактировать образ ✕

Детали образа

?

**Имя образа** 🔒

**Описание образа**

**Формат** \*

**Требования Образа**

**ID ядра**

**ID RAM-диска**

**Архитектура**

**Минимальный размер диска (Гб)**

**Минимальный размер памяти (Мб)**

**Общий доступ к образу**

**Видимость**

Частный

Общая

Объединение

Публичный

**Защищенный**

Да

Нет

**Direct SCSI**

Да

Нет

✕ Отмена

◀ Назад

Вперёд ▶

✔ Обновить образ

Рис. 4.61: Окно изменения параметров образа



## Создание диска с образа

Функция доступна в общем списке образов. Позволяет создать диск, используя выбранный образ. Подробное описание процедуры создания доступно на странице «Создание диска».

## Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

## Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

## Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;
- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

## Обновить метаданные образа



Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные**

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные**

cpu_arch	x86_64	-
direct_url	file:///var/lib/g...	-
distro	cirros	-
os_hash_algo	sha512	-
os_hash_value	553d220ed58 ...	-
os_hidden	false	-
owner_specified.op...	1d3062cd89af ...	-
owner_specified.op...	images/cirros	-

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

Рис. 4.62: Окно изменения метаданных образа

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Образы

Назад

цирос Запустить

### Образ

ID	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6
Тип	
Статус	Активный
Размер	12.59 МБ
Минимальный размер диска	0
Минимальный объем памяти	0
Формат диска	QCOW2
Формат контейнера	BARE
Создано	15 июля 2019 г.
Обновлено	15 июля 2019 г.

### Защита

Владелец	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
Имя файла	-
Видимость	Публичный
Защищенный	Нет
Контрольная сумма	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619

### Настраиваемые свойства

Схема	/v2/schemas/image
Виртуальный размер	
Файл	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
Теги	

Рис. 4.63: Подробные параметры образа

Владелец	Название	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер
admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ
<b>Название</b> cirros1snapshot		<b>Видимость</b> Image from Other Project - Non-Public		<b>Минимальный размер диска</b> 0			
<b>ID</b> 68e0b85b-7efc-4412-8a44-e894e34f3be8		<b>Защищенный</b> Нет		<b>Минимальный объем памяти</b> 0			

Рис. 4.64: Параметры образа

TIОПИКС Default • admin admin

Проект » Вычисления » Ключевые пары

## Ключевые пары

Нажмите здесь, для фильтрации или полнотекстового поиска

[+ Создать ключевую пару](#) [Импортировать открытый ключ](#) [Удалить ключевые пары](#)

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Название ^	Тип	Отпечаток	
<input type="checkbox"/>	> qa	ssh	c6:3cf2:c0:54:23:7a:f0:fe:a6:58:68:16:48:9a:1a	<a href="#">Удалить ключевую пару</a>

Отображен 1 элемент

Ключевые пары

Группы серверов

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

TioPIX

Рис. 4.65: Список пар ключей

## Вкладка «Ключевые пары»

Позволяет сгенерировать пары ключей, состоящие из приватного ключа и публичного ключа.

**Примечание:** Если создана только одна ключевая пара, то при создании виртуальных машин она автоматически будет присваиваться по умолчанию.

Таблица 4.10: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Название	Название задается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к странице с детальной информацией о паре ключей.
Тип	Тип ключа.
Отпечаток	Уникальный код.

Для списка ключевых пар доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.11: Для пары ключей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать ключевую пару	Добавление ключевой пары.
2	Импортировать открытый ключ	Импорт открытого ключа пары.
3	Удалить ключевую пару	Удаление ключевой пары.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной пары – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех пар ключей.


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных пар ключей. Для этого необходимо отметить нужные пары и выбрать групповое действие.

## Особенности работы

- *Добавление ключевой пары*
- *Импорт ключевой пары*
- *Просмотр детальной информации о паре ключей*
- *Просмотр краткой информации о паре ключей*

## Добавление ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:



Создать ключевую пару

Имя ключевой пары \*

Тип ключа \*

Отмена Создать ключевую пару

Рис. 4.66: Окно создания связки ключей

В открывшемся окне укажите:

- Имя ключевой пары - наименование пары ключей в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению;
- Тип ключа - тип ключевой пары. Возможные значения:
  - Ключ SSH;
  - Сертификат x509.

Поле обязательно к заполнению.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать ключевую пару».

## Импорт ключевой пары

Доступно в общем списке всех пар ключей, осуществляется в мастер окне:

## Просмотр детальной информации о паре ключей

Функция доступна в общем списке пар ключей. Переход осуществляется по ссылке имени пары:

Импортировать открытый ключ ✕

Имя ключевой пары <sup>\*</sup> ?

Тип ключа <sup>\*</sup>

Загружается Открытый ключ из файла

Файл не выбран.

Открытый ключ <sup>\*</sup> Объем содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

Рис. 4.67: Окно импорта открытого ключа

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Default • admin', and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with items like 'Проект', 'Доступ к API', 'Вычисления', 'Обзор', 'Виртуальные машины', 'Образы', 'Ключевые пары', 'Диски', 'Сеть', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area shows the path 'Проект » Вычисления » Ключевые пары' and a 'Назад' link. The key pair 'qa' is displayed with a 'Удалить ключевую пару' button. The details are as follows:

<b>ID</b>	1
<b>Название</b>	qa
<b>Отпечаток</b>	7fac:db:2a:e7:3f:83:7f:8b:54:9c:8e:37:17:a0:80
<b>Создан</b>	Dec 11, 2018 10:05:55 AM
<b>ID пользователя</b>	e086c2666c1e4bce8a1595efaf53fd10
<b>Открытый ключ</b>	ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCR4sR3md6ftmKQlz41kZtQUc0neYa6dfkxt5Fx6thXuBnGfGfVKZLMcoEm0Oub9CCKvaZfXDes2l3Z69Yvw02u9N1139JmVJlHUKPvFv8HbWhqlaReCg6e9Y43c9vrgLNVF0fkDEkGKZ2kFFDXtQ2JerymF/Aj5nWd8uDb/T5lIZV4jBwN5vsaW/t1y8PNACvizoqqC2rP82YfaV+xrK66zp5mEi+HxJaYjqcWAY+3tm/YfCRTzh/YHfStOTMtFZhdzYNABPvNcLRI3RPi8hKB/YRnTZDdGTPV3hKeDnhtAqH5yOuH2TqoYMhSK8r3kk3TDDr17VRqVSAmUYa+z Generated-by-Nova

Рис. 4.68: Подробные параметры ключевой пары



## Просмотр краткой информации о паре ключей

Доступно в общем списке пар ключей. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:




Рис. 4.69: Параметры ключевой пары

В котором представлено содержание публичного ключа.

## Вкладка «Группы серверов»

Таблица 4.12: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Название	Название задается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к странице с детальной информацией.
ID	Идентификатор группы.
Политика	Политика группы.

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.13: Для групп в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать группу серверов	Добавление группы серверов.
2	Удалить группу серверов	Удаление группы серверов.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в общем списке.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных групп. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

TIОPIX Default • admin admin

Проект » Вычисления » Группы серверов

## Группы серверов

Нажмите здесь, для фильтрации или полнотекстового поиска

+ Создать группу серверов Удалить группу серверов

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/> Название ^	ID	Политика	
<input type="checkbox"/> work	6a95f691-995c-4d75-8a53-caff259e2f7f	Не жёсткая аффинность	<input type="button" value="Удалить группу серверов"/>

Отображен 1 элемент

Группы серверов

Диски

Сеть

Администратор

Идентификация

TioPIX

Рис. 4.70: Список групп

## Особенности работы

- *Добавление группы серверов*
- *Просмотр детальной информации о паре ключей*

## Добавление группы серверов

Доступно в общем списке, осуществляется в окне:



Создать группу серверов

Название \*

Политика \*

Отмена Отправить

Рис. 4.71: Окно создания группы

В открывшемся окне укажите:

- Название - наименование группы серверов. Поле обязательно к заполнению;
- Политика - тип политики группы серверов. Поле обязательно к заполнению.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Отправить».

## Просмотр детальной информации о паре ключей

Функция доступна в общем списке. Переход осуществляется по ссылке имени группы:

The screenshot shows the TIOPIX web interface. The top navigation bar includes the logo 'TIOPIX', the text 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a menu with items: 'Проект', 'Доступ к API', 'Вычисления', 'Обзор', 'Виртуальные машины', 'Образы', 'Ключевые пары', 'Группы серверов', 'Диски', 'Сеть', 'Администратор', 'Идентификация', and 'TioPIX'. The main content area shows the breadcrumb 'Проект » Вычисления » Группы серверов', a 'Назад' link, and the title 'work' with a 'Удалить группу серверов' button. Below the title is a table of parameters:

<b>ID</b>	6a95f691-995c-4d75-8a53-caff259e2f7f
<b>Название</b>	work
<b>ID проекта</b>	c155e155455646e3bdc6ae3d601bf14f
<b>ID пользователя</b>	8fc563ad78c74060a8e475df1f9fe796
<b>Политика</b>	Не жесткая аффинность

Below the table is the section 'Состав группы серверов' with the text 'Отображено 0 элементов'. Underneath is a table with columns 'Имя инстанса' and 'ID инстанса', containing the text 'Нет элементов для отображения.' and 'Отображено 0 элементов'.

Рис. 4.72: Подробные параметры группы

### 4.2.3 Подраздел «Диски»

#### Вкладка «Диски»

Отображает информацию по состоянию ресурсов памяти.

Проект » Диски » Диски

## Диски

Имя  [Фильтр](#) [+ Создать диск](#) [≡ Принять передачу](#) [Еще Действия](#)

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Группа	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/>	6e194bcc-417f-4192-be08-28335c34ba7e	-	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в cc035875-2105-4344-9efe-832914ecb804	pova	Да	Нет	<a href="#">Расширить диск</a>
<input type="checkbox"/>	594fe964-3a66-4724-a015-31ab802d1271	-	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в 4dacfe7f-7876-42bc-aad0-8422936181c8	pova	Да	Нет	<a href="#">Расширить диск</a>
<input type="checkbox"/>	e9adbdbf-6896-4581-9036-7e890a7c4c9d	-	1 ГиБ	Доступен	-	nfs		pova	Нет	Нет	<a href="#">Расширить диск</a>
<input type="checkbox"/>	308c567d-7da2-4cc8-81d1-869d475417d2	-	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в 767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1	pova	Да	Нет	<a href="#">Расширить диск</a>

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.73: Список дисков

Таблица 4.14: Вкладка «Диски» содержит следующую информацию:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном диске.
Описание	Краткая информация о диске. Поле не является обязательным, заполняется при создании диска и изменяется в общем списке.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	<p>Отображает состояние диска. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия;</li> <li>• Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены;</li> <li>• Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены;</li> <li>• Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены;</li> <li>• Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены;</li> <li>• Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены;</li> <li>• Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены;</li> <li>• Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;</li> </ul>

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

## Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The main content area displays the following information for the disk 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23:

- Обзор (Overview):**
  - Имя: 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23
  - ID: 4bc101fc-0852-4272-9a70-c250fc46ee8f
  - Статус: Доступен
- Подключения (Connections):**
  - Подключено к: Не подключен
- Метаданные (Metadata):**
  - Нет
- Спецификация (Specification):**
  - Размер: 1 ГиБ
  - Тип: sanlock
  - Загруженный: Нет
  - Зашифрованный: Нет
  - Создано: 30 июля 2019 г. 11:27
- Блокировка (Locking):**
  - Тип: Индивидуальная блокировка
  - Узлы: volume2\_sanlock2\_stand.loc
- Список физических томов (PV):**
  - Отображен 1 элемент

ID	Имя
1	

  - Отображен 1 элемент

Рис. 4.74: Подробные параметры диска

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных задачах:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Диски » thickmirror'. The main content area is titled 'thickmirror' and has a 'Загрузить образ' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Запланированные задачи', 'Снимки диска', and 'Резервные копии диска'. The 'Запланированные задачи' tab is active, displaying a table of tasks. The table has columns for 'ID', 'Имя задачи', 'Действие', 'Тип', 'Статус последнего запуска', 'Дата и время создания', 'Время начала', and 'Действия'. Three tasks are listed, each with a 'Дополнительно' button. A search bar with 'ID' and a 'Фильтр' button is visible above the table. The table shows 3 elements out of 3.

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
5	6b97f811-4d34-46e7-a023-c786ac8aaab9	Создать резервную копию диска	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:30	30 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
4	d4e12a84-4607-40f5-aa8b-8c81b33b26c2	Запустить консольную команду openstack	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:19	22 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
3	900e4bed-ab74-4043-804a-8971a2ae27cd	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:00	9 авг. 2019 г., 19:06:00	Дополнительно

Рис. 4.75: Список запланированных задач

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:



- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами `user`. Подробнее все действия описаны во вкладке «*Запланированные задачи*».

### Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Project » Disks » Disks » thickmirror'. The main content area is titled 'thickmirror' and has a 'Load image' button. Below the title are tabs for 'Overview', 'Scheduled tasks', 'Disk snapshots' (selected), and 'Disk backups'. There is a search bar with a 'Filter' button and a 'Delete disk snapshots' button. The table below shows 3 elements:

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/> 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
<input type="checkbox"/> 99aaea09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс
<input type="checkbox"/> 4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 ГиБ	Доступен	Запустить как инстанс

Рис. 4.76: Список снимков диска

Таблица 4.15: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены;</li> <li>• Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.</li> </ul>
Снимки групп	Наименование группы снимков диска.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.16: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Создание машины из выбранного снимка с заданными параметрами.
2	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
3	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
4	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

### Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.17: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание диска.
Размер	Размер диска.
Статус	Состояние диска.

ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Диски » Диски » thickmirror

### thickmirror

Загрузить образ

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

Имя  Фильтр Удалить резервные копии тома

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента

Рис. 4.77: Список резервных копий диска

Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.18: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию	Удаление резервной копии диска.

## Вкладка «Сообщения»

The screenshot shows the TIOPIX web interface. The top navigation bar includes the logo 'TIOPIX', a user menu 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Резервные копии', 'Снимки дисков', 'Группы', 'Снимки Групп', 'Сеть', 'Администратор', 'Идентификация', and 'TioPIX'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Диски » 0d814d4e-5903-42c7-b7b5-4373221a0453'. Below this is the disk ID '0d814d4e-5903-42c7-b7b5-4373221a0453' and a 'Расширить диск' button. The 'Сообщения' tab is selected, showing a table with the following columns: ID, Message Level, Event Id, User Message, Created At, and Guaranteed Until. The table is empty, with the text 'Нет элементов для отображения.' displayed below the header.

Рис. 4.78: Список сообщений

Для списка сообщений доступны инструменты сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.19: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
2	Загрузить образ	Создание образа диска. Происходит загрузка диска в службу образов как образ. Позволяет впоследствии запускать созданный образ диска как виртуальную машину.
3	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
4	Запустить как виртуальную машину	Запуск виртуальной машины из выбранного диска.
5	Изменить тип диска	Изменение типа диска.
6	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического диска на выбранный.
7	Обновить метаданные	Управление метаданными диска.
8	Принять передачу	Действие доступно на верхней панели. Позволяет принять ранее созданную передачу для необходимого проекта. Для принятия передачи необходимо получить ID передачи и ключ авторизации от проекта-донора.
9	Расширить диск	Изменение размера диска.
10	Редактировать диск	Редактирование общих параметров диска таких, как: название, описание и флаг «Загрузочный».
11	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
12	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
13	Создать передачу	Перенос диска из одного проекта в другой.
14	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
15	Создать снимок	Создание моментального снимка памяти виртуальной машины. Снимок диска применяется для создания копии диска и возможности его последующего запуска как виртуальной машины.
16	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении, вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
17	Управление подключениями	Подключение к выбранному диску виртуальной машины.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.

Действия по созданию или передаче диска доступны на верхней панели страницы.

Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие:

Кроме того, действия над диском или группой дисков можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:

При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:




Рис. 4.79: Индивидуальные действия над диском




Рис. 4.80: Групповые действия над дисками

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Диски » Диски

## Диски

Отображено 5 элементов из 5

Имя  Фильтр + Создать диск Принять передачу Еще Действия

Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/> 159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/> c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		pova	Нет	Нет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запланировать действие</li> <li>Изменить тип диска</li> <li>Миграция LV</li> <li>Обновить метаданные</li> <li>Расширить диск</li> <li>Редактировать диск</li> <li>Создать передачу</li> <li>Создать резервную копию диска</li> <li>Создать снимок</li> <li>Удалить диск</li> <li>Управление подключениями</li> </ul>
<input type="checkbox"/> 31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		pova	Нет	Нет	
<input type="checkbox"/> vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	
<input type="checkbox"/> 0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.81: Планирование в отношении одного диска

Проект » Диски » Диски

### Диски

Отображено 5 элементов из 5

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Зона доступности	Загрузочный	Зашифрован	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	c44a870b-095e-4dda-ba33-d3e01cde9e01	-	1 ГиБ	Доступен	enable		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input checked="" type="checkbox"/>	31ec7302-d830-4e6f-b5a4-a01a88b3e75a	-	1 ГиБ	Доступен	lock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	vol	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ
<input type="checkbox"/>	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	-	1 ГиБ	Доступен	sanlock		pova	Нет	Нет	Загрузить образ

Отображено 5 элементов из 5

Рис. 4.82: Планирование над группой дисков



## Особенности работы с дисками

- *Создание диска*
- *Создание образа диска*
- *Создание снимка диска*
- *Запуск виртуальной машины из диска*
- *Миграция LV*
- *Конвертация в зеркалированный диск*
- *Конвертация в стандартный диск*
- *Изменение типа диска*
- *Расширение диска*
- *Запуск передачи диска*
- *Принятие передачи диска*
- *Управление подключением дисков*
- *Планирование действий над диском*

## Создание диска

В общем списке всех дисков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Источник диска - выбор типа источника загрузки;
- Тип - выбор готового шаблона диска. Редактирование типа описано во вкладке «*Типы дисков*»;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Зона доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Группа - Группа, к которой будет относиться новый диск;

## Создать диск ✕

**Имя диска** ⓘ

**Описание**

**Источник диска**

Нет источников, чистый диск. ▼

**Тип**

nfs ▼

**Размер (Гиб)** \*

**Зона доступности**

nova ▼

**Группа** ⓘ

Нет группы ▼

**Тонкий том**

**Описание:**  
Диски - это блочные устройства, которые могут быть подключены к инстансам.

**Описание типа диска:**  
**nfs**  
Описание недоступно.

**Ограничения диска**

**Итого Гиб** 2 из 1 000 Гиб использовано

**Количество дисков** 2 из 100 использовано

Отмена Создать диск

Рис. 4.83: Окно создания диска

- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, исходя из количества доступных ресурсов. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск». После чего корректно созданный диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, диску может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге диск отображается со статусом «Доступен».

## Создание образа диска

Функция позволяет загрузить диск в службу образов как образ. Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и формат образа.





Рис. 4.84: Окно создания образа диска

Созданный образ отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

## Создание снимка диска

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя и описание снимка, поля необязательны к заполнению. При пустом значении имя сгенерируется автоматически.

Подтвердите создание снимка, после чего снимок отобразится во вкладке «Снимки дисков» со статусом «Доступен».



Создать снимок диска

Имя снимка ?

Описание

Описание:

Принудительное создание снимка подключенных машин %s

Лимиты снимков

Итого ГиБ Использовано ГиБ: 20 из 1 000

Количество снимков Использовано: 3 из 10

Отмена Создать снимок диска

Рис. 4.85: Окно создания снимка диска

### Запуск виртуальной машины из диска

Функция доступна в общем списке дисков. Позволяет создать виртуальную машину, используя выбранный диск. Подробнее процедура создания описана на странице «Создание виртуальной машины».

### Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Миграция LV»:

Выберите физический диск из списка доступных для переноса и нажмите «Миграция LV».

---

**Важно:** Указание физического диска для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.


---

### Конвертация в зеркалированный диск

---

**Примечание:** Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

---



Миграция LV на другой PV

Имя диска \*

e0361a15-ae22-4d17-bd2e-c075899f972f

Текущий PV \*

/dev/mapper/mpathb

PV назначения

Выберите PV назначения

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Отмена Миграция LV

Рис. 4.86: Окно миграции логического диска

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического диска, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:

Подтвердите Сделать зеркалированный диск

Вы выбрали: "volume1". Подтвердите свой выбор. Это действие невозможно отменить.

Отмена Сделать зеркалированный диск

Рис. 4.87: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

#### Конвертация в стандартный диск

**Примечание:** Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:




Рис. 4.88: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

### Изменение типа диска

Функция позволяет редактировать тип и миграционную политику выбранного диска. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Расширение диска

Функция позволяет изменять размер выбранного диска в пределах выделенной квоты на проект. Изменять размер можно как у не подключенного к виртуальной машине диска со статусом «Доступен», так и у подключенного со статусом «Используется». Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимый размер:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Запуск передачи диска

Диск можно переносить из одного проекта в другой. Функция доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия Вам будет предложено задать название передачи диска, поле не обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

Затем необходимо сохранить ID и ключ авторизации созданной передачи:

## Изменить тип диска ✕

**Имя диска** \*

**Тип** \*

Выберите новый тип диска ▼

**Миграционная политика**

Никогда ▼

**Описание:**

Change the volume type of a volume after its creation. This is equivalent to the `openstack volume set --type` command.

Выбранный "Тип" должен отличаться от текущего типа диска.

"Политика миграции" используется только если не удалось изменить типа диска. Если выбрана "Политика миграции" "По требованию", back end выполнит миграцию диска. Миграция может занять существенное время, до нескольких часов в некоторых случаях.

Отмена
Изменить тип диска

Рис. 4.89: Окно изменения типа диска

## Расширить диск ✕

**Имя диска**

**Текущий размер (Гиб)**

**Новый размер (Гиб)** \*

**Описание:**

Расширить размер диска.

**Ограничения диска**

**Итого Гиб** Использовано Гиб: 5 из 1 000

Отмена
Расширить диск

Рис. 4.90: Окно изменения размера диска




Рис. 4.91: Окно создания передачи диска




Рис. 4.92: Детали переноса диска




Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Принятие передачи диска

**Примечание:** Принять передачу диска возможно лишь при наличии ID и ключа авторизации ранее созданной передачи.

Функция доступна на панели управления в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся указываем уникальные данные:



Принять передачу диска

ID передачи \*

Ключ авторизации \*

Описание:

Право использования диска может быть передано из одного проекта в другой. Для принятия передачи требуется получить ID передачи и ключ авторизации от отправителя. Является эквивалентом команды `openstack volume transfer request accept`.

Отмена Принять передачу диска

Рис. 4.93: Окно принятия передачи диска

Такие, как:

- ID передачи;
- Ключ авторизации.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения. После чего диск отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности принятия передачи диска.

### Управление подключением дисков

Функция доступна в общем списке всех дисков. При наличии виртуальных машин в проекте позволяет управлять подключением выбранного диска к виртуальной машине:

В списке доступную машину можете выбрать по одному из параметров:

Управление подключением дисков ×

Выберите виртуальную машину для подключения.

▼ Выбрана 2

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
tt-2	10.35.210.101		Активна	nova	Нет	↓
tt-1	10.35.210.108		Активна	nova	Нет	↓

▼ Доступно 3

Выберите один или более

Название	IP-адрес	Тип	Статус	Зона	Direct SCSI	
testik-1	10.35.210.79		Активна	nova	Нет	↑
575ed14d-4a71-4a26-a6b6-400adde9db8b-3			Активна	nova	Нет	↑
test-1	10.35.210.76		Активна	nova	Нет	↑

Отмена

Отправить

Рис. 4.94: Окно управления подключением дисков

- Название;
- IP-адрес;
- Тип;
- Статус;
- Зона;
- Direct SCSI.

---

**Примечание:** При подключении диска к машине с Direct SCSI отправка SCSI команд диску будет производиться напрямую, в обход гипервизора.

---

По каждому из параметров реализованы инструменты сортировки и фильтрации.

Также в зависимости от типа диска существует возможность подключения диска к нескольким машинам. Настройка типа диска с функцией множественного подключения описана в разделе *«Администратор/Диск/Типы дисков»*.

Подключение необходимой машины происходит при помощи кнопки «↑». Для отключения машины используйте «↓». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Планирование действий над диском

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрываемом списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском:
  - Создать резервную копию диска;




Рис. 4.95: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span>	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span>	22	23
25	26	27	<span style="color: red;">3</span>	28	1	2

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть


Рис. 4.96: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.97: Календарь планируемого действия



Запланировать действие ×

Выберите действие \*    Учётные данные пользователя \*    Подробности \*

Подробности curl запроса \*

Имя задачи ?

Действие \*

Запустить curl-запрос ▼

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.98: Окно создания задачи

- Создать снимок.
- Запустить консольную команду openstack;
- Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;

- Минуты;
- Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

**Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.**

#### **Вкладка «Резервные копии диска»**

Отображает перечень резервных копий дисков:



**TIONIX** Default • admin admin ▼

Проект » Диски » Резервные копии диска

## Резервные копии диска

Имя  Фильтр Удалить резервные копии тома

Отображен 1 элемент 1

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Имя диска	Снимок	Действия
<input type="checkbox"/>	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab_2021-06-04_12:58:52	-	1 ГБ	Доступен	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab	-	Восстановить из резервной копии ▼

Отображен 1 элемент 1

- Проект
  - Доступ к API
  - Вычисления
  - Диски
    - Диски
    - Резервные копии**
    - Снимки дисков
    - Группы
    - Снимки Групп
  - Сеть
  - Администратор
  - Идентификация
  - ТИОНИКС

Рис. 4.99: Список резервных копий дисков

Таблица 4.20: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.
Имя диска	Наименование диска, с которого была произведена резервная копия диска. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного диска.
Снимок	Наименование снимка резервной копии диска.

Для списка резервных копий дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.21: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных доступно как с существующим диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

## Особенности работы

- *Просмотр детальной информации о резервной копии диска*
- *Восстановление из резервной копии диска*

### Просмотр детальной информации о резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. Переход осуществляется по ссылке имени резервной копии:

### Восстановление из резервной копии диска

Функция доступна в общем списке всех резервных копий диска. После вызова действия в открывшемся окне выберите существующий диск или при необходимости создание нового диска:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Проект » Диски » Резервные копии » thickmirror\_2019-08-01\_19:11:01

## thickmirror\_2019-08-01\_19:11:01 Удалить резервную копию тома

**Обзор**

Имя	thickmirror_2019-08-01_19:11:01
ID	c106e10b-1376-4121-b1ab-bc0997db1422
Описание	-
Статус	Ошибка
Диск	thickmirror

**Спецификация**

Размер	1 ГБ
Создано	1 августа 2019 г. 19:11

**Метаданные**

Рис. 4.100: Подробные параметры резервной копии диска

### Восстановить резервную копию диска

**Выберите диск**

56c72ad9-7c8d-4788-b641-db22d95cb888

**Восстановление из резервной копии:** Выберите диск для восстановления.

При необходимости, вы можете выбрать создание нового диска.

Отмена Восстановить резервную копию на диске

Рис. 4.101: Окно восстановления резервной копии диска

## Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков дисков:

Project » Disks » Disk Snapshots

### Снимки дисков

Имя  Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Снимок Групп	Имя диска	Действия
<input type="checkbox"/>	06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce	-	1 ГиБ	Доступен	-	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab	<input type="button" value="Создать диск"/>
<input type="checkbox"/>	0c80eb1c-f15e-472b-aa67-1201a67da43d	-	1 ГиБ	Доступен	-	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab	<input type="button" value="Создать диск"/>
<input type="checkbox"/>	6e19217b-19f8-4a2e-a072-65ae170a8268	-	1 ГиБ	Доступен	-	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab	<input type="button" value="Создать диск"/>

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.102: Список снимков диска

Таблица 4.22: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>Редактирование снимка</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Возможны следующие статусы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены;</li> <li>• Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.</li> </ul>
Снимок групп	Наименование группы диска, с которого произвели снимок.
Имя диска	Наименование диска, с которого произвели снимок.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о снимке диска, перейдя по ссылке имени снимка. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

#### Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном снимке диска:

#### Вкладка «Сообщения»

Для списка сообщений доступны инструменты сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.23: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Запустить как инстанс	Запуск виртуальной машины с выбранного снимка диска.
2	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
3	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
4	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
5	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

The screenshot displays the TIONIX web interface. At the top left is the TIONIX logo. The top navigation bar shows 'Default • admin' and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with items like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Снимки дисков', 'Группы', 'Снимки Групп', 'Сеть', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Снимки дисков » 06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce'. Below this is the title '06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce' and a 'Создать диск.' button. There are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Сообщения'. The 'Обзор' tab displays a list of parameters:

Имя	06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce
ID	c8f90394-ca4b-4eb4-8a3d-7e12bb84f193
ID Проекта	f77c4e3aef88410caf3eaeefb03d03a65
Статус	Доступен
Диск	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab
Снимок Групп	-

Below the parameters is a 'Спецификация' section:

Размер	1 Гиб
Создано	4 июня 2021 г. 14:21

And a 'Метаданные' section:

Метаданные	Нет
------------	-----

Рис. 4.103: Подробные параметры снимка диска

The screenshot displays the TIONIX web interface. At the top left is the TIONIX logo. The top navigation bar shows 'Default • admin' and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Снимки дисков', 'Группы', 'Сеть', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The 'Снимки дисков' item is highlighted. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Снимки дисков » 06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce'. Below this is the ID '06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce' and a 'Создать диск' button. There are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Сообщения'. Below the tabs is a table with the following columns: 'ID', 'Уровень сообщения', 'Идентификатор События', 'Сообщение пользователя', 'Создано', and 'Гарантировано до'. The table body is empty, displaying the message 'Нет элементов для отображения.'

Рис. 4.104: Список сообщений

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех снимков:




Рис. 4.105: Индивидуальные действия над снимком диска

## Особенности работы

- *Обновление метаданных*
- *Редактирование снимка*
- *Создание диска*

## Обновление метаданных

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры: Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

## Редактирование снимка

Функция позволяет редактировать имя и описание выбранного снимка. Доступна в общем списке всех снимков диска. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.



## Изменить метаданные снимка диска ✕

Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные**

Пользовательский

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные**

Нет метаданных

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

Рис. 4.106: Окно управления метаданными

Редактировать снимок ✕

Имя снимка <sup>\*</sup>

23bc4fe1-1bd4-47bf-9976-cefa11cff663

Описание:

Изменить имя и описание снимка.

Описание

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.107: Окно изменения данных снимка

## Создание диска

Функция позволяет использовать снимок как источник для создания диска. В общем списке всех снимков на панели управления кнопкой «Создать диск» открываем мастер создания диска:

В открывшемся окне указываем:

- Имя диска - необязательное поле, по умолчанию указывается имя снимка диска;
- Описание - не обязательный параметр;
- Использовать снимок как источник - отображается снимок диска, который будет использоваться для создания диска, нередатируемое поле;
- Размер - объем памяти диска в гигабайтах;
- Флаг «Тонкий том» - при выборе флага задействуется технология «Thin provisioning», которая позволяет использовать свободное пространство диска для других нужд проекта.

Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать диск».

## Создать диск ✕

**Имя диска** ⓘ

**Описание**

**Использовать снимок как источник**

 ▾

Рис. 4.108: Окно создания диска

ТІОПІКС Default • admin admin

Проект » Диски » Группы

## Группы

Фильтр

Name	Description	Status	Availability Zone	Volume Type(s)	Has Snapshots	Actions
Нет элементов для отображения.						

Сайдбар:

- Проект
- Доступ к API
- Вычисления
- Диски
  - Диски
  - Резервные копии
  - Снимки дисков
- Группы
- Снимки Групп
- Сеть
- Администратор
- Идентификация
- TioPIX

Рис. 4.109: Список групп

## Вкладка «Группы»

Таблица 4.24: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование группы дисков. Задается пользователем при создании.
Описание	Описание группы дисков.
Статус	Состояние группы дисков.
Зона доступности	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться группа дисков.
Тип дисков	Тип группы дисков, задается при создании.
Наличие снимков диска	Перечень снимков диска.

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.25: Для групп в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать группу дисков	Добавление группы дисков.
2	Удалить группу дисков	Удаление группы дисков.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в общем списке. Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных групп. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

## Особенности работы

- *Добавление группы дисков*

### Добавление группы дисков

Доступно в общем списке, осуществляется в окне:

В открывшемся окне укажите необходимые данные и завершите процедуру создания нажатием на «Создать группу».

## Создать группу



Информация о группе \*

Управление типами томов

Имя \*

Группы дисков предоставляют механизм для создания снимков нескольких дисков в один момент времени, что бы обеспечить целостность данных.

Описание

Группа дисков поддерживает более одного типа дисков, но может содержать только диски, расположенные на одном бекенде.

Тип группы \*

Выберите тип группы



Зона доступности

nova



Отмена

Создать группу

Рис. 4.110: Окно создания группы

The screenshot shows the TIONIX web application interface. At the top, there is a blue header with the TIONIX logo on the left, the text 'Default • admin' in the center, and a user profile icon labeled 'admin' on the right. Below the header is a breadcrumb trail: 'Проект » Диски » Снимки Групп'. The main content area is titled 'Снимки Групп'. Below the title is a search filter box with the text 'Фильтр' and a magnifying glass icon. Underneath the filter is a table with the following columns: 'Name', 'Description', 'Status', 'Group', and 'Actions'. The table is currently empty, with a message 'Нет элементов для отображения.' centered in the body. On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: 'Проект', 'Доступ к API', 'Вычисления', 'Диски', 'Диски', 'Резервные копии', 'Снимки дисков', 'Группы', 'Снимки Групп' (highlighted with a blue bar), 'Сеть', 'Администратор', 'Идентификация', and 'Тюпих'.

Рис. 4.111: Список групп

## Вкладка «Снимки Групп»

Таблица 4.26: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование снимка группы дисков. Задается пользователем при создании.
Описание	Описание снимка группы дисков.
Статус	Состояние снимка группы дисков.
Группа	Наименование группы.

Для списка групп снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

### 4.2.4 Подраздел «Сеть»

Позволяет управлять сетевыми ресурсами облака.

#### Вкладка «Сетевая топология»

Вкладка разбита на две внутренние вкладки, в которых отображается топология и графическая структура сети с подключенными к ней устройствами, что позволяет наглядно показать конфигурацию Вашей сети:

Для просмотра графической структуры сети перейдите в соответствующую вкладку:

На верхней панели доступны функции позволяющие настроить графическое отображение структуры всех доступных сетей, как в развернутом виде, так и в свернутом и переключаться в режим отображения меток.

Таблица 4.27: Для страниц доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать машину	Запуск виртуальной машины с заданными параметрами.
2	Создать сеть	Добавление сети с заданным адресом и именем.
3	Создать маршрутизатор	Создание маршрутизатора с заданными параметрами.

#### Особенности работы

- *Создание виртуальной машины*
- *Добавление сети*



Проект » Сеть » Сетевая топология

## Сетевая топология

Топология Граф

Маленький Нормальный

external local

Создать машину Создать сеть Создать маршрутизатор (превышена квота)

Рис. 4.112: Топология сети

**TIONIХ** Default • admin admin

Проект » Сеть » Сетевая топология

## Сетевая топология

Создать машину Создать сеть Создать маршрутизатор (превышена квота)

Топология Граф

Изменяйте размер поля с помощью скроллинга мышью/трекпадом вверх/вниз по топологии. Перемещайтесь по полю с помощью нажатия и перетаскивания свободного пространства за топологией.

ПереклЮчить таблиц Свернуть сети Центрировать топологию

The diagram illustrates a network topology. On the left, a central cloud icon is connected to four server icons (represented by computer monitors). This central cluster is enclosed in a light blue shaded area. To the right of this cluster, there are several router icons (circles with four arrows pointing outwards) and a globe icon at the top left. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Сетевая топология', 'Сети', 'Маршрутизаторы', etc., and a top navigation bar with 'Проект » Сеть » Сетевая топология'.

Рис. 4.113: Графическая структура сети

- *Добавление маршрутизатора*

## Создание виртуальной машины

Функция доступна на верхней панели. Позволяет создать виртуальную машину с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «*Создание виртуальной машины*».

## Добавление сети

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить сеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «*Добавление сети*».

## Добавление маршрутизатора

Функция доступна на верхней панели. Позволяет добавить маршрутизатор с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице «*Добавление маршрутизатора*».

## Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

Таблица 4.28: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Проект » Сеть » Сети

### Сети

Имя =  Фильтр + Создать сеть Удалить сети

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Ассоциированные подсети	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	local	sub_n 192.168.36.0/24	Да	Нет	Активна	Включена	poва	<span>Подключить политику</span>
<input type="checkbox"/>	provider	prov_sub 10.35.200.0/24	Да	Да	Активна	Включена	poва	<span>Подключить политику</span>

Отображено 2 элемента

Рис. 4.114: Список сетей

## Вкладка «Обзор»

Проект » Сеть » Сети » provider

provider Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты

### Обзор сети

<b>Имя</b>	provider	<b>Общая</b>	Да
<b>ID</b>	33fabef0-54a1-41e8-b398-72840915cf76	<b>Внешняя сеть</b>	Да
<b>ID Проекта</b>	41ed17856686432ab1ddcc251a661379	<b>MTU</b>	1500
<b>Статус</b>	Активна	<b>Сеть провайдера</b>	Тип сети: flat
<b>Административное состояние</b>	Включена		Физическая сеть: default
			ID сегментации: -
		<b>QoS политика:</b>	ID политики: 3af1ae4b-f124-4c18-9969-fc5ad51f5730

Рис. 4.115: Подробные параметры сети

## Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:

Таблица 4.29: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование сети. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной подсети.
Сетевой Адрес	Сетевой адрес.
Версия IP	Версия IP-адреса.
IP шлюза	Адрес IP-шлюза.

TIONIX Default • admin admin

Проект » Сеть » Сети » provider Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты

Подсети Фильтр + Создать подсеть Удалить подсети

Отображен 1 элемент

Имя	Сетевой адрес	Версия IP	IP шлюза	Действия
<input type="checkbox"/> prov_sub	10.35.200.0/24	IPv4	10.35.200.254	<span>Редактировать подсеть</span>

Отображен 1 элемент

Сети

- Маршрутизаторы
- Группы безопасности
- Плавающие IP
- Сетевые сервисы QoS
- Оркестрация
- Администратор
- Идентификация
- TIONIX

Рис. 4.116: Список подсетей

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.30: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление подсети.

### Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

Таблица 4.31: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.32: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление порта.

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Проект » Сеть » provider', and a user profile 'admin'. A left sidebar contains a menu with categories like 'Проект', 'Вычисления', 'Диски', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Группы безопасности', 'Плавающие IP', 'Сетевые сервисы QoS', 'Оркестрация', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИХ'. The main content area is titled 'provider' and has a 'Редактировать сеть' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Подсети', and 'Порты'. The 'Порты' tab is active, showing a search filter and buttons for '+ Создать порт' and 'Удалить порты'. A table lists 6 ports with columns: 'Имя', 'Фиксированные IP-адреса', 'MAC адрес', 'Подключенное устройство', 'Статус', 'Административное состояние', and 'Действия'. Each row has a 'Редактировать порт' button.

Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
(1405990b-902c)	10.35.200.71	fa:16:3e:b0:1a:11	network:dhcp	Активен	UP	Редактировать порт
(4fe6da28-ecd2)	10.35.200.73	fa:16:3e:ce:6f:cd	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
(8b0f7f96-1c1a)	10.35.200.76	fa:16:3e:56:bf:0e	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	fa:16:3e:e6:3a:1e	network:router_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
(e22a83e1-ba69)	10.35.200.95	fa:16:3e:51:a7:68	network:floatingip_agent_gateway	Активен	UP	Редактировать порт
(e595a4ca-0e71)	10.35.200.55	fa:16:3e:84:ca:02	network:floatingip	N/A	UP	Редактировать порт

Рис. 4.117: Список портов



Таблица 4.33: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Добавление новой сети с заданными параметрами.
2	Подключить политику	Применение правил политики QoS к портам данной сети.
3	Редактировать сеть	Изменение имени и состояния сети.
4	Создать подсеть	Добавление дополнительной подсети к выбранной сети.
5	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.

### Особенности работы

- *Добавление сети*
- *Добавление подсети*
- *Добавление порта*
- *Редактирование порта*
- *Подключение политики*
- *Просмотр детальной информации о подсети*
- *Просмотр детальной информации о порте*

### Добавление сети

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать сеть» открываем мастер создания сети:

В открывшемся окне указываем:

Сеть:

- Имя сети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;
- Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
- Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

## Создать сеть ×

---

Сеть Подсеть Детали подсети

**Имя сети**

Создайте новую сеть. Дополнительно на следующих шагах мастера можно создать подсеть, связанную с сетью.

Разрешить Admin State ?

Общая

Создать подсеть

**Возможные Зоны доступности ?**

---

Отмена « Назад Следующий »

Рис. 4.118: Окно создания сети

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
  - IPv4;
  - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» -при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге сеть отображается со статусом «Активна».

## Добавление подсети

Осуществляется в списке действий или во вкладке с детальной информацией конкретной сети кнопкой «Добавить подсеть».

В открывшемся окне указываем:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;
- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
  - IPv4;
  - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным;
- Флаг «Разрешить DHCP» - при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;

## Создать подсеть ✕

**Подсеть \*** **Детали подсети**

**Имя подсети** ⓘ

**Сетевой адрес** \* ⓘ

**Версия IP**

**IP шлюза** ⓘ

**Запретить шлюз**

**Отмена** **« Назад** **Следующий »**

Создание подсети, связанной с сетью.  
Дополнительная конфигурация доступна на вкладке "Детали подсети".

Рис. 4.119: Окно создания подсети

- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать подсеть». После чего корректно созданная подсеть отобразится во вкладке с *детальной информацией о сети*. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

## Добавление порта

Функция доступна во внутренней вкладке *«Порты»*. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Создать порт» открываем мастер создания порта:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- ID устройства - ID устройства подключенного к порту;
- Владелец устройства - владелец устройства;
- Укажите IP-адрес или подсеть - выбор указания IP-адреса или подсети порта;
- Подсеть - выберите подсеть. Отображается при выборе «Подсеть» в поле «Укажите IP-адрес или подсеть».
- Фиксированный IP-адрес - укажите фиксированный IP-адрес. Отображается при выборе «Фиксированный IP-адрес» в поле «Укажите IP адрес или подсеть».
- MAC адрес - укажите фиксированный MAC-адрес.
- Флаг «Безопасность порта» - активация режима «Безопасность порта». При активации режима отображаются вкладки: *«Группы безопасности»* при редактировании порта и *«Разрешенные пары адресов»* при просмотре детальной информации о порте.
- Тип VNIC - Тип VNIC порта;
- Группы безопасности - перечень групп безопасности, которые можно добавить к порту.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать порт». После чего корректно созданный порт отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания порта может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге порт отображается со статусом «Активный».

## Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке *«Порты»*, так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

## Создать порт ✕

Информация Группы безопасности

**Имя** ⓘ

**Разрешить Admin State** ⓘ

**ID устройства** ⓘ

**Владелец устройства** ⓘ

**Укажите IP-адрес или подсеть** ⓘ

**MAC адрес** ⓘ

**Безопасность порта** ⓘ

**Тип VNIC** ⓘ

**Описание:**

Вы можете создать порт сети. Если вы укажете ID устройства, то это устройство будет подключено к созданному порту.

Рис. 4.120: Окно добавления порта

## Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Имя

6aa4a4be-3fcb-45c2-905b-99d4c554a34c

 Разрешить Admin State

Связь: Тип VNIC

Нормальный

 Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

**Разрешить Admin State**

Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

**Связь: Тип VNIC**

Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

**Безопасность порта**

Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

**Группы безопасности**

Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена

Обновление

Рис. 4.121: Окно изменения параметров порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

### Подключение политики

Осуществляется в списке действий конкретной сети кнопкой «Подключить политику».

В открывшемся окне выбираем одну из имеющихся QoS политик и сохраняем изменения. После чего правила выбранной политики будут применены ко всем портам данной сети. Отключить подключенную QoS политику нельзя, для изменения правил сети необходимо создать новую QoS политику и подключить ее к сети.

---

**Важно:** На каждый порт сети могут быть отдельно назначены QoS политики, которые будут иметь приоритет над QoS политикой сети. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

---

### Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку *«Подсети»*. Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

### Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку *«Порты»*. Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

### Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов проекта:



## Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.


Все группы безопасности	Фильтр	Q
qa		+

Группы безопасности порта	Фильтр	Q
default		-

Отмена

Обновление

Рис. 4.122: Окно изменения параметров порта



Подключить QoS политику

Имя \*  
public

ID \*  
99e5a523-b14d-4642-83ae-e52915132f7e

QoS политика  
Нет политики  
Нет политики  
bw-limiter  
dscp-marking

Описание:  
Здесь вы можете подключить QoS политику вашей сети.

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.123: Окно подключения QoS политики

Таблица 4.34: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Распределенный	Отображает информацию о распределенном типе маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включен;</li> <li>• Выключен.</li> </ul>
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Проект - Наименование проекта маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

При нажатии на имя маршрутизатора в новом окне мы увидим подробную информацию, разбитую на три внутренние вкладки: «Обзор», «Интерфейсы» и

ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet

## localsubnet Редактировать подсеть

**Обзор**

<b>Имя</b>	localsubnet
<b>ID</b>	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
<b>Имя сети</b>	localnet
<b>ID сети</b>	1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720
<b>Пул подсетей</b>	Нет
<b>Версия IP</b>	IPv4
<b>CIDR</b>	192.168.2.0/24
<b>Пул выделения IP</b>	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
<b>IP шлюза</b>	192.168.2.1
<b>Разрешить DHCP</b>	Да
<b>Дополнительные маршруты</b>	Нет
<b>Сервер DNS</b>	10.35.27.1

Рис. 4.124: Подробные параметры подсети

TIОНИКС Default • demo admin

Проект » Сеть » Сети » localnet » Порты » b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9

**b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9** [Редактировать порт](#)

Обзор [Разрешенные пары адресов](#)

### Обзор

Имя	b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9
ID	5daf860f-4d19-4e2b-9bcf-84cdcdca2ea1c
Имя сети	localnet
ID сети	<a href="#">6536ad11-b044-4454-b715-dc4ecc2ec249</a>
ID Проекта	abd34c1d09284bf680dfb4535bb33556
MAC адрес	fa:16:3e:bd:c9:a6
Статус	Выключен
Административное состояние	UP
Защита портов включена	True
Имя DNS	Нет
QoS политика:	ID политики: -

### Присвоение DNS

	Нет
--	-----

### Фиксированные IP-адреса

IP-адрес	192.168.2.3
ID подсети	<a href="#">a2ab9518-39f6-45ea-9929-cc4c3adf2b13</a>

### Подключенное средство управления питанием

	Нет подключенных средств
--	--------------------------

### Группы безопасности

	Нет ассоциированных групп безопасности
--	----------------------------------------

### Связь

Тип VNIC	Нормальный
----------	------------

Сети

- Маршрутизаторы
- Группы безопасности
- Плавающие IP
- Сетевые сервисы QoS

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.125: Подробные параметры порта

ТИОНИКС Default • demo admin

Проект » Сеть » Сети » localnet » Порты » b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9

b1b76f96-bc90-4338-9320-0050f06a43a9 Редактировать порт

Обзор Разрешенные пары адресов

+ Добавить разрешенную пару адресов Удалить

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	IP-адрес или CIDR	MAC адрес	Действия
<input type="checkbox"/>	192.168.5.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить
<input type="checkbox"/>	192.168.6.1	fa:16:3e:bd:c9:a6	Удалить

Отображено 2 элемента

Сети

- Маршрутизаторы
- Группы безопасности
- Плавающие IP
- Сетевые сервисы QoS

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.126: Разрешенные пары адресов

Project » Network » Routers

## Маршрутизаторы

Имя маршрутизатора =  [Фильтр](#) [+ Создать маршрутизатор](#) [Удалить маршрутизаторы](#)

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Статус	Распределенный	Внешняя сеть	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	7d176d4e-fff2-40b0-8a4f-35d0602a319b	Активен	Нет	-	Включен	-	<a href="#">Установить шлюз</a>
<input type="checkbox"/>	cfa3c8bc-9883-49ca-a52a-b0c4da5d3f2c	Активен	Нет	-	Включен	-	<a href="#">Установить шлюз</a>
<input type="checkbox"/>	801fbb7e-64e6-4918-af07-b424743d4cfc	Активен	Нет	external	Включен	nova	<a href="#">Удалить шлюз</a>

Отображено 3 элемента

Рис. 4.127: Список маршрутизаторов

«Статические маршруты».

### Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

Project » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

## Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор | Интерфейсы | Статические маршруты

### Обзор

Имя	router1
ID	a5e6cffd-ed05-488d-811c-700a210f62ba
Описание	
ID Проекта	41ed17856686432ab1ddcc251a661379
Статус	Активен
Административное состояние	Включен
Зоны доступности	<ul style="list-style-type: none"> <li>nova</li> </ul>

### Внешний шлюз

Имя сети	provider
ID сети	33fabef0-54a1-41e8-b398-72840915cf76
Внешние фиксированные IP-адреса	<ul style="list-style-type: none"> <li>ID подсети d92311cc-14d5-48b1-a3c4-df5c3ea0b92c</li> <li>IP-адрес 10.35.200.74</li> </ul>
SNAT	Активен

Рис. 4.128: Подробные параметры маршрутизатора

### Вкладка «Интерфейсы»

Выводит список подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию о конкретном подключении:

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

### Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор | Интерфейсы | Статические маршруты

+ Добавить интерфейс | Удалить интерфейсы

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	Статус	Тип	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(be9e078b-5929)	192.168.36.254	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(c87b4012-9f04)	10.35.200.74	Активен	Внешний шлюз	Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(e51bc67a-9ec4)	192.168.36.70	Активен		Включен	Удалить интерфейс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.129: Список интерфейсов



Таблица 4.35: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включен;</li> <li>• Выключен.</li> </ul>

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.36: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

### Вкладка «Статические маршруты»

Таблица 4.37: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.38: Для статистических маршрутов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить статистический маршрут	Добавление интерфейса.
2	Удалить статистический маршрут	Удаление интерфейса.

Проект » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: router1

### Детали маршрутизатора: router1

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить статический маршрут Удалить статические маршруты

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/> Конечный CIDR	Следующий hop	Действия
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.2	Удалить статический маршрут
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.255	Удалить статический маршрут
<input type="checkbox"/> 192.168.36.254/32	192.168.36.3	Удалить статический маршрут

Отображено 3 элемента

Рис. 4.130: Список статических маршрутов

Таблица 4.39: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Удалить шлюз	Отключение шлюза маршрутизатора.
4	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.
5	Установить шлюз	Подключение внешней сети к маршрутизатору. Внешняя сеть рассматривается как шлюз к внешнему соединению по умолчанию.

### Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Изменение маршрутизатора*
- *Добавление шлюза*
- *Отключение шлюза*
- *Добавление интерфейса*
- *Добавление статического маршрута*

### Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Тип маршрутизатора - Тип используемого маршрутизатора. Возможные значения:
  - Использовать параметры по умолчанию;
  - Централизованный;

## Создать маршрутизатор ✕

**Имя** ⓘ

**Разрешить Admin State** ⓘ

**Внешняя сеть**

Выберите сеть ▼

**Разрешить SNAT**

**Тип маршрутизатора** \*

Использовать параметры по умолчанию ▼

**Перечень зон доступности** ⓘ

pova

Отмена Создать маршрутизатор

**Описание:**  
Создает маршрутизатор с указанными параметрами.  
Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

Рис. 4.131: Окно создания маршрутизатора

– Распределенный.


- Перечень зон доступности - зона доступности маршрутизатора.

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

## Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя, административное состояние и тип выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Изменить маршрутизатор

Имя ⓘ

d65e5a88-bff0-4a1c-b00d-f326c5155afd

Описание:

Здесь вы можете обновить изменяемые свойства маршрутизатора

Разрешить Admin State ⓘ

Тип маршрутизатора \*

Централизованный

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.132: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Добавление шлюза

В общем списке маршрутизаторов при помощи функции «Установить шлюз» Вы можете подключить маршрутизатор к внешней сети:

Выбранная сеть будет являться шлюзом к внешнему соединению по умолчанию.

Установите выбранный шлюз кнопкой «Отправить».




Рис. 4.133: Окно добавления шлюза

## Отключение шлюза

Отключение шлюза от маршрутизатора. Доступно в общем списке при помощи функции «Удалить шлюз»:




Рис. 4.134: Окно отключения шлюза


Подтвердите отключение кнопкой «Удалить шлюз».

## Добавление интерфейса

Функция доступна во внутренней вкладке «Интерфейсы».

В открывшемся окне указываем:

- Подсеть - доступны для выбора ранее созданные подсети;



**Добавить интерфейс**

**Подсеть \***

Нет доступных подсетей

**IP адрес (опционально) ?**

**Описание:**

Вы можете подключить указанную подсеть к маршрутизатору

Если вы не укажете IP адрес здесь, IP адрес шлюза выбранной подсети будет использован как нового интерфейса роутера. Если IP адрес шлюза используется, вы должны использовать другой IP адрес, который принадлежит выбранной подсети.

Отмена Отправить

Рис. 4.135: Окно добавления интерфейса

- IP-адрес - интерфейса.

Следуйте указаниям на страницах мастера, введите необходимые параметры. Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданный интерфейс отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Добавление статического маршрута

Функция доступна во внутренней вкладке «*Статические маршруты*».

В открывшемся окне указываем:

- Конечный CIDR - IP-адрес назначения;
- Следующий hop - следующий хоп. Содержит IP-адрес маршрутизатора к месту назначения.

Подтвердите внесенные данные кнопкой «Отправить».

### Вкладка «Группы безопасности»

Отвечает за настройки, относящиеся к безопасности и контролю доступа.

Группа безопасности представляет собой набор правил, которые регулируют входящие пакеты для виртуальной машины. Перед запуском для каждой машины можно определить ее группу. Каждая группа безопасности может иметь множество правил. Каждое правило определяет IP/сеть, тип протокола, порты назначения и т.д. Соответствующие этим параметрам пакеты разрешаются, а оставшиеся блокируются.

## Добавить статический маршрут ✕

**Конечный CIDR \***

**Следующий hop \***

**Описание:**

Добавить статический маршрут для маршрутизатора.  
IP-адрес следующего хопа должен находиться в одной из подсетей, к которой подключен роутер.

Отмена
Отправить

Рис. 4.136: Окно добавления статического маршрута

ТИОНИКС
Default • admin ▾

Проект » Сеть » Группы безопасности

### Группы безопасности

Имя ▾

Фильтр
+ Создать группу безопасности
Удалить группы безопасности

Отображено 3 элемента

	Имя	ID группы безопасности	Описание	Действия
<input type="checkbox"/>	default	dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d	Default security group	<span style="background-color: #17a2b8; color: white; padding: 2px 5px;">Управление правилами</span>
<input type="checkbox"/>	qa	a2d60cfb-88b4-4f07-b475-42dc66fbc50d	QA security group	<span style="background-color: #17a2b8; color: white; padding: 2px 5px;">Редактировать группу безопасности ▾</span>
<input type="checkbox"/>	work	ca38a5a5-463a-4b6b-ae5-8a5d1431e077		<span style="background-color: #17a2b8; color: white; padding: 2px 5px;">Редактировать группу безопасности ▾</span>

Отображено 3 элемента

Группы безопасности

- Плавающие IP
- Сетевые сервисы QoS
- Оркестрация ▾
- Администратор ▾
- Идентификация ▾
- ТИОНИКС ▾

Рис. 4.137: Список групп безопасности



Таблица 4.40: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы может быть задано пользователем произвольно.
ID группы безопасности	Идентификатор группы безопасности.
Описание	Краткая информация о группе. Заполняется по желанию во время создания группы. Описание редактируется и в последующем использовании группы безопасности.

Для списка групп безопасности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание группы безопасности. Допустим неполный ввод;
- Используется - Отображает назначенные и не назначенные группы безопасности. Допустим неполный ввод. Возможные значения для ввода:
  - True - отображение групп назначенных хотя бы на одну виртуальную машину;
  - False - отображение групп не назначенных ни одной виртуальной машине.

Таблица 4.41: Для групп безопасности в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать группу безопасности	Добавление группы безопасности с определенными параметрами.
2	Управление правилами	Позволяет <i>управлять правилами группы безопасности</i> . Правило определяет, какой трафик разрешен к виртуальной машине, которой назначена группа безопасности.
3	Редактировать группу безопасности	Редактирование имени и описание группы безопасности.
4	Удалить группу безопасности	Удаление группы безопасности.

Действия по управлению группами безопасности доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех групп безопасности.


Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных групп безопасности. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Добавление группы безопасности*
- *Управление правилами группы безопасности*

## Добавление группы безопасности

Функция доступна в общем списке групп безопасности. Осуществляется заполнением данных в мастер окне:



Создать группу безопасности

Имя\*

Описание

Описание:  
Группы безопасности это наборы правил фильтрации IP адресов, которые применяются к сетевым интерфейсам виртуального сервера. Вы сможете добавить правила в группу безопасности после ее создания.

Создать группу безопасности

Рис. 4.138: Окно создания группы безопасности

- Имя - наименование группы безопасности в формате ASCII. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткая информация о группе безопасности.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать группу безопасности».

## Управление правилами группы безопасности

Позволяет добавлять или удалять правила в выбранной группе безопасности. В общем списке групп выберите «Управление правилами». После чего Вы будете перенаправлены на страницу:

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Группы безопасности » Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

### Управление правилами группы безопасности: default (dc8e3592-29cf-41c9-85f9-a05e3a0ec09d)

[+ Добавить правило](#) [Удалить правила](#)

Отображено 9 элементов

<input type="checkbox"/>	Направление	Тип сети	IP протокол	Диапазон Портов	Префикс удаленного IP	Удаленная группа безопасности	Действия
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	Любой	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Исходящий трафик	IPv6	Любой	Любой	::/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	Любой	Любой	-	default	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	ICMP	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	TCP	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv4	UDP	Любой	0.0.0.0/0	-	<a href="#">Удалить правило</a>
<input type="checkbox"/>	Входящий трафик	IPv6	Любой	Любой	-	default	<a href="#">Удалить правило</a>

Отображено 9 элементов

Рис. 4.139: Страница управления правилами групп безопасности

Таблица 4.42: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Направление	Направление правила, различаются два типа: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Входящий трафик;</li> <li>• Исходящий трафик.</li> </ul>
Тип сети	Тип сети, используемый правилом.
IP протокол	Используемый IP протокол.
Диапазон Портов	Указывается при добавлении правила. Может иметь как конкретный номер порта, так и их диапазон.
Префикс удаленного IP	Префикс удаленного IP.
Удаленная группа безопасности	Удаленная группа безопасности.
Описание	Краткое описание правила группы безопасности.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Непосредственное управление правилами доступно кнопками «Добавить правило» и «Удалить правило», расположенными на верхней панели страницы. При добавлении нового правила необходимо заполнить всплывающее окно и подтвердить ввод кнопкой «Добавить»:

### Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить IP-адрес и назначить его виртуальной машине или порту, либо наоборот освободить IP-адрес.

Таблица 4.43: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адрес.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;

## Добавить правило ✕

**Правило** \*

Настраиваемое правило TCP ▾

**Описание** ⓘ

**Направление**

Входящий трафик ▾

**Открыть порт** \*

Порт ▾

**Порт** ⓘ

**Удаленный адрес** \* ⓘ

CIDR ▾

**CIDR** ⓘ

0.0.0.0/0

**Описание:**

Правила определяют, какой трафик разрешен экземплярам, которым назначена группа безопасности. Правило группы безопасности состоит из трех основных частей:

**Правило:** Вы можете задать желаемый шаблон правила или использовать настраиваемые правила через опции Настраиваемое TCP Правило, Настраиваемое UDP Правило или Настраиваемое ICMP Правило.

**Открываемый Порт/Диапазон портов:** Для TCP и UDP правил вы можете открыть отдельный порт или диапазон портов. Выбор опции "Диапазон Портов" предоставит вам форму для ввода начального и конечного портов диапазона. Для ICMP правил вам необходимо будет указать ICMP тип и код в предоставленной форме.

**Удаленная сторона:** Вы должны указать источник трафика который будет разрешен этим правилом. Вы можете указать блок IP адресов (CIDR) или группу безопасности. Выбор группы безопасности предоставит доступ любым экземплярам из указанной группы к любым экземплярам к которым применится это правило.

Отмена
Добавить

Рис. 4.140: Окно добавления правил групп безопасности

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Плавающие IP

### Плавающие IP

Отображено 3 элемента

Назначаемый IP адрес =

<input type="checkbox"/>	IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Пул	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	10.35.200.55	1	8787 192.168.36.79	provider	Активен	<input type="button" value="Освободить плавающий IP"/>
<input type="checkbox"/>	10.35.200.72	-	-	provider	Выключен	<input type="button" value="Назначить"/>
<input type="checkbox"/>	10.35.200.78	-	-	provider	Выключен	<input type="button" value="Назначить"/>

Отображено 3 элемента

Рис. 4.141: Список плавающих IP

- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.44: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Назначить	Назначение плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего IP-адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*
- *Управление назначением плавающих IP-адресов*

### Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

### Управление назначением плавающих IP-адресов

---

**Важно:** Доступно только для администратора проекта.

---

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке при помощи опции «Назначить». После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые параметры:

Выберите необходимый IP-адрес и порт назначения. Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Выделить плавающий IP ✕

**Пул \***  
external

**Описание**

**Описание:**  
Выделить назначаемый IP из указанного пула назначаемых IP.

**Квоты проектов**  
Плавающий IP 0 из 50 использовано

Рис. 4.142: Окно выделения плавающих IP

### Назначение плавающего IP-адреса ✕

**IP-адрес \***  
10.38.31.49

**Порт для назначения \***  
Выберете порт

Выберите IP-адрес вы хотите связать с выбранной машиной или портом.

Рис. 4.143: Окно управления плавающими IP-адресами



## Вкладка «Сетевые политики QoS»

**Примечание:** Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении True параметра `enable_qos` в *конфигурационном файле модуля TIONIX.Dashboard*. По умолчанию вкладка не отображается.

Наименование политики	Описание	Общая
bw-limiter	-	Нет
dscp-marking	-	Нет
tes-165	-	Нет
tes-245	-	Нет
test	-	Нет
test55 5	fast	Нет

Рис. 4.144: Список QoS политик

Таблица 4.45: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование политики	Наименование QoS политики. Задается при создании.
Описание	Краткая информация о QoS политике.
Общая	Указывается, общедоступна ли политика. Доступные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да;</li> <li>• Нет.</li> </ul>

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Наименование политики - Наименование QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Описание - Описание QoS политики. Допустим только точный ввод;
- Общая - Общедоступность политики. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.46: Для списка политик в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать политику	Создание QoS политики с определенными параметрами и ограничениями пропускной способности.
2	Подключить сеть	Подключение сети к QoS политике.
3	Редактировать политику	Изменение параметров QoS политики.
4	Удалить политику	Удаление QoS политики.
5	Управление подключениями портов	Управление подключением QoS политики к портам.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранной QoS политики выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех политик.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных QoS политик. Для этого необходимо отметить нужные политики и выбрать групповое действие.

---

**Примечание:** Создание, редактирование и удаление QoS политик доступно только для пользователей с правами администратора домена.

---

### Особенности работы

- *Создание QoS политики*
- *Подключение сети*
- *Управление подключением портов*
- *Редактирование QoS политики*
- *Просмотр детальной информации*
- *Просмотр краткой информации*

## Создание QoS политики

QoS политика позволяет установить определенные правила для сети или порта. Например, значение максимальной пропускной способности или DSCP метки, которая позволяет классифицировать и управлять трафиком посредством меток приоритета.

Создание QoS политики доступно в общем списке всех политик действием «Создать политику». После вызова действия необходимо указать детали политики:

Рис. 4.145: Окно создания QoS политики

В случае необходимости ограничения скорости трафика для сети имеется возможность создать политику QoS с соответствующим правилом и применить ее к сети или определенному порту. Например, необходимо ограничить скорость исходящего трафика до 10 Мбит/с для всех портов одной из сетей. Для этого перейдите во вкладку «Правило исходящей пропускной способности»:

В поле «Макс. пропускная способность (кБ/с)» установите значение 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с.

Также существует возможность применения DSCP меток.

DSCP метки имеют целочисленное выражение и могут принимать только значения из списка: 0, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 56.

Завершите процедуру кнопкой «Создать политику». После создания политики QoS подключите к ней сеть, для всех портов которой необходимо установить ограничение скорости, с помощью действия «Подключить сеть» и выбора соответствующей сети в форме. Также подключение политики QoS доступно на вкладке списка сетей проекта выбором действия «Подключить политику».

**Примечание:** После подключения политики QoS правило ограничения скорости и DSCP метка применяется ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

Создать QoS политику



Детали политики

Правило исходящей  
пропускной способностиПравило входящей  
пропускной способности

DHCP метки

## Правило исходящей пропускной способности



Макс. пропускная способность (Кбит/с)

10000

✕ Отмена

&lt; Назад

Вперёд &gt;

✓ Создать политику

Рис. 4.146: Окно создания QoS политики

Создать QoS политику



Детали политики

Правило входящей  
пропускной способностиПравило исходящей  
пропускной способности

DHCP метки

## DHCP метки



DSCP



✕ Отмена

&lt; Назад

Вперёд &gt;

✓ Создать политику

Рис. 4.147: Окно создания QoS политики

В случае, если необходимо ограничить трафик для конкретного порта, создайте политику с соответствующими правилами ограничения входящего и/или исходящего трафика (например, 10000 Кбит/с, что соответствует 10 Мбит/с, в качестве максимальной входящей и/или исходящей пропускной способности). Затем подключите созданную QoS политику к конкретному порту, пропускную способность которого требуется ограничить. Выбор порта и подключение в нему политики осуществляется в форме действия “*Управление подключением портов*”. В частности, таким образом можно ограничить пропускную способность интерфейса маршрутизатора, выбрав его в списке портов.

## Подключение сети

Функция позволяет подключить QoS политику к выбранным сетям. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые сети:

**Важно:** Назначение QoS политики на сеть невозможно отменить!



Рис. 4.148: Окно подключения сети

Выбор необходимой сети происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора сети используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Управление подключением портов

Функция позволяет управлять подключением QoS политики к выбранным портам. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимые порты:

---

**Важно:** QoS политика, назначенная на порт, будет иметь приоритет над QoS политикой сети, которой принадлежит порт. Очередность назначения QoS политики на сеть или порт не имеет значения, действовать будет только политика, назначенная на порт.

---

Выбор необходимого порта происходит при помощи кнопки «+». Для отмены выбора порта используйте «-». Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Редактирование QoS политики

Функция позволяет изменить параметры созданной политики, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Укажите необходимые параметры и сохраните изменения кнопкой «Обновить политику».

---

**Примечание:** Внесенные изменения будут применены ко всем портам сети, к которой подключена политика QoS.

---

## Просмотр детальной информации

Функция доступна в общем списке всех политик. Переход осуществляется по ссылке имени политики:

На странице отображаются: детали политики, правила, подключенные сети и порты. Также имена подключенных сетей и портов являются ссылками для перехода к страницам детальной информации объектов. Для возврата к списку политик нажмите «Назад».

## Просмотр краткой информации

Доступно в общем списке всех политик. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Наименование - имя политики;
- Создано - дата создания политики;
- ID проекта - идентификатор проекта;
- ID политики - идентификатор политики;

## Управление подключениями портов



Порты

## Порты



Порты обеспечивают дополнительные каналы связи для виртуальных машин. Можно выбирать порты и (или) сети в любом сочетании.

## ▼ Выделенный 5

Выберите порты из списка.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
1	01f49992-f0f4-4be0-b4e4-c3b01b05d246	192.168.2.7 подсети	Включен	Активный	-
2	0287f3ef-bcbe-44a0-bfcf-941451d4500f	10.35.210.60 подсети	Включен	Активный	-
3	049ba2d9-8a3e-4fe1-bfc4-981ad2afb4b0	10.35.210.54 подсети	Включен	Активный	-
4	05467bf1-7fbd-4bb7-97ea-c4d426b377c8	10.35.210.70 подсети	Включен	N/A	-
5	1468e128-227d-44d2-8d0a-92cb3402ff4e	10.35.210.81 подсети	Включен	Активный	-

## ▼ Доступно 23

Выберите хотя бы один порт.

	Название	IP-адрес	Административное состояние	Статус	
	1a4eb571-7301-4ad3-8515-47b2373212cc	10.35.210.65 подсети	Включен	Активный	+
	2d9e7050-cc80-41f6-acdd-941583882cb5	10.35.210.67 подсети	Включен	N/A	+
	330aceaa-ad11-42e1-93e7-8b1e0c695b66	10.35.210.55 подсети	Включен	Активный	+
	3321e691-a966-4a6b-a343-bbce7bd94c6a	10.35.210.64 подсети	Включен	Активный	+
	433a8493-163f-4afd-9eb7-2338d05ca9c7	10.35.210.75 подсети	Включен	N/A	+
	43833ba5-6b0b-422d-afd2-1d7b8b77c2bd	10.35.210.76 подсети	Включен	Активный	+
	59441ee2-6e0e-4e73-bbed-5411a0c22ecd	10.35.210.52 подсети	Включен	Активный	+
	5a4e07d5-22a6-404f-b30f-e84b9d3a8c87	10.35.210.59 подсети	Включен	Активный	+
	628c41d3-c9d0-4f1f-93				

✕ Отмена

✓ Сохранить

Рис. 4.149: Окно управления подключением портов

Редактирование QoS политики

Политика

- Правило входящей пропускной способности
- Правило исходящей пропускной способности
- DSCP метки

### Детали политики

**Название**

**Описание**

**Общая**  Да  Нет

**Отмена**

Рис. 4.150: Окно редактирования QoS политики

- Обновлено - дата последнего обновления политики;
- DSCP - DSCP метка политики.

#### 4.2.5 Подраздел «Оркестрация»

**Примечание:** Раздел отображается только в случае, если установлен модуль Heat.

Вкладка «Стеки»

Вкладка «Типы ресурсов»

Вкладка «Версии шаблонов»

Вкладка «Генератор шаблонов»

Инструмент для создания шаблонов:



ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Сеть » Сетевые политики QoS

[Назад](#)

## bw-limiter Редактировать политику

### Детали политики

Наименование политики	bw-limiter
Описание	-
ID политики	c5901e7c-0e47-4040-97a0-168f919b49fb
ID проекта	a215107d103c4a90bf515edbba628469

### Владение

Создано	10 сентября 2019 г.
Обновлено	10 сентября 2019 г.
Общая	Нет
Номер изменения	2

### Правила

Отображено 2 элемента

ID правила ^	Тип	Направление	Макс. пропускная способность, Кбит/с	Макс. Взрыв. пропускная способность, Кбит/с	Мин. пропускная способность, Кбит/с	DSCP метка
13816cb1-81d3-48c2-b315-7eb0dc80d80a	bandwidth_limit	Исходящий	100000	80000		
611a0c5e-0ee2-44c3-b220-e33d954bd486	bandwidth_limit	Входящий	100000	80000		

Отображено 2 элемента

### Подключенные сети

Отображен 1 элемент

Название ^	Ассоциированные подсети	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зона доступности
localnet	localsubnet	Да	Нет	Активная	Включена	

Отображен 1 элемент

### Подключенные порты

Отображен 1 элемент

Название ^	Сеть	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние
localgateway	localnet	192.168.2.1 подсети	fa:16:3e:57:1a:67	network:router_interface_distributed	Активный	Включен

Отображен 1 элемент

Наименование политики ^	Описание	Общая	
> 8	66	Нет	<a href="#">Подключить сеть</a> ▾
▼ st 21	-	Да	<a href="#">Подключить сеть</a> ▾

<b>Наименование политики</b> st 21 <b>ID политики</b> c6ff7879-edb3-4389-91e4-23aa97164ed0	<b>Создано</b> 13 июня 2019 г. <b>Обновлено</b> 14 июня 2019 г.	<b>ID проекта</b> 50b2891c834241988920c89e4d9a27d3 <b>DSCP</b> 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Рис. 4.152: Параметры Qos политики

ТИОНИКС
Default • admin ▾

Проект » Оркестрация » Стеки

## Стеки

Фильтр
+ Запустить стек
👁 Предварительный просмотр стека

Имя стека	Создано	Обновлено	Статус	Действия
Нет элементов для отображения.				

admin ▾

←

Проект

Доступ к API

Вычисления ▾

Диски ▾

Сеть ▾

Оркестрация ^

Стеки

Типы ресурсов

Версии шаблонов

Генератор шаблонов

Администратор ▾

Идентификация ▾

ТИОНИКС ▾

Рис. 4.153: Список стеков

ТИОНИКС Default • admin admin

Проект » Оркестрация » Типы ресурсов

## Типы ресурсов

Отображено 105 элементов

Тип =

Тип
<a href="#">AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</a>
<a href="#">AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration</a>
<a href="#">AWS::AutoScaling::ScalingPolicy</a>
<a href="#">AWS::CloudFormation::Stack</a>
<a href="#">AWS::CloudFormation::WaitCondition</a>
<a href="#">AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle</a>
<a href="#">AWS::CloudWatch::Alarm</a>
<a href="#">AWS::EC2::EIP</a>
<a href="#">AWS::EC2::EIPAssociation</a>
<a href="#">AWS::EC2::Instance</a>

Рис. 4.154: Список типов ресурсов

Проект > Оркестрация > Версии шаблонов

## Версии шаблонов

Отображено 11 элементов

Версия	Тип
<a href="#">AWSTemplateFormatVersion.2010-09-09</a>	CFN
<a href="#">HeatTemplateFormatVersion.2012-12-12</a>	CFN
<a href="#">heat_template_version.2013-05-23</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2014-10-16</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2015-04-30</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2015-10-15</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2016-04-08</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2016-10-14</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2017-02-24</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2017-09-01</a>	HOT
<a href="#">heat_template_version.2018-03-02</a>	HOT

Отображено 11 элементов

Рис. 4.155: Список версий шаблонов

ТІОНІКС Default • admin admin

Проект » Оркестрация » Генератор шаблонов

## Генератор шаблонов

Пожалуйста, перетащите иконки источников в центр поля для определения источника шаблона.

Версия шаблона [dropdown] [document icon] [save icon] [delete icon]

[EDIT]

FloatingIP\_1 VolumeAttachment\_1

SecurityGroup\_1

ResourceGroup\_1 Router\_1

Рис. 4.156: Генератор шаблонов

## 4.3 Раздел «Администратор»

Раздел дает описание работы с развернутым функционалом OpenStack. В отличие от пользователя, Администратор работает не в одном проекте, а со всей облачной инфраструктурой.

### 4.3.1 Вкладка «Обзор»

Отображает основные компоненты облака, с возможностью задавать временной интервал для запроса. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате CSV.

**Примечание:** При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Таблица 4.47: Информация по списку:

Наименование поля	Описание
Имя проекта	Наименование проекта, назначается при создании.
VCPUs	Количество используемых виртуальных процессоров.
Диск	Объем используемых ресурсов памяти.
ОЗУ	Объем используемой оперативной памяти.
VCPU-часы	Данные по использованию виртуальных процессоров в часах.
Диск ГБ-часы	Данные по использованию дисков в ГБ/часах.
Память МБ-часы	Данные по использованию памяти в МБ/часах.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### 4.3.2 Подраздел «Вычисления»

#### Вкладка «Гипервизоры»

Дает краткую информацию по гипервизорам и вычислительным узлам. Обобщенные данные по использованию VCPU, ОЗУ и локальным дискам представлены в круговых диаграммах, которые меняют цвет по мере достижения критичного уровня использования ресурсов. - нормальное использование ресурсов, - приближение к критичному уровню использования, - критичный уровень, превышение текущего использования невозможно:

Также представлены четыре внутренние вкладки: «Гипервизор», «Ресурсы», «Узел вычислительных ресурсов» и «Список образов гипервизора».

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Обзор

## Обзор

Выберите временной интервал для запроса использования:  
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-17 по 2019-02-18 [Отправить](#)

**Активные виртуальные машины:** 17

**Используемая ОЗУ:** 3,9ГБ

**VCPU-часов за период:** 1095,65

**ГБ-часов за период:** 483,55

**ОЗУ-часов за период:** 238878,64

[Загрузить сводку в CSV](#)

### Использование

Отображено 5 элементов

Имя проекта	VCPUc	Диск	ОЗУ	VCPU-часы	Диск ГБ-часы	Память МБ-часы
fe358022-65ab-4723-8b25-d7c16e7c7862	1	Обайт	128МБ	32,49	0,00	4159,14
admin_tionix	8	10ГБ	2,5ГБ	259,95	324,93	83182,88
admin	0	Обайт	Обайт	478,28	158,61	109945,21
test1	1	Обайт	128МБ	32,49	0,00	4159,14
test	9	Обайт	1,1ГБ	292,44	0,00	37432,27

Отображено 5 элементов

Рис. 4.157: Статистика использования ресурсов




Рис. 4.158: Сводка лимитов гипервизоров

## Вкладка «Гипервизор»

Отображает перечень доступных гипервизоров:

Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» позволяет контролировать состояние питания гипервизоров. Так цвет указывает на включенное питание у выключенного гипервизора, - гипервизор и питание выключены, - гипервизор и питание включены.

---

**Примечание:** Цветовая индикация полей «Состояние» и «Питание» отображается только для физических гипервизоров. Если гипервизор виртуальный, то поле «Питание» имеет значение «-», а поле «Состояние» отображается без цветовой индикации.

---




**TIONIX** Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры


### Сводка по гипервизору



Использование VCPU  
Использовано 5 из 8



Использование ОЗУ  
Использовано 2,2ГБ из 23ГБ



Использование локальных дисков  
Использовано 0байт из 298ГБ

[Гипервизор](#)
[Ресурсы](#)
[Узел вычислительных ресурсов](#)
[Список образов гипервизора](#)

Отображено 2 элемента из 2

Имя узла	Тип	VCPUs (использовано)	VCPUs (всего)	ОЗУ (использовано)	ОЗУ (всего)	Локальное хранилище (использовано)	Локальное хранилище (всего)	Виртуальные машины
<a href="#">node2-os-tcp-05.stand.loc</a>	QEMU	3	4	1,2ГБ	11,5ГБ	0байт	149ГБ	3
<a href="#">node1-os-tcp-05.stand.loc</a>	QEMU	2	4	1ГБ	11,5ГБ	0байт	149ГБ	2

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.159: Список гипервизоров

Таблица 4.48: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Имя гипервизора. Задается при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о данном гипервизоре.
Наименование	Наименование хоста. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Тип	Тип гипервизора.
Образ	Образ по умолчанию. Изменяется в общем списке гипервизоров.
Состояние	Состояние гипервизора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вкл;</li> <li>• Выкл.</li> </ul>
Питание	Состояние питания гипервизора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включен;</li> <li>• Выключен;</li> <li>• -.</li> </ul>
Резерв	При наличии флага гипервизор относится к резервным.
Машины	Количество виртуальных машин. Когда гипервизор выключен, общее количество машин гипервизора может включать в себе те машины, которые были мигрированы или эвакуированы с гипервизора перед выключением. С информацией о количестве мигрированных или эвакуированных с гипервизора машин можно ознакомиться, перейдя на страницу детальной информации о гипервизоре. При повторном включении гипервизора счетчик машин обновится.

Для списка гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла - Имя узла. Допустим неполный ввод имени;
- Наименование - Наименование узла. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Образ - Образ по умолчанию. Допустим неполный ввод;
- Состояние - Состояние гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания гипервизора. Допустим неполный ввод;
- Резерв - Принадлежность гипервизора к резервным.

Также пользователь может просмотреть более детальную информацию о гипервизоре, перейдя по ссылке имени гипервизора. Детальная информация о гипервизоре представлена в нескольких внутренних вкладках.

### Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном гипервизоре:

На странице выводится:

- Общая информация;
- Физические характеристики;
- Информация о расположении;
- Перечень подключенных средств управления питанием.

В зависимости от состояния средства перечень управления питанием имеет цветовую индикацию:

---

#### Примечание:

- Номера ячеек имеют ограниченное число, по количеству портов на средстве управления питанием;
  - Зеленый цвет средства управления питанием информирует о проведенной инициализации портов и при изменении портов процедуру инициализации необходимо провести заново. Подробнее с процессом инициализации можете ознакомиться на странице официальной документации TIONIX, в разделе «Инициализация вычислительных узлов».
- 

### Вкладка «NUMA топология»

Отображает информацию об имеющемся аппаратном обеспечении, NUMA топологии гипервизоров, а также о подключенных устройствах:

### Вкладка «Список виртуальных машин»

Выводит список созданных виртуальных машин:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Проект виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод имени;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;

ТИОНИХ
Default • trew
admin

## Детали гипервизора: mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Вывод из эксплуатации

Обзор
NUMA топология
Список виртуальных машин
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики
Уровень сервиса
Хранилища проверки доступности

Проект

Администратор

Обзор

Вычисления

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИХ

### Обзор

Имя узла	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc
Наименование	
Тип	QEMU
Образ	По умолчанию
Состояние	Включен
Питание	Вкл
Резерв	Нет
Статус	Не доступно
Режим	Выведен
Виртуальный контроллер	-
SSH	Включен
TNXSafe	Включен

### Физические характеристики

IP узла	10.35.219.12
Текущая нагрузка	0
Свободный объем диска (ГБ)	99 ГБ
Оставшееся место на диске (ГБ)	90 ГБ
Версия гипервизора	2012000
Общий объем ОЗУ (МБ)	4095 МБ
Свободный объем ОЗУ (МБ)	2943 МБ
Использованный объем ОЗУ (МБ)	1152 МБ
Машины	5
Всего vCPU	2
Использовано vCPU	5

### Информация о расположении

Номер дата-центра	-
Номер ряда стоек	-
Номер стойки	-
Место в стойке	-
Инвентарный номер	-

### Средство управления питанием

Отображен 1 элемент

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
1	-	●

Отображен 1 элемент

Рис. 4.160: Подробные параметры гипервизора

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
10.35.17.25	1	<input type="radio"/>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.161: Перечень средств управления питанием

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

### Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

#### Устройства

Отображено 2 элемента

Модель	Тип устройства	NUMA нода
82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]	IDE интерфейс	-
Virtio block device	Контроллер SCSI хранилища	-

Отображено 2 элемента

#### Процессоры

Отображено 4 элемента

Номер процессора	NUMA нода	Размер памяти на процессоре (KB)	Перечень доступных для использования ядер
0	1	1048576	0,1,2,3
1	2	1048432	4,5,6,7
0	0	1048184	0,1,2,3
1	3	1048576	4,5,6,7

Отображено 4 элемента

Рис. 4.162: NUMA топология гипервизора

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a user menu (Default + admin), and a user profile (admin). Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc. The main heading is "Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc" with a "Включить SSH" button. Below the heading, there are several tabs: Обзор, NUMA топология, Список виртуальных машин (selected), Журнал действий, Запланированные задачи, Метрики, Уровень сервиса, and Хранилища проверки доступности. There is also a search bar with a "Проект" dropdown, a "Фильтр" button, and a "Действия" dropdown. The main content area shows "Отображено 8 элементов из 8" and a table of virtual machines. The table has columns: Проект, Имя, Тип, IP-адрес, Размер, Статус, Задача, and Питание. The table contains 8 rows of data. Below the table, there is another "Отображено 8 элементов из 8" label.

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Тип	IP-адрес	Размер	Статус	Задача	Питание
<input type="checkbox"/>	admin	ev-6	Типовая	10.35.222.69	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-10	Типовая	10.35.222.59	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-9	Типовая	10.35.222.56	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-5	Типовая	10.35.222.71	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-3	Типовая	10.35.222.57	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-4	Типовая	10.35.222.68	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-2	Типовая	10.35.222.52	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено
<input type="checkbox"/>	admin	ev-1	Типовая	10.35.222.62	c1_r512_d0	Активна	Нет	Включено

Рис. 4.163: Список виртуальных машин гипервизора

- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Задача - Наименование задачи виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над гипервизором:

Таблица данных из скриншота:

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-c06629e6-4342-49c7-852a-328c4bb0bb9d	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:43:40	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-2cdb317b-ff52-43d5-8e99-a1e8564deefb	-	Node_control.node_assign_availability_storages	10 сент. 2019 г., 12:16:36	admin	Успешно	Параметры действия: availability_storages=1
req-b36dcd8c-c01a-486c-a6bd-7591e066c155	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:28:27	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-72d1f4b5-9e4e-4440-ab23-bb6ccf514340	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 15:00:30	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-6b051bfb-7c7f-4d45-9302-8f6034e488a5	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 14:44:19	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-38c0a6b4-9547-47fb-b6ce-a263b462fcb	-	Эвакуация узла	3 сент. 2019 г., 10:29:01	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-b2cfbdcd-79a5-453a-accsa-7aad8f0f5572	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:33:24	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-67659b4e-25fe-4a16-a796-af850e88bf20	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:24:37	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-4275e81e-d7b2-435a-a6b3-2b621eaa9a88	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:23:05	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-c20b4d96-858a-4fbd-9e8c-f3c08b813361	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:21:13	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-d90f1100-14c1-4471-b237-c0cb32f8db8c	-	Эвакуация узла	2 сент. 2019 г., 11:10:42	admin	Успешно	Параметры действия: —

Рис. 4.164: Журнал действий над гипервизором

Таблица 4.49: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над гипервизором:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе «*Запланированные задачи*».

### Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранного гипервизора:



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

### Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

ID  Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	37	08849bad-c06f-430f-a002-142d091e6971	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:56	30 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	36	801824d0-4103-46a9-9488-921d58a5f019	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:30:35	29 сент. 2019 г., 16:30:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	35	Выключение	Выключение	Одноразовое	-	17 сент. 2019 г., 16:29:28	27 сент. 2019 г., 16:29:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.165: Список запланированных задач




Рис. 4.166: Отображение статистики производительности гипервизора

По умолчанию отображаются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

### Вкладка «Уровень сервиса»

Отображает информацию об уровне сервиса (SLA) выбранного гипервизора.




Рис. 4.167: Уровень сервиса гипервизора

### Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список назначенных на гипервизор путей до хранилищ проверки доступности:

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Гипервизоры » Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

### Детали гипервизора: mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Включить SSH

Обзор NUMA топология Список виртуальных машин Журнал действий Запланированные задачи Метрики Уровень сервиса Хранилища проверки доступности

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Путь для вычислительного узла	Путь для контроллера
test1	/tmp/	/tmp/
test_storage	/tmp/compute	/tmp/controller

Отображено 2 элемента из 2

Гипервизоры

- Агрегаторы узлов
- Виртуальные машины
- Типы инстансов
- Образы
- Диски
- Сеть
- Система
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.168: Список хранилищ

**Примечание:** Управление назначением гипервизора на хранилища осуществляется действием «Управление хранилищами доступности».

Кроме этого, в общем списке всех гипервизоров существует возможность просмотра дополнительной информации о необходимом устройстве. Сделать это можно с помощью кнопки «Дополнительно». Информация представлена во всплывающем окне:

Таблица 4.50: Для гипервизоров в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Включение	Запуск гипервизора. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
2	Включить SSH	Включение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при отключенном доступе.
3	Включить TNXSafe	Включение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при выключенном режиме.
4	Вывод из эксплуатации	Вывод гипервизора из эксплуатации с переносом виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации.
5	Выключение	Остановка работы гипервизора. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
6	Выключить TNXSafe	Выключение режима TNXSafe для гипервизора. Действие возможно только при включенном режиме.
7	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному гипервизору.
8	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
9	Назначить образ	Назначение PXE образа гипервизору.
10	Назначить средство управления питанием	Назначение порта средства управления питанием гипервизору.
11	Отключение питания	Выключение питания гипервизора.
12	Отключить SSH	Отключение доступа к гипервизору по SSH. Действие возможно только при включенном доступе.
13	Перезапуск	Перезагрузка гипервизора.
14	Поместить в резерв	Перемещение гипервизора в список резервных.
15	Редактировать гипервизор	Редактирование атрибутов выбранного гипервизора.
16	Управление хранилищами доступности	Управление назначением гипервизора на хранилища доступности.

**Примечание:** Функционал включения и выключения SSH доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного гипервизора – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке гипервизоров:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных гипервизоров. Для этого необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие:

Кроме этого, действия над гипервизором или группой гипервизоров можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одного гипервизора необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы гипервизоров необходимо отметить нужные гипервизоры и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

## Дополнительная информация о гипервизоре: "mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc" ✕

Физические характеристик И		Информация о расположении	
IP узла	10.35.222.12	Номер дата-центра	-
Текущая нагрузка	0	Номер ряда стоек	-
Свободный объем диска (ГБ)	79	Номер стойки	-
Оставшееся место на диске (ГБ)	57	Место в стойке	-
Тип гипервизора	QEMU	Инвентарный номер	UU
Версия гипервизора	2012000	Информация об образе	
Общий объем ОЗУ (МБ)	4095	Имя образа	default
Свободный объем ОЗУ (МБ)	511		
Использованный объем ОЗУ (МБ)	3584		
Машины	2		
Всего vCPU	2		
Использовано vCPU	2		

Отображено 2 элемента

Наименование средства	Номер ячейки	По умолчанию
namety	-	<input type="radio"/>
name2	-	<input checked="" type="radio"/>

Отображено 2 элемента

Заккрыть




Рис. 4.170: Индивидуальные действия над гипервизором

### Вкладка «Ресурсы»

Отображает перечень ресурсов гипервизоров:

Таблица 4.51: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла. Также является ссылкой на страницу со списком виртуальных машин.
Тип	Тип гипервизора.
VCPUs (использовано)	Количество используемых виртуальных процессоров.
VCPUs (всего)	Предельное значение для количества виртуальных процессоров.
ОЗУ (использовано)	Объем используемой оперативной памяти.
ОЗУ (всего)	Предельное значение для объема использования оперативной памяти.
Локальное хранилище (использовано)	Объем используемых ресурсов памяти в ГБ.
Локальное хранилище (всего)	Предельное значение для объема использования дискового пространства в ГБ.
Виртуальные машины	Количество виртуальных машин.

На странице доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### Вкладка «Узел вычислительных ресурсов»

Показывает информацию по вычислительным узлам, без возможности изменения:

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры

### Сводка по гипервизору

- Использование VCPU: Использовано 8 из 4
- Использование ОЗУ: Использовано 2,8ГБ из 8ГБ
- Использование локальных дисков: Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Имя узла  Фильтр Действия

Отображено 2 элемента из 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности

Рис. 4.171: Групповые действия над гипервизорами



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры

### Сводка по гипервизору

- Использование VCPU: Использовано 8 из 4
- Использование ОЗУ: Использовано 2,8ГБ из 8ГБ
- Использование локальных дисков: Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Имя узла

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины	Действия
<input type="checkbox"/>	<a href="#">mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc</a>	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет	5	<input type="button" value="Включить SSH"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc</a>	-	QEMU	default	Включен	-	Нет		<ul style="list-style-type: none"> <li>Включить TNXSafe</li> <li>Вывод из эксплуатации</li> <li>Дополнительно</li> <li>Запланировать действие</li> <li>Назначить средство управления питанием</li> <li>Редактировать гипервизор</li> <li>Управление хранилищами доступности</li> </ul>

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.172: Планирование в отношении одного гипервизора

Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры

### Сводка по гипервизору

- Использование VCPU: Использовано 8 из 4
- Использование ОЗУ: Использовано 2,8ГБ из 8ГБ
- Использование локальных дисков: Использовано 5ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Имя узла  Фильтр Действия

Отображено 2 элемента из 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Выключен	-	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	default	Включен	-	Нет

Отображено 2 элемента из 2

- Включение
- Включить SSH
- Включить TNXSafe
- Вывод из эксплуатации
- Выключение
- Выключить TNXSafe
- Запланировать действие
- Назначить Образ
- Отключение питания
- Отключить SSH
- Перезапуск
- Поместить в резерв
- Редактировать гипервизоры
- Управление хранилищами доступности


Рис. 4.173: Планирование над группой гипервизоров

ТИОНИКС Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры


### Сводка по гипервизору



Использование VCPU  
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ  
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков  
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор | Ресурсы | Узел вычислительных ресурсов | Список образов гипервизора

Отображено 2 элемента из 2

Имя узла	Тип	VCPUs (использовано)	VCPUs (всего)	ОЗУ (использовано)	ОЗУ (всего)	Локальное хранилище (использовано)	Локальное хранилище (всего)	Виртуальные машины
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	QEMU	7	2	3,6ГБ	4ГБ	5ГБ	99ГБ	6
mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	QEMU	8	2	4,1ГБ	4ГБ	5ГБ	99ГБ	7

Отображено 2 элемента из 2


Рис. 4.174: Список ресурсов гипервизоров

TIONIX Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры


### Сводка по гипервизору



Использование VCPU  
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ  
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков  
Использовано 10ГБ из 198ГБ

[Гипервизор](#)
[Ресурсы](#)
[Узел вычислительных ресурсов](#)
[Список образов гипервизора](#)

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя узла	Зона доступности	Статус	Состояние	Время с момента обновления	Действия
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	<a href="#">Отключить Службу</a>
mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	nova	Включен	Включен	0 минут	<a href="#">Отключить Службу</a>

Отображено 2 элемента

Рис. 4.175: Список вычислительных узлов

Таблица 4.52: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование узла, задается при создании.
Зона доступности	Наименование зоны, в которой находится вычислительный узел.
Статус	Статус вычислительного узла. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Включен»;</li> <li>• «Выключен».</li> </ul> На вычислительном узле со статусом «Включен» запрещен перенос виртуальных машин.
Состояние	Состояние работы вычислительного узла. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Включен»;</li> <li>• «Выключен».</li> </ul>
Время с момента обновления	Время с момента последнего обновления.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.53: Для вычислительных узлов в зависимости от статуса и состояния доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Отключить службу	Отключение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Включен» на «Выключен».
2	Включить службу	Включение вычислительного узла. Происходит смена статуса с «Выключен» на «Включен».
3	Мигрировать узел	Перенос виртуальных машин с выключенного узла на свободные. Реализована возможность выбора типа миграции.
4	Эвакуировать узел	Перенос всех виртуальных машин с выбранного недоступного узла на активный.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного вычислительного узла – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке вычислительных узлов:




Рис. 4.176: Индивидуальные действия над вычислительным узлом

### Вкладка «Список образов гипервизора»


Отображает перечень образов гипервизоров:

TIONIX Default • admin admin


Администратор » Вычисления » Все гипервизоры

## Все гипервизоры


### Сводка по гипервизору



Использование VCPU  
Использовано 15 из 4



Использование ОЗУ  
Использовано 7,8ГБ из 8ГБ



Использование локальных дисков  
Использовано 10ГБ из 198ГБ

Гипервизор Ресурсы Узел вычислительных ресурсов Список образов гипервизора

Фильтр

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	ID образа	Имя образа	Действия
<input type="checkbox"/>	1	default	<input type="button" value="Дополнительно"/>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.177: Список образов гипервизоров

Таблица 4.54: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID образа	Идентификатор образа.
Имя образа	Наименование образа, задается при создании.

Для списка образов гипервизоров доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.55: Для образов доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Добавление нового образа с заданными параметрами.
2	Дополнительно	Детализированная информация по конкретному образу.
3	Удалить образ	Удаление конкретного образа.

### Особенности работы

- *Отключение питания гипервизора*
- *Вывод гипервизора из эксплуатации*
- *Выключение гипервизора*
- *Перезагрузка гипервизора*
- *Управление хранилищами доступности*
- *Назначение образа гипервизору*
- *Назначение средства управления питанием*
- *Перевод гипервизора в резерв*
- *Отключение службы*
- *Включение службы*
- *Редактирование гипервизора*
- *Миграция вычислительного узла*
- *Эвакуация узла*
- *Планирование действий над гипервизором*

- *Создание образа гипервизора*
- *Детализация образа гипервизора*
- *Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора*

## Отключение питания гипервизора

**Примечание:** При отключении питания находящиеся на узле виртуальные машины будут выключены без процедуры миграции.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:




Рис. 4.178: Окно отключения питания гипервизора

После чего подтвердите отключение устройства кнопкой «Отключение питания».

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.



## Вывод гипервизора из эксплуатации

Процедура предназначена для вывода гипервизора из эксплуатации с возможностью переноса виртуальных машин при помощи: живой миграции, холодной миграции или эвакуации. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке или во вкладке с детальной информацией:




Рис. 4.179: Окно вывода гипервизора из эксплуатации

В открывшемся окне выберите один или несколько способов переноса виртуальных машин:

**Важно:** В случае если, ни один способ переноса не будет выбран, то вывод гипервизора из эксплуатации произойдет только если на нем нет виртуальных машин.

- Разрешить живую миграцию виртуальной машины;
- Разрешить остановку и миграцию виртуальной машины;
- Разрешить эвакуацию виртуальной машины.

При выборе нескольких способов перенос виртуальных машин будет осуществляться согласно их приоритету и в случае успешного выполнения одного, остальные выполняться не будут.

**Примечание:** Приоритет выполнения переноса виртуальных машин при указании нескольких способов:

- Живая миграция виртуальной машины - Высокий;
- Остановка и миграция виртуальной машины - Средний;
- Эвакуация виртуальной машины - Низкий.

Подтвердите вывод гипервизора из эксплуатации кнопкой «Вывод из эксплуатации».

## Выключение гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне видим перечень подключенных виртуальных машин:




Рис. 4.180: Окно выключения гипервизора

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие

производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
- эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.

Подтверждаем отключение устройства кнопкой «Выключение».

## Перезагрузка гипервизора

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

### Перезагрузка гипервизоров: ✕

---

**Описание:**  
Перезагрузить узел(узлы).

Перезагрузить узлы без запуска миграции VM.

Перезагрузить узлы с миграцией VM.

Разрешить выключение VM и её миграцию в случае отказа живой миграции

Разрешить эвакуацию VM в случае отказа миграции

**Последовательно**

**Гипервизоры 1 / Машины 1**

	Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины
1 <span style="font-size: 0.8em;">&gt;</span>	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

Рис. 4.181: Окно перезагрузки гипервизоров

В случае, если для средства управления питанием данного гипервизора выбран тип протокола «SSH» и тип аутентификации «Приватный ключ», то действие производится по протоколу SSH с использованием приватного SSH ключа.

Также доступны дополнительные параметры:

- перезагрузить узлы без запуска виртуальных машин;
- перезагрузить узлы с миграцией виртуальных машин:
  - выключение виртуальной машины и ее миграция в случае отказа живой миграции;
  - эвакуация виртуальной машины в случае отказа миграции.
- последовательность перезагрузки.

Подтвердите действие кнопкой «Перезапуск».

### Управление хранилищами доступности

Позволяет назначить выбранному гипервизору необходимые хранилища проверки доступности. Действие применимо как для одного, так и для нескольких гипервизоров. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавьте или удалите хранилища проверки доступности и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

### Назначение образа гипервизору

Позволяет назначать образ сразу группе гипервизоров. Выберите из перечня гипервизоров необходимые объекты и вызовите действие «Назначить образ»:

Выберите необходимый образ из списка и подтвердите назначение кнопкой «Назначить образ».

### Назначение средства управления питанием

Доступно в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводятся перечни доступных средств управления питанием и портов:

Выберите необходимое средство и убедитесь, что у него есть свободный порт. Назначьте выбранное средство при помощи кнопки «↑».

Перейдите во вкладку «Порт средства»:

Свяжите порт выбранного средства управления питанием с гипервизором при помощи кнопки «↑».

Завершите процедуру кнопкой «Назначить средство управления питанием».

Управление хранилищами доступности ✕

Все доступные хранилища	Фильтр	Q
	<button>Добавить все</button>	
for work		<button>+</button>

Выбранные хранилища	Фильтр	Q
	<button>Удалить все</button>	
test fo administrators		<button>-</button>

Отмена Сохранить

Рис. 4.182: Окно назначения на хранилище доступности

Назначение образа ×

### Список гипервизоров

Имя узла	Наименование	Тип	Образ	Состояние	Питание	Резерв	Машины
mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Да	2
mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	None	QEMU	default	Включен	Вкл	Нет	1

**Имя образа** \*

default ▼

**Перезагрузка гипервизоров**

Отмена Назначить Образ

Рис. 4.183: Окно назначения образа гипервизорам

### Назначение средства управления питанием ✕

Средство управления питанием

Выделенный

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
2	test	IntelAMT	intel_amt	1	1	↓

▼ Доступно 5 Выберите одно

ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	
102	d7b46c5628e	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑
151	e005f94b8c77	IntelAMT	intel_amt	1	0	↑

Отмена

Назначить средство управления питанием

Рис. 4.184: Окно назначения средства управления питанием гипервизору

## Назначение средства управления питанием ×

Средство управления питанием\*

Порт средства\*

**Выделенный**

Номер порта	Подключенный гипервизор	По умолчанию	Проинициализировано								
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>											
<p>▼ Доступно <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <span style="float: right;">Выберите одно</span></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="border-right: 1px solid gray; padding-right: 5px;">🔍</span> <input type="text" value="Фильтр"/> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер порта</th> <th>Подключенный гипервизор</th> <th>По умолчанию</th> <th>Проинициализировано</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc</td> <td>Да</td> <td>Да</td> </tr> </tbody> </table>				Номер порта	Подключенный гипервизор	По умолчанию	Проинициализировано	1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да
Номер порта	Подключенный гипервизор	По умолчанию	Проинициализировано								
1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да								

Отмена
Назначить средство управления питанием

Рис. 4.185: Окно назначения порта средства управления питанием гипервизору



## Перевод гипервизора в резерв

**Примечание:** При помещении гипервизора в резерв, находящиеся на узле виртуальные машины, будут смигрированы.

Функция доступна только в общем списке всех гипервизоров. После вызова действия в открывшемся окне выводится перечень подключенных виртуальных машин:

Поместить в резерв гипервизоры: sp.7c48.local
✕

---

**Описание:**  
Выключить узел и поместить его в резерв с запуском миграции виртуальных машин.

**Список виртуальных машин**

Имя	Проект	Имя узла	Состояние	Внутренний IP	Тип
1147cec5-1480-4739-b52e-7274a1142cab	sadas	sp.7c48.local	Запущены	192.168.7.4	Типовая
ca28aa9a-095c-43a3-a697-028614b37a6b	sadas	sp.7c48.local	Запущены	192.168.7.3	Типовая

Разрешить выключение виртуальной машины и её миграцию в случае отказа живой миграции

Разрешить эвакуацию виртуальной машины в случае отказа миграции

Отмена
Выключить и поместить в резерв

Рис. 4.186: Окно перевода гипервизора в резерв

Выберите удовлетворяющие Вас параметры и подтвердите перевод кнопкой «Выключить и поместить в резерв».

## Отключение службы

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. После вызова действия в открывшемся окне указываем причину отключения:

Подтверждаем отключение кнопкой «Отключить службу».

Отключить Службу

Имя узла \*

mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Причина

Описание:  
Отключить службу вычислительных ресурсов.

Отмена Отключить Службу

Рис. 4.187: Окно отключения службы

### Включение службы

Включение ранее выключенного вычислительного узла доступно в общем списке. После вызова действия вычислительный узел отображается со статусом «Включен».

### Редактирование гипервизора

Функция позволяет изменять информацию о расположении как одного, так и сразу нескольких гипервизоров. Доступна в общем списке всех гипервизоров:

В открывшемся окне укажите идентификационные данные оборудования, такие как:

Номер дата центра	Любое целое число от 1 до 99.
Номер ряда стоек	Любое целое число от 1 до 99.
Номер стойки	Любое целое число от 1 до 99.
Место в стойке	Любое целое число от 1 до 99.
Инвентарный номер	Строка может содержать символы и цифры, но количество знаков не должно превышать 128.
Флаг «Резерв»	При наличии флага гипервизор помечается как резервный. Для полноценной работы требуется возможность управления питанием данным гипервизором.

Сохраните параметры кнопкой «Отправить».

### Миграция вычислительного узла

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить миграцию всех виртуальных машин с отключенного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем тип миграции и указываем дополнительные параметры:

Редактирование гипервизоров: mn ✕  
ode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc

Номер дата-центра ?

Номер ряда стоек ?

Номер стойки ?

Место в стойке ?

Инвентарный номер ?

Резерв ?

Отмена

Отправить

Рис. 4.188: Окно изменения параметров расположения

## Мигрировать узел ✕

**Текущий узел**

mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc

**Тип миграции включенных виртуальных машин**

Живая миграция ▼

**Оверкоммитинг диска**

**Блочная миграция**

**Описание:**

Мигрируйте все виртуальные машины с узла с отключенной службой nova-compute. Дополнительно вы можете выбрать тип миграции. Все включенные виртуальные машины узла могут быть мигрированы "вживую". В случае холодной миграции будет использоваться команда nova-migrate для каждой виртуальной машины.

Отмена
Мигрировать узел

Рис. 4.189: Окно запуска миграции виртуальных машин с вычислительных узлов

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Эвакуация узла

Функция доступна в общем списке всех вычислительных узлов. Позволяет производить эвакуацию виртуальных машин с недоступного узла. После вызова действия в открывшемся окне выбираем активный узел для эвакуации и указываем дополнительные параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Планирование действий над гипервизором

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимый гипервизор и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач гипервизора можете в раскрывающемся списке:




Рис. 4.190: Окно запуска эвакуации виртуальных машин

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над гипервизором:
  - Выключение;
  - Отключение питания;
  - Включение;
  - Запустить консольную команду openstack;
  - Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.




Рис. 4.191: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span> 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span> 22	23	24
25	26	27	<span style="color: red;">3</span> 28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.192: Календарь планируемого действия


## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	20 февраля 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.193: Календарь планируемого действия





Запланировать действие

Выберите действие \*    Учётные данные пользователя \*    Подробности \*

Имя задачи ?

Действие \*

Включение

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.194: Окно создания задачи

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:

- Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
- Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
- Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---


**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке «*Запланированные задачи*» со статусом «Активна».

### Создание образа гипервизора

Доступно во внутренней вкладке «Список образов гипервизора». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Создать образ гипервизора

Имя образа

Описание:  
Создать новый образ гипервизора.

Содержание образа

Отмена Создать образ

Рис. 4.195: Окно создания образа гипервизора

- Имя образа - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Содержание образа - параметры образа гипервизора.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать образ». После чего корректно созданный образ отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Детализация образа гипервизора

При выборе действия в открывшемся окне отображается детализированная информация об образе:




Рис. 4.196: Содержание образа гипервизора

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

### Просмотр детальной информации о ресурсах гипервизора

Функция доступна во внутренней вкладке «Ресурсы». Переход осуществляется по ссылке имени ресурса:

**Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.**

### Вкладка «Агрегаторы узлов»

Позволяет группировать вычислительные узлы и управлять сразу большим количеством компонентов: сортировать, настраивать, добавлять одну или несколько групп. Группы вычислительных узлов делятся на зоны доступности. Зоны доступности описаны на странице вместе со всеми группами вычислительных узлов:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор > Вычисления > Гипервизоры > mnode1.dev-cnt7q-ovs-03 > Серверы

### Серверы

Имя машины на хосте	ID виртуальной машины
instance-00000003	89b51b24-823e-4b96-b5bf-69aeceb668a8
instance-0000000d	2eafee09-e17d-42aa-846e-c8fc7899c68d
instance-00000010	47716f7e-2446-4f84-9ea2-4af59c982092
instance-00000026	8a7f9cf1-3a5b-4188-b310-d3785d0da008
instance-00000028	5aaebeaa-b908-49a0-a79e-3a44317c4695

Отображено 5 элементов

Рис. 4.197: Перечень ресурсов гипервизора

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Агрегаторы узлов

## Агрегаторы узлов

Агрегаторы узлов  [+ Создать агрегатор узлов](#) [Удалить агрегаторы узлов](#)

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка	Метаданные	Действия
<input type="checkbox"/>	319b4ec6-5952-456c-932a-030482da6e3a	-		Да		<a href="#">Изменить агрегатор узлов</a>
<input type="checkbox"/>	70a50e8e-ba95-4ff8-a17c-326fcb47f30	-		Да		<a href="#">Изменить агрегатор узлов</a>
<input type="checkbox"/>	9897d7d7-80b5-454b-8032-fb277caa2473	-		Да		<a href="#">Изменить агрегатор узлов</a>

Отображено 3 элемента

## Зоны доступности

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы) mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.198: Список агрегаторов узлов и зон доступности

Таблица 4.56: Доступная информация по Агрегаторам узлов:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узла. Задается при создании.
Зона доступности	Зона доступности агрегатора. Задается при создании.
Узлы	Список узлов, которые входят в данный агрегатор. Добавляются как при создании агрегатора, так и к уже созданному.
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке при наличии других узлов в зоне доступности. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен;</li> <li>• Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен.</li> </ul> Изменяется в общем списке.
Метаданные	Информация о метаданных.

Для списка агрегаторов узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.57: Действия с агрегаторами узлов:

N	Действие	Описание
1	Создать агрегатор узлов	Создание агрегатора узлов.
2	Изменить агрегатор узлов	Изменение имени и зоны доступности. Зона доступности задается ручным вводом. Может быть создана новая путем ввода нового имени, либо может быть введено имя одной из существующих зон доступности. Существующие зоны доступности доступны для ознакомления ниже на странице.
3	Управление узлами	Добавление или удаление узлов в агрегаторе.
4	Обновить метаданные	Управление метаданными агрегатора узлов.
5	Удалить агрегатор узлов	Удаление агрегатора узлов.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного агрегатора узлов – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке всех агрегаторов узлов:




Рис. 4.199: Индивидуальные действия над агрегатором узлов

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных агрегаторов. Для этого необходимо отметить нужные агрегаторы и выбрать

групповое действие:

Агрегаторы узлов

Отображено 4 элемента

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка	Метаданные	Действия
<input type="checkbox"/> 319b4ec6-5952-456c-932a-030482дабе3а	-		Да		Изменить агрегатор узлов
<input checked="" type="checkbox"/> 70a50e8e-ba95-4ff8-a17c-326fcb47f30	-		Да		Изменить агрегатор узлов
<input checked="" type="checkbox"/> 9897d7d7-80b5-454b-8032-fb277caa2473	-		Да		Изменить агрегатор узлов
<input checked="" type="checkbox"/> с6e9c09f-e85d-43ea-8384-7cf1с3а8e85d	-		Да		Изменить агрегатор узлов

Отображено 4 элемента

Зоны доступности

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы) mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.200: Групповые действия над агрегаторами узлов

Таблица 4.58: Доступная информация по Зонам доступности:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны.
Узлы	Наименование узлов, включенных в зону доступности.
Доступен	Административное состояние.


Для списка зон доступности доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

## Особенности работы

- *Добавление агрегатора узлов*
- *Обновление метаданных агрегатора узлов*
- *Управление узлами*

## Добавление агрегатора узлов

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать агрегатор узлов» открываем мастер создания:



Создать агрегатор узлов

Информация об агрегаторе узлов    Управление узлами в агрегаторе

Имя ⓘ

Зона доступности

Агрегаторы узлов делят зоны доступности на логические единицы, группируя узлы. Создайте агрегатор узлов, а затем выберите узлы, которые будут в нем содержаться.

Отмена    Создать агрегатор узлов

Рис. 4.201: Окно создания агрегатора узлов

В открывшемся окне указываем:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зону доступности - выбор осуществляется исходя из потребности в тех или иных ресурсах;
- Узлы - управление узлами в агрегаторах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать агрегатор узлов». После чего корректно созданный агрегатор узлов отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.



### Обновление метаданных агрегатора узлов

Функция позволяет управлять метаданными агрегатора узлов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Управление узлами

Функция доступна только в общем списке всех узлов. После вызова действия в открывшемся окне исходя из необходимости добавляем или удаляем узлы:

Сохраняем измененные параметры кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Виртуальные машины»

Отвечает за работу с виртуальными машинами. Списком представлены все доступные виртуальные машины:

## Обновить метаданные агрегатора



Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

Доступные метаданные	Имеющиеся метаданные
<input type="text" value="Фильтр"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="Фильтр"/> <input type="button" value="Q"/>
<input type="text" value="Пользовательский"/> <input type="button" value="+"/>	<input type="text" value="availability_zone"/> <input type="text" value="nova"/> <input type="button" value="-"/>
Метаданные недоступны	<input type="text" value="numa_ud"/> <input type="text" value="true"/> <input type="button" value="-"/>

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

Рис. 4.202: Окно изменения метаданных агрегатора узлов




Рис. 4.203: Окно управления узлами

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Отображено 4 элемента из 4

Проект  [Фильтр](#) [Действия](#)

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	123123	node2-tst-cnt7q-03	-	10.38.5.67	Нет	Активна	Включено	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	w7	w7-3	node1-tst-cnt7q-03	-	10.38.5.55	Нет	Активна	Включено	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	admin	xxxx	node2-tst-cnt7q-03	-	10.38.5.56	Нет	Активна	Включено	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	admin	ff2d40ed-b8af-434f-9935-46236471c10b	node2-tst-cnt7q-03	-	10.38.5.73	Нет	Отключена	Отключено	<a href="#">Дополнительно</a>

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.204: Список виртуальных машин

Таблица 4.59: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Проект, которому принадлежит виртуальная машина.
Имя	Имя виртуальной машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной виртуальной машине.
Имя узла	Имя гипервизора виртуальной машины.
Наименование	Наименование гипервизора виртуальной машины.
IP-адрес	Локальный IP-адрес виртуальной машины присваивается системой автоматически на этапе создания виртуальной машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для виртуальной машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неизвестно;</li> <li>• Включено;</li> <li>• Заблокировано;</li> <li>• На паузе;</li> <li>• Отключено;</li> <li>• Выключено;</li> <li>• Сбой;</li> <li>• Приостановлено;</li> <li>• Неисправно;</li> <li>• В процессе создания.</li> </ul>

Для списка виртуальных машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя гипервизора виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование гипервизора виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Статус - Статус виртуальной машины. Допустим только точный ввод;

- Питание - Состояние питания виртуальной машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Идентификатор виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID образа - Идентификатор образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя образа - Наименование образа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- ID типа инстанса - Идентификатор типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Имя типа инстанса - Наименование типа виртуальной машины. Допустим только точный ввод;
- Зона доступности - Зона доступности виртуальной машины. Допустим неполный ввод.

Время с момента создания и размер относительно одной выбранной виртуальной машины возможно увидеть при помощи кнопки «Дополнительно».

Также пользователь может просмотреть наиболее детальную информацию о виртуальной машине, перейдя по ссылке имени машины:

Детальная информация о виртуальной машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной виртуальной машине:

---

**Примечание:** Имена групп безопасности и образов, а также подключенных дисков являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности, диску или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

---

### Вкладка «Лог»

Отображает файл лога выбранной виртуальной машины:

### Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной виртуальной машиной:

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над виртуальной машиной:

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3

## Детали виртуальной машины: 8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3 Архивировать машину ▼

Обзор
Лог
Консоль
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики

←

Проект ▼

Администратор ▲

Обзор

Вычисления ▲

Гипервизоры

Агрегаторы узлов

Виртуальные машины

Типы инстансов

Образы

Диски ▼

Сеть ▼

Система ▼

Идентификация ▼

ТИОНИКС ▼

### Обзор

<b>Имя</b>	8ec4dcf3-5099-443b-905e-8daad5628516-3
<b>Описание</b>	
<b>Имя машины на хосте</b>	instance-0000000e
<b>ID</b>	c58eceb6-fca4-4743-af66-aa5bb9050d24
<b>Статус</b>	Активна
<b>Заблокирована</b>	Нет
<b>Тип</b>	Типовая
<b>Проект</b>	demo
<b>Зона доступности</b>	nov
<b>Создано</b>	9 сент. 2019 г., 16:05:12
<b>Время с момента создания</b>	4 дня
<b>Имя узла</b>	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
<b>Приоритет восстановления</b>	9
<b>Время эвакуации, сек</b>	75

### Спецификация

<b>Имя типа инстанса</b>	c1_r128_d0
<b>ID типа инстанса</b>	65918571-4b9a-4707-ab66-0476be458d65
<b>ОЗУ</b>	128МБ
<b>VCPUs</b>	1 ВЦПУ
<b>Диск</b>	0ГБ

### Сети и Сетевые порты

<b>Localnet</b>	192.168.2.21
-----------------	--------------

### Группы безопасности

<b>default</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALLOW IPv6 to ::/0</li> <li>ALLOW IPv4 from default</li> <li>ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0</li> <li>ALLOW IPv6 from default</li> </ul>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Метаданные

<b>Название ключа</b>	qa
<b>Образ</b>	Нет
<b>create_vol_on_launch</b>	{"vol_image_id": "896cc9f2-b705-4d53-b943-8b0cf90c1173", "del_vol_on_termination": false}
<b>recovery_priority</b>	9
<b>evacuation_time</b>	75

### Уровень сервиса

<b>Время доступности</b>	99,999%
<b>Время восстановления</b>	8 ч
<b>Перенос разрешен</b>	Может быть

### Подключенные диски

© Copyright 2015-2019, TIONIX, support@tionix.ru

Рис. 4.205: Подробные параметры виртуальной машины





ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11\_2019-02-14\_23:16:39

## Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11\_2019-02-14\_23:16:39

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже. Полноэкранный режим

```

Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-0000001c)
[ 2.699548] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 2.711449] TCP cubic registered
[ 2.723829] NET: Registered protocol family 10
[ 2.739123] NET: Registered protocol family 17
[ 2.751111] Registering the dns_resolver key type
[ 2.767146] registered taskstats version 1
[ 2.796841] Magic number: 7:867:295
[ 2.806789] ata_device dev2.1: hash matches
[ 2.817637] dev2.1: hash matches
[ 2.826901] tty tty28: hash matches
[ 2.837714] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-02-14 20:17:05 UTC (
1550175425)
[ 2.859154] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.873188] EDD information not available.
[ 2.890026] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 2.914750] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 2.932464] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 2.947387] Freeing unused kernel memory: 1188k freed
[ 2.970748] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd

further output written to /dev/ttyS0

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:'). use 'sudo' for root.
231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11-2019-02-14-231639 login:

```

Рис. 4.207: Консоль виртуальной машины

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

### Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Bareos

ID запроса  Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-881b6591-a254-43c4-89de-86e3e0baafad	-	Создание удаленной консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:33	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-68794130-860d-416f-8891-a182da47e7dd	-	Получение вывода консоли	21 фев р. 2019 г., 11:16:24	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-88ce6f56-c311-438f-b551-a1b91c2e474a	-	Создание виртуальной машины	14 фев р. 2019 г., 16:42:00	admin	Успешно	Параметры действия: name=3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116, imageRef=, availability_zone=nova, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: 909ba277-778d-4e55-9e3b-02b2ede779d9, volume_size: 1, flavorRef=0ca94b65-4806-41dc-ac9b-0a79d28241cf, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, min_count=1, networks=uuid: 02221eb7-4461-436a-ab86-0ce952c6c802, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64, name: 3a8ac291-dbce-4117-926e-693b57383c77

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.208: Журнал действий над виртуальной машиной

Таблица 4.60: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Время начала».

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Таблица 4.61: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификатор задачи.
Имя задачи	Наименование задачи
Действие	Наименование действия.
Тип	Тип задачи.
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи.
Дата и время создания	Дата создания задачи.
Время начала	Время начала выполнения задачи.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11\_2019-02-14\_23:16:39

Детали виртуальной машины: 231d71d6-264a-4b28-bc44-d00b5080ea11\_2019-02-14\_23:16:39 [Архивировать машину](#)

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Шаблоны Bareos

ID  [Фильтр](#) [Удалить задачи](#)

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	7	Разархивирование машины	Разархивировать машину	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:23:19	22 мар. 2019 г., 9:00:00	<a href="#">Дополнительно</a>
<input type="checkbox"/>	6	Снятие образа	Снять образ	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:20:20	21 мар. 2019 г., 11:20:00	<a href="#">Дополнительно</a>
<input type="checkbox"/>	5	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	-	21 февр. 2019 г., 11:18:39	22 февр. 2019 г., 3:30:00	<a href="#">Дополнительно</a>

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.209: Список запланированных задач

- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе *«Запланированные задачи»*.

### Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной виртуальной машины. Представленные на странице метрики кликабельны, что позволяет детально просмотреть каждый график:

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией *«Настройки»*.

### Вкладка «Шаблоны Bareos»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Bareos:

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Управление шаблонами системы резервного копирования Bareos доступно во вкладке «ТИОНИКС/Метрики» функцией *«Управление шаблонами»*.





Рис. 4.210: Отображение статистики производительности виртуальной машины



OK

Рис. 4.211: График использования ЦП и ОЗУ

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины » Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

### Детали виртуальной машины: 3694692c-f6ec-42cc-9681-dbd4188db116

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Шаблоны Vareos

Имя  Фильтр

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		Инкрементный	DefaultJob	LinuxAll	WeeklyCycle	<a href="#">Отсоединить</a>
<input type="checkbox"/>	be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		Инкрементный	DefaultJob	-	-	<a href="#">Отсоединить</a>
<input type="checkbox"/>	bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	<a href="#">Отсоединить</a>

Отображено 3 элемента

Рис. 4.212: Список шаблонов системы резервного копирования Vareos



Таблица 4.62: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Возобновить машину	Возобновление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
3	Выключить машину	Выключение выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
4	Дополнительно	Просмотр дополнительной информации о виртуальной машине.
5	Жесткая перезагрузка машины	Жесткая перезагрузка виртуальной машины.
6	Живая миграция машины	Перенос виртуальной машины в состоянии «Активна» на определенный пользователем вычислительный узел.
7	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над виртуальной машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
8	Запустить машину	Запуск выбранной машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
9	Клонировать машину	Копирование существующей виртуальной машины с возможностью изменения ее параметров.
10	Миграция машины	Изменение статуса машины с «Активна» на «Отключена», перенос на определенный пользователем вычислительный узел и смена статуса на «Активна».
11	Мягкая перезагрузка машины	Перезагрузка виртуальной машины.
12	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной
13	Открыть консоль	Запуск консоли виртуальной машины.
14	Подтвердить изменение типа/миграции	Подтверждение процесса миграции виртуальной машины.
15	Посмотреть лог	Просмотр журнала логирования виртуальной машины.
16	Поставить на паузу машину	Приостановление работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
17	Приостановить машину	Остановка работы виртуальной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Приостановлена».
18	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной виртуальной машины.
19	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
20	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности виртуальной машины.
21	Снять с паузы машину	Снятие с паузы виртуальной машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
22	Создать образ	Создание образа виртуальной машины.
23	Создать снимок	Создание снимка виртуальной машины, который сохраняет состояние и данные машины на момент создания.
24	Удалить машину	Удаление виртуальной машины. При удалении, вместе с машиной удаляются и все запланированные над ней задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной виртуальной машины – выбором нужного действия в поле Действия соответствующей записи в списке машин:

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных виртуальных машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:

Кроме этого действия над виртуальной машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени.

Для планирования действия в отношении одной виртуальной машины необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы виртуальных машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».




Рис. 4.213: Индивидуальные действия над виртуальной машиной

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор > Вычисления > Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект  Фильтр Действия

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание		
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна		Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна		Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна		Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна		Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

- Архивировать машины
- Жесткая перезагрузка машин
- Запланировать действие
- Запустить машины
- Разархивировать машины
- Редактировать машины
- Сбросить состояние
- Создать образ
- Удалить машины

Рис. 4.214: Групповые действия над виртуальными машинами

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект  Фильтр Действия

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия	
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна	Включено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключить машину</li> <li>Дополнительно</li> <li>Жесткая перезагрузка машины</li> <li>Живая миграция машины</li> <li>Запланировать действие</li> <li>Клонировать машину</li> <li>Консоль</li> <li>Миграция машины</li> <li>Мягкая перезагрузка машины</li> <li>Показать статистику</li> <li>Посмотреть лог</li> <li>Поставить на паузу машину</li> <li>Приостановить машину</li> <li>Редактировать машину</li> <li>Создать образ</li> <li>Создать снимок</li> <li>Удалить машину</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241 dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна	Включено	
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.215: Планирование в отношении одной виртуальной машины

ТІОНІКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Виртуальные машины

## Виртуальные машины

Отображено 12 элементов из 12

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-3	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.24	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Архивировать машины</li> <li>Жесткая перезагрузка машин</li> <li>Запланировать действие</li> <li>Запустить машины</li> <li>Разархивировать машины</li> <li>Редактировать машины</li> <li>Сбросить состояние</li> <li>Создать образ</li> <li>Удалить машины</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.30	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	45-A-4-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.2.7	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	
<input type="checkbox"/>	admin	0e5689ee748241dda3a9a3a825d709f7_horizon_instance	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.255.215.3	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.11	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	8bb2431e-d962-4e1b-80f4-f1eba79a2a83-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.12	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	admin	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.17	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	a1a34905-e5a8-4367-bd70-f82f278b12e1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.22	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 3	7fdb880a-09c5-48e9-925c-6a90c4f528f1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.5	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test vdi 2	7707de57-126d-4bbb-a00b-8135110d9a09	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.23	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	ts vdi 1	372ae8f9-3489-4866-9b04-8184b9823fbc	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	VDI	192.168.1.14	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину
<input type="checkbox"/>	test pr 2	6770d529-1d5c-42b3-bde8-1329ba05dea1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	new	Типовая	192.168.1.7	Нет	Активна	<input type="checkbox"/> Включено	Архивировать машину

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.216: Планирование над группой машин

## Особенности работы с виртуальными машинами

- *Создание снимка виртуальной машины*
- *Создание образа виртуальной машины*
- *Миграция виртуальной машины*
- *Живая миграция виртуальной машины*
- *Дополнительная информация о виртуальной машине*
- *Редактирование виртуальной машины*
- *Клонирование виртуальной машины*
- *Отсоединение шаблона Bareos*
- *Планирование действий над виртуальной машиной*
- *Сброс состояния виртуальной машины*
- *Групповое редактирование виртуальных машин*
- *Жесткая перезагрузка виртуальной машины*

### Создание снимка виртуальной машины

Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия Вам будет предложено задать имя снимка, поле обязательно к заполнению и при пустом значении сгенерируется автоматически.

### Создать снимок ✕

---

**Имя снимка** 🔍

**Описание:**

Снимок это образ который сохраняет состояние диска запущенного инстанса.

Отмена Создать снимок

Рис. 4.217: Окно создания снимка

Созданный снимок отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

## Создание образа виртуальной машины

Доступно в общем списке и во вкладках с детальной информацией. После вызова действия дождитесь сообщения об успешном создании образа:

The screenshot shows the TIONIX web interface. At the top, there is a navigation bar with the TIONIX logo, a breadcrumb trail 'Администратор » Вычисления » Виртуальные машины', and a user profile 'admin'. A green notification box in the top right corner displays the message: 'Успешно: Создать образ: "c7a09f8b-a6c6-42df-84fc-4dab348b64e2"'. Below the notification, the main content area is titled 'Виртуальные машины'. It includes a search bar with a 'Проект' dropdown, a 'Фильтр' button, and a 'Действия' dropdown. A table lists 7 virtual machines. The table has columns: 'Проект', 'Имя', 'Имя узла', 'Наименование', 'Тип', 'IP-адрес', 'Задача', 'Статус', 'Питание', and 'Действия'. The table contains 7 rows of data. Below the table, it says 'Отображено 7 элементов из 7'.

Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
admin	c7a09f8b-a6c6-42df-84fc-4dab348b64e2	mnode2.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.75	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin	51bbd95b-dca2-4249-9c2f-bb11c0705289-2	-	-	Типовая	10.35.231.87	Нет	Архивирована	Отключено	Дополнительно
admin	cirros3	-	-	Типовая	10.35.231.73	Нет	Архивирована	Отключено	Дополнительно
admin_tionix	bench-ubuntu2	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.82	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin_tionix	bench-ubuntu1	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.85	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin_tionix	cirros2	mnode2.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.96	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину
admin_tionix	cirros1	mnode1.ana-cnt7q-ovs-01.stand.loc	-	Типовая	10.35.231.88	Нет	Активна	Включено	Архивировать машину

Рис. 4.218: Сообщение об успешном создании образа виртуальной машины

Образу автоматически присваивается имя - <имя машины>\_ГГ-ММ-ДД\_ЧЧ-ММ-СС.

Созданный образ отображается во вкладке «Образы» со статусом «Активный».

## Миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтверждаем миграцию виртуальной машины:



Рис. 4.219: Окно подтверждения миграции

При подтверждении машина будет перенесена на свободный узел.

### Живая миграция виртуальной машины

Доступно в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем параметры миграции:

При подтверждении машина будет перенесена на выбранный узел.

### Дополнительная информация о виртуальной машине

Функция позволяет просмотреть дополнительную информацию выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне отображаются дополнительные параметры без возможности редактирования:

Окно несет информативный характер без возможности изменения показателей. Завершаем просмотр кнопкой «Закрыть».

### Редактирование виртуальной машины

Функция позволяет редактировать параметры выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Клонирование виртуальной машины

Функция позволяет создать копию существующей виртуальной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:



## Живая миграция ✕

**Текущий узел**

mnode2.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc

**Описание:**  
Живая миграция виртуальной машины на конкретный узел

**Новый узел \* 🔍**

Выделенный

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
Выберите узел из списка ниже.					

**▼ Доступно 1** Выберите одно

Имя узла	Наименование узла	Зона доступности	vCPU	ОЗУ	Диск
mnode1.dev-cnt7q-ovs-01.stand.loc	1	nova	350%	90%	5%

Оверкоммитинг диска

Блочная миграция

Отмена
Отправить

Рис. 4.220: Окно запуска миграции виртуальной машины

Дополнительная информация о виртуальной машине ✕

Информация									
Имя образа	f57d5e62caac467383103a93c7db62a1_horizon_image								
Время с момента создания	1 день, 21 час								
Размер	Детали типа инстанса: 3b9d23dec3								
	<table border="1"><tr><td><b>ID</b></td><td>44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a</td></tr><tr><td><b>VCPUs</b></td><td>1</td></tr><tr><td><b>ОЗУ</b></td><td>1ГБ</td></tr><tr><td><b>Размер</b></td><td>20ГБ</td></tr></table>	<b>ID</b>	44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a	<b>VCPUs</b>	1	<b>ОЗУ</b>	1ГБ	<b>Размер</b>	20ГБ
	<b>ID</b>	44b72436-fbc2-4141-9589-1073f0fa3c1a							
	<b>VCPUs</b>	1							
	<b>ОЗУ</b>	1ГБ							
<b>Размер</b>	20ГБ								

[Закрыть](#)

Рис. 4.221: Дополнительная информация о виртуальной машине

### Редактировать машину ✕

**Информация**

Группы безопасности

**Имя** 🔔

**Описание** 🔔

**Изменить приоритет восстановления** 🔔

**Время эвакуации, сек** 🔔

Рис. 4.222: Окно изменения данных машины

## Клонировать виртуальную машину



## Детали

Источник

Тип инстанса

Сети

Сетевые порты

Группы безопасности

Диски

Ключевая пара

Конфигурация

Группы виртуальных машин

Подсказки планировщика

Метаданные

Укажите наименование виртуальной машины, зону доступности для ее развёртывания и количество разворачиваемых виртуальных машин.



## Имя виртуальной машины ?

## Описание


## Зона доступности

## Количество \*

## Приоритет восстановления ?

## Время эвакуации, сек \* ?

Всего виртуальных машин  
(10 Max)



- 3 Использовано на текущий момент
- 1 Добавлено
- 6 Свободно

[✕ Отмена](#)[< Назад](#)[Вперёд >](#)[Клонировать виртуальную машину](#)

Рис. 4.223: Окно клонирования машины

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры клонируемой виртуальной машины. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемой машины>».

---

**Важно:** При клонировании машины наследуются метаданные Direct SCSI.

---

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать виртуальную машину».

### Отсоединение шаблона Bareos

Функция предназначена для удаления связи шаблона системы резервного копирования Bareos с виртуальной машиной. Доступна только во внутренней вкладке «Шаблоны Bareos». Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:




Рис. 4.224: Окно отсоединения шаблона Bareos

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить». После удаления связи шаблон не удаляется и остается в разделе «TIONIX» во вкладке «Шаблоны Bareos».

### Планирование действий над виртуальной машиной

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимую виртуальную машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:




Рис. 4.225: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span> 11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span> 22	23	24
25	26	27	<span style="color: red;">3</span> 28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.226: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.227: Календарь планируемого действия



Рис. 4.228: Окно создания задачи

3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над виртуальной машиной:
  - Архивировать машину;
  - Возобновить машину;
  - Выключить машину;
  - Жесткая перезагрузка машины;
  - Запустить curl-запрос.
  - Запустить консольную команду openstack;
  - Запустить машину;
  - Мягкая перезагрузка машины;
  - Перестроить;
  - Поставить на паузу машину;
  - Приостановить машину;

- Разархивировать машину;
- Снять образ;
- Снять с паузы машину.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке «*Запланированные задачи*» со статусом «Активна».

### Сброс состояния виртуальной машины

При возникновении ошибки в работе виртуальной машины доступна функция сброса состояния и возобновления ее штатной работы. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите процедуру, при необходимости выберите флаг “Перезагрузить”.




Рис. 4.229: Окно сброса состояния машины

---

**Примечание:** При выполнении действия с флагом “Перезагрузить” произойдет жесткая перезагрузка виртуальной машины.

---

По завершении процедуры сброса состояния, виртуальной машине может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна».

### Групповое редактирование виртуальных машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать машины». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных машин:

---

**Примечание:** При выборе виртуальных машин из разных проектов, для редактирования будут доступны поля только с общей информацией.

---

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

## Редактировать машины ✕

**Информация**

Группы безопасности

**Имя**

**Описание**

**Изменить приоритет восстановления**

**Время эвакуации, сек**

Рис. 4.230: Окно изменения параметров группы машин

## Жесткая перезагрузка виртуальной машины

Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне подтвердите свой выбор:




Рис. 4.231: Окно подтверждения жесткой перезагрузки

После успешной перезагрузки машина отобразится в общем списке.

**Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.**

### Вкладка «Типы инстанса»

Отображает перечень типов виртуальных машин с краткой информацией:

Типы виртуальных машин определяют объем ОЗУ, диска, количество ядер и т.д. машин. Тем самым позволяют создавать готовые шаблоны, которые пользователь выбирает при создании виртуальной машины.

ТИОНИКС
Default • admin ▾
admin ▾

Администратор » Вычисления » Типы инстансов

## Типы инстансов

Имя типа инстанса ▾

Фильтр

+ Создать тип инстансов

Удалить типы инстансов

Еще Действия ▾

Отображено 8 элементов из 8

	Имя типа инстанса	VCPUs	ОЗУ	Корневой диск	Временный диск	Диск файла подкачки	RX/TX фактор	ID	Публичный	Метаданные	Действия
<input type="checkbox"/>	c1_r512_d0	1	512МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	2566217e-0e15-44a9-909f-bfb2a8c275a7	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c1_r2G_d0	1	2ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	36523150-a561-4fa4-bf54-c275675d4bed	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c1_r2G_d10	1	2ГБ	10 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	452acaac-b612-4ffe-b2aa-02fd0bc32612	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c1_r1G_d0	1	1ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	46ed4c9c-c5c2-4635-912d-446a0ca62936	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d15	2	1ГБ	15 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c2be1dae-d244-439e-aadf-83b7aedb8bdf	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c1_r128_d0	1	128МБ	0 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	c725c351-fb1a-4f5e-abc6-38b973af8566	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c2_r4_d30	2	4ГБ	30 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	db84adb3-e91c-4466-be33-eb66b7b50cbb	Да	Нет	Обновить метаданные ▾
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d5	2	1ГБ	5 ГБ	0 ГБ	0 МБ	1,0	f20f1418-6b5a-4bb8-b3fd-fbb2ce183ad3	Да	Нет	Обновить метаданные ▾

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.232: Список типов машин

Таблица 4.63: По умолчанию типы имеют вид:

Имя	ID	ОЗУ (МБ)	Корневой диск (ГБ)	Временный диск (ГБ)	Диск файла подкачки (МБ)	VCPUs
m1.tiny	1	512	1	0	•	1
m1.small	2	2048	20	0	•	1
m1.medium	3	4096	40	0	•	2
m1.large	4	8192	80	0	•	4
m1.xlarge	5	16384	160	0	•	8

Все типы по умолчанию доступны для последующего редактирования.

Таблица 4.64: В списке типов виртуальных машин отображается следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя типа инстанса	Наименование типа машин. Задается при создании типа.
VCPUs	Количество виртуальных процессоров.
ОЗУ	Виртуальная память, представлена в Мбайтах.
Корневой диск	Размер корневого диска в Гбайтах.
Временный диск	Размер временного диска в Гбайтах.
Диск файла подкачки	Размер дополнительного диска в Мбайтах.
RX/TX фактор	Выбор необходимых параметров.
ID	Уникальный идентификатор типа виртуальной машины, задается пользователем при создании. По умолчанию же присваивается автоматически.
Публичный	Отображает флаг публичный.
Метаданные	Показывает наличие метаданных. Также является ссылкой для перехода в <i>окно обновления метаданных типа виртуальной машины</i> .

Для списка типов машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям, кроме «Метаданные».

Таблица 4.65: Для типов виртуальных машин доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать тип инстансов	Создание типа виртуальной машины с определенными параметрами и правами доступа.
2	Редактировать доступ	Изменение прав доступа типа машины.
3	Обновить метаданные	Управление метаданными типа виртуальной машины.
4	Удалить тип инстансов	Удаление типа виртуальной машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа инстансов – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке.




Рис. 4.233: Индивидуальные действия над типами машин

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов инстанса. Для этого необходимо отметить нужные типы и выбрать групповое действие:

### Особенности работы с типами виртуальных машин

- *Добавление типа виртуальной машины*
- *Изменение прав доступа*
- *Обновление метаданных типа виртуальной машины*

### Добавление типа виртуальной машины

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать тип инстансов» открываем мастер создания типа виртуальной машины:

В открывшемся окне указываем:


- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- ID - должен содержать UUID4 или целое число. Оставьте это поле пустым или введите “auto” для указания сгенерированного UUID4;
- VCPUs - объем VCPUs;



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Типы инстансов

## Типы инстансов

Имя типа инстанса  Фильтр + Создать тип инстансов Удалить типы инстансов Еще Действия 

Отображено 8 элементов из 8 [Редактировать доступ](#)

<input type="checkbox"/>	Имя типа инстанса	VCPUs	ОЗУ	Корневой диск	Временный диск	Диск файла подкачки	RX/TX фактор	ID	Публичный	Метаданные	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	c2_r1_d5	2	1ГБ	5ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	1304e2c5-2c56-45a9-99ac-0e140b305ee4	Да	Нет	Обновить метаданные
<input checked="" type="checkbox"/>	c1_r2G_d10	1	2ГБ	10ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	147d48dd-5c5d-40c7-a825-2a944f84a3f3	Да	Нет	Обновить метаданные
<input checked="" type="checkbox"/>	c1_r2G_d0	1	2ГБ	0ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	46f2a2d8-0b65-40c7-8218-71dc2a01aa5d	Да	Нет	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	c2_r1_d15	2	1ГБ	15ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	5cacc433-1268-4aa7-94a9-a690b1b04cf0	Да	Нет	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	c1_r128_d0	1	128МБ	0ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	aeb509f8-50d1-4014-a3bd-35d86d3cadc5	Да	Нет	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	c1_r1G_d0	1	1ГБ	0ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	bc3d91ec-45e2-424c-b792-86762735d9c5	Да	Нет	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	c2_r4_d30	2	4ГБ	30ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	f0cb5d81-a1aa-45bd-81b0-769b3a895457	Да	Нет	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/>	c1_r512_d0	1	512МБ	0ГБ	0ГБ	0МБ	1,0	f7fb895f-1bfc-431f-96fc-122241ebbc1f	Да	Нет	Обновить метаданные

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.234: Групповые действия над типами машин

## Создать тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины \*

Права доступа типа инстанса

Имя ?

ID ?

VCPUs \*

ОЗУ (МБ) \*

Корневой диск (ГБ) \*

Временный диск(ГБ)

Диск файла подкачки (МБ)

RX/TX Фактор

Типы инстанса определяют размер RAM, диска, количество ядер и другие ресурсы и могут быть выбраны когда пользователи запускают виртуальные машины.

Отмена

Создать тип инстансов

Рис. 4.235: Окно создания типа машин

- ОЗУ - объем оперативной памяти (МБ);
- Корневой диск - объем памяти (ГБ);
- Временный диск - объем памяти временного диска (ГБ);
- Диск файла подкачки - объем памяти диска файла подкачки (МБ);
- RX/ТХ Фактор - выбор необходимых параметров;
- Права доступа - выбор проекта, в котором будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать тип инстансов». После чего корректно созданный тип отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Изменение прав доступа

Функция позволяет изменить параметры прав доступа созданного типа виртуальных машин, доступна в общем списке.

### Обновление метаданных типа виртуальной машины

Функция позволяет управлять метаданными типа виртуальной машины. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Образы»

Осуществляет управление образами службы Glance. Образы виртуальных машин представлены списком:

## Изменить тип инстансов



Информация о типе виртуальной машины \*

Права доступа типа инстанса

Выберите проекты, в которых будут использоваться типы инстанса. Если ни один проект не выбран, то тип инстанса будет доступен во всех проектах.

Все проекты	Фильтр	Q
9ebc57cd-7d1a-42f5-91d5-9d3155cb2387		+
admin		+
admin		+
c96e65bc-cec0-4401-bdd2-960929c87f1a		+
demo		+
service		+
test project		+
test_project		+
test_project_1		+

Выбранные проекты	Фильтр	Q
object_2dccb3d2-ce86-4606-991f-454cf3e8218b		-
test		-
object_6ec34581-2ee6-4a15-a7eb-86827c52ae35		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.236: Окно изменения прав доступа

Обновить метаданные типа инстанса ✕

Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные**

Пользовательский

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные**

Нет метаданных

Рис. 4.237: Окно изменения метаданных типа машин

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Вычисления » Образы

## Образы

Нажмите здесь для фильтров. + Создать образ Удалить образы Редактировать образы

Отображено 6 элементов

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	> admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	<span>Обновить метаданные</span>
<input type="checkbox"/>	> admin_tionix	bench-ubuntu1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	1.62 ГБ	<span>Обновить метаданные</span>
<input type="checkbox"/>	> admin	centos7cloud	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	894.56 МБ	<span>Обновить метаданные</span>
<input type="checkbox"/>	> admin	cirros	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	12.59 МБ	<span>Обновить метаданные</span>
<input type="checkbox"/>	> admin_tionix	cirros1snapshot	Снимок	Активная	Image from Other Project - Non-Public	Нет	QCOW2	18.38 МБ	<span>Обновить метаданные</span>
<input type="checkbox"/>	> admin	vdi_rdp	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	2.38 ГБ	<span>Обновить метаданные</span>

Отображено 6 элементов

Рис. 4.238: Список образов

Таблица 4.66: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Владелец	Проект, которому принадлежит образ или снимок.
Название	Имя образа или снимка, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному образу.
Тип	Тип образа. Различают: <ul style="list-style-type: none"> <li>• снимок;</li> <li>• образ.</li> </ul>
Статус	Статус образа.
Видимость	Показывает, публичен ли образ или снимок. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.
Защищенный	Отображается, имеет ли образ или снимок защиту.
Формат диска	Формат образа диска. Поддерживаются следующие форматы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AKI - образ Amazon Kernel;</li> <li>• AMI - образ Amazon Machine;</li> <li>• ARI - образ Amazon Ramdisk;</li> <li>• Docker - образ контейнера Docker;</li> <li>• ISO - образ оптического диска;</li> <li>• OVA - Open Virtual Appliance;</li> <li>• QCOW2- образ QEMU;</li> <li>• RAW - диск неструктурируемого формата RAW;</li> <li>• VDI - образ виртуального диска;</li> <li>• VHD - виртуальный жесткий диск;</li> <li>• VMDK - диск виртуальной машины;</li> <li>• PLOOP - петлевой диск.</li> </ul>
Размер	Размер образа или снимка зависит от диска или виртуальной машины, с которой создается образ или снимок, задается при их создании.

Возможность импорта виртуальных машин на платформу TIONIX реализована поддержкой образов виртуальных дисков форматах, указанных в таблице. Для поддержки образа диска в исходном формате (кроме RAW), необходимо сконvertировать его в целевой формат. Конвертация может быть выполнена из консоли администратора или из командной строки, после удалённого подключения по SSH к контроллеру OpenStack – управляющему узлу. Процесс конвертации образа диска виртуальной машины описан в данной статье.

Для списка образов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Название - Наименование образа. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние образа. Допустим только точный ввод;
- Видимость - Видимость образа. Допустим неполный ввод;

- Защищенный - Защищенность образа;
- Формат - Формат образа. Допустим только точный ввод;
- Минимальный размер (МБ) - Минимальное значение размера для отображения;
- Максимальный размер (МБ) - Максимальное значение для отображения.

Таблица 4.67: Для образов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать образ	Создание образа с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имя;</li> <li>• Описание;</li> <li>• Источник образа;</li> <li>• Расположение образа;</li> <li>• Формат;</li> <li>• Архитектура;</li> <li>• Минимальный размер диска (ГБ);</li> <li>• Минимальная ОЗУ (МБ);</li> <li>• Флаг «Копирование данных»;</li> <li>• Флаг «Публичный»;</li> <li>• Флаг «Защищенный»;</li> <li>• Флаг «Direct SCSI».</li> </ul>
2	Редактировать образ	Изменение параметров созданного образа или снимка.
3	Обновить метаданные	Управление метаданными образа.
4	Создать диск	Создание диска с выбранного образа или снимка с заданными параметрами.
5	Удалить образ	Удаление образа или снимка.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного образа – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке образов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных образов. Для этого необходимо отметить нужные образы и выбрать групповое действие.

### Особенности работы с образами

- *Создание образа*



- *Редактирование образа*
- *Групповое редактирование образов*
- *Обновление метаданных образа*
- *Просмотр детальной информации об образе*
- *Просмотр краткой информации об образе*

## Создание образа

В общем списке всех образов на панели управления кнопкой «Создать образ» открываем мастер создания образа:

В открывшемся окне указываем:

- Имя образа - имя образа, необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание образа - описание образа в формате ASCII, необязательный параметр;
- Тип источника - выбор типа источника загрузки:
  - Файл;
  - URL.

---

**Примечание:** Загрузка образа по URL возможна только при включенной в конфигурационном файле опции - `IMAGES_ALLOW_LOCATION`. По умолчанию данный функционал выключен. Подробное описание опции доступно в официальной документации «[Horizon/Settings Reference](#)».

---

- Расположение - внешний адрес загрузки (HTTP);
- Файл - внутренний адрес образа, который локально расположен в системе;
- Формат - выбор формата образа из перечня доступных:
  - AKI - образ Amazon Kernel;
  - AMI - образ Amazon Machine;
  - ARI - образ Amazon Ramdisk;
  - Docker - образ контейнера Docker;
  - ISO - образ оптического диска;
  - OVA - Open Virtual Appliance;
  - QCOW2- образ QEMU;

Создать образ ✕

Детали образа \*

?

**Детали образа**  
Выберите образ для загрузки в сервис управления образами.

**Имя образа** ?

**Описание образа**

**Источник образа**

**Тип Источника**

Файл

**Файл** \*

Обзор...

**Формат** \*

▼

**Требования Образа**

**Ядро**

**Диск в памяти**

**Архитектура**

**Минимальный размер диска (Гб)**

**Минимальный размер памяти (Мб)**

**Общий доступ к образу**

**Видимость**

ЧастныйОбщаяОбъединение

Публичный

**Защищенный**

ДаНет

**Direct SCSI**

ДаНет

✕ Отмена

< НазадВперёд >✔ Создать образ

- RAW - диск неструктурируемого формата RAW;
- VDI - образ виртуального диска;
- VHD - виртуальный жесткий диск;
- VMDK - диск виртуальной машины;
- PLOOP - петлевой диск.

Обязательный параметр;

- Ядро - выбор ядра образа. Использоваться могут только образы отдельных форматов, при отсутствии которых поле не отображается;
- Диск в памяти - выбор диска из памяти;
- Архитектура - архитектура образа;
- Минимальный размер диска - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (ГБ);
- Минимальный размер памяти - требуется для загрузки образа. По умолчанию 0 (МБ);
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
  - Частный;
  - Общая;
  - Объединение;
  - Публичный.
- Защищенный - защищенность образа. Доступные значения:
  - Да;
  - Нет.
- Direct SCSI - активация режима Direct SCSI. Доступные значения:
  - Да;
  - Нет.
- Метаданные - параметры метаданных образа.

### Редактирование образа

Функция позволяет изменить параметры созданного образа, доступна как в общем списке, так и во вкладке с детальной информацией.

Редактировать образ ✕

**Детали образа** ?

Метаданные

**Детали Образа**

**Имя образа**

**Описание образа**

**Формат**

**Требования Образа**

**ID ядра**

**ID RAM-диска**

**Архитектура**

**Минимальный размер диска (Гб)**

**Минимальный размер памяти (Мб)**

**Общий доступ к образу**

**Видимость**

**Защищенный**

**Direct SCSI**

Рис. 4.240: Окно изменения параметров образа

## Групповое редактирование образов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех образов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать образы». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных образов:

Редактировать образы

Детали образа

Детали Образа

Описание образа

Введите описание образа

Общий доступ к образу

Видимость

Публичный Частный

Защищенный

Да Нет

Direct SCSI

Да Нет

Отмена

Обновить образы

Рис. 4.241: Окно изменения параметров группы образов

Функция позволяет изменить следующие параметры:

- Описание образа - необязательный параметр;
- Видимость - видимость образа. Доступные значения:
  - Публичный;
  - Частный.
- Защищенный - наличие флага запрещает изменять, копировать и удалять образы;
- Direct SCSI - при выборе флага применяется метод Direct SCSI.

Также в окне можно изменить описание образов. Завершите процедуру редактирования кнопкой подтверждения.

## Обновление метаданных образа

Функция позволяет управлять метаданными образа. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

## Просмотр детальной информации об образе

Функция доступна в общем списке образов. Переход осуществляется по ссылке имени образа:

Для возврата к списку образов нажмите «Назад».

## Просмотр краткой информации об образе

Доступно в общем списке образов. При помощи переключателя в виде  откройте раскрывающееся меню:

В котором представлено:

- Название - имя образа или снимка;
- ID - идентификатор образа или снимка;
- Видимость - отображает, публичен ли образ или снимок;
- Защищенный - отображается наличие у образа или снимка защиты;
- Минимальный размер диска - минимальное значение для размера диска образа или снимка;
- Минимальный объем памяти - минимальное значение для объема памяти образа или снимка.

### 4.3.3 Подраздел «Диски»

#### Вкладка «Диски»

Отображает информацию о состоянии ресурсов памяти.

Показывает список всех дисков:

## Обновить метаданные образа ✕

Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные** Фильтр

Пользовательский  +

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные** Фильтр

cpu_arch	x86_64	-
direct_url	file:///var/lib/g...	-
distro	cirros	-
os_hash_algo	sha512	-
os_hash_value	553d220ed58 ...	-
os_hidden	false	-
owner_specified.op...	1d3062cd89af ...	-
owner_specified.op...	images/cirros	-

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

✕ Отмена
Сохранить

Рис. 4.242: Окно изменения метаданных образа

Администратор » Вычисления » Образы

Назад

cirros Запустить

### Образ

<b>ID</b>	a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6
<b>Тип</b>	
<b>Статус</b>	Активный
<b>Размер</b>	12.59 МБ
<b>Минимальный размер диска</b>	0
<b>Минимальный объем памяти</b>	0
<b>Формат диска</b>	QCOW2
<b>Формат контейнера</b>	VARE
<b>Создано</b>	15 июля 2019 г.
<b>Обновлено</b>	15 июля 2019 г.

### Защита

<b>Владелец</b>	965f148b01d4474982f203ef28f94c6f
<b>Имя файла</b>	-
<b>Видимость</b>	Публичный
<b>Защищенный</b>	Нет
<b>Контрольная сумма</b>	133eae9fb1c98f45894a4e60d8736619

### Настраиваемые свойства

<b>Схема</b>	/v2/schemas/image
<b>Виртуальный размер</b>	
<b>Файл</b>	/v2/images/a33b3887-81f9-4eaa-b043-bb5affc013d6/file
<b>Теги</b>	

Рис. 4.243: Подробные параметры образа

<input type="checkbox"/>	Владелец	Название ^	Тип	Статус	Видимость	Защищенный	Формат диска	Размер	
<input type="checkbox"/>	admin	bench-ubuntu	Образ	Активная	Публичный	Нет	QCOW2	1.58 ГБ	<span>Обновить метаданные</span>
<b>Название</b>			<b>Видимость</b>			<b>Минимальный размер диска</b>			
bench-ubuntu			Публичный			0			
<b>ID</b>			<b>Защищенный</b>			<b>Минимальный объем памяти</b>			
0a125852-015d-478f-bbf7-295aa9bd7756			Нет			0			

Рис. 4.244: Параметры образа



**TIONIX** Default • admin ▾ admin ▾

Администратор » Диск » Диски

## Диски

Проект ▾

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Группа	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	6e194bcc-417f-4192-be08-28335c34ba7e	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в cc035875-2105-4344-9efe-832914ecb804	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить статус диска"/> ▾
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	594fe964-3a66-4724-a015-31ab802d1271	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в 4dacfe7f-7876-42bc-aad0-8422936181c8	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить статус диска"/> ▾
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	e9adbdbf-6896-4581-9036-7e890a7c4c9d	1 ГиБ	Доступен	-	nfs		Нет	Нет	<input type="button" value="Удалить диск"/> ▾
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	308c567d-7da2-4cc8-81d1-869d475417d2	1 ГиБ	Используется	-	nfs	/dev/vda в 767905e1-a161-4ef1-aecd-564c773215e1	Да	Нет	<input type="button" value="Обновить статус диска"/> ▾

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.245: Список дисков

Таблица 4.68: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит диск.
Узел хранения	Наименование узла, на котором расположен диск.
Имя	Имя диска, присваивается пользователем при создании. Также является ссылкой для перехода к детальной информации данного диска.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса диска.
Статус	<p>Отображает состояние диска. Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановление из резервной копии - диск в процессе восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Выгрузка в образ - диск в процессе выгрузки образа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Доступен - диск не используется, возможны все доступные действия;</li> <li>• Загрузка образа - диск в процессе загрузки образа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Зарезервирован - диск зарезервирован для подключения или архивирования, действия над диском ограничены;</li> <li>• Зеркалирование - диск в процессе зеркалирования, действия над диском ограничены;</li> <li>• Изменение типа диска - диск в процессе изменения типа, действия над диском ограничены;</li> <li>• Используется - диск подключен к одной или нескольким виртуальным машинам, действия над диском ограничены;</li> <li>• Миграция LV - диск в процессе миграции логического тома на новый физический том, действия над диском ограничены;</li> <li>• Миграция - диск в процессе миграции, действия над диском ограничены;</li> <li>• Обслуживание - диск заблокирован, подготовка к процессу миграции, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ожидание передачи - диск в процессе ожидания передачи, действия над диском ограничены;</li> <li>• Отключение - происходит процесс отключения диска от виртуальной машины, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка - ошибка при работе диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка восстановления - приостановка процесса восстановления из резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка при расширении - приостановка процесса изменения объема диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка создания резервной копии - приостановка процесса создания резервной копии, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка удаления - приостановка процесса удаления диска, действия над диском ограничены;</li> <li>• Ошибка управления - приостановка процесса управления диском, действия над диском ограничены;</li> </ul>
302	<p>Глава 4. Функционал модуля</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключение - происходит процесс подключения диска к виртуальной машине, действия над диском ограничены;</li> </ul>

Для списка дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о диске, перейдя по ссылке имени диска. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

### Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном диске:

На странице выводится:

- Общая информация - имя, идентификатор и статус диска;
- Подключения - перечень виртуальных машин, к которым подключен диск;
- Метаданные - перечень метаданных диска;
- Спецификация - подробная характеристика диска;
- Блокировка - отображается при наличии у диска общей или индивидуальной блокировки, и указывает узел или список узлов, на которых установлена блокировка диска;
- Список физических томов - перечень физических томов, на которых расположен логический том.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации *«Запланированные задачи»*.

ТИОНИКС
Default • demo
admin

Администратор » Диски » [Диски](#) » thickmirror

## thickmirror

Запланировать действие

Обзор   [Запланированные задачи](#)   [Снимки диска](#)   [Резервные копии диска](#)

### Обзор

Имя	thickmirror
ID	b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee
Статус	Доступен

### Спецификация

Размер	1 ГиБ
Тип	sanlockthick
Загрузочный	Да
Зашифрованный	Нет
Создано	31 июля 2019 г. 16:47
Тип логического диска	Зеркалированный диск
Наименование логического диска (LV)	volume-b3c0d2fd-295c-4c15-a54a-60c177bf37ee
LV UUID	KlorPt-GO1M-YFqQ-94A4-9nqI-J8m4-4WvQMx

### Блокировка

Тип	Индивидуальная блокировка
Узлы	sanlock2.stand.loc

### Список физических томов (PV)

Отображено 2 элемента

ID	Имя
1	/dev/mapper/mpathe
2	/dev/mapper/mpathc

Отображено 2 элемента

### Подключения

Подключено к	Не подключен
--------------	--------------

### Источник диска

Образ	cirros
-------	--------

### Метаданные

	Нет
--	-----

Рис. 4.246: Подробные параметры диска

ТИОНИКС Default • demo admin

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

## thickmirror

Запланировать действие

Обзор Запланированные задачи Снимки диска Резервные копии диска

ID  Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
<input type="checkbox"/>	5	6b97f811-4d34-46e7-a023-c786ac8aaab9	Создать резервную копию диска	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:30	30 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	4	d4e12a84-4607-40f5-aa8b-8c81b33b26c2	Запустить консольную команду openstack	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:19	22 авг. 2019 г., 19:07:00	Дополнительно
<input type="checkbox"/>	3	900e4bed-ab74-4043-804a-8971a2ae27cd	Запустить curl-запрос	Одноразовое	-	1 авг. 2019 г., 19:06:00	9 авг. 2019 г., 19:06:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.247: Список запланированных задач

Вкладка «Снимки диска»

Отображает перечень снимков диска:

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

### thickmirror

Запланировать действие

Обзор    Запланированные задачи    Снимки диска    Резервные копии диска

Проект     Фильтр    Удалить снимки диска

Отображено 3 элемента из 3

Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/> 479a56f7-91ef-43e2-b4ce-34181b537971	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/> 99aaaa09-93d7-4c53-87af-6d8c290d0623	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные
<input type="checkbox"/> 4eee0c67-bb29-47c5-ab5a-1542735808c0	-	1 Гиб	Доступен	Обновить метаданные

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.248: Список снимков диска

Таблица 4.69: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя снимка может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранного снимка диска.
Описание	Краткая информация о снимке. Поле не является обязательным, заполняется при создании снимка. Пользователь может изменить поле, воспользовавшись командой <i>«Редактирование снимка»</i> .
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка диска.
Статус	Отображает информацию о состоянии снимка диска. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание: снимок диска в процессе создания, действия над диском ограничены;</li> <li>• Доступен: снимок диска не используется, возможны все доступные действия.</li> </ul>

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.70: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Редактировать снимок	Изменения названия и описания снимка.
2	Создать диск	Добавление диска с определенными параметрами.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

### Вкладка «Резервные копии диска»

Отображает перечень резервных копий диска:

Таблица 4.71: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя резервной копии диска может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к детальной информации выбранной резервной копии диска.
Описание	Краткое описание резервной копии диска.
Размер	Размер резервной копии диска.
Статус	Состояние резервной копии диска.

Администратор » Диски » Диски » thickmirror

### thickmirror

Запланировать действие

Обзор    Запланированные задачи    Снимки диска    Резервные копии диска

Имя     Фильтр    Удалить резервные копии тома

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Размер	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:11:01	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома
<input type="checkbox"/>	thickmirror_2019-08-01_19:09:35	-	1 ГБ	Ошибка	Удалить резервную копию тома

Отображено 2 элемента

Рис. 4.249: Список резервных копий диска



Для списка резервных копий доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

### Вкладка «Сообщения»

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the logo 'ТИОНИКС', the user 'Default • admin', and a dropdown for 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Вычисления', and 'Диск'. The main content area shows the breadcrumb 'Администратор » Диск » Диски » 7fd6d7e2-be6e-4a81-a24c-f448beecbbd8' and the disk ID '7fd6d7e2-be6e-4a81-a24c-f448beecbbd8'. Below this is a tabbed interface with 'Сообщения' selected. A table with columns 'ID', 'Message Level', 'Event Id', 'User Message', 'Created At', and 'Guaranteed Until' is shown, but it is empty with the text 'Нет элементов для отображения.' below it.

Рис. 4.250: Список сообщений

Для списка сообщений доступны инструменты сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.72: В зависимости от статуса над резервными копиями доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Восстановить из резервной копии	Восстановление данных, доступно как с конкретным диском, так и с созданием нового.
2	Удалить резервную копию тома	Удаление резервной копии диска.

Таблица 4.73: Для дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над диском в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Миграция LV	Перенос логического тома с текущего физического тома на выбранный.
3	Мигрировать диск	Миграция диска.
4	Не управлять диском	Отключение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле T1ONIX.Dashboard.
5	Обновить статус диска	Смена статуса диска. Осуществляется выбором необходимого из <i>списка допустимых</i> .
6	Сделать зеркалированный диск	Конвертация диска из стандартного в зеркалированный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
7	Сделать стандартный диск	Конвертация диска из зеркалированного в стандартный. Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».
8	Создать резервную копию диска	Создание резервной копии диска.
9	Удалить диск	Удаление диска. Действие невозможно, если существует снимок диска. В этом случае необходимо сначала удалить снимок. При удалении вместе с диском удаляются и все запланированные над ним задачи.
10	Управлять диском	Включение возможности управлять диском. При выборе этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле T1ONIX.Dashboard.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех дисков и в окне с подробной информацией о диске.




Рис. 4.251: Индивидуальные действия над диском

Действия по созданию или возобновлению управления диском доступны на верхней панели страницы. Также действие можно запустить в отношении группы предварительно выбранных дисков. Для этого отметьте необходимые диски и выберите групповое действие:

Для планирования действия в отношении одного диска необходимо выбрать в списке действий «Запланировать действие»:

При планировании задания для группы дисков необходимо отметить необходимые диски и выбрать групповое действие «Запланировать действие»:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор > Диски > Диски

## Диски

Проект  Фильтр + Управлять диском Еще Действия

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	2734e0c6-0703-464f-9757-75c19b013dcc	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 4 элемента из 4

Действия: Запланировать действие, Создать резервные копии дисков, Удалить диски

Рис. 4.252: Групповые действия над дисками

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Диски

### Диски

Отображено 4 элемента из 4

Проект  Фильтр + Управлять диском Еще Действия

Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	Действия
admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	2734e0c6-0703-464f-9757-75c19b013dcc	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие
admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.253: Планирование в отношении одного диска

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор > Диски > Диски

## Диски

Отображено 4 элемента из 4

Проект  Фильтр + Управлять диском Еще Действия

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Размер	Статус	Тип	Подключено к	Загрузочный	Зашифрованный	
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	2734e0c6-0703-464f-9757-75c19b013dcc	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ce6733c3-66fe-460c-a311-a43ec58a1efd	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 2	Да	Нет	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	aac39fcd-2493-4b91-97a3-c426fe44177f	1 ГиБ	Используется	-	/dev/vda в tst 1	Да	Нет	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	admin	dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc@lvm#lvm	ea336fde-5bdb-4daf-97e7-3f1611c7704b	1 ГиБ	Доступен	-		Нет	Нет	Запланировать действие

Отображено 4 элемента из 4

Диски

- Снимки дисков
- Типы Дисков
- Сеть
- Система
- Идентификация
- ТИОНИКС

Значки выбора (checkbox) в таблице выделены красными кружками. Красная стрелка указывает на выпадающее меню действий.

Рис. 4.254: Планирование над группой дисков

## Особенности работы с дисками

- *Планирование действий над диском*
- *Миграция диска*
- *Миграция LV*
- *Конвертация в зеркалированный диск*
- *Конвертация в стандартный диск*
- *Отключение возможности управлять диском*
- *Включение возможности управлять диском*

## Планирование действий над диском

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый диск и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач диска можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над диском.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;




Рис. 4.255: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span>	11	12	13	14	15	16
<span style="color: blue;">●</span>	18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span>	22
				<span style="color: blue;">●</span>	23	24
25	26	27	<span style="color: red;">3</span>	28	1	2
			<span style="color: blue;">●●●</span>			

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.256: Календарь планируемого действия




## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.257: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие \*    Учётные данные пользователя \*    Подробности \*

Имя задачи ?

Действие \*

Создать резервную копию диска

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.258: Окно создания задачи

- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;

- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

## Миграция диска

---

**Важно:** Для успешной миграции диска необходимо выполнение следующих требований:

- Наличие прав доступа к диску;
- Наличие свободных ресурсов памяти;
- Поддержка типа диска;
- Отсутствие подключенных виртуальных машин;
- Отсутствие ранее созданных снимков диска.

---

Функция доступна в общем списке. Позволяет производить перенос объема данных и типа выбранного диска на свободный узел или в свободное хранилище. Может использоваться для эвакуации с проблемного узла или хранилища.

После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимый узел:

При необходимости переноса диска без процесса оптимизации драйверов выбираем флаг “Принудительное копирование на узел”.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Миграция LV

Предоставляет возможность переноса данных логического тома в активной системе с текущего физического тома на выбранный. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Миграция LV»:

Выберите физический том из списка доступных для переноса и нажмите «Миграция LV».

## Мигрировать диск ✕

**Имя диска**

**Текущий узел**

**Узел назначения** \* ⓘ

Принудительное копирование на узел

**Описание:**  
Мигрировать диск на определенный хост.  
Принудительное копирование на хост: Разрешает или запрещает принудительную миграцию на хост в обход оптимизаций драйвера.

Рис. 4.259: Окно запуска миграции диска

## Миграция LV на другой PV ✕

**Имя диска** \*

**Текущий PV** \*

**PV назначения**

Выберите физический том (PV), с которого Вы хотите перенести логический том (LV) диска. При необходимости также укажите конкретный PV, на который нужно перенести LV.

Рис. 4.260: Окно миграции логического тома

---

**Важно:** Указание физического тома для переноса необязательно. В этом случае перенос осуществится на автоматически выбранный.

---

### Конвертация в зеркалированный диск

---

**Примечание:** Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

---

Функция позволяет конвертировать стандартный диск в зеркалированный. Технология зеркалирования позволяет защитить данные в случае возможного выхода из строя физического тома, путем сохранения нескольких копий файлов. Этот тип удобен для защиты важных данных в случае возможных сбоев аппаратного обеспечения. Данная функция доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать зеркалированный диск»:




Рис. 4.261: Окно подтверждения конвертации в зеркалированный диск

После подтверждения диск будет конвертирован в зеркалированный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».

### Конвертация в стандартный диск

---

**Примечание:** Недоступно для дисков с флагом «Тонкий том».

---

Функция позволяет конвертировать зеркалированный диск в стандартный. Доступна в индивидуальных действиях диска. Выберите необходимый диск и вызовите «Сделать стандартный диск»:

После подтверждения диск будет конвертирован в стандартный. Посмотреть тип логического диска можно на странице с детальной информацией, во вкладке «Обзор».




Рис. 4.262: Окно подтверждения конвертации в стандартный диск

### Отключение возможности управлять диском

Функция позволяет отключать управление диском на узле хранения. Доступна в общем списке и на страницах с детальной информацией дисков. Выберите необходимый диск и вызовите действие:




Рис. 4.263: Окно отключения возможности управления диском

Сохраните информацию об имени узла, его ID и имя ресурса, данная информация потребуется при возобновлении управления диском. Подтвердите свой выбор кнопкой «Отключить управление». После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Неуправляемый» и не отображается в модуле T1ONIX.Dashboard.

## Включение возможности управлять диском

Функция позволяет включить управление неуправляемым в данный момент диском на узле хранения. Доступна в общем списке всех дисков. После вызова действия в открывшемся окне укажите сохраненные параметры диска (узел хранения, ID или имя ресурса):

После успешного выполнения этого действия диск помечается как «Управляемый» и начинает отображаться в модуле TIONIX.Dashboard.

**Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.**

## Вкладка «Снимки дисков»

Отображает снимки дисков:

Таблица 4.74: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Имя проекта, которому принадлежит снимок диска.
Узел хранения	Наименование узла, на котором расположен снимок диска.
Имя	Имя снимка. При нажатии на имя открывается детальная информация.
Описание	Краткая информация о снимке диска присваивается пользователем при создании.
Размер	Отображается информация об объеме ресурса снимка.
Статус	Состояние снимка.
Снимок Групп	Наименование группы диска, с которого произвели снимок.
Имя диска	Наименование диска. При нажатии на имя диска открывается детальная информация.

Для списка снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о снимке диска, перейдя по ссылке имени снимка. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

## Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном снимке диска:

## Вкладка «Сообщения»

Для списка сообщений доступны инструменты сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

## Управлять диском ✕

**Тип Идентификатора** ⓘ

Имя ресурса

**Идентификатор** ⓘ

**Узел хранения** ⓘ

**Имя диска** ⓘ

**Описание**

**Метаданные** ⓘ

**Тип дисков**

Не указан тип дисков

**Зона доступности**

nova

**Загрузочный** ⓘ

**Описание:**

Включить управление существующим диском на узле Cinder. Это сделает диск доступным в OpenStack.

Это эквивалентно команде `cinder manage`.

Отмена Управлять

Рис. 4.264: Окно включения управления диском



**TIONIX** Default • admin admin

Администратор » Диск » Снимки дисков

## Снимки дисков

Проект  Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

<input type="checkbox"/>	Проект	Узел хранения	Имя	Описание	Размер	Статус	Снимок Групп	Имя диска	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	5b83d61a-d384-4701-bbc3-df87c1558819	-	1 ГиБ	Доступен	-	admin	<input type="button" value="Удалить снимок диска"/>
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	7c2b2839-56d5-4ed6-b171-91a15696a9b3	-	1 ГиБ	Доступен	-	admin	<input type="button" value="Удалить снимок диска"/>
<input type="checkbox"/>	admin	ctrl-os-tcp-05.stand.loc@nfs#nfs	cfe7f85e-024d-40f7-b01c-11ccc5bf639b	-	3 ГиБ	Доступен	-	test	<input type="button" value="Удалить снимок диска"/>

Отображено 3 элемента из 3

Снимки дисков

- Типы Дисков
- Группы
- Снимки Групп
- Типы групп
- Сеть
- Система
- Идентификация
- ТИОНИКС

Рис. 4.265: Список снимков диска

The screenshot displays the TIONIX web interface. At the top left is the TIONIX logo. The top navigation bar shows 'Default • admin' and a user profile 'admin'. A breadcrumb trail reads: 'Администратор » Диск » Снимки дисков » 06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce'. The main content area features a large header with the ID '06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce' and a 'Удалить снимок диска' button. Below this are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Сообщения'. The 'Обзор' tab contains a table of parameters:

Имя	06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce
ID	c8f90394-ca4b-4eb4-8a3d-7e12bb84f193
ID Проекта	f77c4e3aef88410caf3eaeefb03d03a65
Статус	Доступен
Диск	741ec02d-6073-416d-804f-fdbff1a94dab
Снимок Групп	-

Below the table are sections for 'Спецификация' and 'Метаданные'.

Размер	1 Гиб
Создано	4 июня 2021 г. 14:21

The 'Метаданные' section shows 'Нет'.

The left sidebar contains a navigation menu with categories: Проект, Администратор, Вычисления, Диск, Снимки дисков (highlighted), Типы Дисков, Группы, Снимки Групп, Типы групп, Сеть, Система, Идентификация, and ТИОНИКС.

Рис. 4.266: Подробные параметры снимка диска

Adminистратор » Диск » Снимки дисков » 06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce

06e77bd7-cca4-45f2-99c4-1dab9da29dce [Удалить снимок диска](#)

Обзор Сообщения

ID	Уровень сообщения	Идентификатор События	Сообщение пользователя	Создано	Гарантировано до
Нет элементов для отображения.					

Рис. 4.267: Список сообщений

Таблица 4.75: Для снимков дисков в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Управление метаданными снимка диска.
2	Обновить статус	Обновление статуса снимка диска.
3	Удалить снимок диска	Удаление снимка диска.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного снимка диска – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных снимков. Для этого необходимо отметить нужные снимки и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Обновление метаданных снимка диска*
- *Обновление статуса снимка диска*

### Обновление метаданных снимка диска

Функция позволяет управлять метаданными снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Параметры разделены на две группы: «Доступные метаданные» и «Имеющиеся метаданные». Для перечней доступен инструмент фильтрации. Управление метаданными осуществляется кнопками в виде плюса и минуса.

Для добавления новых метаданных используйте опцию «Пользовательский», введите необходимый ключ в формате ASCII и добавьте его к имеющимся.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Обновление статуса снимка диска

Функция позволяет установить необходимый статус снимка диска. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой «Обновить статус».

## Изменить метаданные снимка диска ✕

Вы можете указать метаданные ресурса перемещая элементы из левого столбца в правый. В левом столбце имеются определения метаданных из каталога метаданных Glance. Используйте опцию "Другой" для добавления выбранных вами ключей

**Доступные метаданные**

Метаданные недоступны

**Имеющиеся метаданные**

Нет метаданных

Нажмите на элементы чтобы получить их описание.

Рис. 4.268: Окно изменения метаданных снимка диска




Рис. 4.269: Окно обновления статуса снимка диска

### Вкладка «Типы дисков»

Позволяет создать тип диска и создать спецификацию QoS.

Тип диска — это метка, которая может быть выбрана при создании диска. Обычно характеризует диск по каким-либо критериям, например: «Производительное», «SSD», «Архивное» и т.д.

Списками представлена следующая информация:

Таблица 4.76: Типы дисков:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя типа дисков может быть задано администратором произвольно. Изменение имени доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном типе дисков.
Описание	Краткая информация о типе диска присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над типами дисков.
Привязанная спецификация QoS	Определяет требуемые уровни QoS, которые интерпретируются системой.
Шифрование	Флаг отображает, зашифрован ли тип дисков.
Публичный	Отображает, публичен ли тип дисков. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.

Для списка типов дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о типе дисков, перейдя по ссылке имени типа. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Типы Дисков

## Типы Дисков

Типы Дисков  [+ Создать тип дисков](#) [Удалить типы диска](#)

Отображено 7 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Привязанная спецификация QoS	Шифрование	Публичный	Действия
<input type="checkbox"/>	enable			-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	lock			-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	sanlockthick			-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	sanlock			-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	type2	-		-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	type1	-		-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>
<input type="checkbox"/>	multiattach	-		-	Да	<a href="#">Обновить метаданные</a>

Отображено 7 элементов

## Спецификации QoS

[+ Создать спецификацию QoS](#) [Удалить спецификации QoS](#)

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Имя	Потребитель	Спецификация	Действия
<input type="checkbox"/>	key-1	back-end		<a href="#">Редактировать потребителя</a>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.270: Список типов дисков и спецификаций QoS

## Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном типе дисков:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a dropdown menu for 'Default + demo'. The breadcrumb trail indicates the path: 'Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: sanlockthick'. The main content area is titled 'Детали типа дисков: sanlockthick' and features three tabs: 'Обзор' (Overview), 'Группы дисков (VG)', and 'Перечень дисков'. The 'Обзор' tab is selected, displaying the following details:

Имя	sanlockthick
ID	5d67173a-80c4-468c-b9d6-f9b05dc5be77
Описание	
Привязанная спецификация QoS	
Шифрование	
Публичный	Да

Рис. 4.271: Подробные параметры типа дисков

## Вкладка «Группы дисков (VG)»

Отображает перечень групп дисков:

## Вкладка «Перечень дисков»

Отображает перечень дисков:



ТИОНИКС Default • demo admin

Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: sanlockthick

### Детали типа дисков: sanlockthick

Обновить метаданные

Обзор Группы дисков (VG) Перечень дисков

Имя узла  Фильтр

Отображен 1 элемент из undefined

Имя узла	Имя группы дисков (VG)	Общий размер (Гиб)	Свободно (Гиб)
> sanlock2.stand.loc	vol	138	118.68

Отображен 1 элемент из undefined

Типы Дисков

Сеть

Система

Идентификация

ТИОНИКС

Рис. 4.272: Перечень групп дисков

Администратор » Диски » Типы Дисков » Детали типа дисков: type2

## Детали типа дисков: type2

Обзор   Группы дисков (VG)   **Перечень дисков**

Имя логического тома (LV)

Отображено 3 элемента из 3

Имя логического тома (LV)	LV UUID	Диск	Группа дисков (VG)
volume-bf1fed8a-d8c5-42ae-bb1c-53cc251b1738	bf1fed8a-d8c5-42ae-bb1c-53cc251b1738	159df8cd-2619-4dc8-bf06-48f5fa906d23	cinder-volumes
volume-01bd9198-e817-4b8e-9e20-3ac7e740d24c	01bd9198-e817-4b8e-9e20-3ac7e740d24c	0666f352-1dbc-4a40-85d2-0319da352dba	cinder-volumes
volume-8fc18a06-8b6a-41de-874b-3ed7b14dce0b	8fc18a06-8b6a-41de-874b-3ed7b14dce0b	1234	cinder-volumes

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.273: Перечень дисков

Таблица 4.77: Для типов дисков в зависимости от статуса доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Обновить метаданные	Позволяет управлять метаданными типа дисков.
2	Посмотреть дополнительные параметры	Позволяет задать дополнительные пары ключей для этого типа дисков.
3	Редактировать тип диска	Изменение названия и описания типа диска.
4	Создать тип дисков	Добавление типа диска. Тип диска — это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения.
5	Создать шифрование	Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа.
6	Удалить тип диска	Удаление типа диска.
7	Управление связями спецификации QoS	Управление привязкой спецификации QoS.

Спецификация QoS может быть связана с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Также у каждого объекта QoS имеется значение, определяющее область ее применения. Выделяются три вида:

- фронтенд (Nova Compute);
- бэкенд (Cinder back-end);
- оба.

Таблица 4.78: Спецификации QoS:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя спецификации может быть задано администратором произвольно.
Потребитель	Потребитель.
Спецификация	Спецификация QoS.

Таблица 4.79: Для спецификаций QoS в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать спецификацию QoS	Создание спецификации, с указанием имени спецификации и ее потребителя.
2	Управление параметрами	Управление набором параметров ключ-значение спецификации QoS.
3	Редактировать потребителя	Изменение значения «потребитель» спецификации QoS.
4	Удалить спецификацию QoS	Удаление спецификации QoS.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного типа диска или спецификаций QoS – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке и в окне с подробной информацией.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных типов дисков или спецификаций QoS. Для этого необходимо отметить нужные объекты и выбрать групповое действие.

## Особенности работы с типами дисков

- *Добавление типа диска*
- *Добавление спецификации QoS*
- *Добавление шифрования*
- *Просмотр дополнительных параметров типа диска*
  - *Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин*
- *Управление связями спецификации QoS*
- *Управление параметрами спецификации QoS*
- *Изменение параметров потребителя*

## Добавление типа диска

Функция доступна в общем списке всех типов дисков.

### Создать тип дисков ✕

**Имя** \*

**Описание**

**Публичный** ⓘ

**Описание:**  
Тип диска это тип или метка, которая может быть выбрана при создании диска в OpenStack. Обычно он соответствует набору возможностей драйвера системы хранения. Например: "Производительное", "SSD", "Архивное" и т.д. Это эквивалентно команде `openstack volume type create`. После создания типа диска нажмите на кнопку "Просмотр доп. параметров", чтобы задать дополнительные пары ключ-значение параметров для этого типа дисков.

Рис. 4.274: Окно создания типа диска

В открывшемся мастер окне выбираем:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;
- Флаг «Публичный» - По умолчанию тип дисков создается общедоступным. Для создания непубличного типа дисков снимите флаг в этом поле.

Подтверждаем создание кнопкой «Создать тип дисков».

### Добавление спецификации QoS

Функция доступна в общем списке с помощью действия «Создать спецификацию QoS».

После вызова действия необходимо указать параметры спецификации:

## Создать спецификацию QoS

×

**Имя** \*

**Описание:**

Спецификации QoS могут быть связаны с типами дисков. Это используется для отображения набора возможностей QoS запрошенных владельцем диска. Это эквивалентно команде `openstack volume qos create`. После создания спецификации QoS, нажмите на кнопку "Управление спецификациями" для управления набором параметров ключ-значение спецификации QoS.

У каждого объекта спецификации QoS есть значение "Потребитель", которое показывает где политика должна применяться. Это значение может быть "фронтенд" (на уровне службы вычислительных ресурсов), "бэкенд" (на уровне службы управления блочными устройствами) или "оба" (выбираются оба варианта).

**Потребитель** \*

бэкенд
▼

Отмена
Создать

Рис. 4.275: Окно создания спецификации QoS

- Имя - Доступно произвольное наименование;

- Потребитель - Разделение политики потребления. Возможные значения:
  - бэкенд;
  - фронтенд;
  - оба.

Завершите процедуру кнопкой «Создать».

## Добавление шифрования

Функция доступна в общем списке. Позволяет включить шифрование для всех дисков выбранного типа.

### Создать шифруемый Тип Дисков ✕

<b>Имя</b> <input type="text" value="work"/>	<b>Описание:</b> Включение шифрования для типа дисков приводит к шифрованию всех дисков такого типа. Шифрование нельзя включить для типа дисков если диски такого типа уже существуют. <b>Провайдер</b> это класс обеспечивающий поддержку шифрования (пример: LuksEncryptor) <b>Контрольная точка</b> это служба где выполняется шифрование (пример: front-end=Nova). Значение по умолчанию 'front-end'. <b>Шифр</b> это желаемый алгоритм или режим шифрования (например aes-xts-plain64). Если поле оставлено пустым будет использовано значение по умолчанию для провайдера. <b>Размер ключа</b> это размер ключа шифрования в битах (т.е. 128, 256). Если поле остановлено пусты будет использование значение по умолчанию для провайдера.
<b>Провайдер</b> * <input type="text"/>	
<b>Контрольная точка</b> * <input type="text" value="фронтенд"/>	
<b>Шифр</b> <input type="text"/>	
<b>Размер Ключа (бит)</b> <input type="text"/>	
<input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Создать шифрование для Типа Дисков"/>	

Рис. 4.276: Окно включения шифрования типа дисков

Установите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Создать шифрование для Типа Дисков».

## Просмотр дополнительных параметров типа диска

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять дополнительные параметры: пары ключ-значение для типа диска.




Рис. 4.277: Окно дополнительных параметров типа дисков

Укажите необходимые параметры и подтвердите их кнопкой «Закреть».

## Настройка типа диска для возможности подключения нескольких машин

Выберите необходимый тип диска и вызовите действие «Просмотреть дополнительные параметры»:

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Задайте необходимые значения:

- Ключ - multiattach;
- Значение - `<is> True`.

Нажмите «Создать». В открывшемся окне:

Проверьте правильность введенных Ключ-Значений и нажмите «Закреть». После чего настроенный тип диска можно применять к диску для того, чтобы иметь возможность подключать его к нескольким виртуальным машинам одновременно.




Рис. 4.278: Окно дополнительных параметров типа дисков




Рис. 4.279: Окно создания дополнительного параметра



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диски » Типы Дисков »

Успешно: Создан доп. параметр «multiattach».

## Типа дисков: sanlock

### Доп. параметры типа дисков

+ Создать Удалить доп. параметры

Отображено 2 элемента

Ключ	Значение	Действия
multiattach	<is> True	Изменить
volume_backend_name	sanlock	Изменить

Отображено 2 элемента

Закрыть

Рис. 4.280: Перечень дополнительных параметров типа дисков

**Примечание:** Подробнее ознакомиться с документацией множественного подключения дисков можете в соответствующем разделе «Множественное подключение дисков».

## Управление связями спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять привязку к спецификации QoS.




Рис. 4.281: Окно управления связями спецификации QoS

Задайте необходимую привязку и подтвердите ее кнопкой «Назначить».

## Управление параметрами спецификации QoS

Функция доступна в общем списке. Позволяет добавлять, изменять или удалять пары ключ-значение для спецификации QoS.

Укажите необходимые пары и подтвердите свой выбор кнопкой «Заккрыть».

## Изменение параметров потребителя

Функция доступна в общем списке. Позволяет управлять значением “Потребитель” для спецификации QoS.




Рис. 4.282: Окно управления параметрами спецификации QoS




Рис. 4.283: Окно назначения потребителя спецификации QoS

Возможные значения:

- бэкенд;
- фронтенд;
- оба.

Выберите необходимое значение и подтвердите свой выбор кнопкой «Изменить потребителя».

## Вкладка «Группы»

TIОПИКС Default • admin admin

Администратор » Диск » Группы

### Группы

Фильтр

Project	Name	Description	Status	Availability Zone	Volume Type(s)	Has Snapshots	Actions
Нет элементов для отображения.							

Рис. 4.284: Список групп

Таблица 4.80: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Имя проекта, которому принадлежит группа дисков.
Имя	Наименование группы дисков. Задается пользователем при создании.
Описание	Описание группы дисков.
Статус	Состояние группы дисков.
Зона доступности	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться группа дисков.
Тип дисков	Тип группы дисков, задается при создании.
Наличие снимков диска	Перечень снимков диска.

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

#### Вкладка «Снимки Групп»

Таблица 4.81: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Имя проекта, которому принадлежит группа снимков дисков.
Имя	Наименование снимка группы дисков. Задается пользователем при создании.
Описание	Описание снимка группы дисков.
Статус	Состояние снимка группы дисков.
Группа	Наименование группы.

Для списка групп снимков дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

#### Вкладка «Типы групп»

Таблица 4.82: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование снимка группы дисков. Задается пользователем при создании.
Описание	Описание снимка группы дисков.
Публичный	Отображает, публичен ли тип группы дисков. Публичные доступны всем, непубличные - только в рамках проекта, в котором созданы.

Для списка снимков групп дисков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

TIОПИКС Default • admin admin

Администратор » Диск » Снимки Групп

## Снимки Групп

Обзор

Вычисления

Диск

Диски

Снимки дисков

Типы Дисков

Группы

Снимки Групп

Типы групп

Сеть

Система

Идентификация

TioPIX

Фильтр

Project	Name	Description	Status	Group	Actions
Нет элементов для отображения.					

Рис. 4.285: Список групп

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Диск » Типы групп

## Типы групп

Фильтр  [+ Создать тип группы](#) [Удалить типы группы](#)

Отображено 4 элемента

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Public	Actions
<input type="checkbox"/>	2	SSD	Да	<a href="#">Посмотреть спецификации</a>
<input type="checkbox"/>	test		Да	<a href="#">Посмотреть спецификации</a>
<input type="checkbox"/>	working		Да	<a href="#">Посмотреть спецификации</a>
<input type="checkbox"/>	default_cgssnapshot_type	Default group type for migrating cgssnapshot	Да	<a href="#">Посмотреть спецификации</a>

Отображено 4 элемента

Сеть

Система

Идентификация

Тionix

Рис. 4.286: Список типов групп

Таблица 4.83: Для типов групп в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать тип группы	Добавление нового типа группы дисков.
2	Посмотреть спецификации	Просмотр параметров типа группы дисков.
3	Редактировать тип группы	Изменение параметров существующего типа группы дисков.
4	Удалить группу дисков	Удаление группы дисков.

Действия доступны для выполнения относительно одной выбранного типа групп – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в общем списке.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных типов групп. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

#### 4.3.4 Подраздел «Сеть»

##### Вкладка «Сети»

Предоставляет доступ к сетевым настройкам:

Таблица 4.84: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Отображается принадлежность сети к проекту.
Имя сети	Имя сети может быть задано пользователем произвольно. Также является ссылкой для перехода к <i>детальной информации сети</i> .
Ассоциированные подсети	Подключенные подсети.
Агенты DHCP	Количество агентов DHCP.
Общая	Указывается, общедоступна ли сеть.
Внешняя	Различаются внешние и внутренние сети.
Статус	Состояние сети.
Административное состояние	Административное состояние сети.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Для списка сетей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей кроме «Зоны доступности», «Ассоциированные подсети» и «Агенты DHCP», допустим только точный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о сети, перейдя по ссылке имени сети. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Сети

## Сети

Отображено 4 элемента

Проект =  [Фильтр](#) [+ Создать сеть](#) [Удалить сети](#)

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя сети	Ассоциированные подсети	Агенты DNSP	Общая	Внешняя	Статус	Административное состояние	Зоны доступности	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	<a href="#">1d9392d058284cf69233fe55163311_horizon_network</a>	<b>30af2bc2112642e9bb45877e64537c66_horizon_subnet</b> 10.255.62.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	<a href="#">Редактировать сеть</a>
<input type="checkbox"/>	admin	<a href="#">localnet</a>	<b>localsubnet</b> 192.168.2.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	<a href="#">Редактировать сеть</a>
<input type="checkbox"/>	admin	<a href="#">test_network</a>	<b>test_subnet</b> 10.255.51.0/24	1	Да	Нет	Активна	Включена	pova	<a href="#">Редактировать сеть</a>
<input type="checkbox"/>	admin	<a href="#">provider</a>	<b>provider</b> 10.35.222.0/24	1	Да	Да	Активна	Включена	pova	<a href="#">Редактировать сеть</a>

Отображено 4 элемента

Рис. 4.287: Список сетей

## Вкладка «Обзор»

На странице представлена детальная информация о сети:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'Администратор » Сеть » Сети » localnet'. A left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Обзор', 'Вычисления', 'Диски', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Плавающие IP', 'Система', 'Optimization', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area is titled 'localnet' and includes a 'Редактировать сеть' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Подсети', 'Порты', and 'Агенты DHCP'. The 'Обзор сети' section contains two tables of network parameters.

<b>Имя</b>	localnet	<b>Общая</b>	Да
<b>ID</b>	2880448d-44dd-42ee-a2dc-640b69caf70	<b>Внешняя сеть</b>	Нет
<b>ID Проекта</b>	ce1eaa969dd74cf0a33fe222f087533c	<b>MTU</b>	1450
<b>Статус</b>	Активна	<b>Сеть провайдера</b>	Тип сети: vxlan
<b>Административное состояние</b>	Включена		Физическая сеть: -
			ID сегментации: 38

Рис. 4.288: Подробные параметры сети

## Вкладка «Подсети»

Отображает перечень подсетей:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Сети » localnet

## localnet Редактировать сеть

Обзор Подсети **Порты** Агенты DHCP

### Подсети

Отображен 1 элемент

Фильтр + Создать подсеть Удалить подсети

<input type="checkbox"/>	Имя	CIDR	Версия IP	IP шлюза	Использованные IP-адреса	Свободные IP-адреса	Действия
<input type="checkbox"/>	localsubnet	192.168.2.0/24	IPv4	192.168.2.1	3	250	<span>Редактировать подсеть</span>

Отображен 1 элемент

Маршрутизаторы  
Плавающие IP  
Система  
Optimization  
Идентификация  
ТИОНИКС

Рис. 4.289: Список подсетей

Таблица 4.85: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование подсети, присваивается при создании подсети.
CIDR	Адрес сети в формате CIDR, задается при создании подсети.
Версия IP	Версия протокола IP, выбирается при создании. Доступные версии: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4;</li> <li>• IPv6.</li> </ul>
IP шлюза	IP-адрес шлюза, задается при создании подсети.
Использованные IP-адреса	Количество использованных IP-адресов.
Свободные IP-адреса	Количество свободных IP-адресов.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.86: Для подсетей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
2	Редактировать подсеть	Изменение конфигурации подсети.
3	Удалить подсеть	Удаление выбранной подсети. Удаление возможно, только если у подсети удалены порты.

## Вкладка «Порты»

Отображает перечень портов:

Таблица 4.87: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование порта. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном порте.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
MAC адрес	Уникальный идентификатор порта.
Подключенное устройство	Наименование подключенного устройства.
Статус	Состояние порта.
Административное состояние	Административное состояние порта.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Сети » localnet

## localnet Редактировать сеть

Обзор Подсети **Порты** Агенты DHCP

Порты  + Создать порт Удалить порты

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	MAC адрес	Подключенное устройство	Статус	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(45aa9dab-f16f)	192.168.2.8	fa:16:3e:8d:16:78	network:router_centralized_snat	Активен	UP	<span>Редактировать порт</span>
<input type="checkbox"/>	localgateway	192.168.2.1	fa:16:3e:89:12:ad	network:router_interface_distributed	Активен	UP	<span>Редактировать порт</span>
<input type="checkbox"/>	(8b49fc8f-8f12)	192.168.2.2	fa:16:3e:e9:5b:1c	network:dhcp	Активен	UP	<span>Редактировать порт</span>

Отображено 3 элемента

Рис. 4.290: Список портов

Таблица 4.88: Для портов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать порт	Добавление порта с заданными параметрами.
2	Редактировать порт	Изменение конфигурации порта.
3	Удалить порт	Удаление выбранного порта.

### Вкладка «Агенты DHCP»

Отображает перечень DHCP агентов:

Администратор » Сеть » Сети » localnet

localnet Редактировать сеть

Обзор Подсети Порты **Агенты DHCP**

Агенты DHCP Фильтр + Добавить DHCP агент Удалить DHCP агенты

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Имя узла	Статус	Административное состояние	Обновлено	Действия
<input type="checkbox"/>	dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Включено	Включен	0 минут	<span>Удалить DHCP агент</span>

Отображен 1 элемент

Рис. 4.291: Список DHCP агентов

Таблица 4.89: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование DHCP агента, выбирается при создании из списка доступных.
Статус	Состояние узла.
Административное состояние	Административное состояние узла.
Обновлено	Время с последнего обновления.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.90: Для DHCP агентов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить DHCP агент	Добавление DHCP агента, с заданными параметрами.
2	Удалить DHCP агент	Удаление выбранного DHCP агента.

Таблица 4.91: На основной странице «Сети» доступны действия:

N	Действие	Описание
1	Создать сеть	Создание новой сети с заданными параметрами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имя;</li> <li>• IP-адрес;</li> <li>• Детали подсети.</li> </ul>
2	Редактировать сеть	Изменение имени и административного состояния сети.
3	Создать подсеть	Добавление подсети с заданными параметрами.
4	Удалить сеть	Удаление выбранной сети.

### Особенности работы

- *Добавление сети*
- *Добавление подсети*
- *Добавление порта*
- *Добавление DHCP агента*

- *Редактирование порта*
- *Добавление разрешенной пары адресов*
- *Просмотр детальной информации о подсети*
- *Просмотр детальной информации о порте*

## Добавление сети

Функция позволяет создавать для любого проекта сеть с заданными параметрами. Доступна в общем списке всех сетей.

При помощи кнопки «Создать сеть» вызовите форму создания сети:

Укажите необходимые параметры:

Сеть:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выберите проект, которому будет принадлежать сеть;
- Тип сети провайдера - выберите провайдера сети. Возможные значения:
  - Местный;
  - Flat;
  - VLAN;
  - GRE;
  - VXLAN;
  - Geneve.
- Разрешить Admin State - активация «Admin State»;
- Флаг «Общая» - при выборе флага сеть становится общедоступной;
- Флаг «Внешняя сеть» - при выборе флага сеть становится внешней;
- Флаг «Создать подсеть» - при выборе появляется возможность добавления подсети с заданными параметрами;
- Возможные зоны доступности - перечень зон доступности, в которых могут быть запланированы агенты DHCP.

Подсеть:

- Имя подсети - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Сетевой адрес - адрес сети в CIDR формате;



## Создать сеть ✕

Сеть \* Подсеть Детали подсети

**Имя**

**Проект** \*

**Тип сети провайдера** \* ⓘ

**Разрешить Admin State** ⓘ

**Общая**

**Внешняя сеть**

**Создать подсеть**

**Возможные Зоны доступности** ⓘ

Рис. 4.292: Окно добавления сети

- Версия IP - версия протокола IP. Доступные версии:
  - IPv4;
  - IPv6.
- IP шлюза - IP-адрес шлюза;
- Флаг «Запретить шлюз» - при выборе шлюз становится неактивным.

Детали подсети:

- Флаг «Разрешить DHCP» -при выборе разрешается использование DHCP протокола;
- Выделение пулов - список выделенных IP-адресов пула;
- Сервера DNS - список IP-адресов DNS серверов;
- Маршруты узла - дополнительные маршруты для узлов.

Завершите процедуру создания кнопкой «Отправить». После чего корректно созданная сеть отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

### Добавление подсети

Функция доступна во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить подсеть с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице [«Добавление подсети»](#).

### Добавление порта

Функция доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией сети. Позволяет добавить порт с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания представлено на странице [«Добавление порта»](#).


### Добавление DHCP агента

Функция доступна во внутренней вкладке [«Агенты DHCP»](#). Позволяет добавлять агент DHCP с необходимыми параметрами.

На панели управления кнопкой «Добавить DHCP агент» открываем мастер создания:

В открывшемся окне выбираем необходимый агент и завершаем процедуру добавления кнопкой «Добавить DHCP агент». После чего корректно созданный агент отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

По завершении успешной процедуры создания, сети может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге агент отображается со статусом «Активный».



Добавить DHCP агент

Имя сети \*

1d9392d058284cf69233fef5163311\_horizon\_net

Описание:

Отсюда вы можете добавить DHCP агент в сеть

Новый DHCP агент \* ?

Выберите новый агент

Отмена Добавить DHCP агент

Рис. 4.293: Окно добавления DHCP агента

### Редактирование порта

Функция позволяет изменить параметры добавленного порта, доступна как во внутренней вкладке *«Порты»*, так и на странице детальной информации порта. Выберите интересующий Вас порт и вызовите действие «Редактировать порт»:

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Группы безопасности»:

Отредактируйте необходимые параметры и сохраните изменения при помощи кнопки «Обновление».

### Добавление разрешенной пары адресов

Доступна во внутренней вкладке *«Разрешенные пары адресов»*. Дает возможность добавлять разрешенные пары адресов на определенном порту. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адресов подключаться через этот порт. Вызовите действие и укажите необходимые MAC/IP-адреса:

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

### Просмотр детальной информации о подсети

Для просмотра детальной информации о подсети перейдите во внутреннюю вкладку *«Подсети»*. Выберите интересующую Вас подсеть и осуществите переход на страницу по ссылке имени подсети:

## Редактировать порт



Информация

Группы безопасности

## Имя

localgateway

 Разрешить Admin State

## ID устройства

e3ce909f-8349-4707-85db-173f0cf5a451

## Владелец устройства

network.router\_interface\_distributed

## Связь: Узел

## MAC адрес

fa:16:3e:42:37:ba

## Связь: Тип VNIC

Нормальный

 Безопасность порта

Здесь вы можете редактировать свойства вашего порта.

**Разрешить Admin State**

Если Admin State разрешён, сетевой сервис будет пересылать пакеты на этот порт. В противном случае, он не будет пересылать на этот порт никаких пакетов.

**ID устройства**

ID подключенного к порту устройства.

**Владелец устройства**

Владелец назначенного на порт устройства.

**Связь: Узел**

ID узла, на котором выделен порт. В некоторых случаях различные реализации могут быть запущены на разных узлах.

**MAC адрес**

MAC-адрес порта.

**Связь: Тип VNIC**

Указывает тип VNIC связи с сетевым портом.

**Безопасность порта**

Позволяет использовать правила анти-спуфинга. Дополнительно, если безопасность порта отключена, группы безопасности порта будут автоматически удалены. Если вы решите включить безопасность порта, то, вероятно, вам нужно будет добавить ему несколько групп безопасности.

**Группы безопасности**

Вы можете добавить и удалить группы безопасности для этого порта на следующей вкладке (если для этого порта включена безопасность).

Отмена

Обновление

Рис. 4.294: Окно изменения параметров порта

## Редактировать порт ✕

[Информация](#) **Группы безопасности**

Добавьте или удалите группы безопасности для этого порта из списка доступных групп безопасности.

**Все группы безопасности**

Группы безопасности не найдены.

**Группы безопасности порта**

default	-
---------	---

Отмена Обновление

Рис. 4.295: Окно изменения параметров порта

## Добавить разрешенную пару адресов ✕

**IP-адрес или CIDR** ?

**Описание:**

Добавить разрешенную пару адресов на этот порт. Это позволит нескольким парам MAC/IP-адрес (диапазон) подключаться через этот порт.

**MAC адрес** ?

Отмена
Отправить

Рис. 4.296: Окно добавления разрешенной пары адресов

ТИОНИКС
Default • demo ▼ admin ▼

Администратор » Сеть » Сети » localnet » Подсети » localsubnet

## localsubnet Редактировать подсеть ▼

**Обзор**

<b>Имя</b>	localsubnet
<b>ID</b>	137970ec-ae64-40c9-8d1e-1dca3ae7b0e6
<b>Имя сети</b>	localnet
<b>ID сети</b>	<a href="#">1284217d-eb72-4073-bd61-2246e2d2e720</a>
<b>Пул подсетей</b>	Нет
<b>Версия IP</b>	IPv4
<b>CIDR</b>	192.168.2.0/24
<b>Пул выделения IP</b>	Начало 192.168.2.2 -Конец 192.168.2.254
<b>IP шлюза</b>	192.168.2.1
<b>Разрешить DHCP</b>	Да
<b>Дополнительные маршруты</b>	Нет
<b>Сервер DNS</b>	10.35.27.1

Проект ▼

Администратор ^

Обзор

Вычисления ▼

Диски ▼

Сеть ^

Сети

Маршрутизаторы

Плавающие IP

Система ▼

Идентификация ▼

ТИОНИКС ▼

<<

Рис. 4.297: Подробные параметры подсети

## Просмотр детальной информации о порте

Для просмотра детальной информации о порте перейдите во внутреннюю вкладку «*Порты*». Выберите интересующий Вас порт и осуществите переход на страницу по ссылке имени порта:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a dropdown menu for 'Default + demo', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Проект', 'Администратор', 'Обзор', 'Вычисления', 'Диски', 'Сеть', 'Маршрутизаторы', 'Плавающие IP', 'Система', 'Идентификация', and 'TIONIX'. The main content area displays the configuration for the 'localgateway' port. The breadcrumb trail is 'Администратор » Сеть » Сети » localnet » Порты » localgateway'. The page title is 'localgateway' with a 'Редактировать порт' button. There are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Разрешенные пары адресов'. The 'Обзор' tab shows a list of parameters for the port, organized into sections: 'Обзор', 'Подключенное средство управления питанием', 'Группы безопасности', 'Связь', 'Присвоение DNS', and 'Фиксированные IP-адреса'.

Обзор	
Имя	localgateway
ID	57d6e6b2-a9a3-4150-bffc-ba0b5a021909
Имя сети	localnet
ID сети	<a href="#">6536ad11-b044-4454-b715-dc4ecc2ec249</a>
ID Проекта	abd34c1d09284bf680dfb4535bb33556
MAC адрес	fa:16:3e:8a:5e:9f
Статус	Активен
Административное состояние	UP
Защита портов включена	True
Имя DNS	Нет
QoS политика:	ID политики: 6a8aed0b-b394-4fd0-83b5-cab4bc64c10c

Подключенное средство управления питанием	
Владелец средства	network:router_interface_distributed
ID средства	620268cc-3957-4065-92a5-2fe887f820b4

Группы безопасности	
	Нет ассоциированных групп безопасности

Связь	
Тип VNIC	Нормальный

Присвоение DNS	
	Нет

Фиксированные IP-адреса	
IP-адрес	192.168.2.1
ID подсети	<a href="#">a2ab9518-39f6-45ea-9929-cc4c3adf2b13</a>

Рис. 4.298: Подробные параметры порта

Также при наличии у порта флага «Безопасность порта» отображается вкладка «Разрешенные пары адресов»:

### Вкладка «Маршрутизаторы»

Отображает список всех маршрутизаторов:

Администратор » Сеть » Сети » localnet » Порты » localgateway

## localgateway

Обзор | Разрешенные пары адресов

[+ Добавить разрешенную пару адресов](#) [Удалить](#)

Отображено 2 элемента

<input type="checkbox"/>	IP-адрес или CIDR	MAC адрес	Действия
<input type="checkbox"/>	192.168.5.1	fa:16:3e:8a:5e:9f	<a href="#">Удалить</a>
<input type="checkbox"/>	192.168.6.1	fa:16:3e:8a:5e:9f	<a href="#">Удалить</a>

Отображено 2 элемента

Рис. 4.299: Разрешенные пары адресов



ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы

## Маршрутизаторы

Имя маршрутизатора =  [Фильтр](#) [+ Создать маршрутизатор](#) [Удалить маршрутизаторы](#)

Отображено 9 элементов

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Статус	Внешняя сеть	Зоны доступности	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	b539ba09-18a6-423e-9f08-5dc8524005f7	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	e9641652-9cb9-4ef2-b2a9-86561a59f2b5	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	91035abe-26a9-4773-81cb-e138f17ed8e6	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	f0e3c3d4-a5d6-464f-b481-60ac557244b3	Активен	public	pova	Выключен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	8062f24d-36ef-456a-81b6-cd220182223b	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	ext-router	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	17fa3dfb-945f-4312-98d7-4c57e1708bc5	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	5c2d73bf-b340-46e6-800b-32a6a4f288e6	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>
<input type="checkbox"/>	admin	9a5730ab-c8d5-42b5-a470-73091bba58f6	Активен	public	pova	Включен	<a href="#">Изменить маршрутизатор</a>

Отображено 9 элементов

Рис. 4.300: Список маршрутизаторов

Таблица 4.92: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта.
Имя	Имя задается при создании нового маршрутизатора пользователем произвольно.
Статус	Состояние маршрутизатора.
Распространенный	Отображает информацию о распространенном типе маршрутизатора.
Внешняя сеть	Внешняя сеть.
Зоны доступности	Перечень зон доступности, в которых может быть запланирован маршрутизатор.
Административное состояние	Административное состояние маршрутизатора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включен;</li> <li>• Выключен.</li> </ul>

Для списка маршрутизаторов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя маршрутизатора - Наименование маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Административное состояние - Административное состояние маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- Проект - Проект маршрутизатора. Допустим только точный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о маршрутизаторе, перейдя по ссылке имени. Детальная информация представлена в трех вкладках: «Обзор», «Интерфейсы» и «Статические маршруты».

#### Вкладка «Обзор»

Отображает детальную информацию о конкретном маршрутизаторе:

#### Вкладка «Интерфейсы»

Выводит списком подключенные порты, также позволяет просмотреть подробную информацию об конкретном подключении:

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441

## Детали маршрутизатора: 7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441 Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

### Обзор

<b>Имя</b>	7a74ea5c-6418-41eb-b5d9-2be9c28ca441
<b>ID</b>	38809596-6bbb-49f0-9f52-392c1bd5f4ba
<b>Описание</b>	
<b>ID Проекта</b>	7743c617dfca4289b9231639fedeb2e3
<b>Статус</b>	Активен
<b>Административное состояние</b>	Включен

### Агент L3

Имя узла	ID
ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	a8d69cfe-1e56-4b37-b6bd-bf285d27b49c

### Зоны доступности

- nova

### Внешний шлюз

<b>Имя сети</b>	provider
<b>ID сети</b>	d892657d-027a-4629-b0a5-558ca7551905
<b>Внешние фиксированные IP-адреса</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ID подсети</b> 3c4742a8-47c4-448e-acd6-a5bc7efbe26e</li> <li><b>IP-адрес</b> 10.35.210.105</li> </ul>
<b>SNAT</b>	Активен

Рис. 4.301: Подробные параметры маршрутизатора

Администратор » Сеть » Маршрутизаторы » Детали маршрутизатора: ext-router

## Детали маршрутизатора: ext-router

Изменить маршрутизатор

Обзор Интерфейсы Статические маршруты

+ Добавить интерфейс Удалить интерфейсы

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Фиксированные IP-адреса	Статус	Тип	Административное состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	(7429d9ea-6122)	192.168.2.17	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	localgateway	192.168.2.1	Активен		Включен	Удалить интерфейс
<input type="checkbox"/>	(e7792a9c-6ada)	10.35.197.86	Активен	Внешний шлюз	Включен	Удалить интерфейс

Отображено 3 элемента

Рис. 4.302: Список интерфейсов

Таблица 4.93: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя интерфейса. Присваивается автоматически.
Фиксированные IP-адреса	IP-адрес, связываемый с виртуальной машиной при каждом подключении.
Статус	Состояние интерфейса.
Тип	Тип интерфейса.
Административное состояние	Административное состояние интерфейса. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Включен;</li> <li>• Выключен.</li> </ul>

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Имя интерфейса является ссылкой на страницу с детальной информацией о конкретном порте:

The screenshot shows the TIONIX web interface with a navigation menu on the left and a main content area. The main content area displays the configuration for a network interface with ID `c87b4012-9f04-44e8-ba2c-fb7a7486b78c`. The interface is titled "Обзор" (Overview) and includes sections for "Подключенное средство управления питанием" (Connected power management device), "Группы безопасности" (Security groups), "Связь" (Connection), "Присвоение DNS" (DNS assignment), and "Фиксированные IP-адреса" (Fixed IP addresses).

Обзор	
Имя	Нет
ID	c87b4012-9f04-44e8-ba2c-fb7a7486b78c
Имя сети	provider
ID сети	<a href="#">33fabef0-54a1-41e8-b398-72840915cf76</a>
MAC адрес	fa:16:3e:e6:3a:1e
Статус	Активен
Административное состояние	UP
Защита портов включена	False
Имя DNS	Нет
Присвоение DNS	
	Нет
Фиксированные IP-адреса	
IP-адрес	10.35.200.74
ID подсети	<a href="#">d92311cc-14d5-48b1-a3c4-df5c3ea0b92c</a>

Подключенное средство управления питанием	
Владелец средства	network:router_gateway
ID средства	a5e6cffd-ed05-488d-811c-700a210f62ba
Группы безопасности	
	Нет ассоциированных групп безопасности
Связь	
Тип VNIC	Нормальный
Имя узла	tst-cnt7q-ovs-05.stand.loc
Профиль	Нет
Тип VIF	ovs
Детали VIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• port_filter True</li> <li>• datapath_type system</li> <li>• ovs_hybrid_plug False</li> </ul>

Рис. 4.303: Подробные параметры интерфейса

Таблица 4.94: Для интерфейсов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить интерфейс	Добавление интерфейса.
2	Удалить интерфейс	Удаление интерфейса.

### Вкладка «Статические маршруты»

Внутренняя вкладка несет только информативный характер, так как все операции по управлению статическими маршрутами доступны во вкладке «Маршрутизаторы/Статические маршруты».




Рис. 4.304: Список статических маршрутов

Таблица 4.95: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Конечный CIDR	Отображается CIDR.
Следующий hop	Отображается hop.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.96: На основной странице «Маршрутизаторы» в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать маршрутизатор	Добавление маршрутизатора.
2	Изменить маршрутизатор	Изменение существующего маршрутизатора.
3	Удалить маршрутизатор	Удаление выбранного маршрутизатора.

### Особенности работы

- *Добавление маршрутизатора*
- *Добавление интерфейса*
- *Изменение маршрутизатора*

### Добавление маршрутизатора

В общем списке сетей на панели управления кнопкой «Создать маршрутизатор» открываем мастер создания маршрутизатора:

В открывшемся окне указываем:

- Название Маршрутизатора - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Проект - выбор проекта, обязательное поле;
- Флаг «Разрешить Admin State» - активация режима Admin State;
- Внешняя сеть - доступны для выбора ранее созданные сети;
- Флаг «Разрешить SNAT» - активация механизма SNAT;
- Тип маршрутизатора - Тип используемого маршрутизатора. Возможные значения:

## Создать маршрутизатор ✕

**Название Маршрутизатора**

**Проект \***

Выберите проект ▼

**Разрешить Admin State** ⓘ

**Внешняя сеть**

Выберите сеть ▼

**Разрешить SNAT**

**Тип маршрутизатора \***

Использовать параметры по умолчанию ▼

**Перечень зон доступности** ⓘ

nova

**Описание:**

Создает маршрутизатор с указанными параметрами.

Разрешение SNAT будет работать только в случае, если имеется внешняя сеть.

**Отмена** **Создать маршрутизатор**

Рис. 4.305: Окно создания маршрутизатора



- Использовать параметры по умолчанию;
  - Централизованный;
  - Распределенный.
- Перечень зон доступности - зона доступности маршрутизатора.

Следуйте указаниям на странице мастера, введите необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать маршрутизатор». После чего корректно созданный маршрутизатор отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.


По завершении успешной процедуры создания, маршрутизатору может понадобиться время на окончательную настройку всех параметров. В конечном итоге маршрутизатор отображается со статусом «Активный».

### Добавление интерфейса

Функция доступна во вкладке с детальной информацией маршрутизатора. Позволяет добавить интерфейс с необходимыми параметрами. Подробное описание процедуры создания описано на странице *«Добавление интерфейса»*.

### Изменение маршрутизатора

Функция позволяет редактировать имя и административное состояние выбранного маршрутизатора. Доступна в общем списке всех маршрутизаторов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:



Изменить маршрутизатор

Имя  
d65e5a88-bff0-4a1c-b00d-f326c5155afd

Описание:  
Здесь вы можете обновить изменяемые свойства маршрутизатора

Разрешить Admin State ⓘ

Тип маршрутизатора \*  
Централизованный

Отмена Сохранить изменения

Рис. 4.306: Окно изменения параметров маршрутизатора

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Вкладка «Плавающие IP»

Дает возможность выделить плавающие IP-адреса проекту.

Рис. 4.307: Список плавающих IP

Таблица 4.97: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит выделенный IP-адрес.
IP-адрес	Выделенный из пула плавающий IP-адрес, который можно связать с виртуальной машиной или портом.
Описание	Краткая информация о выделенном IP-адресе.
Сопоставлен фиксированный IP-адрес	Сопоставленный фиксированный IP-адрес.
Пул	Наименование пула.
Статус	Состояние выделенного IP-адреса.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID проекта - Идентификатор проекта. Допустим неполный ввод;

- Назначаемый IP-адрес - Назначаемый IP-адрес. Допустим только точный ввод;
- ID сети - Идентификатор сети. Допустим только точный ввод;
- ID маршрутизатора - Идентификатор маршрутизатора. Допустим только точный ввод;
- ID порта - Идентификатор порта. Допустим только точный ввод;
- Статус - Состояние выделенного IP-адреса. Допустим только точный ввод.

Таблица 4.98: Для плавающих IP-адресов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Выделить IP проекту	Выделение плавающего IP-адреса.
2	Снять назначение	Снятие назначения плавающего IP-адреса.
3	Освободить плавающий IP	Удаление плавающего адреса.

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного плавающего IP-адреса выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке всех адресов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных адресов. Для этого необходимо отметить нужные адреса и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Выделение плавающих IP*

### Выделение плавающих IP

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

### Вкладка «Политики RBAC»

Позволяет управлять ролевой политикой (RBAC) проекта.

### Выделить плавающий IP ✕

**Пул \***

external 10.38.30.0/23

**Проект \***

admin

**Нефиксированный IP адрес() ?**

**Описание**

**Описание:**

Здесь вы можете выдать назначаемый IP для конкретного проекта.

Отмена
Выделить плавающий IP

Рис. 4.308: Окно выделения плавающих IP

Таблица 4.99: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта, которому принадлежит RBAC политика.
ID	Идентификатор RBAC политики.
Тип объекта	Тип объекта RBAC политики.
Объект	Объект RBAC политики.
Проект назначения	Целевой проект RBAC политики.

Для списка доступны инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.100: Для RBAC политик в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать RBAC политику	Добавление новой RBAC политики.
2	Редактировать политику	Изменение существующей RBAC политики.
3	Удалить RBAC политику	Удаление RBAC политики.

TIONIX Default • admin admin

Администратор » Сеть » Политики RBAC

## Политики RBAC

[+ Создать RBAC политику](#)
[Удалить RBAC политики](#)

Отображено 3 элемента

<input type="checkbox"/>	Проект	ID	Тип объекта	Объект	Проект назначения	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	42200963-ed59-45f2-899b-46739433038b	network	external	*	<a href="#">Редактировать политику</a>
<input type="checkbox"/>	admin	4d6c4d0e-812b-4c59-8093-15bfefad94d7	network	external	*	<a href="#">Редактировать политику</a>
<input type="checkbox"/>	admin	b72208aa-9ae3-453d-b803-dce0c8d2d51c	network	local	*	<a href="#">Редактировать политику</a>

Отображено 3 элемента

Рис. 4.309: Список ролевых политик

## Особенности работы

- *Создание RBAC политики*

### Создание RBAC политики

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне:

Создать RBAC политику

Проект назначения \*

Выберите проект

Действие и тип объекта \*

Выберите действие и тип объекта

Описание:  
Здесь вы можете создать RBAC политику.

Отмена Создать RBAC политику

Рис. 4.310: Окно добавления политики

### 4.3.5 Подраздел «Система»

#### Вкладка «Параметры по умолчанию»

Страница позволяет задать значения системных параметров для использования их по умолчанию. Состоит из следующих внутренних вкладок:

#### Вкладка «Квоты вычислительных ресурсов»

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

ТІОNІХ Default • admin admin

Администратор » Система » Параметры по умолчанию

## Параметры по умолчанию

Квоты вычислительных ресурсов [Дисковые квоты](#) [Сетевые квоты](#)

Фильтр [Обновить параметры по умолчанию](#)

Отображено 10 элементов

Имя квоты	Ограничение
VCPUs	20
Объём загруженного файла (байт)	10240
Протяженность пути загруженного файла	255
Загруженные файлы	5
Виртуальные машины	10
Ключевые пары	100
Элементы метаданных	128
ОЗУ (МБ)	51200
Участники группы серверов	10
Группы серверов	10

Отображено 10 элементов

Рис. 4.311: Перечень параметров вычислительных ресурсов, используемых по умолчанию

## Особенности работы

### Изменение параметров по умолчанию

Осуществляется на панели управления при помощи кнопки «Обновить параметры по умолчанию»:

В открывшемся окне укажите:

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- ОЗУ - максимальное значение для ОЗУ (МБ);
- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Группы серверов - максимальное количество групп серверов;
- Участники группы серверов - максимальное количество участников для группы серверов;
- Загруженные файлы - максимальное количество загружаемых файлов;\*
- Объем загруженного файла - максимальное значение для загружаемого файла (байт);
- Протяженность пути загруженного файла - максимальное значение для пути.

---

**Примечание:** Также форма позволяет изменить параметры по умолчанию для дисков.

---

После подтверждения указанных параметров обновленные данные отобразятся на странице.

## Вкладка «Дисковые квоты»

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

## Особенности работы

### Изменение параметров по умолчанию

Осуществляется на панели управления при помощи кнопки «Обновить параметры по умолчанию»:

В открывшемся окне укажите:



## Обновить квоты по умолчанию



Вычисления \*

Диск \*

Виртуальные машины \*

10

VCPUs \*

20

ОЗУ (МБ) \*

51200

Элементы метаданных \*

128

Ключевые пары \*

100

Группы серверов \*

10

Участники группы серверов \*

10

Загруженные файлы \*

5

Объём загруженного файла (байт) \*

10240

Протяженность пути загруженного файла \*

255

Здесь вы можете обновить значения квот вычислительных ресурсов по умолчанию (максимальные значения лимитов).

Отмена

Обновить параметры по умолчанию

Рис. 4.312: Окно обновления квот

ТІОNІX Default • admin admin

Администратор » Система » Параметры по умолчанию

## Параметры по умолчанию

Квоты вычислительных ресурсов | **Дисковые квоты** | Сетевые квоты

Отображено 19 элементов

Фильтр  Обновить параметры по умолчанию

Имя квоты	Ограничение
Диски	10
Размер каждого диска (GiB)	-1
Снимки дисков	10
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
Резервные копии	10
Размер резервных копий (ГБ)	1000
Количество дисков типа test	-1
Общий размер дисков и снапшотов типа test (ГБ)	-1
Количество снапшотов типа test	-1
Количество дисков типа for tests	-1
Общий размер дисков и снапшотов типа for tests (ГБ)	-1
Количество снапшотов типа for tests	-1
Количество дисков типа nfs	-1
Общий размер дисков и снапшотов типа nfs (ГБ)	-1
Количество снапшотов типа nfs	-1
Количество дисков типа	-1
Общий размер дисков и снапшотов типа (ГБ)	-1
Количество снапшотов типа	-1
Группы дисков	10

Отображено 19 элементов

Рис. 4.313: Перечень параметров дисков, используемых по умолчанию

Обновить квоты по умолчанию
✕

Вычисления \*
Диск \*

**Диски \***

**Общий размер дисков и снимков (ГБ) \***

**Снимки дисков \***

Здесь вы можете обновить значения дисковых квот по умолчанию (максимальные значения лимитов).

Отмена
Обновить параметры по умолчанию

Рис. 4.314: Окно обновления квот

- Диски - максимальное количество дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков.

---

**Примечание:** Также форма позволяет изменить параметры по умолчанию для вычислительных ресурсов.

---

После подтверждения указанных параметров обновленные данные отобразятся на странице.

### Вкладка «Сетевые квоты»

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

### Вкладка «Определения метаданных»

Отображает метаданные:

TIPIX Default • admin admin

Администратор » Система » Параметры по умолчанию

## Параметры по умолчанию

Квоты вычислительных ресурсов    Дисковые квоты    Сетевые квоты

Фильтр

Отображено 9 элементов

Имя квоты	Ограничение
Сети	100
Подсети	100
Пул подсети	-1
Порты	500
Маршрутизаторы	10
Плавающие IP	50
Политики RABC	10
Группы безопасности	10
Правила группы безопасности	100

Отображено 9 элементов

Рис. 4.315: Перечень параметров сетевых ресурсов, используемых по умолчанию

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Определения метаданных

## Определения метаданных

Типы ресурсов =  [Фильтр](#) [+ Импортировать Пространство Имен](#) [Удалить пространства имен](#)

Отображено 4 элемента

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Типы ресурсов	Публичный	Защищенный	Действия
<input type="checkbox"/>	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	<a href="#">Обновить Ассоциации</a>
<input type="checkbox"/>	9ec8ac68eaa44fb79b0bed6f5c4d3492_horizon_metadef_19-03-11-30-47	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	<a href="#">Обновить Ассоциации</a>
<input type="checkbox"/>	b7353f93c1284e83ac957c2d1c1ca415_horizon_metadef_14-03-12-28-13	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	<a href="#">Обновить Ассоциации</a>
<input type="checkbox"/>	c7d31f8f19024ff396850c3dca60f6ce_horizon_metadef_14-03-12-30-11	Description for TestNamespace	OS::Glance::Image OS::Nova::Flavor	Нет	Нет	<a href="#">Обновить Ассоциации</a>

Отображено 4 элемента

Панель навигации: Проект, Администратор, Обзор, Вычисления, Диски, Сеть, Система, Параметры по умолчанию, Определения метаданных, Системная информация, Optimization, Идентификация, ТИОНИКС

Рис. 4.316: Список метаданных

Таблица 4.101: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование метаданных.
Описание	Краткое описание.
Типы ресурсов	Типы ресурсов.
Публичный	Флаг, указывающий, общедоступны ли метаданные. Задается при добавлении.
Защищенный	Флаг, указывающий, имеют ли метаданные защиту от удаления. Задается при добавлении.

Для списка метаданных доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полю «Типы ресурсов», допустим только точный ввод.

Также существует возможность просмотра детальной информации по конкретным метаданным, переход осуществляется по ссылке имени метаданных. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

### Обзор пространства имен

Выводит подробную информацию о пространстве имен:

### Содержимое

Выводит содержимое метаданных:

Таблица 4.102: Для метаданных в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Импортировать пространство имен	Импорт данных.
2	Обновить ассоциации	Управление связями пространств имен и типов ресурсов.
3	Редактировать пространство имен	Изменение параметров пространства имен.
4	Удалить пространство имен	Удаление пространства имен.

### Особенности работы

- *Импорт пространства имен*
- *Редактирование пространства имен*
- *Обновление ассоциации*

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Определения метаданных » 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7\_horizon\_metadef\_14-03-11-15-22

## 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7\_horizon\_metadef\_14-03-11-15-22

Обзор пространств имен    Содержимое

<b>Отображаемое имя.</b>	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22
<b>Пространство имен</b>	0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22
<b>Описание</b>	Description for TestNamespace
<b>Публичный</b>	Нет
<b>Защищенный</b>	Нет
<b>Создано</b>	14 марта 2019 г. 11:15
<b>Обновлено</b>	14 марта 2019 г. 11:15

### Связанные типы ресурсов

<b>OS::Glance::Image</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Префикс: <i>Нет</i></li> <li>Цель свойств: <i>Нет</i></li> </ul>
<b>OS::Nova::Flavor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Префикс: <i>Нет</i></li> <li>Цель свойств: <i>Нет</i></li> </ul>

Рис. 4.317: Подробные параметры пространства имен

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu (Default • admin), and a user profile (admin). The breadcrumb trail indicates the path: Администратор » Система » Определения метаданных » 0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7\_horizon\_metadef\_14-03-11-15-22. The main content area displays the JSON content of the metadata namespace:

```

{
  "namespace": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "display_name": "0a62b119d755480d9b22591b594bb3d7_horizon_metadef_14-03-11-15-22",
  "description": "Description for TestNamespace",
  "resource_type_associations": [
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Glance::Image",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    },
    {
      "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
      "name": "OS::Nova::Flavor",
      "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z"
    }
  ],
  "visibility": "private",
  "protected": false,
  "created_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "updated_at": "2019-03-14T08:15:22Z",
  "properties": {
    "prop1": {
      "default": "20",
      "type": "integer",
      "description": "More info here",
      "title": "My property1"
    }
  }
}

```

Рис. 4.318: Содержание метаданных



## Импорт пространства имен

**Примечание:** Поддерживаются данные только в формате **raw JSON**.

Функция позволяет импортировать пространство имен для определения метаданных. Доступна на панели управления в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выбираем источник:




Рис. 4.319: Окно импорта пространства имен

Источником метаданных может быть как файл, так и непосредственный ввод. Доступные дополнительные параметры данных:

- Публичный;
- Защищенный.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Редактирование пространства имен

Функция позволяет редактировать параметры выбранного пространства имен. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить изменения».




Рис. 4.320: Окно изменения пространства имен

### Обновление ассоциации

Функция позволяет управлять связями пространств имен и типов ресурсов. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Системная информация»

Позволяет отслеживать: состояние служб, состояние сетевых агентов и значимые действия в системе. Состоит из следующих внутренних вкладок:

#### Вкладка «Службы»

Предоставляет информацию о службах системы и их точках доступа:

#### Вкладка «Службы вычислительных ресурсов»

Предоставляет информацию о службах вычислительных ресурсов и их состоянии:

#### Вкладка «Службы блочного хранилища»

Предоставляет информацию о службах блочного хранилища и их состоянии:

## Связи пространств имен и типов ресурсов ✕

Доступные Типы	Фильтр <input type="text" value=""/>	Описание:
<input checked="" type="checkbox"/> OS::Nova::Flavor	<input type="text" value="PRefix"/>	<p>Пространства имен могут быть связаны с различными типами ресурсов. При этом свойства пространства имен становятся доступны при обновлении метаданных этого типа ресурсов.</p> <p>Некоторые типы ресурсов требуют указания префикса при применении метаданных. В некоторых случаях префикс может отличаться между типами ресурсов (например, тип инстансов и образ).</p> <p>Пример: Префикс 'hw' добавлен к типу OS::Nova::Flavor для пространства имен топологии виртуальных CPU, таким образом свойства применяемые к типам инстансов будут иметь префикс 'hw'.</p> <p>Не используйте двоеточие ':' с типом OS::Glance::Images. Данный тип ресурсов не поддерживает использование двоеточий.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> OS::Glance::Image	<input type="text" value="PRefix"/>	
<input type="checkbox"/> OS::Cinder::Volume		
<input type="checkbox"/> OS::Nova::Server		
<input type="checkbox"/> OS::Trove::Instance		

Отмена
Сохранить

Рис. 4.321: Окно управления связями пространств имен и типов ресурсов

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор > Система > Системная информация

## Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Отображено 12 элементов

Имя	Служба	Регион	Точки доступа
glance	image	RegionOne	<b>Admin</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			<b>Internal</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
			<b>Public</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9292
tnx-nc	tnx-nc	RegionOne	<b>Admin</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			<b>Internal</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
			<b>Public</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9362
tnx-monitor	tnx-monitor	RegionOne	<b>Admin</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			<b>Internal</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
			<b>Public</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9363
neutron	network	RegionOne	<b>Admin</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			<b>Internal</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696
			<b>Public</b> http://ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc:9696

Рис. 4.322: Список служб

ТИОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

## Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Фильтр

Отображено 6 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
nova-console	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-conductor	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-consoleauth	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	internal	Включено	Включен	0 минут
nova-compute	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Выключен	Выключен	0 минут
nova-compute	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут

Отображено 6 элементов

Рис. 4.323: Список служб вычислительных ресурсов

Администратор » Система » Системная информация

## Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Фильтр

Отображено 5 элементов

Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено
cinder-backup	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-scheduler	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@lvm2	nova	Включено	Включен	0 минут
cinder-volume	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc@sanlock	nova	Включено	Выключен	4 часа, 8 минут

Отображено 5 элементов

Рис. 4.324: Список служб блочного хранилища

## Вкладка «Сетевые агенты»

Отображает перечень сетевых агентов и их состояние:

Администратор » Система » Системная информация

### Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища **Сетевые агенты** Журнал действий

Фильтр

Отображено 12 элементов

Тип	Имя	Имя узла	Зона	Статус	Состояние	Обновлено	Действия
Metadata agent	neutron-metadata-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
Open vSwitch agent	neutron-openvswitch-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	<a href="#">Обзор маршрутизаторов</a>
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	<a href="#">Обзор маршрутизаторов</a>
Metadata agent	neutron-metadata-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
DHCP agent	neutron-dhcp-agent	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	
L3 agent	neutron-l3-agent	ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	pova	Включено	Включен	0 минут	<a href="#">Обзор маршрутизаторов</a>

Отображено 12 элементов

Версия: 13.0.2

Рис. 4.325: Перечень сетевых агентов

## Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию о значимых операциях в системе:

TIОНИКС Default • admin admin

Администратор » Система » Системная информация

## Системная информация

Службы Службы вычислительных ресурсов Службы блочного хранилища Сетевые агенты Журнал действий

Отображено 20 элементов из 40 [Следующее »](#) [Последнее »](#) ID запроса  [Фильтр](#)

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-e70ca9d5-4b97-42dd-a95c-1407e5485521	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:08	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-82a3050e-84c2-48a7-b365-2b50b4d323eb	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:44:00	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-46513d5e-7661-4b9a-b811-d94bd790314b	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:20	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-2e82ca9b-5f17-46cf-b27a-c9cb a8edfd38	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-d6da2c33-9567-406b-90a0-2f94bae25799	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:42:08	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-87765336-bd6e-4ce1-8df0-cae736fd7a28	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:41:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-8b91af8a-6a8e-45de-bf32-4e078ea3a71d	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:59	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-6f19b1a2-9968-46b5-9686-946633637655	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:39:49	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-758ca3c4-75df-4c62-b88a-7bbb010ed7e8	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:19	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-9a2c099d-d631-45ba-bae6-e17d993302ed	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:16	admin	Домен	hhhhh	Успешно	Параметры действия: —
req-f4cdf3f0-d4d8-49f9-abe5-ecd0b8afae60	-	Создание домена	20 авг. 2019 г., 14:38:11	admin	Домен	enn	Успешно	Параметры действия: —
req-5802082d-5e75-4c18-a31e-28de3898c81e	-	Изменение домена	20 авг. 2019 г., 14:38:01	admin	Домен	59deb057545f4634a1b161a5043dc6f4	Успешно	Параметры действия: —
req-339d4b01-d28d-4165-a7ce-4ed326395993	-	Настройка мониторинга	19 авг. 2019 г., 16:27:45	admin	Пользователь	admin	Успешно	Monitoring successfully set in Zabbix for user "zanan 2"

Рис. 4.326: Журнал действий



Таких как:

- Вывод узла из эксплуатации;
- Запрещение домена;
- Запуск утилиты архивирования базы данных;
- Изменение системы резервного копирования;
- Изменение шаблона резервного копирования;
- Назначение шаблона резервного копирования;
- Настройка мониторинга на все облако;
- Разрешение домена;
- Снятие назначения шаблона резервного копирования;
- Создание домена;
- Создание системы резервного копирования;
- Создание шаблона резервного копирования;
- Удаление домена;
- Удаление узла после вывода из эксплуатации;
- Удаление шаблона резервного копирования.

## 4.4 Раздел «Идентификация»

**Предназначен для отображения состояния доменов, проектов, пользователей, групп пользователей и ролей.**

### 4.4.1 Вкладка «Домены»

Домены в OpenStack позволяют объединять проекты в независимые группы. Этот метод позволяет ограничить права администраторов проектов в рамках одного домена. Тем самым реализуется функциональность наделения пользователя правами администратора в нескольких проектах без возможности управления всем облаком.

Идентификация > Домены

## Домены

Фильтр  [+ Создать домен](#) [Удалить домены](#) [Еще Действия](#)

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	<a href="#">Добавить конфигурацию</a>
<input type="checkbox"/>	heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	<a href="#">Добавить конфигурацию</a>
<input type="checkbox"/>	test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	<a href="#">Добавить конфигурацию</a>
<input type="checkbox"/>	tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	<a href="#">Добавить конфигурацию</a>
<input type="checkbox"/>	Default	The default domain	default	Да	<a href="#">Добавить конфигурацию</a>

Отображено 5 элементов

Рис. 4.327: Список доменов

Таблица 4.103: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование домена, задается при создании. Число символов не должно превышать 64. Изменяется при редактировании и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном домене.
Описание	Краткая информация о домене. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID домена	Идентификатор домена.
Активен	Состояние домена. Изменяется в общем списке.

Для заданного по умолчанию домена **default** недоступны действия по удалению и смене имени.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также существует возможность просмотра детальной информации о домене, переход осуществляется по ссылке имени домена. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном домене:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar is blue with the TIONIX logo on the left and 'Default • admin' on the right. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: 'Идентификация > Домены > Детали домена: Default'. The main content area is titled 'Детали домена: Default' and has a 'Добавить конфигурацию' button on the right. Below the title are two tabs: 'Обзор' (selected) and 'Журнал действий'. The 'Обзор' tab displays a table with the following details:

Обзор	
Имя домена	Default
ID домена	default
Активен	Да
Описание	The default domain

Рис. 4.328: Детализированная информация о домене

## Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над объектами домена в рамках текущего проекта:

Таблица 4.104: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

Таблица 4.105: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить конфигурацию	Добавление конфигурации домена.
2	Запретить домен	Отключения права доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Активен» на «Неактивен».
3	Изменение групп	Редактирование списка групп домена.
4	Изменить домен	Изменение конфигурации домена.
5	Настроить резервное копирование	Настройка резервного копирования для виртуальных машин домена.
6	Разрешить домен	Включение прав доступа до выбранного домена. Статус домена изменится с «Неактивен» на «Активен».
7	Создать домен	Добавление нового домена с заданными параметрами.
8	Удалить домен	Удаление выбранного домена. Возможно только в состоянии не активен.
9	Указать контекст домена	Переход в выбранный домен.
10	Управление членами	Редактирование списка участников домена.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одного выбранного домена – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в общем списке.

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Домены » Детали домена: Default

## Детали домена: Default

Добавить конфигурацию

Обзор Журнал действий

Отображено 20 элементов из 9761 «[Первое](#)» «[Предыдущее](#)» [Следующее](#)» [Последнее](#)»

ID запроса Родительский запрос Действие Время начала Пользователь Тип объекта Наименование объекта Результат Подробности

req-338ccfa9-f38b-430a-b526-f39b1a38aada	req-cd077663-5a90-48aa-ac0b-9fafdc9ebba8	Сброс состояния	11 дек. 2018 г., 16:28:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: state=active
req-2bddb30b-dc1a-40b7-b9a2-8c6938d88666	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-20057905-45c4-4e1a-8c03-b8bac27bc0f9	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:28:09	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-c68df241-e566-467f-a37b-d22f8203e642	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	admin	Успешно	-
req-8703b331-3c81-4f9a-b31a-b7b050a7739b	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:27:06	admin	Проект	demo	Успешно	-
req-63b807b9-1bd8-4629-981d-7cc9a23309a8	-	Создание виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:26:45	admin	Виртуальная машина	af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a	Успешно	Параметры действия: name=af63ec20-19af-40db-964f-94c8daf7011a, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-86eebbd9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: bf0fb3d-cb69-4121-b048-fd4e9823da7c, security_groups=name: e04e8e3d-b3a6-404d-85ce-b94f1cbc5a64

Рис. 4.329: Журнал действий над объектами домена




Рис. 4.330: Индивидуальные действия над доменами

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных доменов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие:

### Особенности работы

- *Создание домена*
- *Добавление конфигурации*
- *Изменение групп*
- *Изменение домена*
- *Настройка резервного копирования*
- *Управление членами*

### Создание домена

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать домен» откройте мастер окна для создания домена:

В открывшемся окне укажите:

- **Имя** - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- **Описание** - краткая информация о домене;
- **Включено** - флаг определяет состояние домена после создания.

Завершение процедуры создания производится кнопкой «Создать домен».

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Домены

## Домены

Фильтр  + Создать домен Удалить домены Еще Действия

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID домена	Активен	
<input checked="" type="checkbox"/>	test123		6706c952b6cf4414bd9ba4fd9e7ee787	Да	Добавить конфигурацию
<input checked="" type="checkbox"/>	heat	Stack projects and users	6e4730efac6945e0a89f3663ab486b12	Да	Добавить конфигурацию
<input checked="" type="checkbox"/>	test_domain		ccf1c48b84ac4dedb749cac881c66300	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	tionix		da41c1f838ec46a98c34b2d02030aac4	Да	Добавить конфигурацию
<input type="checkbox"/>	Default	The default domain	default	Да	Добавить конфигурацию

Отображено 5 элементов

Действия: Запретить домены, Разрешить домены, Удалить конфигурации

Рис. 4.331: Групповые действия над доменом

### Создать домен

Имя \*

Домен обеспечивает разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями.

Описание

Включено

Отмена Создать домен

Рис. 4.332: Окно создания домена

## Добавление конфигурации

Функция доступна в общем списке всех доменов. Позволяет добавить конфигурацию к выбранному домену. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

### Редактировать конфигурацию ✕

<b>url</b> *	<input type="text"/>	<b>Описание:</b> Редактирование конфигурации.
<b>user</b> *	<input type="text"/>	
<b>user_name_attribute</b> *	<input type="text"/>	
<b>user_objectclass</b> *	<input type="text"/>	
<b>user_tree_dn</b> *	<input type="text" value="admin"/>	
<b>password</b> *	<input type="password" value="•••••"/>	

Отмена Отправить

Рис. 4.333: Окно изменения конфигурации домена

- url - адрес ldap сервера;
- user - наименование пользователя;
- user\_name\_attribute - атрибут имени пользователя;
- user\_objectclass - атрибут объект-класса пользователя;
- user\_tree\_dn - каталог пользователя;
- password - пароль от сервера.



Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

### Изменение групп

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне установите нужные группы домена:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Изменение домена

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Имя - наименование домена в формате ASCII. Необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор начального состояния домена;
- Участники домена - добавление участников домена;
- Группы домена - добавление групп.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Настройка резервного копирования

---

**Примечание:** Действие доступно только для пользователя с правами администратора.

---

Функция доступна в списке действий необходимого домена. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

- Система резервного копирования - программное обеспечение, с помощью которого будет производиться резервное копирование. Возможные значения:
  - Veeam.

Поле обязательно к заполнению.

- Имя узла - узел, на котором размещена система резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Пароль - пароль для доступа к системе резервного копирования. Данный пароль используется при подключении клиентов резервного копирования к серверу резервного копирования. Поле обязательно к заполнению;
- Приватный ключ - приватный ключ для доступа к системе резервного копирования. В данное поле требуется скопировать содержимое файла закрытого ключа, используемого для доступа по SSH к серверу резервного копирования. Необходимым условием является возможность контроллера получать доступ по SSH на сервер резервного копирования. Поле обязательно к заполнению.





Рис. 4.334: Окно управления группами домена



Изменить домен

Информация о домене   Участники домена   Группы домена

Имя ⓘ

tioniX

Описание

Активен

Домен обеспечивает разделение между пользователями и инфраструктурой, используемой разными организациями. Измените данные домена для того, чтобы добавлять и удалять группы в домене.

Отмена   Сохранить

Рис. 4.335: Окно изменения параметров домена

### Управление членами

Функция доступна в списке действий необходимого домена. Позволяет изменять участников домена.

В открывшемся окне выберите нужных пользователей и задайте их роли в домене. Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### 4.4.2 Вкладка «Проекты»

Отображает проекты:

## Настроить резервное копирование ✕

**Система резервного копирования** \*

Bareos ▾

**Имя узла** \*

10.35.129.127

**Пароль**

**Приватный ключ**

**Описание:**  
Выполните настройку резервного копирования.

Отмена Отправить

Рис. 4.336: Окно настройки резервного копирования

## Изменить домен ✕

Информация о домене **Участники домена** Группы домена

**Все пользователи**

aodh	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
ceilometer	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
cinder	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
demo	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
glance	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
heat	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
neutron	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
nova	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>

**Участники домена**

admin	<input type="text" value="admin"/> <input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="▼"/>	<input style="background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 2px 5px; border-radius: 3px; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="-"/>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 4.337: Окно управления участниками домена

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация > Проекты

## Проекты

Имя  [Фильтр](#) [+ Создать проект](#) [Удалить проекты](#) [Еще Действия](#)

Отображено 7 элементов из 7

<input type="checkbox"/>	Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	079535fb826e4e3bb946ce1d2c68a212	Default	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	admin_tionix	Типовой	Project admin Domain tionix	47b22385ef8944378f0b21fa1131c97a	tionix	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	VDI		814daa5faa524942a096dc756d82a873	Default	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	admin_openldap	Типовой	Project admin Domain openldap	af72aa9d48e345c98e8f8095b97278a0	openldap	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	service	Типовой	Service Project	d999790f97f548299bfbfb3e775f898e	Default	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	demo	Типовой	Demo Project	f0fb16cd716740e1892ac41875fe6deb	Default	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>
<input type="checkbox"/>	admin_openldap1	Типовой	Project admin Domain openldap1	f2b5ccbff99c422795f230e9577ea4f4	openldap1	Да	<a href="#">Запланировать действие</a>

Отображено 7 элементов из 7

Рис. 4.338: Список проектов

Таблица 4.106: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование проекта, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном проекте.
Тип	Тип проекта, задается автоматически при создании. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typical (Типовой);</li> <li>• VDI.</li> </ul>
Описание	Описание проекта, доступно заполнение при создании и изменяемо в общем списке всех проектов.
ID проекта	ID проекта, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена. Является ссылкой для перехода к детальной информации о домене.
Активен	Состояние проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

#### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном проекте:

Также на странице представлены данные об уровне сервиса проекта:

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

#### Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы проекта:

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

TIОПИКС Default • admin admin

Идентификация » Проекты » Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

## Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

Запланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Агрегаторы узлов Группы Пользователи

### Обзор

Имя проекта	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan
ID Проекта	c445f25f8c7e48a99ee7985309ed6954
Тип	VDI
Имя домена	Default
<b>Виртуальные машины</b>	
Активен	Да
Описание	Нет
<b>Уровень сервиса</b>	
Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Да

### Квоты

Объём загруженного файла (байт)	-
Элементы метаданных	128
Загруженные файлы	-
Плавающие IP	50
Подсети	100
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Порты	500
Правила группы безопасности	100
Виртуальные машины	10
Снимки диска	10
Диски	10
Маршрутизаторы	10
Группы безопасности	10
VCPUs	20
Путь загруженного файла	-
Сети	100

Рис. 4.339: Подробные параметры проекта



ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация > Проекты > Детали проекта: admin

## Детали проекта: admin

Запланировать действие

Обзор **Использование** Журнал действий Запланированные задачи Агрегаторы узлов Группы Пользователи

Выберите временной интервал для запроса использования:  
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2019-02-06 по 2019-02-07 [Отправить](#)

**Активные виртуальные машины:** 7

**Используемая ОЗУ:** 5,3ГБ

**VCPU-часов за период:** 383,66

**ГБ-часов за период:** 785,39

**ОЗУ-часов за период:** 177107,98

[Загрузить сводку в CSV](#)

Использование

Отображено 7 элементов

Имя виртуальной машины	VCPUs	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
<a href="#">22e5a654-687a-45da-a8ff-4a3445ad332a</a>	1	Обайт	128МБ	1 неделя
<a href="#">003e8371-7c8a-468c-a1a5-1b504dc9670d</a>	2	5ГБ	1ГБ	1 неделя
<a href="#">7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-1</a>	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа
45	1	Обайт	128МБ	1 день, 2 часа
test-1	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
test-2	2	5ГБ	1ГБ	5 дней, 22 часа
<a href="#">7681877c-dac7-4cb3-a39c-50bd5bae82a9-2</a>	2	5ГБ	1ГБ	1 день, 2 часа

Отображено 7 элементов

Рис. 4.340: Статистика использования проекта

**Примечание:** При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над проектом и машинами проекта:

Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

## Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

Обзор | Использование | **Журнал действий** | Запланированные задачи | Агрегаторы узлов | Группы | Пользователи

ID запроса

Отображено 3 элемента из 3

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-44c2271d-1f70-49f1-86e0-aase3131303a	-	Создание проекта	7 февр. 2019 г., 1:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: —
req-e0a732b1-01b9-4bb4-92c2-d3f8714fd100	-	Назначение пользователя	7 февр. 2019 г., 1:53:29	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: role=4e2a0939cfa84faa9f8cf618311c9220, user=cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55
req-a7520f29-0216-4a57-b03d-ef1bcc944c9e	-	Vdi_server.project_create	7 февр. 2019 г., 1:53:28	admin	Проект	0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	Успешно	Параметры действия: project=availability_zone: , description: None, domain_id: None, enabled: True, flavor_id: 41f2e2b1-d806-4688-8814-d4bedd6aee20, image_id: 1e56ddcc-4d8d-42a1-8650-8a496c498e8c, name: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan, network_id: 3bff4756-aed7-4603-8fec-cf8e83654f14, project_type: VDI

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.341: Журнал действий над проектом

Таблица 4.107: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

**Примечание:** Вкладка «Журнал действий» отображается только для проектов текущего домена.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние последнего запуска задачи. Допустим неполный ввод.

Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

## Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

Обзор   Использование   Журнал действий   **Запланированные задачи**   Агрегаторы узлов   Группы   Пользователи

ID    Фильтр   Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
232	27f2186f-aa59-43a8-a023-d3fdb724ec8b	Запустить curl-запрос	Периодическое	-	7 февр. 2019 г., 14:19:56	15 мая 2019 г., 15:01:00	Дополнительно
231	6dbb8cee-f456-4c2c-959c-108bd34f78a8	Запустить VDI машину	Одноразовое	-	7 февр. 2019 г., 14:19:01	27 мар. 2019 г., 5:00:00	Дополнительно
230	Запустить машину	Запустить VDI машину	Одноразовое	-	7 февр. 2019 г., 14:17:38	28 февр. 2019 г., 8:00:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.342: Список запланированных задач

На странице также можете просмотреть детальную информацию о каждой задаче. Подробнее все действия над задачами описаны в разделе документации «*Запланированные задачи*».

### Вкладка «Агрегаторы узлов»

Выводится информация об агрегаторах узлов, назначенных на проект:

### Вкладка «Группы»

**Важно:** Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

### Вкладка «Пользователи»

Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

## Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

Запланировать действие

Обзор   Использование   Журнал действий   Запланированные задачи   **Агрегаторы узлов**   Группы   Пользователи

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя	Зона доступности	Узлы	Балансировка
ts2	test	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да
ts	-	mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да

Отображено 2 элемента

Рис. 4.343: Агрегаторы узлов проекта

Идентификация > Проекты > Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

## Детали проекта: 0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan

Запланировать действие

Обзор   Использование   Журнал действий   Запланированные задачи   Агрегаторы узлов   **Группы**   Пользователи

Имя  Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID группы
ee		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.344: Список групп проекта

**Важно:** Вкладка не отображается, если выбранный проект принадлежит другому домену.

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.345: Список пользователей проекта

Таблица 4.108: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать проект	Добавление контейнера с необходимыми ресурсами и участниками. Участниками проекта могут быть все ранее созданные пользователи.
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Изменение групп	Редактирование списка групп проекта.
4	Назначить активный проект	Переключение с активного проекта на выбранный.
5	Настроить Мониторинг	Интеграция проекта с системой мониторинга Zabbix.
6	Редактировать квоты	Установление максимально возможных объемов ресурсов для использования пользователями.
7	Редактировать проект	Изменение имени, смена статуса и описание проекта.
8	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи. Удаление проекта, в котором есть виртуальные машины, запрещено.
9	Управление агрегатором	Управление агрегатором выбранного проекта.
10	Управление участниками	Редактирование списка участников проекта.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.




Рис. 4.346: Индивидуальные действия над проектом

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Добавление проекта*
- *Планирование действий*
- *Настройка мониторинга*
- *Управление участниками проекта*
- *Управление агрегаторами*
- *Изменение квот проекта*
- *Редактирование проекта*
- *Групповое редактирование проектов*
- *Изменение групп проекта*

### Добавление проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать проект» откройте мастер окна создания проекта. Заполните параметры проекта:

## Создать проект



Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

ID домена

default

Имя домена

Default

Имя

Описание

Активен 

Отмена

Создать проект

Рис. 4.347: Окно создания проекта

Информация о проекте:

- Имя - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - состояние проекта после создания.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;



## Создать проект ✕

Информация о проекте

**Участники проекта**

Группы проекта

Квоты

Все пользователи	Фильтр	Q
321		+
admin_new		+
aodh		+
ceilometer		+
cinder		+
demo		+
heat		+
neutron		+
nova		+
r1600000-usr-kaefimova		+

Участники проекта	Фильтр	Q
a63282ab5875482... 06-18-43-30	user ▾	-
admin	user ▾	-
demoj	user ▾	-
demov	user ▾	-
f4c73daa17f345a8... 06-17-44-04	user ▾	-
glance	user ▾	-

Отмена
Создать проект

Рис. 4.348: Окно создания проекта

## Создать проект



Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Все группы	Фильтр	Q
151066c15e6d4a1... 06-17-44-04		+
6b0cc624bc7b406... 06-18-43-30		+
e7c78ee37fce4450... 06-17-28-03		+
grut		+

Группы проекта	Фильтр	Q
b89f4396edae4f63... 06-16-22-27	user ▾	-
d68fbd27149b44c... 06-16-48-56	user ▾	-

Отмена

Создать проект

Рис. 4.349: Окно создания проекта

Создать проект ×[Информация о проекте](#)[Участники проекта](#)[Группы проекта](#)[Квоты\\*](#)

## Элементы метаданных\*

128

## vCPUs\*

20

## Виртуальные машины\*

10

## Ключевые пары\*

100

## Диски\*

10

## Снимки диска\*

10

## Общий размер дисков и снимков (ГБ)\*

1000

## ОЗУ (МБ)\*

51200

## Группы безопасности\*

10

## Правила группы безопасности\*

100

## Плавающие IP\*

50

## Сети\*

100

## Порты\*

500

## Маршрутизаторы\*

10

## Подсети\*

100

Отмена

Создать проект

Рис. 4.350: Окно создания проекта

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин;
- Ключевые пары - максимальное количество пар ключей;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки дисков - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

## Планирование действий

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимый проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;




Рис. 4.351: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_txn\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_txn\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_txn\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть

Рис. 4.352: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.353: Календарь планируемого действия




Рис. 4.354: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над проектом:

---

**Важно:** Планирование действий по запуску виртуальных машин доступно только для проектов тех доменов, в которых состоит текущий пользователь.

---

- Запустить базовую машину (только для типовых проектов);
- Запустить машину (только для типовых проектов);
- Запустить VDI машину (только для VDI проектов);
- Запустить консольную команду openstack;
- Запустить curl-запрос.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.



Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (с понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска виртуальной машины:

- Имя виртуальной машины;
- Зона доступности;
- Количество;
- Источник образа;
- Тип;
- Сети.

Детали запуска базовой машины:

- Имя виртуальной машины;

- Количество виртуальных машин;
- Имя образа;
- Сеть;
- ЦП;
- ОЗУ;
- Диск.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины;
- Количество виртуальных машин.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---


**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

## Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать проект с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех проектов и на странице с детальной информацией. Выберите необходимый проект, в рамках которого будет произведена интеграция системы мониторинга. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:



Настроить мониторинг

Логин \*

Пароль \*

Описание:  
Настройка мониторинга

Отмена Настроить

Рис. 4.355: Окно настройки мониторинга

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для его виртуальных машин становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно во вкладке «*ТИОНИКС*»/«*Метрики*»/«*Виртуальные машины*» при помощи функции «*Управление набором метрик*».

---

**Важно:** Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит только в рамках выбранного проекта.

---

### Управление участниками проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять участников проекта.

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

### Управление агрегаторами

Функция доступна только в общем списке всех проектов. Выберите необходимый проект и вызовите действие «Управление агрегаторами»:

Установите необходимые агрегаторы из списка доступных и завершите процедуру кнопкой «Отправить».

### Изменение квот проекта

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять квоты проекта.

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

### Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

- Имя - доступно произвольное наименование;
- Описание - не обязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта. Отключение текущего проекта невозможно;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;
- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Редактировать проект ✕

Информация о проекте

- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты

### Все пользователи

Фильтр

321	+
874202485b7946f... 06-16-22-27	+
951b809d54d04fc... 06-16-48-56	+
9e070d5ec85748b... 06-17-28-03	+
a63282ab5875482... 06-18-43-30	+
aodh	+
cellometer	+
cinder	+
demo	+

### Участники проекта

Фильтр

admin	admin, user ▼	-
admin_new	admin ▼	-
demov	user ▼	-
user_for_test	user ▼	-
юзер	user ▼	-

Отмена Сохранить

Рис. 4.356: Окно управления участниками проекта

## Управление агрегаторами ✕

Выберите агрегаторы узлов из доступных.

▼ Выделенный 2

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
age-1	admin project_1 Bench	nova	-	-
test	-	all	mnode1.centosanalytic1.stand.loc mnode2.centosanalytic1.stand.loc	-

▼ Доступно 1 Выберите один или более

Имя ^	Проект	Зона доступности	Гипервизоры	
work	-	nova	-	+

Отмена
Отправить

Рис. 4.357: Окно управления агрегаторами узлов

### Редактировать квоты ✕

Вычисления \*    Диск \*    Сеть \*

Виртуальные машины *	<input type="text" value="10"/>
vCPUs *	<input type="text" value="20"/>
ОЗУ (МБ) *	<input type="text" value="51200"/>
Элементы метаданных *	<input type="text" value="128"/>
Ключевые пары *	<input type="text" value="100"/>
Группы серверов *	<input type="text" value="10"/>
Участники группы серверов *	<input type="text" value="10"/>
Загруженные файлы *	<input type="text" value="5"/>
Объём загруженного файла (Байт) *	<input type="text" value="10240"/>
Протяженность пути загруженного файла *	<input type="text" value="255"/>

Отмена Сохранить

Рис. 4.358: Окно изменения квот проекта

Редактировать проект
✕

Информация о проекте

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

**ID домена**

**Имя домена**

**Имя**

**Описание**

**Активен**

Отмена
Сохранить

Рис. 4.359: Окно изменения параметров проекта

### Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных проектов:

- Описание - необязательный параметр;
- Флаг «Активен» - выбор состояния проекта;
- Участники проекта - добавление участников проекта;
- Группы проекта - добавление групп;
- Квоты - параметры по умолчанию для проекта, подробное редактирование параметров доступно на странице.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Изменение групп проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.




Рис. 4.360: Окно изменения параметров группы проектов

Все доступные действия, не указанные выше, выполняются в своих мастер окнах с подсказками или имеют простоту в управлении, не нуждающуюся в описании.

#### 4.4.3 Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей и их атрибуты:

Таблица 4.109: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, присваивается при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном пользователе.
Описание	Краткая информация о пользователе. Поле не является обязательным, заполняется при создании пользователя и изменяется в общем списке.
Эл.адрес	Электронный адрес пользователя. Редактируется в общем списке пользователей.
ID пользователя	Идентификатор пользователя, присваивается автоматически при создании.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние пользователя.

Для списка пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полям «Имя пользователя», «ID пользователя», «Включен», допустим только точный ввод.

Также существует возможность просмотра детальной информации о пользователе, переход осуществляется по ссылке имени пользователя. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:



## Редактировать проект ✕

Информация о проекте

Участники проекта

**Группы проекта**

Квоты\*

Все группы	Фильтр	Q
d68fbd27149b44c... 06-16-48-56		+
e7c78ee37fce4450... 06-17-28-03		+
grut		+

Группы проекта	Фильтр	Q
151066c15e6d4a1... 06-17-44-04	user ▼	-
6b0cc624bc7b406... 06-18-43-30	user ▼	-
b89f4396edae4f63... 06-16-22-27	user ▼	-

Отмена Сохранить

Рис. 4.361: Окно управления группами проекта

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация > Пользователи

## Пользователи

Имя пользователя =  [Фильтр](#) [+ Создать пользователя](#) [Удалить пользователей](#) [Добавить Фреймы](#)

Отображено 12 элементов из 12

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	-		1b38005aa12c4cfa9f08293554b0b6ce	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	cinder	-		2d1ec084306345d09ed08d1752d9f2d7	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	glance	-		4dfc9ef7755040838ad40d1c19af86b1	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	gnocchi	-		6ede627c29dd4d289baecad9a31268b3	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	admin	-		815aa706cd1e446b9a58ca6ff364b2e8	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	placement	-		831cb73ed03145e29082f8c816cb607a	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	aodh	-		8edb8ebf74684ef3b3a867ab574eff95	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	heat	-		8f67bbd7f16c418e8300f84ec88c37ca	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	ceilometer	-		91e10645bfoa42fab09fd364021d9e3	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	nova	-		ad469708da25421fadf742e8e5317ac3	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	watcher	-		e8de6253054c4432af9b4908344aeede	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>
<input type="checkbox"/>	neutron	-		ef3c52816e09420a916f244a38de487d	Default	Да	<a href="#">Добавить Фреймы</a>

Отображено 12 элементов из 12

Рис. 4.362: Список пользователей

## Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном пользователе:

Идентификация > Пользователи > admin

### admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

**Обзор**

ИД домена	default
Имя домена	Default
Логин	admin
Описание	Нет
ID	cf5910a0ff0c43158c82f86a2b974b55
Эл. адрес	Нет
Активен	Да
Основной проект	-

Рис. 4.363: Подробные параметры пользователя

## Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены на пользователя и на группы, в которых состоит просматриваемый пользователь в рамках текущего домена:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Пользователи » admin

## admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

Имя  Фильтр Снять назначения

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	
<input type="checkbox"/>	2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.364: Список VDI машин пользователя


- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;
- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

Для списка назначенных VDI машин доступно снятие назначения. Также данное действие можно выполнить в отношении группы VDI машин.

**Примечание:** Снять назначение возможно только для VDI машин, непосредственно назначенных на данного пользователя. Для машин, назначенных через группу пользователей, данное действие недоступно.

## Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп, в которых состоит текущий пользователь:



The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu (Default • admin), and a user profile (admin). The main content area is titled 'admin' and has a 'Добавить Фреймы' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Назначенные VDI машины', 'Группы', 'Журнал действий', 'Сессии', and 'Роли'. The 'Группы' tab is active, showing a list of groups. A search filter is present with the text 'Имя' and a 'Фильтр' button. The list shows 5 elements out of 5.

Имя	Описание	ID группы
work		49bcd23329cd49ffba32f721d8348350
test		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755
developers		ac581fc62f9f45d9a1b90f1fb5e69277
analytics		c0130a01b8e340379867bd2e7d45ec9b
admin		b331b226332242bb9bc6b7233d91b9c4

Рис. 4.365: Список групп пользователя

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

**Примечание:** Пользователь с правами администратора имеет доступ ко всем группам. Для пользователя с ролью user будут доступны только его группы.

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает историю действий пользователя, в том числе запуск утилиты архивирования базы данных:

Таблица 4.110: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

### Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях пользователя к VDI машинам:

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей.

### Вкладка «Роли»

Отображает все проекты и домены, в которых состоит пользователь как отдельно, так и в составе группы пользователей:

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация » Пользователи » admin

## admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

ID запроса  Фильтр

Отображено 10 элементов из 9750 «[Первое](#)» «[Предыдущее](#)»

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-f29499c3-b93a-4178-a b7f-50dcd37 6946f	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:12:37	Проект	admin	Успешно	-
req-519ca8d5-89e5-4d32-addc-3153e52cc69c	-	Создание виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:12:17	Виртуальная машина	538cb21c-83e5-4c50-86f8-986483522651	Успешно	Параметры действия: name=538cb21c-83e5-4c50-86f8-986483522651, imageRef=, availability_zone=nova, key_name=qa, flavorRef=90285f4b-78ae-426b-b9a0-86eebbd9e08, OS-DCF:diskConfig=AUTO, max_count=1, block_device_mapping_v2=boot_index: 0, delete_on_termination: False, destination_type: volume, device_name: vda, source_type: image, tag: create_instance_tag, uuid: d0bed70d-560d-48cd-bd20-0b1818545d39, volume_size: 15, min_count=1, networks=uuid: 2880448d-44dd-42ee-a2dc-640b69fcaf70, security_groups=name: b32ee352-3b53-45ac-895b-5273910e57bd
req-1716a25b-753b-408b-aadf-9ac824e21c05	-	Авторизация	11 дек. 2018 г., 16:11:32	Проект	demo	Успешно	-
req-8fc24591-f07-42b6-a723-9d0966620a7c	-	Выход из системы	11 дек. 2018 г., 16:11:28	Проект	admin	Успешно	-
req-fc4794e4-7ba4-461e-bf3a-5398b4ae0dea	-	Изменение квот проекта	11 дек. 2018 г., 16:10:49	Проект	demo	Успешно	Параметры действия: metadata_items=128, instances=10, ram=51200, key_pairs=100, cores=20
req-1a0ea9f0-4d1c-468e-b444-279e9637b504	-	Удаление виртуальной машины	11 дек. 2018 г., 16:10:01	Виртуальная машина	dbea3bef-f803-4988-b071-ea8ca6bea663	Успешно	Параметры действия: —
req-84563dfa-43ff-4188-9c2e-b7c28eb79781	req-0eec8c96-4a2e-4be3-9a09-6a6acdca96d	Перезагрузка машины	11 дек. 2018 г., 16:09:21	Виртуальная машина	test	С ошибкой	Instance b70362c0-5f80-4f01-87fa-e3a0e77a6d75 is in an invalid state for 'reboot'

Рис. 4.366: Журнал действий пользователя

Идентификация > Пользователи > admin

## admin

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

Имя проекта=

Отображено 3 элемента из 3

Наименование проекта	Имя виртуальной машины	Создано	Завершено	Подключение	Клиент	ОС	IP
test	4038e87d-e3d5-48c4-9f12-2f5d27ebf1b0	5 февр. 2019 г., 11:28:26	-	Веб	Chrome 56.0.2924	Linux	192.168.1.181
test	4038e87d-e3d5-48c4-9f12-2f5d27ebf1b0	5 февр. 2019 г., 10:53:25	5 февр. 2019 г., 10:54:49	Веб	Chrome 56.0.2924	Linux	192.168.1.181
test	4038e87d-e3d5-48c4-9f12-2f5d27ebf1b0	5 февр. 2019 г., 10:47:31	5 февр. 2019 г., 10:52:55	Веб	Chrome 56.0.2924	Linux	192.168.1.181

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.367: Список подключений пользователя

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.111: Для пользователей в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать пользователя	Добавление нового пользователя с заданными правами доступа.
2	Добавить фреймы	Управление фреймами пользователя. Действие доступно только для пользователя с правами администратора домена.
3	Заблокировать пользователя	Деактивация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении активных пользователей. Также действие невозможно применить к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
4	Изменить	Изменение имени, электронного адреса и основного проекта пользователя.
5	Изменить пароль	Смена пароля. Действие возможно применить только к пользователю, под которым был произведен вход в систему.
6	Разблокировать пользователя	Активация выбранного пользователя. Действие доступно только в отношении неактивных пользователей.
7	Удалить пользователя	Удаление выбранного пользователя.
8	Снять назначение	Удаление привязки пользователя к VDI машине.
9	Управление IP-адресом	Управление плавающими IP-адресами пользователя.

### Особенности работы



ТИОНИКС Default + admin admin

Идентификация > Пользователи > admin

## admin

Добавить Фреймы

Обзор Назначенные VDI машины Группы Журнал действий Сессии Роли

### Проекты

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Группа	Роли
test	VDI		c16d3adb029746909e1c7e71b22eca05	Default	Да	-	admin user
admin	Типовой	Bootstrap project for initializing the cloud.	3dfebb0857474b0ca288f4649fc931c4	Default	Да	-	admin

Отображено 2 элемента из 2

### Домены

Отображен 1 элемент из 1

Имя	Описание	ID домена	Активен	Группа	Роли
Default	The default domain	default	Да	-	admin

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.368: Список проектов и доменов пользователя

- *Добавление пользователя*
- *Добавление фрейма*
- *Редактирование пользователя*
- *Изменение пароля пользователя*
- *Блокировка пользователя*
- *Разблокировка пользователя*
- *Снятие назначения VDI машины*
- *Управление IP-адресом*
- *Удаление пользователя*

### Добавление пользователя

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать пользователя» открываем мастер окно создания:

В открывшемся окне указываем:

- Логин - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Описание - краткая информация о пользователе;
- Эл.адрес - адрес электронной почты пользователя;
- Пароль - комбинация цифр и букв для защиты и аутентификации пользователя;
- Подтверждение пароля - поле для подтверждения введенной ранее комбинации;
- Основной проект - рабочий проект пользователя;
- Роль - назначение прав пользователя;
- Флаг «Активен» - состояние пользователя после создания;
- Флаг «Заблокировать пароль» - Запрет на изменение пароля пользователем.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать пользователя». После чего корректно созданный пользователь отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Добавление фрейма

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия выберите необходимые фреймы:

## Создать пользователя

default

Имя домена

Default

Логин ⓘ

Описание

Эл. адрес

Пароль \*

Подтверждение пароля \*

Основной проект

Выберите проект ▼ +

Роль

member ▼

Активен

Заблокировать пароль

Описание:  
Создайте нового пользователя и задайте соответствующие свойства, в том числе, основной проект и роль.

Отмена Создать пользователя

Рис. 4.369: Окно создания пользователя





Рис. 4.370: Окно управления фреймами пользователя

Подтвердите свой выбор кнопкой «Сохранить».

### Редактирование пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого проекта. Позволяет изменять детали пользователя, включая принадлежность к проекту.



**Обновить пользователя** ✕

**ID домена**  
default

**Имя домена**  
Default

**Логин** ⓘ  
admin

**Описание**

**Эл. адрес**

**Основной проект**  
admin ▼

**Заблокировать пароль**

**Описание:**  
Изменение деталей пользователя, включая основной проект.

Отмена Обновить пользователя

Рис. 4.371: Окно изменения параметров пользователя

В открывшемся окне выбираем необходимые параметры. Завершаем процедуру кнопкой «Обновить пользователя».

## Изменение пароля пользователя

Функция доступна в списке действий необходимого пользователя.

### Изменить пароль ✕

**Пароль \***

**Описание:**

Изменение пароля пользователя. Мы настоятельно рекомендуем использовать сложный пароль.

**Подтверждение пароля \***

**Логин**

Отмена
Сохранить

Рис. 4.372: Окно изменения пароля пользователя

В открывшемся окне вводим новый пароль и подтверждаем его. Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

## Блокировка пользователя

Функция доступна в общем списке всех пользователей. После вызова действия «Заблокировать пользователя» выбранный пользователь блокируется и отображается со статусом «Неактивен»:

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	test	no		b19f966716c04633ab055a021d58f6b0	default	Нет	<span style="background-color: #17a2b8; color: white; padding: 2px 5px;">Изменить</span> ▼

Рис. 4.373: Пользователь со статусом «Неактивен»

**Внимание:** При блокировки текущего пользователя, авторизация будет отозвана, и пользователь будет переадресован на страницу авторизации.

## Разблокировка пользователя

Разблокировка деактивированного пользователя доступна в общем списке всех пользователей. Выберите необходимого для разблокировки пользователя и вызовите действие «Разблокировать пользователя».

После разблокировки пользователь отобразится со статусом «Активен»:

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	Эл. адрес	ID пользователя	Имя домена	Активен	Действия
<input type="checkbox"/>	demo	-		64e1bb05554e46caae28a37e54c050	default	Да	Заблокировать пользователя ▾

Рис. 4.374: Пользователь со статусом «Активен»

## Снятие назначения VDI машины

Позволяет снимать назначение пользователю VDI машины. Функция доступна только во внутренней вкладке «Назначенные VDI машины».

Производится после выбора необходимой машины действием «Снять назначение». Также действие доступно для группы машин.

## Управление IP-адресом

### Важно:

- Доступно только для администратора проекта;
- К одному пользователю можно привязать только один плавающий IP-адрес;
- Конкретный плавающий IP-адрес может быть привязан только к одному пользователю;

Функция позволяет управлять связью пользователя с плавающими IP-адресами данного проекта. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне выберите необходимый IP-адрес:

Используйте кнопки «↑» и «↓» для назначения и отвязки IP-адреса соответственно. При назначении плавающего IP-адреса - данный адрес будет назначен машине, которая была выделена данному пользователю. Также существует возможность подключения к VDI машине по выделенному IP-адресу, для этого используйте флаг «Использовать назначенный IP-адрес для подключения к VDI машине».

**Примечание:** В форме управления плавающими IP-адресами отображаются все имеющиеся в проекте плавающие IP-адреса, в том числе, те, которые уже подключены к другим пользователям. При попытке подключения IP-адреса, который уже подключен к другому пользователю, появится окно с предупреждающим сообщением, которое также позволяет выполнить отключение плавающего IP-адреса от предыдущего пользователя и переподключение к новому.

## Управление IP-адресом ✕

Выберите IP-адрес для подключения пользователю.

Выбраны

IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>		

▼ Доступно 1 Выберите одно

🔍

IP-адрес	Описание	Сопоставлен фиксированный IP-адрес
10.16.29.98	-	192.168.36.25 <span>↑</span>

Использовать назначенный IP-адрес для подключение к VDI машине

Отмена Отправить

Рис. 4.375: Окно управления плавающими IP-адресами



## Удаление пользователя

Удаление доступно для одного или группы пользователей. Выберите необходимые объекты и вызовите действие «Удалить пользователей»:




Рис. 4.376: Окно подтверждения удаления пользователя

После подтверждения пользователи будут удалены и отвязаны от всех назначенных объектов.

### 4.4.4 Вкладка «Группы»

**Примечание:** Часть функционала недоступна при использовании сервиса авторизации, отличного от стандартного Keystone.

Отображает группы пользователей:

Таблица 4.112: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя группы пользователей, присваивается при создании. Изменяется при редактировании группы пользователей и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной группе.
Описание	Краткая информация о группе пользователей. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
ID группы	ID группы, присваивается автоматически при создании.

Для списка групп пользователей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полям «Имя группы» и «ID группы», допустим только точный ввод.

Также существует возможность просмотра детальной информации о группе пользователей, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

Идентификация > Группы

## Группы

Имя группы =  [Фильтр](#) [+ Создать группу](#) [Удалить группы](#)

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID группы	Действия
<input type="checkbox"/>	work		49bcd23329cd49ffba32f721d8348350	<a href="#">Редактировать группу</a>
<input type="checkbox"/>	test		4a2fa50aad544c81ae23dfb22a871755	<a href="#">Редактировать группу</a>
<input type="checkbox"/>	developers		ac581fc62f9f45d9a1b90f1fb5e69277	<a href="#">Редактировать группу</a>
<input type="checkbox"/>	admin		b331b226332242bb9bc6b7233d91b9c4	<a href="#">Редактировать группу</a>
<input type="checkbox"/>	analytics		c0130a01b8e340379867bd2e7d45ec9b	<a href="#">Редактировать группу</a>

Отображено 5 элементов

Рис. 4.377: Список групп

## Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной группе пользователей:




Рис. 4.378: Детализированная информация о группе пользователей

## Вкладка «Назначенные VDI машины»

Отображает список всех VDI машин, которые назначены для просматриваемой группы в рамках текущего домена:

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI машины;
- Проект - Наименование проекта VDI машины;
- IP-адрес - IP-адрес VDI машины;
- Размер - Тип инстанса VDI машины;
- Статус - Состояние VDI машины;
- Зона - Наименование зоны доступности VDI машины;
- Задача - Выполняемая VDI машиной задача;
- Питание - Состояние питания VDI машины;
- Режим работы - Режим работы VDI машины;

ТИОНИКС Default • admin admin

Идентификация > Группы > test

## test

Редактировать группу

Обзор Назначенные VDI машины Проекты

Имя  Фильтр Снять назначения

Отображено 8 элементов из 8

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-3	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	e57df98d-e167-4e5f-97a6-eb131971a365-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	nova	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	65bb469f-424b-4dff-a1d3-4a2d41a3c14a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	d2a83cd9-8ba7-4807-a29e-f59e11b7e49a-1	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	Активна	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение
<input type="checkbox"/>	2	c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536		c1_r1G_d0	В ошибке	test	Нет	Неизвестно	Стандартный	Снять назначение

Отображено 8 элементов из 8

Рис. 4.379: Список машин группы

- ID виртуальной машины - Идентификатор VDI машины.

## Вкладка «Проекты»

Отображает список всех доступных группе проектов в рамках текущего домена:

Идентификация > Группы > test

test Редактировать группу

Обзор Назначенные VDI машины **Проекты**

Имя  Фильтр

Отображено 2 элемента из 2

Имя	Тип	Описание	ID Проекта	Имя домена	Активен	Роли
c5e1be7a-7787-4f43-a155-29d94492f536	VDI		184e540c7dc74df9ba31df50e1c3daf5	Default	Да	user
0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan	VDI		c445f25f8c7e48a99ee7985309ed6954	Default	Да	user

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.380: Список проектов группы

Для списка проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.


## Особенности работы

- *Создание группы*
- *Редактирование группы*
- *Управление участниками группы*
- *Снятие назначения*

## Создание группы

**Примечание:** Управление группой осуществляется в отдельном окне. Смотреть страницу [Управление группой](#).

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя и описание:



Создать группу

Имя \*

Описание

Описание:  
Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. После создания группы редактируйте её для добавления пользователей.

Отмена Создать группу

Рис. 4.381: Окно создания группы

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Редактирование группы

Функция позволяет редактировать имя и описание группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Управление участниками группы

Функция позволяет управлять участниками группы пользователей. Доступна в общем списке. После вызова действия переходим во внутреннюю вкладку:

Для добавления или удаления пользователей используйте кнопки на верхней панели. Добавление осуществляется в отдельном окне:

## Обновить группу ✕

**Имя** \*

**Описание:**

Группы используются для управления доступом и назначения ролей для нескольких пользователей одновременно. Редактируйте группу для добавления пользователей.

**Описание**

Отмена
Обновить группу

Рис. 4.382: Окно изменения параметров группы

## Управление группой: admin

+ Добавить пользователей
✖ Удалить пользователей

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен
<input type="checkbox"/>	nova		a4b5398044f44b5ebbe46d1192d2cfe4	Да
<input type="checkbox"/>	watcher		a78539623c5d4e69a978239c5fd722fc	Да
<input type="checkbox"/>	glance		c692c087dceb4effb37855f613dcae58	Да
<input type="checkbox"/>	admin		dbff2559c7b544889c4f177ea30da447	Да
<input type="checkbox"/>	aodh		f0c63d1660f74f518659fce74b0832bd	Да

Отображено 5 элементов

Рис. 4.383: Управление участниками группы пользователей

## Добавить назначение в группу



Фильтр



+ Добавить пользователей

Отображено 8 элементов

<input type="checkbox"/>	Логин	Эл. адрес	ID пользователя	Активен
<input type="checkbox"/>	tionix		045d5733aedf44a7b8b9 07b2e5697659	Да
<input type="checkbox"/>	cinder		1ce46ae6d52d4318a7cd 74754bf98bd8	Да
<input type="checkbox"/>	neutron		25969fc4f4ac443daa630 a2e4cf3439d	Да
<input type="checkbox"/>	admin_2		2a985024062e42f0871b 4f49618ad522	Да
<input type="checkbox"/>	gnocchi		362815c70cab4ef58e49 6416c1ce0c82	Да
<input type="checkbox"/>	ceilometer		6767a0f6902e4909bcc2f c016d064370	Да
<input type="checkbox"/>	admin_3		67f559e6fe7541a282a3c 19f5a778b78	Да
<input type="checkbox"/>	demo		7e4541bafcd4bd4bd8e 7f6d0f4ca034	Да

Отображено 8 элементов

Отмена

Рис. 4.384: Окно назначения в группу пользователей



**Внимание:** При удалении текущего пользователя из группы, авторизация будет отозвана, и пользователь будет переадресован на страницу авторизации.

Для списков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Снятие назначения

Позволяет удалять назначение группы пользователей VDI машине. Действие доступно во внутренней вкладке *«Назначенные VDI машины»*, выберите машину и нажмите «Снять назначение»:




Рис. 4.385: Окно подтверждения снятия назначения

Подтвердите свой выбор и нажмите «Снять назначение».

### 4.4.5 Вкладка «Роли»

Отображает роли:

Для списка ролей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

### Особенности работы

- *Добавление роли*
- *Изменение роли*

Идентификация » Роли

## Роли

Нажмите здесь для фильтров.

Отображено 4 элемента

<input type="checkbox"/>	Название <sup>▲</sup>	ID	
<input type="checkbox"/>	admin	4e2a0939cfa84faa9f8cf618311c9220	Редактировать роль
<input type="checkbox"/>	heat_stack_owner	bb5cf764649f46cea1c3918b27dda5b9	Редактировать роль
<input type="checkbox"/>	heat_stack_user	f0f4c39b32894b63a83c945af95eee5a	Редактировать роль
<input type="checkbox"/>	user	a006eb06aa624f9498c09140c0936c16	Редактировать роль

Отображено 4 элемента

Рис. 4.386: Список ролей

### Добавление роли

Роли используются для управления доступом пользователей. После вызова действия в открывшемся окне задаем имя:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

### Изменение роли

Функция позволяет редактировать имя. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

Создать роль ✕

---

Название <sup>\*</sup>

---

✕ Отмена ✓ Отправить

Рис. 4.387: Окно создания роли

Редактировать роль ✕

---

Название <sup>\*</sup>

---

✕ Отмена ✓ Отправить

Рис. 4.388: Окно изменения параметров роли

Идентификация » Доступ для приложений

## Доступ для приложений

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	Name	Project ID	Description	Expiration	ID	Roles	Actions
<input type="checkbox"/>	test	-	-	-	90787b7acd95407e8895719d25959676	member, admin, reader	Удалить доступ для приложения

Отображен 1 элемент

Рис. 4.389: Список приложений

#### 4.4.6 Вкладка «Доступ для приложений»

Таблица 4.113: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование доступа для приложения. Задается при создании.
ID проекта	Идентификатор проекта.
Описание	Краткая информация. Поле не является обязательным, заполняется при создании.
Дата/Время окончания	Дата и время окончания доступа для приложения.
ID	Идентификатор. Присваивается автоматически.
Роль	Роль для доступа приложения.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Таблица 4.114: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Создать доступ для приложения	Добавление нового доступа для приложения.
2	Удалить доступ для приложения	Удаление доступа для приложения.

## Особенности работы

- *Создание доступа для приложения*

### Создание доступа для приложения

Доступно в общем списке при помощи «Создать доступ для приложения»:

Укажите все необходимые параметры и создайте доступ для нужного приложения.

## 4.5 Раздел «ТИОНИКС»

Описывает работу с объектами, предоставляемыми средствами модулей ТИОНИКС: средствами управления питанием, запланированными задачами, узлами, классами и типами узлов, фреймами, а также отображает метрики и лицензии.

### 4.5.1 Вкладка «Обзор»

Отображает перечень установленных модулей, их статус и период действия лицензий. Также при наличии установленного модуля TIONIX.PointMeter на странице будет доступна информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период:

#### Содержание

- *Лицензии TIONIX SPL*
  - *Особенности работы*
    - \* *Скачивание отчета по баллам*
    - \* *Получение подробной информации о лицензии*
    - \* *Добавление лицензионного ключа*
- *Лицензии*
  - *Особенности работы*
    - \* *Запуск самодиагностики*
    - \* *Скачивание отчета самодиагностики*

Создать доступ для приложения ✕

Имя \*

Описание

Защищенный ключ

Дата окончания действия

Время окончания действия

Роли




Правила доступа

 Без ограничений (небезопасно)

## Описание:

Создать новый доступ для приложения.

Детали для приложения будут созданы для текущего проекта.

**Защищенный ключ:** Вы можете предоставить защищенный ключ, либо же он будет сгенерирован для вас. Как только доступ для приложения будет создан, единоразово будет показан защищенный ключ. Если вы потеряете защищенный ключ, вам придется создавать новый доступ для приложения.

**Дата/Время окончания:** Вы можете задать время окончания доступа приложения. Время окончания будет по UTC. Если вы зададите дату окончания без времени, время будет установлено в 00:00:00. Если вы предоставите время окончания без даты, то будет установлена сегодняшняя дата.

**Роли:** Вы можете выбрать одну или несколько ролей для доступа приложения. Если вы не выберете роль, все ваши роли в рамках данного проекта будут применены к доступу приложения.

**Правила доступа:** Если Вы хотите более точно управлять делегируемыми правами доступа, вы можете создать одно или несколько правил для данного доступа для приложения. Правила доступа должны быть форматированным списком в формате JSON или YAML, каждый элемент которого содержит тип сервиса, HTTP метод и путь URL, например:

```
[
  {"service": "compute",
   "method": "POST",
   "path": "/v2.1/servers"}
]
or:
- service: compute
  method: POST
  path: /v2.1/servers
```

**Без ограничений:** По умолчанию, из соображений безопасности, доступам приложений не разрешено создавать дополнительные доступы приложений или доверенности в keystone. Если вашему приложению необходимы привилегии для подобных действий, выберите "Без ограничений"

**TIONIX** Default • admin admin ▾

« ТИОНИКС » Обзор

## Лицензии TIONIX SPL: Telegraf Ltd

Выберите временной интервал для запроса использования:  
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2021-11-01  по 2021-11-30  [Сгенерировать отчет](#) [Скачать отчет по баллам](#) [Информация](#) [+ Добавить ключ](#)

**ОЗУ часов за период (Гб):**

**TIONIX Cloud Platform:** 0,00

**TIONIX VDI:** 0,00

### Лицензии

[Запустить самодиагностику](#) [Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 7 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	3.0.4	04-002-58ce325ae318b662b9a3	7 дек. 2021 г., 16:45:56	7 мар. 2022 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	3.0.1	03-002-d8d4f6e27eb10df10fe3	7 дек. 2021 г., 16:45:56	7 мар. 2022 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	3.0.5	07-002-d30121268e137551b1a7	7 дек. 2021 г., 16:45:56	7 мар. 2022 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	3.0.1	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	3.0.21.dev1	-	-	-	-
TIONIX.Client	3.0.9	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	3.0.2	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.391: Лицензии TIONIX SPL и лицензии модулей

## Лицензии TIONIX SPL



**Важно:** Данный раздел отображается только при установленном модуле TIONIX.PointMeter и будет доступен только для пользователя с ролью cloud admin.

Выводится информация по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период:

ТИОНИКС » Обзор

### Лицензии TIONIX SPL: Telegraf Ltd

Выберите временной интервал для запроса использования:  
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2021-11-01  по 2021-11-30  [Сгенерировать отчет](#) [Скачать отчет по баллам](#) [Информация](#) [+ Добавить ключ](#)

**ОЗУ часов за период (Гб):**

<b>TIONIX Cloud Platform:</b>	0,00
<b>TIONIX VDI:</b>	0,00

Рис. 4.392: Лицензии TIONIX SPL

По умолчанию выставляется дата начала и окончания последнего отчетного месяца.

Таблица 4.115: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сгенерировать отчет	Выгрузка на страницу отчета по временному интервалу, указанному в соответствующих полях. По умолчанию временной интервал устанавливается на начало и конец последнего отчетного месяца.
2	Скачать отчет по баллам	Загрузка архива с отчетом по объему потребленных вычислительных ресурсов (ОЗУ) облака за отчетный период.
3	Информация	Получение детальной информации о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter.
4	Добавить ключ	Добавление лицензионного ключа TIONIX SPL.

## Особенности работы

- *Скачивание отчета по баллам*



- *Получение подробной информации о лицензии*
- *Добавление лицензионного ключа*

### Скачивание отчета по баллам

Осуществляется при помощи кнопки «Скачать отчет по баллам». Выгрузка отчета производится в виде архива с двумя файлами, один из которых будет в зашифрованном виде.

### Получение подробной информации о лицензии

Данная опция доступна при помощи кнопки «Информация». В открывающемся окне отобразится детальная информация о лицензии TIONIX SPL и конфигурации модуля TIONIX.PointMeter:

### Добавление лицензионного ключа

Для добавления ключа необходимо использовать соответствующую опцию «Добавить ключ», которая расположена в верхнем правом углу вкладки. После вызова действия в открывшемся окне выберите файл лицензионного ключа:

Завершите процедуру кнопкой «Добавить ключ».

### Лицензии

**Примечание:** Не все модули TIONIX лицензируемы. Лицензия необходима для модулей:

- TIONIX.NodeControl;
- TIONIX.Monitor;
- TIONIX.VDI server.

На странице списком представлены все основные и вспомогательные модули TIONIX.

TIONIX SPL Licenses информация ✕

Информация о лицензии	
Имя клиента:	Some company
ИНН клиента:	2128506
Email клиента:	somecompany@mail.ru

Настройки почты	
Почтовый сервер (адрес):	smtp.yandex.ru
Почтовый сервер (порт):	587
Используется TLS:	Да
Используется SSL:	Нет
Адрес отправителя:	am-test-portal-client-1@yandex.ru
Пароль:	***
Адрес получателя:	am-test-portal-client-2@yandex.ru
Получатели копий:	am-test-portal-client-3@yandex.ru;am-test-portal-client-4@yandex.ru;am-test-portal-client-5@yandex.ru;am-test-portal-client-6@yandex.ru
Проверка соединения с сервером:	Успешно
Расписание отправки:	Каждые 10 минут
Последняя отправка:	Дата: 14:00:01 02/17/21 MSK Результат: Успешно Сообщение: Success

Отмена

Рис. 4.393: Информация о лицензии TIONIX SPL




Рис. 4.394: Окно добавления ключа

## Лицензии

[Запустить самодиагностику](#)
[Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 7 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	2.7.0	04-002-a723b16e3c0642fefda0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	2.7.0	03-002-bb1dd62667a8e3fcd1a0	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIsServer	2.7.5	07-002-03249e7e8f228b0bbe6d	25 сент. 2020 г., 1:24:07	24 дек. 2020 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	2.7.0	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	2.7.5.dev26	-	-	-	-
TIONIX.Client	2.7.2.dev5	-	-	-	-
TIONIX.PointMeter	2.7.5.dev35	-	-	-	-

Отображено 7 элементов

Рис. 4.395: Список модулей ТИОНИКС

Таблица 4.116: Списком отображается:

Наименование поля	Описание
Модуль	Наименование лицензируемого модуля.
Версия	Версия лицензируемого модуля. Номер актуальной версии отображается зеленым, неактуальной - красным, а в случае невозможности проверки - черным. При отсутствии установленного модуля TIONIX версия не отображается, выводится соответствующее сообщение.
Лицензия	Идентификационный номер лицензии.
Начало действия	Дата начала действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Окончание действия	Дата окончания действия лицензии. Значение - в поле означает, что модуль не лицензируется.
Статус лицензии	Отображается актуальность лицензии. Поле имеет три состояния: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Действительна: лицензия активна. Строка выделяется цветом;</li> <li>• Недействительна: лицензия неактивна. Строка выделяется цветом;</li> <li>• -: лицензирование не требуется. Строка не выделяется, цвет соответствует выбранной теме.</li> </ul>

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Номер версии служит индикатором ее актуальности. При наличии красного индикатора версии наведите курсор на номер и получите вспомогательную информацию:

**Подсказка:** Подробное описание лицензий модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

Таблица 4.117: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Запустить самодиагностику	Запуск процесса самодиагностики модулей TIONIX.
2	Скачать отчет самодиагностики	Загрузка текстового файла с отчетом произведенной самодиагностики.

## Особенности работы

- *Запуск самодиагностики*
- *Скачивание отчета самодиагностики*

## Лицензии

[Запустить самодиагностику](#)
[Скачать отчет самодиагностики](#)

Отображено 6 элементов

Модуль	Версия	Лицензия	Начало действия	Окончание действия	Статус лицензии
TIONIX.NodeControl	1.35.1.dev98	04-002-d240546e53ae10a9d9ed	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Monitor	1.36.1.dev30	03-002-c1211371f7402d61491a	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.VDIserver	1.36.1.dev64	07-002-db8d15dcae99b5ed9a38	5 февр. 2019 г., 20:37:10	5 мая 2019 г., 3:00:00	Действительна
TIONIX.Scheduler	1.36.1.dev29	-	-	-	-
TIONIX.Dashboard	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em;">           Доступна новая версия: 1.36.1.dev134         </div>	-	-	-	-
TIONIX.Client	1.36.1.dev119	-	-	-	-

Отображено 6 элементов

Рис. 4.396: Сообщение о наличии более актуальной версии модуля

### Запуск самодиагностики

На верхней панели кнопкой «Запустить самодиагностику» производится запуск процесса тестирования всех установленных модулей. По завершению выводится уведомление об окончании процесса самодиагностики.

### Скачивание отчета самодиагностики

Выгрузка результатов самодиагностики производится в виде текстового файла, который можно скачать после уведомления об окончании процесса самодиагностики. Действие недоступно, если идет процесс самодиагностики.

---

**Подсказка:** Подробное описание процесса самодиагностики модулей доступно на странице официальной документации TIONIX.

---

## 4.5.2 Вкладка «Инфраструктура»

Предоставляет информацию об инфраструктуре облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Узлы», «Классы и типы» и «Хранилища проверки доступности».

Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов:




Рис. 4.397: Список узлов

Таблица 4.118: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер узла.
Имя узла	Имя узла, присваивается при создании. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами узла.
Наименование	Пользовательское наименование. Изменяется в общем списке.
Класс	Класс узла.
Тип	Тип узла.
IP-адреса	IP-адреса узла.
Активен	Состояние узла. Изменяется в общем списке.
Описание	Краткая информация об узле. Изменяется в общем списке.

Для списка узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Имя узла является ссылкой на страницу с детальной информацией:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Инфраструктура » Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc

Детали узла: mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc Выключить DCC

**Обзор**

Имя узла	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc
Наименование	trt
Режим	Выведен
Описание	
Владелец	
Создано	Неизвестно
Виртуальный контроллер	-
SNMP	Включен
Перенаправление логов	Выключен
Сервер перенаправления логов	-
Режим эмуляции процессора	-
DCC	Включен

**Физические характеристики**

Общий объем ОЗУ (МБ)	
Всего vCPU	
Диск (ГБ)	

**Информация о расположении**

Номер дата-центра	55
Номер ряда стоек	-
Номер стойки	-
Место в стойке	-
Инвентарный номер	-
CPU benchmark	-

**Класс и тип**

Класс Узла	hypervisor
Тип Узла	QEMU

**IP-адреса**

IP узла	• 10.35.210.11
---------	----------------

Рис. 4.398: Подробные параметры узла

Таблица 4.119: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать узел	Создание нового узла.
2	Настроить Мониторинг	Интеграция всех узлов облака с системой мониторинга Zabbix.
3	Включить DCC	Включение DCC. Доступно для узлов с выключенным DCC.  <b>Примечание:</b> При создании узла по умолчанию режим включен.
4	Включить SNMP	Включение SNMP. Доступно для узлов с выключенным SNMP.
5	Выключить DCC	Выключение DCC. Доступно для узлов с включенным DCC.
6	Выключить SNMP	Выключение SNMP. Доступно для узлов с включенным SNMP.
7	Обновление системы	Обновление системы на вычислительном узле.
8	Редактировать узел	Изменение параметров существующего узла.
9	Управление перенаправлением логов	Возможность перенаправления файлов логирования на указанный узел.
10	Управление режимом эмуляции CPU	Настройка типа эмулируемой модели процессора. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>host-passthrough</b> - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера;</li> <li>• <b>host-model</b> - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера;</li> <li>• <b>custom</b> - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.</li> </ul>
11	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix.
12	Удалить узел	Удаление узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного узла – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке узлов.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных узлов. Для этого необходимо отметить нужные узлы и выбрать групповое действие.



## Особенности работы

- *Создание узла*
  - *Информация об узле*
  - *Дополнительные атрибуты*
  - *Класс и тип*
  - *IP-адреса*
- *Настройка мониторинга*
- *Включение и выключение DCC*
- *Включение и выключение SNMP*
- *Обновление системы*
- *Редактирование узла*
  - *Информация об узле*
  - *Дополнительные атрибуты*
  - *Класс и тип*
  - *IP-адреса*
- *Управление перенаправлением логов*
- *Управление режимом эмуляции CPU*
- *Управление шаблонами*

## Создание узла

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать узел» открываем мастер окно создания. Следуйте указаниям на страницах мастера, указывая подходящие параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*

- IP-адреса

## Информация об узле

### Создать Узел ✕

Информация об узле\*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип\*

IP-адреса

Имя узла*	<input type="text"/>
Наименование	<input type="text"/>
Режим* ⓘ	<input type="text" value="Выведен"/>
Всего vCPU	<input type="text"/>
Общий объем ОЗУ (МБ)	<input type="text"/>
Диск	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>

Отмена Создать

Рис. 4.399: Окно создания узла

- Имя узла - Имя узла. Поле обязательно к заполнению;
- Наименование - Наименование узла. Поле необязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
  - Выведен;
  - Включен;

- Выключен;
- Аварийный;
- Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

### Дополнительные атрибуты



Создать Узел

Информация об узле\*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип\*

IP-адреса

Номер дата-центра ?

Номер ряда стоек ?

Номер стойки ?

Место в стойке ?

Инвентарный номер ?

CPU benchmark ?

Отмена Создать

Рис. 4.400: Окно создания узла

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;

- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;
- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

## Класс и тип




Рис. 4.401: Окно создания узла

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

## IP-адреса

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать». После чего корректно созданный узел отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

---

**Примечание:** При создании узла по умолчанию включен DCC. Для выключения режима воспользуйтесь функцией «*Выключение DCC*».

---

## Создать Узел ✕

- Информация об узле\*
- Дополнительные атрибуты
- Класс и тип\*
- IP-адреса**

▼ Связанные IP-адреса

**Хост IP**

Выберите элемент из доступных элементов ниже

▼ Доступно 1 Выберите один или более

🔍


**Хост IP**

10.35.0.20 ↑

Рис. 4.402: Окно создания узла

## Настройка мониторинга

Позволяет интегрировать все узлы облака с системой мониторинга Zabbix. Доступна в общем списке всех узлов. После вызова действия необходимо задать логин и пароль нового пользователя в Zabbix:



Настроить мониторинг

Логин \*

Пароль \*

Описание:  
Настройка мониторинга

Отмена Настроить

Рис. 4.403: Окно настройки мониторинга

Подтвердите введенные учетные данные и нажмите на кнопку «Настроить». Дождитесь сообщения об успешном добавлении пользователя. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачного добавления.

После добавления нового пользователя для узлов облака становятся доступны шаблоны мониторинга Zabbix. Настроить шаблоны можно при помощи функции «Управление шаблонами».

---

**Важно:** Интеграция системы мониторинга Zabbix происходит в рамках всего облака.

---

## Включение и выключение DCC

---

**Примечание:** Доступно только для администратора проекта.

---

---

**Важно:** Функционал включения и выключения режима DCC доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

---

По умолчанию для всех узлов задействован механизм DCC, который позволяет использовать режим динамического конфигурирования компонентов на узлах. Для отключения в общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого DCC включен, и нажмите «Выключить DCC». Для включения выберите

необходимый узел, для которого DCC не включен, и нажмите «Включить DCC». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении DCC.

Также действия доступны для группы узлов.

## Включение и выключение SNMP

---

**Важно:** Функционал включения и выключения SNMP доступен только при установленном и настроенном модуле TIONIX.Agent на вычислительных узлах.

---

Включение параметра позволяет задействовать на узле механизм SNMP. В общем списке всех узлов выберите необходимый узел, для которого SNMP не включен, и нажмите «Включить SNMP». Для отключения выберите необходимый узел, для которого SNMP включен, и нажмите «Выключить SNMP». По завершению действий выводятся уведомления об успешном включении или отключении SNMP.

Также действия доступны для группы узлов.

## Обновление системы

Предоставляет возможность запускать обновление системы на вычислительном узле. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Обновление системы»:




Рис. 4.404: Окно подтверждения обновления системы узла

Подтвердите запуск обновления системы.

## Редактирование узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного узла. Доступна в общем списке всех узлов. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Редактировать узел(ы)». В открывшемся окне отредактируйте необходимые параметры:

- *Информация об узле*
- *Дополнительные атрибуты*
- *Класс и тип*
- *IP-адреса*

## Информация об узле

### Редактировать Узел ✕

- Информация об узле\*
- Дополнительные атрибуты
- Класс и тип\*
- IP-адреса

Имя узла *	<input type="text" value="mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc"/>
Наименование	<input type="text"/>
Режим * ⓘ	<input type="text" value="Выведен"/>
Всего vCPU	<input type="text"/>
Общий объем ОЗУ (МБ)	<input type="text"/>
Диск	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Активен	<input checked="" type="checkbox"/>

Отмена Сохранить

Рис. 4.405: Окно редактирования узла

- Имя узла - Имя узла. Поле не редактируемое;



---

**Примечание:** Не отображается при групповом редактировании узлов.

---

- Наименование - Наименование узла. Поле обязательно к заполнению;
- Режим - Режим работы узла. Возможные значения:
  - Выведен;
  - Включен;
  - Выключен;
  - Аварийный;
  - Резервный.

Поле обязательно к заполнению;

- Всего vCPU - Количество виртуальных процессоров узла;
- Общий объем ОЗУ - Объем оперативной памяти узла в МБ;
- Диск - Объем локального диска в ГБ;
- Описание - Краткое описание узла;
- Активен - Флаг определяет состояние узла после создания.

#### Дополнительные атрибуты

- Номер дата-центра - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер ряда стоек - Любое целое число от 0 до 99;
- Номер стойки - Любое целое число от 0 до 99;
- Место в стойке - Любое целое число от 0 до 99;
- Инвентарный номер - Символьная строка, размер 128 символов;

---

**Важно:** При групповом редактировании указанный инвентарный номер будет задан для всех выбранных узлов.

---

- CPU benchmark - Пользовательское значение теста производительности для ЦП. Поле имеет ограничение в 255 символов.

## Редактировать Узел



Информация об узле\*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип\*

IP-адреса

Номер дата-центра ?

95.68.5-28

Номер ряда стоек ?

45

Номер стойки ?

15

Место в стойке ?

2

Инвентарный номер ?

1546.6565.56

CPU benchmark ?

Отмена

Сохранить

Рис. 4.406: Окно редактирования узла

## Редактировать Узел



Информация об узле\*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип\*

IP-адреса

Класс Узла \*

hypervisor

Тип Узла \*

QEMU

Отмена

Сохранить


Рис. 4.407: Окно редактирования узла

## Класс и тип

- Класс узла - Выберите класс узла;
- Тип узла - Выберите тип узла.

## IP-адреса

**Примечание:** Не отображается при групповом редактировании узлов.



Редактировать Узел

Информация об узле\*

Дополнительные атрибуты

Класс и тип\*

IP-адреса

Связанные IP-адреса 1

Хост IP

10.35.200.11

Доступно 0

Выберите один или более

Фильтр

Хост IP

Нет доступных элементов

Добавить новый IP

Отмена Сохранить


Рис. 4.408: Окно редактирования узла

- IP-адреса - Выберите IP-адреса из перечня доступных.

Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Управление перенаправлением логов

Функция дает возможность перенаправлять файлы логирования на указанный узел. Доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление перенаправлением логов»:



Управление перенаправлением логов

Перенаправление логов включено

Сервер перенаправления логов ?

Описание:  
Управление включением/выключением перенаправления логов на указанный узел.

Отмена Отправить

Рис. 4.409: Окно управления перенаправлением логов

Для включения перенаправления активируйте соответствующий флаг и введите IP-адрес или имя хоста сервера, который будет принимать файлы логирования.

---

**Важно:** Длина IP-адреса или имени хоста не должны превышать 255 символов.

---

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

## Управление режимом эмуляции CPU

Позволяет настраивать тип эмулируемой модели процессора. Действие доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление режимом эмуляции CPU»:

В открывшемся окне выберите один из режимов:

- `Host-passthrough` - эмулируется полный набор инструкций процессора узла кластера;
- `Host-model` - эмулируется набор инструкций семейства процессоров, к которому принадлежит процессор узла кластера;
- `Custom` - эмулируется поддерживаемая модель процессора, заданная пользователем.

---

**Примечание:** При выборе режима `Custom` появится дополнительное поле «Модель CPU»:

## Управление режимом эмуляции CPU ✕

Режим эмуляции процессора

**Описание:**

**Режим `host-passthrough`** даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

**Режим `host-model`** конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

**Режим `custom`** поставляется с рядом predefined именованных моделей CPU.

Отмена Отправить

Рис. 4.410: Окно управления режимом эмуляции CPU

## Управление режимом эмуляции CPU ✕

**Режим эмуляции процессора**

Custom ▾

**Модель CPU** \*

**Описание:**

**Режим `host-passthrough`** даёт наилучшую производительность и важен для некоторых приложений, которые проверяют низкоуровневые детали CPU, но это обходится дорого при миграции.

**Режим `host-model`** конфигурация предоставляет максимальную функциональность и производительность, а также поддерживает надёжность и совместимость в случае, если гостевая ОС мигрировала на другой хост с незначительно изменённым CPU.

**Режим `custom`** поставляется с рядом predefined именованных моделей CPU.

Отмена Отправить

Рис. 4.411: Окно управления режимом эмуляции CPU при выборе режима Custom

Наименование модели CPU не должно включать в себя кириллические и специальные символы, а также пробелы. Поле обязательно к заполнению, максимальная длина не должна превышать 35 символов.

Завершите процедуру кнопкой «Отправить».

### Управление шаблонами

Функция доступна в общем списке и во вкладке с детальной информацией. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix. Можно выполнить в отношении одного узла или группы узлов. Выберите необходимый узел или группу узлов и вызовите действие «Управление шаблонами»:

В окне настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам.

**Важно:** Шаблоны Zabbix будут доступны, если ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно при помощи функции *«Настройка мониторинга»*.

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Классы и типы»

Выводит список классов и типов узлов:

Таблица 4.120: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер.
Имя класса	Наименование класса, присваивается при создании и изменяется в общем списке. Также является ссылкой для перехода на страницу с подробными параметрами класса.
Типы	Перечень типов класса.

Для списка классов и типов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод. Имя класса является ссылкой на страницу с детальной информацией:

## Управление шаблонами



**Все доступные шаблоны Zabbix**

FTP.check	<input type="button" value="+"/>
SSH.check	<input type="button" value="+"/>
HTTP.check	<input type="button" value="+"/>
test111	<input type="button" value="+"/>

**Выбранные шаблоны Zabbix**

Шаблон Zabbix не выбран.

Рис. 4.412: Окно управления шаблонами



ТИОНИКС Default • trew admin

ТИОНИКС » Инфраструктура

## Инфраструктура

Узлы | Классы и типы | Хранилища проверки доступности

ID  Фильтр | Добавить класс узла | Удалить Классы Узла

Отображено 6 элементов

ID	Имя класса	Типы	Действия
<input type="checkbox"/> 1	hypervisor	Docker HyperV KVM QEMU VMware Xen выппп тест	Редактировать класс узла
<input type="checkbox"/> 2	Storage host	Ceph GlusterFS Sheepdog bcashed mdraid	Редактировать класс узла
<input type="checkbox"/> 3	Network host	Commutator Network node Router	Редактировать класс узла
<input type="checkbox"/> 4	Server	Controller node DHCP DNS NTP PXE	Редактировать класс узла
<input type="checkbox"/> 5	test 2		Редактировать класс узла
<input type="checkbox"/> 6	power node		Редактировать класс узла

Отображено 6 элементов

Рис. 4.413: Список классов и типов

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Инфраструктура » Детали Класса Узла: hypervisor

### Детали Класса Узла: hypervisor

Redact class node

ID  Filter Create type node More Actions

Displayed 7 elements

ID	Наименование типа	Действия
1		Delete Type Node
2	QEMU	Edit type node
3	KVM	Edit type node
4	Docker	Edit type node
5	Xen	Edit type node
6	VMware	Edit type node
7	HyperV	Edit type node

Displayed 7 elements

Рис. 4.414: Подробные параметры класса

Таблица 4.121: Для узлов в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать класс узла	Добавление нового класса узла.
2	Редактировать класс узла	Изменение параметров существующего класса узла.
3	Удалить класс узла	Удаление класса узла.
4	Создать тип узла	Создание нового типа узла.
5	Редактировать тип узла	Изменение параметров существующего типа узла.
6	Удалить тип узла	Удаление типа узла.

Действия доступны для выполнения относительно одного класса – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке классов.


Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных классов. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Создание класса узла*
- *Изменение класса узла*
- *Создание типа узла*
- *Изменение типа узла*

### Создание класса узла

Создание класса узла осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Создать класс узла».



Создать класс узла

Имя класса узла \*

Отмена Создать класс узла


Рис. 4.415: Окно создания класса узла

В открывшемся окне укажите имя класса.

Созданный класс не содержит типы узлов, для их добавления воспользуйтесь функцией *«Создать тип узла»*.

### Изменение класса узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного класса. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




The screenshot shows a dialog box titled "Редактировать класс узла" (Edit node class) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Имя класса узла" (Node class name) with a red asterisk indicating a required field. Underneath is a text input field containing the text "Storage host". At the bottom of the dialog, there are two buttons: a yellow "Отмена" (Cancel) button and a blue "Редактировать класс узла" (Edit node class) button.

Рис. 4.416: Окно изменения параметров класса узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Создание типа узла

Создание типа узла осуществляется во внутренней вкладке *«Детали класса узла»*, кнопкой *«Создать тип узла»*.



The screenshot shows a dialog box titled "Создать тип узла" (Create node type) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Имя" (Name). Underneath is an empty text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: a yellow "Отмена" (Cancel) button and a blue "Создать тип узла" (Create node type) button.

Рис. 4.417: Окно создания типа узла

В открывшемся окне укажите имя типа.

### Изменение типа узла

Функция позволяет редактировать параметры выбранного типа. Доступна во внутренней вкладке «*Детали класса узла*». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:




Рис. 4.418: Окно изменения параметров типа узла

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Вкладка «Хранилища проверки доступности»

Отображает список хранилищ проверки доступности:

Таблица 4.122: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование хранилища проверки доступности.
Путь для вычислительного узла	Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла.
Путь для контроллера	Директория хранилища проверки доступности для контроллера.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по полю «Имя», допустим неполный ввод.




Рис. 4.419: Список хранилищ

Таблица 4.123: Для Хранилищ доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Добавление нового хранилища проверки доступности.
2	Назначить на гипервизоры	Назначение хранилища проверки доступности на гипервизоры.
3	Редактировать хранилище	Изменение параметров существующего хранилища проверки доступности.
4	Удалить хранилище	Удаление хранилища проверки доступности.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища проверки доступности – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ.


Также действия по удалению и назначению на гипервизоры можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Создание хранилища*
- *Изменение хранилища*
- *Назначение на гипервизоры*

## Создание хранилища

Создание хранилища проверки доступности осуществляется на панели управления списком, кнопкой «Создать хранилище». После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Создать хранилище проверки доступности

Имя \*

Путь для вычислительного узла \*

Путь для контроллера \*

Отмена Создать хранилище проверки доступности


Рис. 4.420: Окно создания хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Создать хранилище проверки доступности».

## Изменение хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища проверки доступности. Доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:



Редактировать хранилище проверки доступности

Имя \*

test3

Путь для вычислительного узла \*

/var/

Путь для контроллера \*

/tmp/

Отмена Редактировать хранилище проверки доступности

Рис. 4.421: Окно изменения параметров хранилища

- Имя - Наименование хранилища проверки доступности. Поле обязательно к заполнению и должно быть уникальным;
- Путь для вычислительного узла - Директория хранилища проверки доступности для вычислительного узла. Поле обязательно к заполнению;
- Путь для контроллера - Директория хранилища проверки доступности для контроллера. Поле обязательно к заполнению.

Завершите процедуру создания кнопкой «Редактировать хранилище проверки доступности».

## Назначение на гипервизоры

Позволяет назначить выбранное хранилище на необходимые гипервизоры. Действие применимо как для одного, так и для нескольких хранилищ. Доступно в общем списке и во вкладке с детальной информацией:

В открывшемся окне исходя из необходимости добавьте или удалите гипервизоры и сохраните изменения кнопкой «Сохранить».

### 4.5.3 Вкладка «SDS»

Предоставляет информацию о программно-определяемых хранилищах облака. Включает в себя внутренние вкладки: «Блоки» и «Хранилища».



### Назначить на гипервизоры ✕

**Все доступные гипервизоры**

mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	<input style="background-color: #007bff; color: white; width: 20px; height: 20px; border: none; border-radius: 3px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc	<input style="background-color: #007bff; color: white; width: 20px; height: 20px; border: none; border-radius: 3px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>

**Выбранные гипервизоры**

Гипервизоры не выбраны.

Рис. 4.422: Окно назначения хранилища на гипервизоры

**Примечание:** Данная вкладка является опциональной, отображается только при значении `True` параметра `ENABLE_CEPH_INTEGRATION` в конфигурационном файле модуля `TIONIX.NodeControl`. Функционал доступен только при установленной и настроенной на данном стенде системе хранения `Ceph`.

### Вкладка «Блоки»

На вкладке списком представлены блоки, представляющие собой логические структурные единицы хранилищ:

TIONIX » SDS

Блоки | Хранилища

Отображено 4 элемента из 4

ID	Имя	Описание	Хранилище	Реплики	Диски	Размер диска (ГБ)	Полезное пространство	Ключ аутентификации	Действия
7	test	-	test 4	3	-	100	200	AQAd5Hhcin/aFhAAN0cNAx14csMptsooknMDlw==	Обновить блок
8	test bl	-	test 4	3	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
11	admin	-	test 4	1	-	100	100	Failed to obtain.	Обновить блок
12	user	-	test 4	1	-	100	100	-	Обновить блок

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.423: Список блоков

Таблица 4.124: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер блока.
Имя	Пользовательское имя блока, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание блока.
Хранилище	Наименование хранилища блока.
Реплики	Количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию количество реплик равно 3.
Диски	Количество дисков блока.
Размер диска (ГБ)	Размер одного диска на хосте хранилища в ГБ.
Полезное пространство	Полезное пространство блока хранилища в ГБ.
Ключ аутентификации	Ключ аутентификации блока.

Для списка блоков доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

Таблица 4.125: Для блоков доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать блок	Создание нового блока.
2	Обновить блок	Обновление блока.
3	Удалить блок	Удаление блока.

Действия доступны для выполнения относительно одного блока – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке блоков.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных блоков. Для этого необходимо отметить нужные блоки и выполнить групповое действие.

## Особенности работы

- *Создание блока*
- *Обновление блока*

### Создание блока

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать блок» откройте мастер окна создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

### Создать блок ✕

**Хранилище \***

**Имя \***

**Описание**

**Количество реплик \***

**Полезное пространство \***

**Размер диска (ГБ)** -

**UUID блока \* ?**

Рис. 4.424: Окно создания блока

- Хранилище - выбор хранилища блока. Поле обязательно к заполнению;
- Имя - имя блока. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание блока;
- Количество реплик - количество реплик блока. Возможные значения: 1,2 и 3. По умолчанию 3;
- Полезное пространство - полезное пространство блока хранилища в ГБ;
- UUID блока - идентификатор блока в UUID формате. По умолчанию указывается параметр `auto`, который генерирует идентификатор автоматически. Поле обязательно к заполнению.

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать блок». После чего корректно созданный блок отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Обновление блока

Функция позволяет редактировать параметры выбранного блока, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

---

**Важно:** Содержание поля «UUID блока» должно быть в формате UUID. Для автоматической генерации укажите параметр `auto`.

---

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Вкладка «Хранилища»

На вкладке списком представлены хранилища:

Таблица 4.126: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер хранилища.
Имя	Пользовательское имя хранилища, присваивается при создании.
Описание	Пользовательское описание хранилища.
Хост хранилища	Доменное имя или IP-адрес хоста хранилища.
Порт хоста хранилища	Порт хоста хранилища.
Имя сегмента	Имя сегмента (группы дисков) хоста хранилища.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям, допустим неполный ввод.

### Обновить блок ✕

**Хранилище \***

**Имя \***

**Описание**

**Количество реплик \***

**Полезное пространство \***

**Размер диска (ГБ)** -

**UUID блока \* ⓘ**

Рис. 4.425: Окно изменения параметров блока

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » SDS

## SDS

Блоки Хранилища

ID  Фильтр Создать хранилище Еще Действия

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя	Описание	Хост хранилища	Порт хоста хранилища	Имя сегмента	Действия
15	test	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
16	test 2	-	ceph1.dev-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище
17	test 4	-	ceph1.ana-cnt7q-ceph-01.stand.loc	5000	default	Обновить хранилище

Отображено 3 элемента из 3

Рис. 4.426: Список хранилищ

Таблица 4.127: Для хранилищ доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Создать хранилище	Создание нового хранилища.
2	Обновить хранилище	Обновление хранилища.
3	Удалить хранилище	Удаление хранилища.

Действия доступны для выполнения относительно одного хранилища – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке хранилищ. Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных хранилищ. Для этого необходимо отметить нужные и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Создание хранилища*
- *Обновление хранилища*

### Создание хранилища

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать хранилище» открываем мастер окна создания:

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

- Имя - наименование хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Описание - краткое описание хранилища;
- Хост хранилища - доменное имя или IP-адрес хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению;
- Порт хоста хранилища - порт хоста хранилища в диапазоне от 1 до 65535. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию 5000;
- Имя сегмента - наименование сегмента (группы дисков) хоста хранилища. Поле обязательно к заполнению. По умолчанию default;
- Размер диска - размер одного диска на хосте хранилища в ГБ. Поле обязательно к заполнению;
- Имя кластера - наименование кластера. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению;
- Мониторы - хосты мониторов, значения указываются с новой строки. Поле обязательно к заполнению;
- Сеть - адрес сети в CIDR формате. Поле обязательно к заполнению;
- ID кластера Serp - идентификатор кластера Serp в UUID формате. Поле генерируется автоматически и обязательно к заполнению.



### Создать хранилище ✕

**Имя \***

**Описание**

**Хост хранилища \***

**Порт хоста хранилища \* ?**

**Имя сегмента \***

**Размер диска (ГБ) \***

**Имя кластера \***

**Мониторы \* ?**

**Сеть \* ?**

**ID кластера Ceph \***

Рис. 4.427: Окно создания хранилища

Следуйте указаниям на странице мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать хранилище». После чего корректно созданное хранилище отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Обновление хранилища

Функция позволяет редактировать параметры выбранного хранилища, доступна в общем списке. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### 4.5.4 Вкладка «Средства управления питанием»

---

**Примечание:** Вкладка доступна только пользователю с правами администратора.

---

Позволяет добавлять, удалять и изменять средства управления питанием.

Таблица 4.128: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер средства управления питанием.
Наименование средства	Наименование средства управления питанием, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Тип средства	Тип средства, задается при создании.
Тип протокола	Тип протокола, задается при создании.
Порты	Общее количество портов средства управления питанием.
Занято портов	Количество задействованных портов средства управления питанием.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.

Также существует возможность просмотра детальной информации о средстве управления питанием, переход осуществляется по ссылке имени. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

#### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном средстве управления питанием:

#### Вкладка «Подключенные гипервизоры»

Отображает список подключенных гипервизоров:

### Редактировать хранилище ✕

**Имя \***

**Описание**

**Хост хранилища \***

**Порт хоста хранилища \* ?**

**Имя сегмента \***

**Размер диска (ГБ) \***

**Имя кластера \***

**Мониторы \* ?**

**Сеть \* ?**

**ID кластера Ceph \***

Рис. 4.428: Окно изменения параметров хранилища

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Средства управления питанием

### Средства управления питанием

ID  Фильтр + Добавить новое средство управления питанием Удалить средства управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	ID	Наименование средства	Тип средства	Тип протокола	Порты	Занято портов	Действия
<input type="checkbox"/>	1	namety	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
<input type="checkbox"/>	2	test	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
<input type="checkbox"/>	3	name2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	1	Клонировать средство управления питанием
<input type="checkbox"/>	4	test2	SupermicroRackDevice	ipmi	1	0	Клонировать средство управления питанием

Отображено 4 элемента из 4

Рис. 4.429: Список средств управления питанием

ТИОНИКС » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

### Детали средства управления питанием:

Клонировать средство управления питанием

Обзор Подключенные гипервизоры Журнал действий

#### Обзор

<b>ID</b>	1
<b>Наименование средства</b>	test
<b>Тип средства</b>	SupermicroRackDevice
<b>Тип протокола</b>	ipmi
<b>Адрес</b>	10.35.17.30:623
<b>Порты</b>	1
<b>Занято портов</b>	1

Рис. 4.430: Подробные параметры средства управления питанием

ТИОНИКС » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

### Детали средства управления питанием:

Клонировать средство управления питанием

Обзор Подключенные гипервизоры Журнал действий

Снять назначения гипервизоров

Отображен 1 элемент

<input type="checkbox"/>	ID Гипервизора	Имя узла	Наименование	Порт	По умолчанию	Проинициализировано	Действия
<input type="checkbox"/>	1	mnode1.sanlock2.stand.loc	-	-	Может быть	Да	Снять назначение гипервизора

Отображен 1 элемент

Рис. 4.431: Список подключенных гипервизоров

Таблица 4.129: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID Гипервизора	Идентификатор гипервизора.
Имя узла	Имя узла. Является ссылкой для перехода во вкладку «Гипервизоры»/«Обзор».
Наименование	Наименование гипервизора.
Порт	Порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535.
По умолчанию	Отображает, используется ли гипервизор по умолчанию.
Проинициализировано	Отображает состояние инициализации гипервизора.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над средством управления питанием:

TIОНИКС Default • demo admin

TIОНИКС » Средства управления питанием » Детали средства управления питанием:

Детали средства управления питанием: Клонировать средство управления питанием

Обзор Подключенные гипервизоры Журнал действий

ID запроса  Фильтр

Отображен 1 элемент из 1

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
geq-434a8c84-b4b9-427b-adbc-4be8-37befad6	-	Создание	26 июл. 2019 г., 14:24:19	admin	Успешно	Параметры действия: power_control=control_type: SupermicroRackDevice, host: 10.35.17.30, login: ADMIN, password: *****, port_number: 623, protocol_type: ipmi, title: test

Отображен 1 элемент из 1

Рис. 4.432: Журнал действий над средством управления питанием

Таблица 4.130: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала действия.
Пользователь	Наименование пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Информация об итогах выполненного действия.
Подробности	Подробное описание результата.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Таблица 4.131: Для средств управления питанием в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Добавить новое средство управления питанием	Создание нового средства управления питанием.
2	Клонировать средство управления питанием	Клонирование существующего средства управления питанием.
3	Редактировать средство управления питанием	Изменение параметров средства управления питанием.
4	Удалить средство управления питанием	Удаление средства управления питанием.
5	Снять назначение гипервизора	Удаление привязки средства управления питанием от гипервизора.

Действия доступны для выполнения относительно одного средства управления питанием – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных средств. Для этого необходимо отметить нужные средства управления питанием и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Добавление нового средства управления питанием*
- *Редактирование средства управления питанием*
- *Клонирование средства управления питанием*
- *Снятие назначения гипервизора*

## Добавление нового средства управления питанием

В общем списке на панели управления кнопкой «Добавить новое средство управления питанием» открываем мастер окна создания:

Добавить новое средство управления питанием

Тип протокола \* ⓘ  
ipmi

Тип средства \* ⓘ  
SupermicroRackDevice

Наименование средства ⓘ

Имя хоста или ip-адрес \* ⓘ

Порт \* ⓘ  
623

Тип аутентификации \*  
Пароль

Описание:  
Создать новое средство управления питанием.

Логин средства

Пароль средства

Отмена Создать средство

Рис. 4.433: Окно создания средства управления питанием

В открывшемся окне указываем:

- Тип протокола - выбор из доступных типов протоколов;
- Тип средства - выбор из доступных типов средств;
- Наименование средства - доступно произвольное наименование. Если поле не заполнено, имя объекта будет сгенерировано автоматически. Максимальное количество символов 50;
- Имя хоста или ip-адрес - максимальное количество символов 255, символы кириллицы недопустимы;
- Порт - порт средства управления питанием. Диапазон значения от 1 до 65535. Значения по умолчанию:



Тип протокола	Порт
ipmi	623
Modbus	502
snmp	161
ssh	22
intel_amt	16992

- Тип аутентификации - выбор типа аутентификации;
- Логин средства - логин средства управления питанием;
- Пароль средства - пароль средства управления питанием;
- Приватный ключ - приватный ключ для подключения по SSH. Параметр доступен при выборе типа протокола «SSH» и типа аутентификации «Приватный ключ».

**Важно:** Между типами протоколов и средств существует жесткая связь:

Тип протокола	Тип средства
modbus	ET7067
snmp	DaenetIP2, DaenetIP2_ACPI
ssh	SshDevice
intel_amt	IntelAMT
ipmi	SupermicroRackDevice

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать средство». После чего корректно созданное средство управления питанием отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

### Редактирование средства управления питанием

Функция позволяет редактировать параметры выбранного средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства управления питанием.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Клонирование средства управления питанием

Функция позволяет создать копию существующего средства управления питанием. Доступна в общем списке всех средств управления питанием. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

### Редактировать средство управления питанием ✕

<b>Тип протокола</b> <sup>*</sup> ⓘ	<input type="text" value="ipmi"/>	<b>Описание:</b> Обновить средство управления питанием.
<b>Тип средства</b> <sup>*</sup> ⓘ	<input type="text" value="SupermicroRackDevice"/>	<b>Логин средства</b> <input type="text" value="ADMIN"/>
<b>Наименование средства</b> ⓘ	<input type="text" value="test 2"/>	<b>Пароль средства</b> <input type="password"/>
<b>Имя хоста или ip-адрес</b> <sup>*</sup> ⓘ	<input type="text" value="10.35.17.30"/>	
<b>Порт</b> <sup>*</sup> ⓘ	<input type="text" value="623"/>	
<b>Тип аутентификации</b> <sup>*</sup>	<input type="text" value="Пароль"/>	

Рис. 4.434: Окно изменения параметров средства управления питанием

### Клонировать средство управления питанием ✕

**Тип протокола** ⓘ

**Тип средства** ⓘ

**Наименование средства** ⓘ

**Имя хоста или ip-адрес** ⓘ

**Порт** ⓘ

**Тип аутентификации** ⓘ

**Описание:**  
Создать новое средство управления питанием.

**Логин средства**

**Пароль средства**

Рис. 4.435: Окно клонирования средства управления питанием

Окно идентично форме создания средства управления питанием и уже содержит все параметры клонируемого объекта. Все параметры изменяемы. Для применения новых параметров необходимо ввести корректный пароль средства.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

### Снятие назначения гипервизора

Позволяет удалять связь порта средства управления питанием и гипервизора. Функция доступна только во внутренней вкладке *«Подключенные гипервизоры»*.

Удаление связи производится после выбора необходимого гипервизора действием «Снять назначение гипервизора». Также действие доступно для группы гипервизоров.

## 4.5.5 Вкладка «Балансировка»

Позволяет управлять балансировкой нагрузки на вычислительных узлах. Включает в себя внутренние вкладки: **«Вычислительные узлы»**, **«Агрегаторы узлов»** и **«Зоны доступности»**.

### Вкладка «Вычислительные узлы»

Выводит список вычислительных узлов и их нагрузку в разрезе ресурсов:

В данном перечне отображаются только те узлы, которые удовлетворяют следующим условиям:

- узел является вычислительным;
- узел активен;
- для агрегатора данного узла разрешена балансировка.

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка

## Балансировка

Вычислительные узлы **Агрегаторы узлов** Зоны доступности

Имя узла

Отображен 1 элемент

Имя узла	Наименование узла	Тип	Агрегаторы узлов	Резерв	ОЗУ	vCPU	Диск
> mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc 1	-	QEMU	ts	Да	3	50%	20%

Отображен 1 элемент

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием

**Балансировка**

Запланированные задачи  
Метрики  
VDI  
Фреймы

Рис. 4.436: Список вычислительных узлов

Таблица 4.132: Списанием представлена следующая информация о вычислительных узлах:

Наименование поля	Описание
Имя узла	Наименование гипервизора. Задается при его добавлении. Также является ссылкой для перехода к детальной информации по данному гипервизору. Цифра в конце имени отображает количество размещенных на узле машин.
Наименование узла	Наименование узла. Изменяется в общем списке.
Тип	Тип гипервизора QEMU.
Агрегаторы узлов	Наименование агрегатора вычислительного узла.
Резерв	Флаг, указывающий на принадлежность узла к резервному списку. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да - узел выключен и относится к резервному списку;</li> <li>• Нет - узел не относится к резервному списку.</li> </ul>
ОЗУ	Процент нагрузки на оперативную память вычислительного узла.
vCPU	Процент нагрузки на процессор вычислительного узла.
Диск	Процент нагрузки на дисковое пространство вычислительного узла.

Для списка вычислительных узлов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя узла;
- Наименование узла;
- Тип;
- Агрегаторы узлов;
- Резерв.

Также на странице Вы можете увидеть перечень размещенных на узле машин, для этого воспользуйтесь раскрывающимся списком:

У каждого поля реализован инструмент сортировки. По умолчанию перечень машин сортируется по объему оперативной памяти.

Таблица 4.133: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Сбалансировать	Живая миграция виртуальной машины на оптимальный узел.

## Особенности работы

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка

## Балансировка

Вычислительные узлы **Агрегаторы узлов** Зоны доступности

Имя узла

Отображен 1 элемент

Имя узла	Наименование узла	Тип	Агрегаторы узлов	Резерв	ОЗУ	vCPU	Диск
▼ mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc 1	-	QEMU	ts	Да	3	50%	20%

Проект	Имя	Состояние	Внутренний IP	Тип	ОЗУ	VCPUs	Корневой диск	Действия
admin	eabea43232de48d18355aa5d498cfc7f_horizon_instance	Активна	10.255.157.7	Типовая	1ГБ	1	20ГБ	<input type="button" value="Сбалансировать"/>

Отображен 1 элемент

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
**Балансировка**  
Запланированные задачи  
Метрики  
VDI  
Фреймы

Рис. 4.437: Список виртуальных машин на узле

- *Балансировка*

## Балансировка

**Примечание:** Балансировка доступна только для машин со статусом «Активна».

Функция доступна в раскрывающемся списке вычислительного узла:

Проект	Имя	Состояние	Внутренний IP	Тип	ОЗУ	VCPUs	Корневой диск	Действия
admin	bench-ubuntu2	Активный	192.168.0.55	Типовая	1ГБ	2	5ГБ	<a href="#">Сбалансировать</a>
q234	3565	Активный	10.35.22.117	VDI	512МБ	1	1ГБ	<a href="#">Сбалансировать</a>
admin	cirros2	Активный	192.168.0.53	Типовая	512МБ	1	1ГБ	<a href="#">Сбалансировать</a>

Рис. 4.438: Список виртуальных машин

Выберите необходимую машину и произведите балансировку. В процессе балансировки виртуальная машина будет перемещена на оптимальный узел.

## Вкладка «Агрегаторы узлов»

Отображает перечень агрегаторов узлов и их зоны доступности.



ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка

Балансировка

Вычислительные узлы | Агрегаторы узлов | Зоны доступности

Отображено 7 элементов

Имя	Зона доступности	Узлы	DRS	Балансировка	Действия
fr	-		Да	Да	Запланировать действие
ha1	az2	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Нет	Да	Запланировать действие
test	-	mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Да	Запланировать действие
gr	-		Нет	Нет	Запланировать действие
new	-		Нет	Да	Запланировать действие
bt	-		Нет	Да	Запланировать действие
n_ha	-	mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	Да	Нет	Запланировать действие

Отображено 7 элементов

Рис. 4.439: Список агрегаторов узлов

Таблица 4.134: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование агрегатора узлов. Также является ссылкой для перехода к детальной информации об агрегаторе узлов.
Зона доступности	Наименование зоны доступности агрегатора узлов.
Узлы	Наименования узлов агрегатора.
DRS	Флаг, указывающий на то, что данный агрегатор узлов имеет метаданные <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> и для него разрешено выполнение балансировки посредством DRS. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да - DRS разрешен, запуск и применение аудитов доступно;</li> <li>• Нет - DRS запрещен, запуск и применение аудитов недоступно</li> </ul>
Балансировка	Флаг, указывающий на возможность переноса машин с узла при балансировке. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да - в процессе балансировки перенос виртуальных машин разрешен;</li> <li>• Нет - в процессе балансировки перенос виртуальных машин запрещен.</li> </ul>

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

Также можно просмотреть детальную информацию об агрегаторе узлов, перейдя по ссылке имени агрегатора. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладках:

#### Вкладка «Обзор»

Отображает подробную информацию о выбранном агрегаторе узлов:

#### Вкладка «Узлы»

Выводит список узлов агрегатора:

#### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над агрегатором узлов:

#### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает информацию о запланированных и выполненных задачах:

The screenshot displays the 'Детали агрегатора узлов: test' page in the TIONIX administration console. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Обзор', 'Инфраструктура', and 'Балансировка'. The main content area is divided into two sections: 'Обзор' (Overview) and 'Метаданные' (Metadata).

**Обзор**

Имя	test
Зона доступности	-
DRS	Разрешен
Балансировка	Разрешена

**Метаданные**

drs_enabled	True
drs_type	balancing
drs_auto_ids	52,52,52,52,52,52,52,52
allow_balancing	True

Рис. 4.440: Подробные параметры агрегатора узлов

This screenshot shows the 'Узлы' (Nodes) tab of the 'Детали агрегатора узлов: test' page. It displays a table with two nodes. The table has columns for 'Имя узла', 'Наименование', 'Тип', 'Состояние', and 'Питание'.

Имя узла	Наименование	Тип	Состояние	Питание
mnode1.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	нода	QEMU	Выключен	-
mnode2.ana-cnt7q-ovs-02.stand.loc	-	QEMU	Включен	-

Рис. 4.441: Список узлов агрегатора узлов

TIОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

### Детали агрегатора узлов: test

Запланировать действие

Обзор Узлы Журнал действий Запланированные задачи Аудиты

Результат: Успешно Фильтр

Отображено 20 элементов из 44 Следующее » Последнее »

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-e045775a-c833-4b4d-9f97-ed2d294335ce	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:35:04	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=242
req-432972d4-58db-4a69-b355-88b96b1fb110	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:32:00	admin	Успешно	Параметры действия: audit_id=241
req-7d5088bc-d931-4775-9bad-378a95b054de	-	Выполнение аудита	2 июл. 2019 г., 14:31:28	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True, audit_id=240
req-fef873b4-9241-41a1-ae47-3e97c520551b	-	Выполнение аудита	1 июл. 2019 г., 10:00:00	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-3b0370f4-d42a-4457-95e0-7850fb5f0ef8	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:49:46	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-17f017ea-ddae-4f18-96b7-28a4e498b316	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:48:58	admin	Успешно	Параметры действия: —
req-3927f932-137c-45e1-8dc6-1f5fc28f4d45	-	Выполнение аудита	13 июн. 2019 г., 11:02:48	admin	Успешно	Параметры действия: auto_apply=True
req-f4f6d483-13c5-4db6-8576-0d936679a945	-	Добавление узла в агрегатор узлов	13 июн. 2019 г., 11:02:14	admin	Успешно	Параметры действия: host=mnode1.ana-crit7q-ovs-02.stand.loc

Рис. 4.442: Журнал действий над агрегатором узлов

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка » Детали агрегатора узлов: test

### Детали агрегатора узлов: test

Запланировать действие

Обзор Узлы Журнал действий Запланированные задачи Аудиты

ID  Фильтр Удалить задачи

Отображено 6 элементов из 6

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
26	cf1423f9-4cd3-4dec-b426-89cb0cad7f8c	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	1 июл. 2019 г., 9:36:29	1 июл. 2019 г., 10:00:00	Дополнительно
22	7d77cf22-f8e3-4248-ac8e-afdbb045b19d	Провести аудит с автоматическим применением	Периодическое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:32:29	11 июн. 2019 г., 11:35:00	Дополнительно
21	b58f5d44-9d59-439f-af59-3b21da3bf0be	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 11:29:49	11 июн. 2019 г., 11:33:00	Дополнительно
20	c20a6b17-3c0a-4b72-a323-b537ffa3e154	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:33:00	11 июн. 2019 г., 10:37:00	Дополнительно
19	6154d44c-cf38-4bc0-a3de-6e22a9e3d6d6	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:32:39	11 июн. 2019 г., 10:35:00	Дополнительно
18	11edcf77-f4c9-4dae-b469-c90b6d4a9773	Провести аудит с автоматическим применением	Одноразовое	Успешно	11 июн. 2019 г., 10:11:43	11 июн. 2019 г., 10:15:00	Дополнительно

Отображено 6 элементов из 6

Рис. 4.443: Список запланированных задач

Вкладка «Аудиты»

Выводит перечень проведенных и выполненных аудитов агрегатора узлов:




Рис. 4.444: Список аудитов агрегатора узлов

Таблица 4.135: Доступные индивидуальные действия над агрегатором узлов:

N	Действие	Описание
1	Запланировать действие	Планирование действий. Работа с очередью задач и их периодичностью. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
2	Провести аудит	Запуск проверки возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия «Проведение аудита». Проведение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .
3	Применить аудит	Запуск балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Применение аудитов доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: <code>drs_enabled=True</code> и <code>drs_type=balancing/consolidation</code> .

Особенности работы

- *Проведение аудита*
- *Применение аудита*
- *Планирование действий*
- *Просмотр детальной информации об аудите*

## Проведение аудита

**Примечание:** Проведение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Данная функция запускает проверку возможности балансировки виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Провести аудит»:




Рис. 4.445: Окно проведения аудита

В открывшемся окне проверьте правильность выбора и при необходимости задайте автоматическое применение аудита после его выполнения. Запустите аудит кнопкой «Провести».

**Примечание:** Перечень проведенных аудитов доступен во внутренней вкладке агрегатора узлов - «*Аудиты*».

## Применение аудита

---

**Примечание:** Применение аудита доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

---

Функция позволяет запустить балансировку виртуальных машин на узлах в рамках выбранного агрегатора узлов. Выполняется запуск последнего успешно проведенного аудита. Автоматическое выполнение этого действия также реализовано в форме действия *«Проведение аудита»*. Доступна в общем списке всех агрегаторов. Выберите необходимый и вызовите действие «Применить аудит»:




Рис. 4.446: Окно применения аудита

Запустите процедуру кнопкой подтверждения. Дождитесь сообщения об успешном применении аудита. В случае ошибки Вам будет выведено сообщение с указанием причины неудачи.

## Планирование действий

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимый агрегатор узлов и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач агрегатора узлов можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;






Рис. 4.447: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. июнь 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	<span style="background-color: #e0ffe0;">2 13</span>	14	15	16
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Провести аудит с автоматическим применением (121212) (11:00 (+03:00))</li><li><input type="radio"/> Провести аудит с автоматическим применением (121212) (11:05 (+03:00))</li></ul>						
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Заккрыть

Рис. 4.448: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	20 июня 2019	Год	Месяц	День
<b>12ночи</b>						
-----						
<b>1ночи</b>						
-----						
<b>2ночи</b>						
-----						
<b>3ночи</b>						
-----						
<b>4утра</b>						
-----						
<b>5утра</b>						
-----						
<b>6утра</b>						
-----						
<b>7утра</b>						
-----						
<b>8утра</b>						
-----						
<b>9утра</b>						
-----						

Рис. 4.449: Календарь планируемого действия

Рис. 4.450: Окно создания задачи

- Действие - список доступных действий над агрегатором узлов:
  - Запустить curl-запрос - запуск HTTP-запроса;
  - Запустить консольную команду openstack - запуск консольной команды, используя утилиту openstack;
  - Провести аудит с автоматическим применением - доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Минуты;

- Часы;
- Дни;
- Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали аудита:

- Применить аудит после проведения - при выборе флага будет произведено применение аудита после его выполнения. Доступно только для агрегаторов, которые имеют метаданные: `drs_enabled=True` и `drs_type=balancing/consolidation`.

Подробности curl-запроса:

- Адрес - Адрес агрегатора узлов;
- Тип запроса - Тип REST API запроса. Различаются:
  - POST;
  - GET;
  - PUT;
  - DELETE;
  - PATCH.

Детали консольной команды:

- Аргументы команды - Поле для ввода консольной команды OpenStack.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

## Просмотр детальной информации об аудите

Функция доступна во внутренней вкладке «Аудиты». Переход осуществляется по ссылке имени аудита:




Рис. 4.451: Детальная информации об аудите

На открывшейся странице отображается детальная информация о выбранном аудите в виде структурированного древовидного списка. Используйте «+»/«-» для раскрытия или закрытия элементов списка.

## Вкладка «Зоны доступности»

Выводит перечень всех зон доступности.

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Балансировка

## Балансировка

Вычислительные узлы Агрегаторы узлов Зоны доступности

Фильтр

Отображено 2 элемента

Имя зоны доступности	Узлы	Доступен
internal	dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы)	Да
nova	mnode1.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы) mnode2.dev-cnt7q-ovs-02.stand.loc (Запущенные службы)	Да

Отображено 2 элемента

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
Балансировка  
Запланированные задачи  
Метрики  
VDI  
Фреймы

Рис. 4.452: Список зон доступности

Таблица 4.136: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя зоны доступности	Наименование зоны доступности.
Узлы	Наименования узлов зоны доступности.
Доступен	Административное состояние.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

### 4.5.6 Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает запланированные задания, их очередность и состояние. Запланированные задания доступны в разрезе всех проектов для пользователей с правами администратора. Для рядового пользователя будут доступны задания только в отношении виртуальных машин и дисков в проектах, в которых состоит текущий пользователь.

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'TIONIX » Запланированные задачи'. The main heading is 'Запланированные задачи'. Below the heading, there are controls for 'Show deleted tasks' (Показать удаленные задачи) set to 'Off' (Выкл), a dropdown for 'Last run status' (Статус последнего запуска) set to 'Successfully' (Успешно), a 'Filter' button, and a 'Delete tasks' (Удалить задачи) button. A message indicates '4 elements shown out of 4' (Отображено 4 элемента из 4).

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Тип объекта	Наименование объекта	Проект	Действия
18	j	Разархивировать машину	Периодическое	Успешно	Виртуальная машина	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	Дополнительно
7	q	Создать резервную копию диска	Одноразовое	Успешно	Диск	multi 3	admin	Дополнительно
6	7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af	Поставить на паузу машину	Одноразовое	Успешно	Виртуальная машина	44	-	Дополнительно
4	f9830115-3987-43eb-8def-26c06fe530fd	Создать снимок	Одноразовое	Успешно	Диск	48a4b7ad-ddde-4627-9e8f-2c4c37929b91	-	Дополнительно

At the bottom of the table, it says 'Отображено 4 элемента из 4' (4 elements shown out of 4).

Рис. 4.453: Список запланированных задач



Таблица 4.137: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID	Идентификационный номер задачи.
Имя задачи	Наименование, присваивается при создании. Редактируется в общем списке.
Действие	Планируемое действие.
Тип	Тип задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одноразовое;</li> <li>• Периодическое.</li> </ul>
Статус последнего запуска	Состояние выполнения задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• - - не выполнялась;</li> <li>• Успешно - выполнена успешно;</li> <li>• С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.</li> </ul>
Тип объекта	Объект выполнения задачи.
Наименование объекта	Наименование объекта выполнения задачи. Является ссылкой для перехода во вкладку объекта.
Проект	Наименование проекта пользователя запланировавшего действие. Отображаются наименования только тех проектов, в которых пользователь является администратором.

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Тип объекта - Объект выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Наименование объекта - Наименование объекта выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Проект - Наименование проекта пользователя, запланировавшего действие. Допустим только точный ввод.

Также есть возможность скрывать отображение неактивных задач.

Таблица 4.138: Для задач в зависимости от статуса доступны следующие действия:

№	Действие	Описание
1	Дополнительно	Отображается подробная информация по выбранной задаче.
2	Повторить задачу	Повторение выбранной задачи. Действие недоступно для задач, объекты которых удалены. Для пользователя с правами <b>user</b> данное действие недоступно.
3	Удалить задание	Удаление выбранной задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной задачи – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в списке задач.




Рис. 4.454: Индивидуальные действия над запланированной задачей

Также действия можно запустить в отношении группы предварительно выбранных задач. Для этого необходимо отметить нужные задачи и выбрать групповое действие.

### Особенности работы

- *Детализация задачи*
- *Повторение задачи*
- *Журнал результатов запуска задачи*

### Детализация задачи

При выборе действия в открывшемся окне отображаются:

- Имя задачи - наименование действия, присваивается при создании;
- ID - идентификационный номер задачи;
- Автор - наименование пользователя, создавшего задачу;
- Дата и время создания - дата и время создания задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;

### Показать детали задания ✕

<b>Имя задачи</b>	<b>ID</b>
7b84263d-690f-4c33-82cc-13a10fd711af	6
<b>Автор</b>	<b>Дата и время создания</b>
admin	30 янв. 2019 г., 18:27:41
<b>Время начала</b>	<b>Дата и время окончания</b>
31 янв. 2019 г., 18:27:00	-
<b>Часовой пояс</b>	<b>Всего запущено раз</b>
UTC +03:00: Россия (Москва)	1
<b>Время прошлого запуска</b>	<b>Время следующего запуска</b>
-	-
<b>Итого</b>	
1 раз	
<b>Результат</b>	
Instance "44" is successfully paused.	

[Закреть](#)

Рис. 4.455: Подробные параметры задачи

- Время начала - дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Дата и время окончания - дата и время окончания выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Часовой пояс - наименование часового пояса задачи;
- Всего запущено раз - число произведенных запусков задачи;
- Время прошлого запуска - дата и время последнего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Время следующего запуска - дата и время следующего запуска задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс;
- Итого - краткое описание процесса выполнения задачи;
- Результат - информация об итогах выполненного задания.

Окно несет информативный характер без возможности редактирования.

### Повторение задачи

---

**Важно:** Действие недоступно для пользователя с правами `user` и для задач, объекты которых удалены.

---

Функция позволяет повторять успешно выполненное или выполненное с ошибкой задание. После выбора действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Подтвердите свой выбор кнопкой «Повторить задание».

---

**Примечание:** Параметры варьируются в зависимости от объекта. С подробным описанием создания планируемого действия можете ознакомиться в одноименных вкладках объектов.

---

### Журнал результатов запуска задачи

Для периодических задач реализован отдельный журнал с подробными результатами каждого их запуска. Журнал доступен по ссылке имени задачи:

## Запланировать действие ✕

---

Выберите действие \*
Учетные данные пользователя \*
Подробности \*

**Имя пользователя \***

**Пароль \***

**Проект \***

admin
▼
+

Отмена
Повторить задание

Рис. 4.456: Окно повторного создания задачи

Таблица 4.139: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Номер	Порядковый номер выполнения задачи.
Время начала	Дата и время запуска задачи.
Дата и время окончания	Дата и время окончания выполнения задачи.
Статус	Состояние выполнения задачи. Выделяются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Успешно - выполнена успешно;</li> <li>• С ошибкой - при выполнении возникла ошибка.</li> </ul>
Результат	Сообщение о результатах выполнения задачи.

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### 4.5.7 Вкладка «Метрики»

Позволяет управлять настройками мониторинга и резервного копирования виртуальных машин.

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Запланированные задачи » 8e6bbd06-7799-4c71-b19a-bfc3fdf0ed3a

8e6bbd06-7799-4c71-b19a-bfc3fdf0ed3a [Дополнительно](#)

Отображено 2 элемента из 2

Номер	Время начала	Дата и время окончания	Статус	Результат
2	27 сент. 2019 г., 13:05:01	27 сент. 2019 г., 13:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_10:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 52a95ee8-237a-4b46-9540-52eb0078a7f3.
1	27 сент. 2019 г., 12:05:01	27 сент. 2019 г., 12:05:02	Успешно	Successfully created snapshot "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f_2019-09-27_09:05:02" for volume "e17a3d61-2e52-4e6f-bb73-a27012d5794f" with id: 32b72929-7493-4e24-9819-bc48d864de0d.

Отображено 2 элемента из 2

Рис. 4.457: Список результатов запуска задачи

## Вкладка «Виртуальные машины»

Отображает все доступные текущему пользователю виртуальные машины и предоставляет возможность настроить для них мониторинг и резервное копирование. Пользователь с правами администратора имеет доступ до машин из всех проектов. Для пользователя без прав администратора отображаются машины только из доступных проектов.

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » Метрики

Метрики

Виртуальные машины Шаблоны Bareos

Проект [выпадающий список] Фильтр Настройки

Отображено 9 элементов из 9

<input type="checkbox"/>	Проект	Имя	Имя узла	Наименование	Тип	IP-адрес	Задача	Статус	Питание	Действия
<input type="checkbox"/>	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	a694bd86-f297-4c58-ba46-bc7a824a4f85	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	192.168.2.11	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-3	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.122	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-1	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.107	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	04d127bc-e1cc-49b3-b0b0-1a308f84d55f-2	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.114	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	dddddddddddddddd	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.101	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	test assign	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.108	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.116	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	mnode2.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	VDI	10.35.219.85	Нет	Активна	Включено	Показать статистику
<input type="checkbox"/>	admin	fcf6aaf4-0bf5-4aa4-8f90-67598549201b	mnode1.dev-cnt7q-ovs-03.stand.loc	-	Типовая	10.35.219.79	Нет	В ошибке	Неизвестно	Показать статистику

Отображено 9 элементов из 9

Рис. 4.458: Список виртуальных машин

Таблица 4.140: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Проект	Наименование проекта машины.
Имя	Наименование машины.
Имя узла	Имя узла машины.
Наименование	Наименование узла машины.
Тип	Тип машины, различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Типовая;</li> <li>• VDI.</li> </ul>
IP-адрес	IP-адрес машины.
Задача	Отображение выполнения поставленной для машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, миграция, эвакуация, выключение и т.д.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания виртуальной машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неизвестно;</li> <li>• Включено;</li> <li>• Заблокировано;</li> <li>• На паузе;</li> <li>• Отключено;</li> <li>• Выключено;</li> <li>• Сбой;</li> <li>• Приостановлено;</li> <li>• Неисправно;</li> <li>• В процессе создания.</li> </ul>

Для списка машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Проект - Наименование проекта машины. Допустим неполный ввод;
- Имя - Наименование машины. Допустим неполный ввод;
- Имя узла - Имя узла машины. Допустим только точный ввод;
- Наименование - Наименование узла машины. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип машины. Допустим неполный ввод;
- IPv4 адрес - IPv4 адрес машины. Допустим только точный ввод;
- IPv6 адрес - IPv6 адрес машины. Допустим только точный ввод;



- Задача - Наименование задачи машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние машины. Допустим только точный ввод;
- Питание - Состояние питания машины. Допустим неполный ввод.

Таблица 4.141: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Настройки	Управление набором собираемых для отображения метрик. Настройки определяют набор метрик для списка виртуальных машин в целом.
2	Управление шаблонами	Управление шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Bareos.
3	Показать статистику	Просмотр статистики работы машины.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной машины – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.459: Индивидуальные действия

## Особенности работы

- *Управление шаблонами*
- *Просмотр статистики*
- *Управление набором метрик*
- *Управление шаблонами группы машин*

## Управление шаблонами

**Важно:** Управление шаблонами возможно только при соответствующих настройках домена. Подробнее о настройке резервного копирования для домена можете узнать в разделе «Идентификация»/«Домены»/«Настройка резервного копирования». Действие доступно также для группы машин, но только в рамках одного

проекта.

---

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять шаблонами системы мониторинга Zabbix и системы резервного копирования Veeam. На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг будет производиться по выбранным шаблонам:

---

**Важно:** Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке «Идентификация»/«Проекты», при помощи функции «*Настройка мониторинга*».

---

На вкладке «Шаблоны Veeam» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Veeam, после сохранения для машины будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Просмотр статистики

Функция доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выводятся графические данные мониторинга работы машины:

Каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров виртуальной машины:

Для возврата к списку машин используйте кнопку «Назад» на панели браузера.

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.

Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

---

**Примечание:** Мониторинг отображается только при наличии данных для визуализации.

---

### Управление набором метрик

**Примечание:** Настройка осуществляется только в рамках одного пользователя.

---

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять всеми доступными метриками:

В открывшемся окне настройте необходимый для себя набор метрик. После сохранения статистические данные по виртуальным машинам будут отображаться только по выбранным метрикам.

## Управление шаблонами

✕

Шаблоны ZabbixШаблоны Vareos

**Все доступные шаблоны Zabbix** Фильтр

SSH.check	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">+</span>
HTTP.check	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">+</span>
test111	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">+</span>

**Выбранные шаблоны Zabbix** Фильтр

FTP.check	<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">-</span>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОтменаСохранить

Рис. 4.460: Окно управления шаблонами

## Управление шаблонами



Шаблоны Zabbix

Шаблоны Veeos

Все доступные шаблоны Veeos	Фильтр	Q
be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		+
bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		+
5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a		+
fc6ede35cff49e3b... 03-15-07-37		+

Выбранные шаблоны Veeos	Фильтр	Q
6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.461: Окно управления шаблонами




Рис. 4.462: Отображение статистики производительности виртуальной машины




Рис. 4.463: График использования центрального процессора

## Добавление/Удаление метрик



Все доступные метрики	Фильтр	Q
	<b>Добавить все</b>	
disk.write.requests.rate		+
disk.read.bytes.rate		+
disk.write.bytes.rate		+
disk.latency		+
disk.iops		+
network.incoming.bytes.rate		+
network.outgoing.bytes.rate		+
network.incoming.packets.rate		+
network.outgoing.packets.rate		+

Выбранные метрики	Фильтр	Q
	<b>Удалить все</b>	
memory.usage		-
cpu_util		-
disk.read.requests.rate		-

**Отмена** **Сохранить**

Рис. 4.464: Окно управления метриками

## Управление шаблонами группы машин

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление шаблонами». На вкладке «Шаблоны Zabbix» настраивается необходимый набор шаблонов мониторинга Zabbix, после сохранения мониторинг для виртуальных машин будет производиться только по выбранным шаблонам:

**Важно:** Шаблоны Zabbix будут доступны, если для проекта виртуальной машины ранее был настроен мониторинг. Настроить мониторинг можно во вкладке «Идентификация»/«Проекты», при помощи функции «Настройка мониторинга».

На вкладке «Шаблоны Veeam» настраивается необходимый набор шаблонов резервного копирования Veeam, после сохранения для машин будет производиться резервное копирование по выбранным шаблонам:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Шаблоны Veeam»

Отображает шаблоны системы резервного копирования Veeam:

Таблица 4.142: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Наименование шаблона Veeam.
Описание	Описание шаблона Veeam.
Уровень	Уровень шаблона системы резервного копирования Veeam. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Инкрементный;</li> <li>• Дифференциальный;</li> <li>• Полный.</li> </ul>
JobDefs	Наименование шаблона задания JobDefs.
FileSet	Наименование набора файлов FileSet.
Расписание	Наименование расписания шаблона системы резервного копирования Veeam.

Для списка шаблонов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

Таблица 4.143: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Создать шаблон Veeam	Создание шаблона системы резервного копирования Veeam с заданными параметрами.
2	Отсоединить	Удаление связи шаблона системы резервного копирования Veeam с виртуальной машиной.
3	Удалить шаблон Veeam	Удаление шаблона системы резервного копирования Veeam и имеющихся связей с виртуальными машинами.



## Управление шаблонами ✕

Шаблоны Zabbix    Шаблоны Bareos

**Все доступные шаблоны Zabbix** Фильтр

FTP.check	+
SSH.check	+
HTTP.check	+
test111	+

**Выбранные шаблоны Zabbix** Фильтр

Шаблон Zabbix не выбран.

Отмена Сохранить

Рис. 4.465: Окно управления шаблонами




Рис. 4.466: Окно управления шаблонами

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » Метрики

## Метрики

Виртуальные машины Шаблоны Bareos

Имя  Фильтр Создать шаблон Bareos Удалить шаблоны Bareos

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Уровень	JobDefs	FileSet	Расписание	Действия
<input type="checkbox"/>	6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4		Инкрементный	DefaultJob	LinuxAll	WeeklyCycle	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	be9404bf-022d-4775-9b36-1c2a07dc8b40		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	bd20295b-d29a-4e84-81e4-776b6205269a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	5180561d-83e9-492c-9515-a66ac242875a		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Отсоединить
<input type="checkbox"/>	fc6ede35cff49e3b61a4f78c6262a62_horizon_bareos_11-03-15-07-37		Инкрементный	DefaultJob	-	-	Удалить шаблон Bareos

Отображено 5 элементов


Рис. 4.467: Список шаблонов системы резервного копирования Bareos

## Особенности работы

- *Создание шаблона системы резервного копирования Vareos*
- *Отсоединение шаблона Vareos*

## Создание шаблона системы резервного копирования Vareos

Функция доступна в общем списке всех шаблонов. Позволяет добавлять шаблоны системы резервного копирования Vareos с заданными параметрами:



Создать шаблон Vareos

Детали\*  
JobDefs\*  
FileSet  
Расписание

Пожалуйста, укажите имя шаблона Vareos, уровень и описание

Имя шаблона

Уровень  
Инкрементный

Описание

Отмена Создать

Рис. 4.468: Окно создания шаблона

В открывшемся окне задайте необходимые параметры шаблона. Завершите процедуру создания кнопкой «Создать».

## Отсоединение шаблона Vareos

Функция позволяет удалять связь шаблона системы резервного копирования Vareos от всех привязанных к нему виртуальных машин. Доступна в общем списке всех шаблонов. Для удаления связи выберите необходимый шаблон и вызовите действие «Отсоединить»:

Подтвердите процедуру кнопкой «Отсоединить».

## Подтвердите Отсоединить ×

Вы выбрали: "6521a708-dc2d-47f9-84d1-1d2df9dae7d4". Подтвердите свой выбор. Это действие невозможно отменить.

Отмена

Отсоединить

Рис. 4.469: Окно отсоединения шаблона Bareos

### 4.5.8 Вкладка «VDI»

- Вкладка «Виртуальные машины»
  - Вкладка «Обзор»
  - Вкладка «Лог»
  - Вкладка «Консоль»
  - Вкладка «Журнал действий»
  - Вкладка «Запланированные задачи»
  - Вкладка «Метрики»
  - Вкладка «Сессии»
  - Вкладка «Группы»
  - Вкладка «Пользователи»
  - Особенности работы
    - \* Создание VDI машины
    - \* Редактирование VDI машины
    - \* Клонирование VDI машины
    - \* Назначение пользователей
    - \* Перестраивание VDI машины
    - \* Планирование действий над VDI машиной
    - \* Управление пользователями и группами

- Вкладка «Проекты»
  - Вкладка «Обзор»
  - Вкладка «Использование»
  - Вкладка «Журнал действий»
  - Вкладка «Запланированные задачи»
  - Вкладка «Фоновые задачи»
  - Вкладка «Сессии»
  - Вкладка «Группы»
  - Вкладка «Пользователи»
  - Особенности работы
    - \* Создание VDI проекта
    - \* Планирование действий
    - \* Клонирование проекта
    - \* Редактирование проекта
    - \* Групповое редактирование проектов

Позволяет управлять инфраструктурой VDI. Включает в себя внутренние вкладки: «**Виртуальные машины**» и «**Проекты**».

---

**Важно:** Во вкладке VDI раздела «ТИОНИКС» отображены виртуальные машины и проекты типа VDI. Расчет количества машин в проекте также учитывает только виртуальные машины типа VDI.

---

### **Вкладка «Виртуальные машины»**

Отображает перечень VDI машин:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

## VDI

Виртуальные машины **Проекты**

Имя  Фильтр [Создать VDI машину](#) [Еще Действия](#)

Отображено 4 элемента из 4

<input type="checkbox"/>	Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	<a href="#">test</a>	<a href="#">c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470</a>	10.35.219.101	<a href="#">c1_r128_d0</a>	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">test assign</a>	<a href="#">1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f</a>	10.35.219.108	<a href="#">c1_r128_d0</a>	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e</a>	<a href="#">c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470</a>	10.35.219.116	<a href="#">c1_r128_d0</a>	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	<a href="#">Архивировать машину</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6</a>	<a href="#">f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98</a>	10.35.219.85	<a href="#">c1_r128_d0</a>	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартный	<a href="#">Архивировать машину</a>

Отображено 4 элемента из 4

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
Балансировка  
Запланированные задачи  
Метрики  
**VDI**  
Фреймы

Рис. 4.470: Список VDI машин

Таблица 4.144: Списанием представлена следующая информация:


Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании. Также изменяется в общем списке и является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
IP-адрес	Локальный IP-адрес VDI машины, присваивается системой автоматически на этапе создания. Также при наличии у пользователя плавающего IP-адреса он будет отображаться следующим образом:  <div style="background-color: #e0f0e0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>192.168.50.7</b></p> <p style="text-align: center;">Плавающие IP:</p> <p style="text-align: center;"><b>10.16.29.70</b></p> </div> <p>Где зеленым цветом отображается адрес по которому осуществляется подключение к машине.</p>
Размер	Наименование типа инстансов, который определяет мощности VDI машины. Задается при создании VDI машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Зона	Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться VDI машина.
Задача	Отображение выполнения поставленной для VDI машины задачи. Задача может быть поставлена как системой, так и пользователем. Например, создание, архивирование, выключение и т.д.
Питание	Состояние питания VDI машины. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неизвестно;</li> <li>• Включено;</li> <li>• Заблокировано;</li> <li>• На паузе;</li> <li>• Отключено;</li> <li>• Выключено;</li> <li>• Сбой;</li> <li>• Приостановлено;</li> <li>• Неисправно;</li> <li>• В процессе создания.</li> </ul>
Режим работы	Режим работы VDI машины. Задается при создании машины, смена режима работы для VDI машины не разрешена.

Для списка VDI машин доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:



- Имя - Наименование VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Проект - Проект VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- IP-адрес - IP-адрес машины. Допустим неполный ввод адреса;
- Размер - Наименование типа инстансов VDI машины. Допустим неполный ввод имени;
- Статус - Состояние машины. Допустим неполный ввод;
- Зона - Зона доступности машины. Допустим неполный ввод имени;
- Задача - Наименование задачи VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Питание - Состояние питания VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI машины. Допустим неполный ввод;
- ID виртуальной машины - Указан во вкладке с *детальной информацией*. Допустим неполный ввод имени.

В столбце «Размер», при нажатии на название доступна детальная информация о типе инстанса VDI машины:



ID	1b855ada-3a7b-479f-8910-e764c3b988c2
VCPUs	1
ОЗУ	128МБ
Размер	1 ГБ

Рис. 4.471: Размер VDI машины

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI машине, перейдя по ссылке имени машины. Детальная информация о VDI машине представлена в нескольких внутренних вкладках.

#### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранной VDI машине:

TIOPIX
Default • demo ▾ admin ▾

«

## Детали виртуальной машины: 9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e

Архивировать машину ▾

Обзор
Лог
Консоль
Журнал действий
Запланированные задачи
Метрики
Сессии
Группы
Пользователи

### Обзор

<b>Имя</b>	9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e
<b>Описание</b>	
<b>Имя машины на хосте</b>	instance-0000008d
<b>ID</b>	c2608c2b-d5de-48de-865b-eb0c8115b469
<b>Статус</b>	Активна
<b>Заблокирована</b>	Нет
<b>Проект</b>	2ac35820-f1e3-46e7-8ae1-fd2ec522a7f1
<b>Зона доступности</b>	nova
<b>Создано</b>	13 сент. 2019 г., 16:12:08
<b>Время с момента создания</b>	24 минуты
<b>Имя узла</b>	mnode1.selenium.stand.loc
<b>Приоритет восстановления</b>	-
<b>Время эвакуации, сек</b>	-

### Спецификация

<b>Имя типа инстанса</b>	m1.tiny
<b>ID типа инстанса</b>	92bcbf05-ac93-473c-bbd8-5a2b6a866000
<b>ОЗУ</b>	512МБ
<b>VCPUs</b>	1 ВЦПУ
<b>Диск</b>	1ГБ

### Сети и Сетевые порты

<b>Public</b>	10.35.199.58
---------------	--------------

### Группы безопасности

<b>default</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALLOW IPv6 to ::/0</li> <li>ALLOW IPv6 from default</li> <li>ALLOW IPv4 from default</li> <li>ALLOW IPv4 to 0.0.0.0/0</li> </ul>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Метаданные

<b>Название ключа</b>	Нет
<b>Имя образа</b>	cirros
<b>ID образа</b>	3879b4e1-b9ba-4d69-8645-7ad9c4b6ec6a
<b>hypervisor_id</b>	a1c4f9a7-d706-44d2-8614-b020eec383d4
<b>node_id</b>	1
<b>node_title</b>	-

### Уровень сервиса

<b>Время доступности</b>	99,999%
<b>Время восстановления</b>	8 ч
<b>Перенос разрешен</b>	Может быть

### Подключенные диски

<b>Диск</b>	Нет подключенных дисков.
-------------	--------------------------

© Copyright 2015-2019, TIOPIX, support@tionix.ru

Рис. 4.472: Подробные параметры VDI машины

**Примечание:** Имена групп безопасности и образов являются ссылками на страницы данных объектов. Это позволяет переходить к необходимой группе безопасности или образу напрямую, минуя процесс поиска и переключения между вкладками.

## Вкладка «Лог»

Выводит файл лога выбранной VDI машины:

The screenshot displays the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu for 'admin', and a breadcrumb trail: 'ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test'. The main content area is titled 'Детали виртуальной машины: test' and features a tabbed interface with 'Лог' (Log) selected. A 'Длина лога' (Log length) input field is set to 35, with 'Выполнить' (Execute) and 'Посмотреть весь лог' (View full log) buttons. The log content shows system boot information for a Cirros VM, including platform details (RDO OpenStack Compute), CPU (1 @ 1999.986 MHz), RAM (113MB), and network configuration (eth0, 10.35.219.101). It also displays the Cirros logo and login instructions for the 'cirros' user.

```

Platform: RDO OpenStack Compute
Container: none
Arch: x86_64
CPU(s): 1 @ 1999.986 MHz
Cores/Sockets/Threads: 1/1/1
Virt-type:
RAM Size: 113MB
Disks:
=== sshd host keys ===
----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgCcbNxpPwHw1BLyZi1EHAnghr0oZR4iP1ir2R+W+o96B2GaxrrB8RURzXFmaq/0vKffouey/0LpQmMkFnpfo6y5EuuSjacAhmPj93bZ1ckeMIZ1H47pDH1b2JqwbB7VHVzBTEb3WR1KuJmnnf4Z6m0wXpRNXCwGns310zXLsACT0/Od root@ddddddddd
ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANjiW7NqFAwaLDUV1737yBD+0EgovsvRA1/y6I11f/no28YRrBNIhmcX1cNoFXaFFdPXJJ/sICVD8ZLUyE9o4kfc2dkZhaUsWdXF18s010//q0w0qRwDacJ1zQxf8W1wiQbjAZrTuX9JU3fFdvhXwfl8JrpxW2e89Q7kaoRBXAAAAFQDtChrFABoq1yMPEct1TJ3E
----END SSH HOST KEY KEYS-----
=== network info ===
if-info: lo,up,127.0.0.1,8,::1
if-info: eth0,up,10.35.219.101,24,fe80::f816:3eff:fe98:edde
ip-route:default via 10.35.219.254 dev eth0
ip-route:10.35.219.0/24 dev eth0 src 10.35.219.101
ip-route:169.254.169.254 via 10.35.219.71 dev eth0
=== datasource: ec2 net ===
instance-id: 1-0000002e
name: N/A
availability-zone: nova
local-hostname: dddddddddddddddd.novalocal
launch-index: 0
=== cirros: current=0.3.3 uptime=17.61 ===

  /-_-_-_-_-  /-_-_-_-_-
 / / / / / / / / / / / /
 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
  http://cirros-cloud.net

login as 'cirros' user. default password: 'cubswin:}'. use 'sudo' for root.
dddddddddddddddd login:

```

Рис. 4.473: Записи процесса работы VDI машины

## Вкладка «Консоль»

Предоставляет доступ к консольному управлению выбранной VDI машиной:

The screenshot displays the TIOPIX web interface. At the top, there is a blue header with the TIOPIX logo, a navigation menu showing 'Default • admin', and a user profile 'admin'. Below the header, a sidebar on the left contains navigation options: «, Проект, Администратор, Идентификация, TIOPIX, Обзор, Инфраструктура, SDS, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI, and Фреймы. The main content area is titled 'Детали виртуальной машины: test' and includes a sub-menu with 'Обзор', 'Лог', 'Консоль', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. A message states: 'Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.' A 'Полноэкранный режим' button is also present. The console window shows the following output:

```

Connected (unencrypted) to: QEMU (instance-00000029)
[ 3.430295] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 3.446462] rtc0: alarms up to one day, y3k, 114 bytes nvram
[ 3.463990] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 3.483618] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioclt (2011-10-19) initialised: dm-d
evel@redhat.com
[ 3.512593] cpuidle: using governor ladder
[ 3.524966] cpuidle: using governor menu
[ 3.537043] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 3.553521] TCP cubic registered
[ 3.565574] NET: Registered protocol family 10
[ 3.582560] NET: Registered protocol family 17
[ 3.593438] Registering the dns_resolver key type
[ 3.608814] registered taskstats version 1
[ 3.657618] Magic number: 11:293:485
[ 3.670292] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-03-12 14:27:49 UTC (
1552400869)
[ 3.689632] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 3.705278] EDD information not available.
[ 3.738287] Freeing unused kernel memory: 924k freed
[ 3.774367] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ 3.814905] Freeing unused kernel memory: 1600k freed
[ 3.873516] Freeing unused kernel memory: 1188k freed

further output written to /dev/ttyS0

```

Рис. 4.474: Консоль VDI машины

## Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI машиной:

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

### Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

ID запроса  Фильтр

Отображено 11 элементов из 11

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Результат	Подробности
req-db4bfad6-7e19-4e8b-8e27-fb7393cadcf6	-	Создание удаленной консоли	12 мар. 2019 г., 17:27:13	admin	Успешно	Параметры действия: type=novnc, protocol=vnc
req-ee066bd6-68d1-40da-8398-0c0f00723205	-	Получение вывода а консоли	12 мар. 2019 г., 17:26:38	admin	Успешно	Параметры действия: length=35
req-bf7e9edb-8980-4ba3-a1f9-fae0b4cb9a05	-	Обновление информации о машине	12 мар. 2019 г., 17:24:25	admin	Успешно	Параметры действия: name=test
req-ec65c2a-0cd5-4860-8b30-19ebad0cdef5	-	Обновление информации о машине	12 мар. 2019 г., 17:23:57	admin	Успешно	Параметры действия: —

Рис. 4.475: Журнал действий над VDI машиной

Таблица 4.145: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата начала действия.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по всем полям.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI машиной:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

### Детали виртуальной машины: test

Запланировать действие

Обзор Лог Консоль Журнал действий **Запланированные задачи** Метрики Сессии Группы Пользователи

ID  Фильтр Удалить задачи

Отображено 3 элемента из 3

ID	Имя задачи	Действие	Тип	Статус последнего запуска	Дата и время создания	Время начала	Действия
36	Выключение	Выключить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:34:28	13 мар. 2019 г., 9:00:00	Дополнительно
35	Запустить машину	Запустить машину	Одноразовое	-	12 мар. 2019 г., 17:33:19	12 мар. 2019 г., 20:30:00	Дополнительно
34	Архивация	Архивировать машину	Одноразовое	Успешно	12 мар. 2019 г., 17:31:25	12 мар. 2019 г., 17:33:00	Дополнительно

Отображено 3 элемента из 3

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
Балансировка  
Запланированные задачи  
Метрики  
VDI  
Фреймы

Рис. 4.476: Список запланированных задач

## Вкладка «Метрики»

Отображает данные о производительности выбранной VDI машины:



Рис. 4.477: Отображение статистики производительности VDI машины

Также каждый из графиков кликабелен, благодаря чему можно максимально увеличить и просмотреть каждый из параметров VDI машины:

По умолчанию собираются метрики только по:

- проценту использования центрального процессора;
- проценту использования оперативной памяти.


Существует возможность настройки вывода и других метрик. Перейдите во вкладку «ТИОНИКС/Метрики» и воспользуйтесь функцией «*Настройки*».

## Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к выбранной VDI машине:



## Процент использования ЦП, %



OK

Рис. 4.478: График использования ЦП и ОЗУ

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test

### Детали виртуальной машины: test

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики **Сессии** Группы Пользователи

Логин  Фильтр

Отображено 3 элемента из 3

Логин	Создано	Завершено	Подключение	Клиент	ОС	IP
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:40	-	Панель управления	Firefox 65.0	Ubuntu	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 18:09:38	-	Панель управления	Chrome 62.0.3202	Linux	192.168.1.112
admin	12 мар. 2019 г., 17:27:15	-	Панель управления	Yandex Browser 17.9.1	Linux	192.168.1.112

Отображено 3 элемента из 3

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
Балансировка  
Запланированные задачи  
Метрики  
**VDI**  
Фреймы

Рис. 4.479: Список подключений к VDI машине

Таблица 4.146: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Логин	Имя пользователя, подключившегося к VDI машине.
Создано	Дата подключения к VDI машине.
Завершено	Дата завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Веб - подключение через веб клиент;</li> <li>• Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard;</li> <li>• Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDIclient.</li> </ul>
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система, используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

#### Вкладка «Группы»

Отображает список всех групп, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

#### Вкладка «Пользователи»

Отображает список всех пользователей, которые назначены на VDI машину, в рамках текущего домена:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the logo 'ТИОНИКС', a user menu 'Default • admin', and a user profile 'admin'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Проект', 'Администратор', 'Идентификация', and 'ТИОНИКС'. The main content area is titled 'Детали виртуальной машины: test assign' and includes a breadcrumb 'ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test assign'. Below the title is a navigation bar with tabs: 'Обзор', 'Лог', 'Консоль', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. The 'Группы' tab is active. Below the tabs is a search bar with a dropdown 'Имя', a 'Фильтр' button, and a red button 'Снять назначение групп пользователей'. The main content shows 'Отображен 1 элемент из 1' and a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	ID группы	Действия
<input type="checkbox"/>	tst 2		2af0466f82544229a8c1ba091613f485	Снять назначение группы пользователей

Below the table, it says 'Отображен 1 элемент из 1'.

Рис. 4.480: Список групп VDI машины

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали виртуальной машины: test assign

### Детали виртуальной машины: test assign

Архивировать машину

Обзор Лог Консоль Журнал действий Запланированные задачи Метрики Сессии Группы Пользователи

Логин  Фильтр Снять назначение пользователей

Отображено 2 элемента из 2

<input type="checkbox"/>	Логин	Описание	ID пользователя	Действия
<input type="checkbox"/>	admin	-	815aa706cd1e446b9a58ca6ff364b2e8	Снять назначение пользователя
<input type="checkbox"/>	ceilometer	-	91e10645bf0a42fabb09fd364021d9e3	Снять назначение пользователя

Отображено 2 элемента из 2

Обзор  
Инфраструктура  
SDS  
Средства управления питанием  
Балансировка  
Запланированные задачи  
Метрики  
VDI  
Фреймы

Рис. 4.481: Список пользователей VDI машины

Таблица 4.147: Для виртуальной машины в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Архивировать машину	Архивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Архивирована».
2	Включить машину	Включение VDI машины. Статус машины изменится с «Отключена» на «Активна».
3	Возобновить машину	Возобновление VDI машины. Статус машины изменится с «Приостановлена» на «Активна».
4	Выключить машину	Выключение VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «Отключена».
5	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия над VDI машиной в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
6	Создать VDI машину	Создание VDI машины.
7	Клонировать машину	Копирование существующей VDI машины с возможностью изменения ее параметров.
8	Назначить пользователям	Управление правами доступа пользователей до VDI машины.
9	Перестроить машину	Изменение VDI машины путем смены образа или разделения диска.
10	Показать статистику	Отображение статистики работы выбранной VDI машины.
11	Поставить на паузу машину	Приостановление работы VDI машины. Статус машины изменится с «Активна» на «На паузе».
12	Разархивировать машину	Разархивирование выбранной машины. Статус машины изменится с «Архивирована» на «Активна».
13	Редактировать машину	Изменение имени, описания и групп безопасности VDI машины.
14	Снять с паузы машину	Снятие с паузы VDI машины. Статус машины изменится с «На паузе» на «Активна».
15	Удалить машину	Удаление выбранной VDI машины. При удалении VDI машины также автоматически удаляется ассоциированная с ней группа безопасности.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной VDI машины – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке машин:




Рис. 4.482: Индивидуальные действия над VDI машиной

Также действия можно выполнить в отношении группы предварительно выбранных VDI машин. Для этого необходимо отметить нужные машины и выбрать групповое действие:

The screenshot shows the TIONIX VDI management interface. The left sidebar contains navigation options like 'Обзор', 'Инфраструктура', 'SDS', 'Средства управления питанием', 'Балансировка', 'Запланированные задачи', and 'Метрики'. The main area displays a table of VDI machines with columns: Имя, Проект, IP-адрес, Размер, Статус, Зона, Задача, Питание, and Режим. Three machines are selected with checkboxes: 'test', 'test assign', and '8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e'. A context menu is open over the 'test' machine, listing various actions. A red arrow points to the 'Еще Действия' button in the top right corner of the table area.

Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Режим
<input checked="" type="checkbox"/> test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Отключена	nova	Нет	Отключено	Станда
<input checked="" type="checkbox"/> test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	nova	Нет	Включено	Станда
<input checked="" type="checkbox"/> 8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	nova	Нет	Включено	Станда
<input type="checkbox"/> 3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	nova	Нет	Включено	Станда

Рис. 4.483: Групповые действия над VDI машинами

Кроме этого действия над VDI машиной или группой машин можно запланировать для выполнения в определенный момент времени. Также действия могут быть запланированы для регулярного выполнения.

Для планирования действия в отношении одной машины необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI машин необходимо выбрать нужные машины и выбрать групповое действие «Запланировать действие».

### Особенности работы

- *Создание VDI машины*
- *Редактирование VDI машины*
- *Клонирование VDI машины*

The screenshot shows the TIONIX VDI management interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, user information (Default • admin), and a user profile icon (admin). The left sidebar contains navigation options: Проект, Администратор, Идентификация, and TIONIX (with sub-items: Обзор, Инфраструктура, SDS, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI, Фреймы). The main content area is titled 'VDI' and shows a list of virtual machines under the 'Проекты' tab. The table displays 4 elements out of 4. The columns are: Имя, Проект, IP-адрес, Размер, Статус, Зона, Задача, Питание, and Действия. The 'Действия' column is highlighted with a red arrow, and a context menu is open over it, listing actions such as 'Архивировать машины', 'Выключить машины', 'Запланировать действие', 'Запустить машины', 'Перестроить виртуальные машины', 'Поставить на паузу машины', 'Разархивировать машины', 'Редактировать машины', 'Сбросить состояние', 'Снять с паузы машины', 'Удалить машины', and 'Управление пользователями и группами'. The 'Имя' column contains entries like 'test', 'test assign', and a long UUID. The 'Статус' column shows 'Отключена' and 'Активна'. The 'Питание' column shows 'Отключено' and 'Включено'.

Имя	Проект	IP-адрес	Размер	Статус	Зона	Задача	Питание	Действия
<input checked="" type="checkbox"/> test	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.101	c1_r128_d0	Отключена	pova	Нет	Отключено	Стандартные действия
<input checked="" type="checkbox"/> test assign	1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f	10.35.219.108	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные действия
<input checked="" type="checkbox"/> 8322dba9-e56f-49a3-b2c3-56b10f01967e	c1f3c55a-3fa1-48fb-b6f9-54a3996e1470	10.35.219.116	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные действия
<input type="checkbox"/> 3c6d60cc-abd9-45b6-b94a-1974ca5979a6	f4a88fc5-8d98-4291-8a62-e0acaf53be98	10.35.219.85	c1_r128_d0	Активна	pova	Нет	Включено	Стандартные действия

Рис. 4.484: Планирование над группой машин



- Назначение пользователей
- Перестраивание VDI машины
- Планирование действий над VDI машиной
- Управление пользователями и группами

## Создание VDI машины

В общем списке всех машин на панели управления кнопкой «Создать VDI машину» открываем мастер создания:




Рис. 4.485: Окно создания VDI машины

В открывшемся окне указываем:

- VDI проект - выбор необходимого проекта. Поле обязательно к заполнению;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов. Поле обязательно к заполнению;
- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;

- Пользователи виртуальной машины - управление пользователями VDI машины в рамках выбранного проекта. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов;
  - Группы виртуальных машин - управление группами VDI машин в рамках выбранного проекта. Функция доступна только для администратора;
  - Диски - подключение дисков к VDI машине. При запуске сразу нескольких машин вкладка не отображается, так как одновременное подключение диска к нескольким VDI машинам невозможно;
  - Ключевая пара - определение ключевой пары по умолчанию.
- 

**Примечание:** Максимальная длина имени VDI машины составляет 245 символов, имеет символьный формат и не поддерживает переменные, может включать в себя латинские, кириллические, а также специальные символы. Если имя виртуальной машины не задано пользователем в форме создания в Dashboard, автоматически сгенерированное имя VDI машины представляет собой шестнадцатеричный код (32 знака), разделенный дефисами (например, **4889ae9a-fb29-4b54-9843-eb7a4f**). При создании VDI машин через CLI REST API запросом имя машины также задается в обязательном порядке, автогенерация имен недоступна. В случае, если в форме создания было указано количество запускаемых машин более 1, то к имени машины, введенному пользователем или сгенерированному автоматически, добавляется постфикс “-№”, где № - порядковый номер созданной данным запросом виртуальной машины (например, **vdi-1**, **vdi-2** и т.д.). При создании VDI машины по запросу из TIONIX.VDIclient или веб интерфейса имя машины создается на основе следующей маски: **VDIProjectName \_DATE \_TIME** (например, **project1 \_2018-11-16 \_12:20:16**).

---

**Важно:** Вкладки «Пользователи виртуальных машин» и «Группы виртуальных машин» будут недоступны до тех пор, пока не будет выбран VDI проект создаваемой машины.

---

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая параметры, подходящие для операционной системы виртуальной машины. Завершаем процедуру создания кнопкой «Сохранить». После чего корректно созданная машина отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности ее создания.

По завершении успешной процедуры создания машине может понадобиться время на окончательную настройку всех систем. В конечном итоге машина отображается со статусом «Активна». При создании VDI машины автоматически создается ассоциированная с ней группа безопасности.

---

**Примечание:** При удалении VDI машины связанная с ней группа безопасности также автоматически удаляется.

---

## Редактирование VDI машины

Функция позволяет редактировать имя, описание и назначенные группы безопасности выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задайте необходимые параметры:

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

Редактировать машину

Информация

Группы безопасности

Имя ?

9431a3f1-27f2-4eb8-a010-991e23f5c27e

Описание ?

Отмена Сохранить

Рис. 4.486: Окно изменения данных машины

## Клонирование VDI машины

Функция позволяет создать копию существующей VDI машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Окно идентично форме создания машины и уже содержит все параметры копируемой VDI машины. Все параметры, за исключением VDI проекта, можно изменить. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя копируемой машины>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонирование».

## Назначение пользователей

Функция доступна в общем списке всех машин. Позволяет управлять пользователями VDI машины. Для пользователя без прав администратора назначение возможно только на машины доступных проектов. Назначение нескольких пользователей доступно только для администратора.

После вызова действия в открывшемся окне назначьте необходимых пользователей:

Завершите процедуру кнопкой «Сохранить».

Все операции по назначению пользователей отображаются во вкладке «Журнал действий».

## Клонировать VDI машину ✕

Подробности \*
Пользователи виртуальной машины
Группы виртуальной машины
Диски

**VDI Проект \***

1ae3e5ea-59df-44d6-a5bc-ebc199218c5f

**Количество виртуальных машин \***

1
▲
▼

**Имя виртуальной машины ⓘ**

Clone of test assign

Всего виртуальных машин (10 Max)

20%

■ 1 Использовано на текущий момент  
■ 1 Добавлено  
■ 8 Свободно

Отмена

Клонирование

Рис. 4.487: Окно клонирования машины

## Перестраивание VDI машины

Функция позволяет изменять загрузочный источник выбранной машины. Доступна в общем списке всех машин. После вызова действия в открывшемся окне выбираем необходимые параметры:

После выбора источника также необходимо указать способ разделения диска машины. Завершаем процедуру кнопкой подтверждения.

## Планирование действий над VDI машиной

---

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

---

1. Выберите необходимую VDI машину и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач VDI машины можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:




Рис. 4.488: Окно управления пользователями машины

### Перестроить машины: "test assign" ✕

**Выберите образ** \*

Выберите образ

**Разделение диска**

Автоматически

**Описание:**  
Выберите образ для перестройки инстанса.

Отмена Перестроить

Рис. 4.489: Окно изменения загрузочного источника машины

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span>1</span> 11 ●	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	<span>1</span> 22 ●	23	24
25	26	27	<span>3</span> 28 ●●●	1	2	3

Закреть

Рис. 4.490: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. **Сегодня** След. февраль 2019 Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
<span style="color: red;">1</span> ●	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	<span style="color: red;">1</span> ●	22	23
25	26	27	<span style="color: red;">3</span> ●●●	28	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (08:00 (+03:00))</li> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:28 (+03:00))</li> <li>● Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c_horizon_tnx_tenan) (15:29 (+03:00))</li> </ul>						

Закреть

Рис. 4.491: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие




Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.492: Календарь планируемого действия



3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:



Запланировать действие

Выберите действие \*    Учётные данные пользователя \*    Подробности \*

Имя задачи ?

Действие \*

Архивировать машину

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.493: Окно создания задачи

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI машиной:
  - Архивировать машину;
  - Выключить машину;
  - Жесткая перезагрузка машины;
  - Запустить curl-запрос.
  - Запустить консольную команду openstack;
  - Запустить машину;
  - Мягкая перезагрузка машины;
  - Перестроить;
  - Поставить на паузу машину;
  - Разархивировать машину;
  - Снять с паузы машину;

- Удалить машину.

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);
  - Дни недели;
  - Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали перестроения:

- Выберите образ;
- Разделение диска.

---

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой «Отмена».

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

### Управление пользователями и группами

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI машин. Выберите необходимые и вызовите действие «Управление пользователями и группами».

---

**Важно:** Изменять параметры машин возможно только в рамках одного проекта, в противном случае будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

---

В открывшемся окне задайте необходимые параметры для выбранных VDI машин:

- Пользователи виртуальных машин:
  - Все пользователи - перечень всех доступных пользователей проекта;
  - Пользователи виртуальных машин - пользователи, выбранные для назначения данным VDI машинам.
- Группы проекта:
  - Все группы - перечень всех доступных групп пользователей проекта;
  - Группы виртуальных машин - группы пользователей, выбранные для назначения данным VDI машинам.

Подтвердите изменения кнопкой «Сохранить».

### Вкладка «Проекты»

Отображает перечень VDI проектов:

Назначить пользователям ✕

Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Все пользователи	Фильтр	Q
aodh		+
ceilometer		+
admin		+

Пользователи виртуальной машины	Фильтр	Q
Нет пользователей.		

Отмена

Сохранить

Рис. 4.494: Окно управления пользователями машин

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

## VDI

Виртуальные машины | **Проекты**

Имя  Фильтр Создать VDI проект Удалить проекты Еще Действия

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Тип протокола	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
<input type="checkbox"/>	test_project	Projecttest	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	2cc39907-b1d5-4f0a-8496-c35a5f8c2e5b	1	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	a1128e05-5c06-42c6-aa75-1d23891bc15a	1.1	RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	21e49027-d340-4134-a263-5690632e8258		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Отображено 5 элементов

Рис. 4.495: Список VDI проектов

Таблица 4.148: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя	Имя VDI проекта, присваивается пользователем при создании.
Описание	Краткая информация о VDI проекте, присваивается администратором при создании. Изменение описания доступно как в общем списке, так и в списке действий над проектами.
Тип протокола	Тип протокола, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDP;</li> <li>• SPICE.</li> </ul>
Задачи в процессе	Отображает количество фоновых задач в процессе выполнения. Также является ссылкой на страницу <i>«Фоновые задачи»</i> , на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Задачи с ошибкой	Отображает количество фоновых задач завершившихся с ошибкой. Также является ссылкой на страницу <i>«Фоновые задачи»</i> , на которой можете подробно ознакомиться с перечнем всех фоновых задач.
Имя домена	Наименование домена.
Активен	Состояние VDI проекта. Изменяется в общем списке всех проектов.
Режим работы	Режим работы VDI проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;</li> <li>• Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.</li> </ul>

Для списка VDI проектов доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- Имя - Наименование VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Описание - Описание проекта. Допустим неполный ввод;
- Тип протокола - Наименование типа протокола. Допустим неполный ввод;
- Имя домена - Наименование домена проекта. Допустим неполный ввод;
- Активен - Состояние VDI проекта. Допустим неполный ввод;
- Режим работы - Режим работы VDI проекта. Допустим неполный ввод.

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о VDI проекте, перейдя по ссылке имени проекта. Детальная информация представлена в нескольких внутренних вкладах:

### Вкладка «Обзор»

Выводит подробную информацию о выбранном VDI проекте:

На вкладке также представлены данные об уровне сервиса (SLA) VDI проекта:

- Время доступности (%);
- Время восстановления (часы);
- Перенос разрешен - параметр, указывающий разрешен или запрещен перенос ресурсов проекта с одного вычислительного узла на другой в процессе выполнения балансировки. По умолчанию перенос разрешен.

### Вкладка «Использование»

Страница показывает машины, которые в данный момент используют ресурсы VDI проекта:

Данные отображаются на момент входа в модуль и для просмотра информации за предыдущий период времени воспользуйтесь выбором необходимой даты. В дополнение можно получить текстовый документ с отчетом о потреблении ресурсов в формате **CSV**.

---

**Примечание:** При наличии проблем с отображением файла отчета используйте инструкцию - «Как настроить корректное отображение CSV-отчетов в MS Office 365?».

---

Для всех отображающихся полей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по возрастанию и убыванию.

### Вкладка «Журнал действий»

Отображает информацию об истории операций над VDI проектом и машинами проекта:

ТИОНИКС
Default • admin
admin

---

TIОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

Проект

Администратор

Идентификация

ТИОНИКС

Обзор

Инфраструктура

Средства управления питанием

Балансировка

Запланированные задачи

Метрики

VDI

Фреймы

## Детали VDI проекта: cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4

Запланировать действие

Обзор
Использование
Журнал действий
Запланированные задачи
Фоновые задачи
Сессии
Группы
Пользователи

**Обзор**

Имя проекта	cd899eba-070d-451a-b926-e09263bb20a4
ID Проекта	8204fe8d19fe47839e5cb659d68ac7ca
Тип	VDI
Имя домена	Default
Виртуальные машины	3
Активен	Да
Описание	Нет
Расположение корневого диска	Вычислительный узел

**По умолчанию**

Зона доступности	
Режим работы	Стандартный
Шаблон имен виртуальных машин	-
Количество резервных виртуальных машин	-
Образ по умолчанию	centos7-cloud
Тип инстанса по умолчанию	tiny
Сеть по умолчанию	public

**Квоты**

Объём загруженного файла (байт)	-
Элементы метаданных	128
Загруженные файлы	-
Плавающие IP	50
Подсети	100
Общий размер дисков и снимков (ГБ)	1000
ОЗУ (МБ)	51200
Ключевые пары	100
Порты	500
Правила группы безопасности	110
Виртуальные машины	10
Снимки дисков	10
Диски	10
Маршрутизаторы	10
Группы безопасности	11
VCPUs	20

**Терминальный протокол**

Общие

Тип протокола	RDP
Разрешить управление параметрами на стороне клиента	<input checked="" type="checkbox"/>

Дисплей

Использовать несколько мониторов	<input type="checkbox"/>
Полноэкранный режим	<input type="checkbox"/>

Устройства и аудио

Воспроизведение звука	<input type="checkbox"/>
Подключение микрофона	<input type="checkbox"/>
Поддержка принтеров	<input type="checkbox"/>
Поддержка смарт-карт	<input type="checkbox"/>

Каталоги

Управление общими каталогами	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

Дополнительно

Проброс буфера обмена	<input type="checkbox"/>
Имя LDAP домена	
Использовать RDP шлюз для подключения	<input type="checkbox"/>
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	
Метод проверки подлинности шлюза	

**Уровень сервиса**

Время доступности	99,999%
Время восстановления	8 ч
Перенос разрешен	Да

596

Глава 4. Функционал модуля



ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

## Детали VDI проекта: standart

Запланировать действие

Обзор **Использование** Журнал действий Запланированные задачи Фооновые задачи Сессии Группы Пользователи

Выберите временной интервал для запроса использования:  
Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.

2020-06-17 по 2020-06-18 Отправить

**Активные виртуальные машины:** 1

**Используемая ОЗУ:** 4ГБ

**VCPU-часов за период:** 67,14

**ГБ-часов за период:** 0,00

**ОЗУ-часов за период:** 137506,14

Использование [Загрузить сводку в CSV](#)

Отображен 1 элемент

Имя виртуальной машины	VCPUс	Диск	ОЗУ	Время с момента создания
tst-6	2	0байт	4ГБ	6 дней, 18 часов

Отображен 1 элемент

Рис. 4.497: Статистика использования VDI проекта

TIОНИКС Default • admin admin

TIОНИКС » VDI » Детали VDI проекта: standart

### Детали VDI проекта: standart

Заланировать действие

Обзор Использование Журнал действий Запланированные задачи Фоновые задачи Сессии Группы Пользователи

ID запроса  Фильтр

Отображено 20 элементов из 196 [Следующее >](#) [Последнее >>](#)

ID запроса	Родительский запрос	Действие	Время начала	Пользователь	Тип объекта	Наименование объекта	Результат	Подробности
req-3a0f9ba0-246e-4b19-99e6-5a904953317b	-	Выход из системы	15 июн. 2020 г., 16:01:41	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5fc72530-26dd-4296-909a-d59ade646b79	-	Авторизация	15 июн. 2020 г., 15:53:04	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-29a505eb-3683-4d4c-b4e3-531e85b704fa	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:39:17	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-4c2945b5-0945-42a1-af8f-ee2e2f41330	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 19:17:31	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-024d0ce5-d0fa-4d87-b649-7f148fe605f1	-	Выход из системы	10 июн. 2020 г., 13:09:46	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-b1262e53-63c2-4891-a3cb-a2a9f98e51bc	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 12:39:28	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-de28d159-ab9a-43fe-8e39-ae7db4e21ed4	-	Авторизация	10 июн. 2020 г., 9:49:44	admin	Проект	standart	Успешно	-
req-5821b8d5-8d08-472e-9680-a3b1045a126a	-	Авторизация	9 июн. 2020 г., 19:18:49	admin	Проект	standart	Успешно	-

Рис. 4.498: Журнал действий над VDI проектом

Таблица 4.149: Списанием представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
ID запроса	Идентификатор запроса.
Родительский запрос	Идентификатор запроса, который является родительским по отношению к данному, например, если действие произведено по запросу из VDI клиента или планировщика. Если действие выполняется по запросу из Dashboard, то родительский запрос отсутствует.
Действие	Наименование действия.
Время начала	Дата и время начала выполнения задачи в формате: дд.мм.гггг, чч.мм.сс.
Пользователь	Имя пользователя, инициировавшего действие.
Тип объекта	Тип объекта, над которым было произведено действие.
Наименование объекта	Наименование объекта, над которым было произведено действие.
Результат	Результат выполнения действия. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• успешно;</li> <li>• с ошибкой;</li> <li>• неизвестно.</li> </ul>
Подробности	Подробное описание результата. Также если действие было совершено в процессе выполнения запланированной задачи, то указывается идентификатор задачи.

Для журнала доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по всем полям.

### Вкладка «Запланированные задачи»

Отображает перечень запланированных задач над VDI проектом:

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Имя задачи - Наименование задачи. Допустим неполный ввод имени;
- Действие - Наименование действия. Допустим неполный ввод;
- Тип - Тип выполнения задачи. Допустим только точный ввод;
- Статус последнего запуска - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод.

На странице также можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче при помощи кнопки «Дополнительно» или повторить задачу одноименным действием. Повторение задачи недоступно для пользователя с правами **user**. Подробнее все действия описаны во вкладке «Запланированные задачи».




Рис. 4.499: Список запланированных задач

### Вкладка «Фоновые задачи»

Отображает перечень задач на создание VDI машин в проекте:

В зависимости от состояния задачи могут иметь следующие статусы:

- Ожидает - Задача находится в очереди на создание. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- В процессе - Задача находится в процессе создания. Удаление задачи в этом статусе недоступно;
- Ошибка - В процессе создания возникла ошибка. Для задачи доступно удаление.

**Примечание:** Задачи завершившиеся успешно во вкладке не отображаются. Удаление доступно только для задач в статусе «Ошибка». При групповом удалении всех задач, задачи со статусами «Ожидает» и «В процессе» удаляться не будут.

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- ID - Идентификационный номер задачи. Допустим неполный ввод;
- Логин - Имя пользователя, инициировавшего создание VDI машины. Допустим неполный ввод;
- Статус - Состояние выполнения задачи. Допустим неполный ввод;

Таблица данных из скриншота:

ID	Действие	Логин	Статус	Описание	Дата и время создания	Действия
182	Создание VDI VM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:54	Удалить задачу
181	Создание VDI VM	user	Ошибка	Unable to create instance in project {project_name}. Please contact system administrator.	22 июн. 2020 г., 18:18:14	Удалить задачу
180	Создание VDI VM	admin	Ошибка	Something went wrong while cinder volume creating. Volume status = error	22 июн. 2020 г., 18:02:10	Удалить задачу

Рис. 4.500: Список фоновых задач

- Описание - Описание результата выполнения задачи. Допустим неполный ввод;
- Дата и время создания - Дата и время создания задачи. Допустим неполный ввод.

### Вкладка «Сессии»

Отображает подробную информацию о подключениях к VDI машинам выбранного проекта:




Рис. 4.501: Список подключений к VDI машинам проекта

Таблица 4.150: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Имя виртуальной машины	Наименование VDI машины проекта, к которой было осуществлено подключение. Также является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретной машине. Переход к детальной информации по имени машины невозможен, если машина удалена.
Логин	Имя пользователя, осуществившего подключение к VDI машине.
Создано	Дата и время подключения к VDI машине.
Завершено	Дата и время завершения подключения к VDI машине.
Подключение	Тип подключения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Веб - подключение через веб клиент;</li> <li>• Панель управления - подключение через приложение TIONIX.Dashboard;</li> <li>• Клиент - подключение через приложение TIONIX.VDIclient.</li> </ul>
Клиент	В зависимости от типа подключения отображается версия клиента или веб-браузера.
ОС	Операционная система используемая при подключении.
IP	IP-адрес, с которого производится подключение.

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Фильтрация производится по полям:

- Имя виртуальной машины;
- Логин;
- Создано;
- Завершено;
- Подключение;
- Клиент;
- ОС;
- IP.

### Вкладка «Группы»

Отображает перечень групп пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:

The screenshot shows the TIONIX web interface. The top navigation bar includes the TIONIX logo, a user menu (Default • admin), and a user profile (admin). The main content area is titled 'Детали VDI проекта: standart' and includes a 'Запланировать действие' button. Below the title are tabs for 'Обзор', 'Использование', 'Журнал действий', 'Запланированные задачи', 'Фоновые задачи', 'Сессии', 'Группы', and 'Пользователи'. The 'Группы' tab is active, showing a search filter for 'Имя' and a 'Фильтр' button. The table below displays two user groups:

Имя	Описание	ID группы
1-2	test	3c4622b937da4ac2937f79c8688edf51
3-5	test	6000c16aa801493fbb3f9f9072524539

The sidebar on the left contains navigation options: Обзор, Инфраструктура, Средства управления питанием, Балансировка, Запланированные задачи, Метрики, VDI, and Фреймы.

Рис. 4.502: Список групп VDI проекта

Вкладка «Пользователи»

Отображает перечень пользователей, для которых предоставлен доступ к данному проекту, в рамках текущего домена:




Рис. 4.503: Список пользователей VDI проекта

Таблица 4.151: Для проекта в зависимости от статуса доступны следующие действия:

N	Действие	Описание
1	Создать VDI проект	Создание проекта с типом «VDI».
2	Запланировать действие	Выполнение выбранного действия в заданный момент времени. Также есть возможность повторять действие через определенный промежуток времени. Планирование возможно только при наличии доступных действий.
3	Клонировать проект	Создание копии существующего проекта.
4	Редактировать проект	Изменение параметров проекта.
5	Удалить проект	Удаление выбранного проекта. При удалении, вместе с проектом удаляются и все запланированные над ним задачи.

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной группы – выбором нужного действия в поле “Действия” соответствующей записи в списке проектов.

Также действия можно запустить в отношении нескольких предварительно выбранных проектов. Для этого необходимо отметить нужные проекты и выбрать групповое действие:






Рис. 4.504: Индивидуальные действия над проектом

ТИОНИКС Default • admin admin

ТИОНИКС » VDI

VDI

Виртуальные машины Проекты

Имя  Фильтр Создать VDI проект Удалить проекты Еще Действия

Отображено 5 элементов

<input type="checkbox"/>	Имя	Описание	Тип протокола	Задачи в процессе	Задачи с ошибкой	Имя домена	Активен	Режим работы	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubuntu20		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubuntu16		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubuntu18		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	windows7		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие
<input type="checkbox"/>	centos7		RDP	0	0	Default	Да	Стандартный	Запланировать действие

Отображено 5 элементов

Рис. 4.505: Групповые действия над VDI проектами

Для планирования действия в отношении одного проекта необходимо выбрать в списке действие «Запланировать действие».

Для планирования задания для группы VDI проектов необходимо выбрать нужные проекты и выбрать групповое действие «Запланировать действие».




Рис. 4.506: Планирование над группой проектов

## Особенности работы

- *Создание VDI проекта*
- *Планирование действий*
- *Клонирование проекта*
- *Редактирование проекта*
- *Групповое редактирование проектов*

## Создание VDI проекта

В общем списке на панели управления кнопкой «Создать VDI проект» откройте мастер окна создания проекта. Заполните параметры проекта:

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;
- Имя проекта - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
  - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
  - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
  - не может начинаться с цифры и символа \*;
  - не может быть длиннее 15 символов;
  - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, \* и -;
  - должен иметь минимум три символа \*.

При помощи символа \* помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов \* соответствует количеству знаков. Минимально допустимое количество \* - 3. Пример указания шаблона: PROD-\*\*\*.

---

**Примечание:** Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

---

---

**Важно:** По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра `INSTANCE_NAME_PATTERN` из конфигурационного файла `TIONIX.VDIserver`, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

---

- Индекс последней созданной VM - настройка индекса имен машин проекта. В поле указывается значение, начиная с которого будет происходить отсчет порядковых номеров VDI машин. Для применения индекса необходимо также указать шаблон имен в поле - «Шаблон имен виртуальных машин»;
- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для создаваемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта.

## Создать VDI проект ✕

**Информация о проекте\***

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол\*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

<b>ID домена</b>	default
<b>Имя домена</b>	Default
<b>Имя проекта ?</b>	<input type="text"/>
<b>Зона доступности</b>	nova <span>▾</span>
<b>Режим работы*</b>	Стандартный <span>▾</span>
<b>Шаблон имен виртуальных машин ?</b>	<input type="text"/>
<b>Индекс последней созданной VM ?</b>	0 <span>▲</span> <span>▼</span>
<b>Количество резервных виртуальных машин ?</b>	<input type="text"/> <span>▲</span> <span>▼</span>
<b>Описание</b>	<input type="text"/>

Отмена Создать проект

Рис. 4.507: Окно создания VDI проекта

## Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

**Образ по умолчанию\***

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

### Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
<i>Выберите элемент из доступных элементов ниже</i>				

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right; color: blue;">↑</span>
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right; color: blue;">↑</span>

Отмена
Создать проект

Рис. 4.508: Окно создания VDI проекта

**Примечание:** Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

## Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

### Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да <span style="float: right; background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">↑</span>
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да <span style="float: right; background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">↑</span>

Отмена
Создать проект

Рис. 4.509: Окно создания VDI проекта

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;

- Доступные - перечень всех доступных машин.

## Создать VDI проект ✕

[Информация о проекте\\*](#)

[Образ по умолчанию\\*](#)

[Тип инстанса по умолчанию\\*](#)

Корневой диск по умолчанию\*

[Сеть по умолчанию\\*](#)

[Терминальный протокол](#)

[Участники проекта](#)

[Группы проекта](#)

[Квоты\\*](#)

[Конфигурация](#)

[Ключевая пара по умолчанию](#)

<b>Расположение корневого диска</b>	<input type="text" value="Вычислительный узел"/>
<b>Шаблон имен дисков</b>	<input type="text"/>
<b>Размер диска(ГБ)</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Тип диска</b>	<input type="text" value="Не выбран тип диска"/>
<b>Удалить диск при удалении виртуальной машины</b>	<input type="text" value="Да"/>

Отмена
Создать проект

Рис. 4.510: Окно создания VDI проекта

Корневой диск по умолчанию:

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:
  - Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;
  - Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.
- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
  - не может начинаться с цифры и символа \*;

- не может быть длиннее 15 символов;
- может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, \* и -;
- должен иметь хотя бы один символ \*.

При помощи символа \* помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов \* соответствует количеству знаков.

---

**Примечание:** Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

---

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равное размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
  - RDP;
  - SPICE.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

Таблица 4.152: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим <hr/> <b>Примечание:</b> При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой.	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения



## Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

**Сеть по умолчанию\***

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

### Выделенный

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
Выберите элемент из доступных элементов ниже				
▼ Доступно <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="float: right;">Выберите одно</span>				
<input type="text" value="Фильтр"/>				
Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
public	public	Да	Включен	Активна <span style="float: right;">↑</span>
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна <span style="float: right;">↑</span>

Добавить новую сеть

Отмена
Создать проект

Рис. 4.511: Окно создания VDI проекта

## Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*  
Образ по умолчанию\*  
Тип инстанса по умолчанию\*  
Корневой диск по умолчанию\*  
Сеть по умолчанию\*  
**Терминальный протокол\***  
Участники проекта  
Группы проекта  
Квоты\*  
Конфигурация  
Ключевая пара по умолчанию

**Тип протокола** RDP ▾

Опции подключения

Дисплеи

**Использовать несколько мониторов**

**Полноэкранный режим**

Устройства и аудио

Каталоги

Дополнительно

**Разрешить управление параметрами на стороне клиента**

**Отмена** **Создать проект**

Рис. 4.512: Окно создания VDI проекта

Таблица 4.153: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.154: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.155: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	•
Сервер шлюза удаленных рабочих столов <hr/> <b>Примечание:</b> Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения». <hr/>	•
Метод проверки подлинности шлюза <hr/> <b>Примечание:</b> Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения». <hr/>	•

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - флаг, предоставляющий пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:

- Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
- Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;

### Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол\*

**Участники проекта**

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Все пользователи	Фильтр	Q
admin		+
cinder		+
cloud_user		+
glance		+
neutron		+
nova		+
placement		+
tionix		+

Участники проекта

Фильтр Q

Нет пользователей.

Отмена **Создать проект**

Рис. 4.513: Окно создания VDI проекта

## Создать VDI проект ✕

- Информация о проекте\*
- Образ по умолчанию\*
- Тип инстанса по умолчанию\*
- Корневой диск по умолчанию\*
- Сеть по умолчанию\*
- Терминальный протокол
- Участники проекта
- Группы проекта**
- Квоты\*
- Конфигурация
- Ключевая пара по умолчанию

**Все группы**

Группы не найдены.

**Группы проекта**

Нет групп.

Рис. 4.514: Окно создания VDI проекта

## Создать VDI проект ✕

<p>Информация о проекте*</p> <p>Образ по умолчанию*</p> <p>Тип инстанса по умолчанию*</p> <p>Корневой диск по умолчанию*</p> <p>Сеть по умолчанию*</p> <p>Терминальный протокол</p> <p>Участники проекта</p> <p>Группы проекта</p> <p style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">Квоты*</p> <p>Конфигурация</p> <p>Ключевая пара по умолчанию</p>	<p><b>Элементы метаданных*</b></p> <p>128</p> <hr/> <p><b>VCPUs*</b></p> <p>20</p> <hr/> <p><b>Виртуальные машины*</b></p> <p>10</p> <hr/> <p><b>Ключевые пары*</b></p> <p>100</p> <hr/> <p><b>Диски*</b></p> <p>10</p> <hr/> <p><b>Снимки дисков*</b></p> <p>10</p> <hr/> <p><b>Общий размер дисков и снимков (ГБ)*</b></p> <p>1000</p> <hr/> <p><b>ОЗУ (МБ)*</b></p> <p>51200</p>	<p><b>Группы безопасности*</b></p> <p>11</p> <hr/> <p><b>Правила группы безопасности*</b></p> <p>110</p> <hr/> <p><b>Плавающие IP*</b></p> <p>50</p> <hr/> <p><b>Сети*</b></p> <p>100</p> <hr/> <p><b>Порты*</b></p> <p>500</p> <hr/> <p><b>Маршрутизаторы*</b></p> <p>10</p> <hr/> <p><b>Подсети*</b></p> <p>100</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отмена
Создать проект

Рис. 4.515: Окно создания VDI проекта

- Подсети - максимальное количество подсетей.

## Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

**Конфигурация**

Ключевая пара по умолчанию

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

**Сценарий настройки** Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

**Разделение диска** Автоматически ▾

**Конфигурационный диск**

Отмена Создать проект

Рис. 4.516: Окно создания VDI проекта

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

**Примечание:** Пример скрипта:



```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Ключевая пара по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Следуйте указаниям на страницах мастера, выбирая необходимые параметры. Завершаем процедуру создания кнопкой «Создать проект». После чего корректно созданный проект отобразится в общем списке. В противном случае система вернет Вас в окно мастера с указанием причин невозможности его создания.

## Планирование действий

**Примечание:** Доступно как в общем списке, так и во вкладках с детальной информацией.

1. Выберите необходимый VDI проект и вызовите действие:

В открывшемся мастер окне выберите дату. Подсвеченные дни указывают на наличие запланированных действий над данным объектом на дату, а синие метки об их количестве.

Ознакомиться подробнее с перечнем задач проекта можете в раскрывающемся списке:

2. Для перехода к следующему шагу в поле выбранной даты нажмите на пустую область или число. В первом случае Вы будете перенаправлены в окно создания задачи. При нажатии на число Вам будет сразу предложено выбрать время действия:
3. Укажите остальные параметры планируемого действия, которые содержат внутренние вкладки мастер окна:

Разберем их содержание более подробно:

Выберите действие:

- Имя задачи - имя запланированного действия, при пустом значении генерируется автоматически;
- Действие - список доступных действий над VDI проектом:
  - Запустить VDI машину;
  - Запустить консольную команду openstack;
  - Запустить curl-запрос.

Создать VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей

Импортировать ключевую пару

## Выделенный

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Выберите одну из доступных пар ключей.	

Отображено 0 элементов

▼ Доступно 0

Выберите одно

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
Нет элементов для отображения.	

Отображено 0 элементов

Отмена

Создать проект

Рис. 4.517: Окно создания VDI проекта




Рис. 4.518: Календарь планируемого действия

### Запланировать действие ✕

Пред. Сегодня След.      февраль 2019      Год Месяц День

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота	воскресенье
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (08:00 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:28 (+03:00))
- Запустить VDI машину (0745ee8b21a949fab34cd2d05265234c\_horizon\_tnx\_tenan) (15:29 (+03:00))

Закреть


Рис. 4.519: Календарь планируемого действия

## Запланировать действие



Пред.	Сегодня	След.	15 марта 2019	Год	Месяц	День
12ночи						
1ночи						
2ночи						
3ночи						
4утра						
5утра						
6утра						
7утра						
8утра						
9утра						

Рис. 4.520: Календарь планируемого действия



Запланировать действие

Выберите действие \*    Учетные данные пользователя \*    Подробности \*

Детали запуска VDI машины \*    Пользователи виртуальной машины

Группы виртуальной машины

Имя задачи ⓘ

Действие \*

Запустить VDI машину

Отмена    Добавить задание

Рис. 4.521: Окно создания задачи

Подробнее с описанием доступных действий можно ознакомиться в соответствующем разделе документации.

Учетные данные пользователя:

- Имя пользователя - логин пользователя, планирующего действие;
- Пароль - пароль пользователя, планирующего действие;
- Проект - рабочий проект пользователя, планирующего действие.

Подробности:

- Тип - тип задачи. Различаются:
  - Разовая задача;
  - Повторяющаяся задача.
- Повторять - значения для интервала выполнения задачи. Доступные:
  - Дни;
  - Часы;
  - Минуты;
  - Рабочие дни (С понедельника по пятницу);

- Дни недели;
- Год.
- Повторять с интервалом - интервал выполнения задачи;
- Дата начала - дата начала выполнения задачи в формате дд.мм.гггг;
- Время начала - время начала выполнения задачи в формате чч.мм;
- Часовой пояс - часовой пояс, согласно которому указано время выполнения задачи;
- Окончание - условия прекращения выполнения задачи. Различаются:
  - Никогда - при выборе флага задача становится бессрочной;
  - Максимальное количество повторений - ограничение количества выполнения задачи;
  - Дата - предельная дата для выполнения задачи, задается в формате дд.мм.гггг.

Детали запуска VDI машины:

- Имя виртуальной машины - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Количество виртуальных машин - число машин для запуска. Возможно только в пределах доступных ресурсов.

Пользователи виртуальной машины:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей VDI проекта;
- Участники проекта - перечень участников VDI проекта.

Группы виртуальной машины:

- Все группы - перечень всех доступных групп пользователей VDI проекта;
- Группы проекта - перечень групп VDI проекта.

Завершите процедуру кнопкой подтверждения.

---

**Примечание:** Для возврата на страницу с календарем и изменения даты воспользуйтесь кнопкой “Отмена”.

---

Созданная задача отображается во вкладке *«Запланированные задачи»* со статусом «Активна».

## Клонирование проекта

Функция позволяет создать копию существующего проекта. Доступна в общем списке всех VDI проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

## Клонировать VDI проект



## Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол\*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

ID домена

default

Имя домена

Default

Имя проекта ?

Clone of ccc7568e-f0cf-4be6-9441-6e9707167e6a

Зона доступности

nova

Режим работы \*

Стандартный

Шаблон имен виртуальных машин ?

PROD-\*\*\*

Индекс последней созданной VM ?

10008

Количество резервных виртуальных машин ?

Описание

Отмена

Клонировать проект

Рис. 4.522: Окно клонирования проекта



Окно идентично форме создания VDI проекта и уже содержит все параметры клонируемого проекта. Все параметры изменяемы. Имя по умолчанию изменяется и имеет вид: «Clone of <имя клонируемого проекта>».

Завершаем процедуру кнопкой «Клонировать проект».

## Редактирование проекта

Функция доступна в общем списке всех проектов. После вызова действия в открывшемся окне задаем необходимые параметры:

Информация о проекте:

- ID домена - идентификатор домена проекта;
- Имя домена - наименование домена проекта;
- Имя проекта - необязательное поле, при пустом значении имя генерируется автоматически;
- Зона доступности - зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будут находиться VDI машины проекта;
- Режим работы - режим работы проекта, задается только при создании без возможности его последующего изменения. Различаются:
  - Стандартный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной только одному пользователю;
  - Совместный - режим, позволяющий одновременно работать с машиной сразу нескольким пользователям.
- Шаблон имен виртуальных машин - наименование префикса имени VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
  - не может начинаться с цифры и символа \*;
  - не может быть длиннее 15 символов;
  - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, \* и -;
  - должен иметь минимум три символа \*.

При помощи символа \* помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов \* соответствует количеству знаков. Минимально допустимое количество \* - 3. Пример указания шаблона: PROD-\*\*\*.

---

**Примечание:** Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

---

---

**Важно:** По умолчанию шаблон имени виртуальных машин принимает значение параметра INSTANCE\_NAME\_PATTERN из конфигурационного файла TIONIX.VDIserver, которое будет использоваться по умолчанию во всех создаваемых VDI проектах облака, но может быть изменено пользователем.

---

- Индекс последней созданной VM - настройка индекса имен машин проекта. В поле указывается значение, начиная с которого будет происходить отсчет порядковых номеров VDI машин. Для применения индекса необходимо также указать шаблон имен в поле - «Шаблон имен виртуальных машин»;

## Обновить VDI проект



## Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол\*

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

ID домена

default

Имя домена

Default

Имя проекта ⓘ

ccc7568e-f0cf-4be6-9441-6e9707167e6a

Зона доступности

nova

Режим работы\*

Стандартный

Шаблон имен виртуальных машин ⓘ

PROD-\*\*\*

Индекс последней созданной VM ⓘ

10008

Количество резервных виртуальных машин ⓘ

Описание

Активен



Отмена

Сохранить

Рис. 4.523: Окно изменения параметров проекта

- Количество резервных виртуальных машин - количество резервных VDI машин для редактируемого VDI проекта. Значение должно быть в пределах от 0 до 999999999;
- Описание - краткое описание проекта;
- Активен - состояние проекта.

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*

**Образ по умолчанию\***

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

### Выделенный

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right;">↓</span>

▼ Доступно 1 Выберите одно

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right;">↑</span>

Отмена
Сохранить

Рис. 4.524: Окно изменения параметров проекта

**Примечание:** Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

### Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный	
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да	↓

▼ Доступно 1 Выберите одно

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный	
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да	↑

Отмена
Сохранить

Рис. 4.525: Окно изменения параметров проекта

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Корневой диск по умолчанию:

- Расположение корневого диска - определяет место расположения корневого диска VDI машины. Возможные значения:

### Обновить VDI проект ✕

- Информация о проекте\*
- Образ по умолчанию\*
- Тип инстанса по умолчанию\*
- Корневой диск по умолчанию\***
- Сеть по умолчанию\*
- Терминальный протокол
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты\*
- Конфигурация
- Ключевая пара по умолчанию

<b>Расположение корневого диска</b>	Вычислительный узел <span>▼</span>
<b>Шаблон имен дисков</b> ⓘ	
<b>Размер диска(ГБ)</b>	
<b>Тип диска</b>	Не выбран тип диска <span>▼</span>
<b>Удалить диск при удалении виртуальной машины</b>	Нет <span>▼</span>

Отмена Сохранить

Рис. 4.526: Окно изменения параметров проекта

- Вычислительный узел - корневой диск будет создаваться на вычислительном узле. Используется по умолчанию;
- Блочное хранилище - корневой диск будет создаваться в системе хранения, управляемой службой Cinder.
- Шаблон имен дисков - наименование префикса имени диска VDI машины, которое будет одинаково для всех машин проекта. Имеет обязательные требования:
  - не может начинаться с цифры и символа \*;
  - не может быть длиннее 15 символов;
  - может содержать только символы A-Z, a-z, 0-9, \* и -;
  - должен иметь хотя бы один символ \*.

При помощи символа \* помечается индекс - порядковый номер, генерируемый автоматически. Количество символов \* соответствует количеству знаков.

---

**Примечание:** Поле «Шаблон имен виртуальных машин» не чувствительно к регистру.

---

- Размер диска - объем памяти диска в гигабайтах. По умолчанию принимает значение равно размеру выбранного образа;
- Тип диска - перечень доступных бэкэндов системы блочного хранения данных Cinder;
- Удалить диск при удалении виртуальной машины - определяет, нужно ли сохранять корневой диск после удаления VDI машины. По умолчанию: Да.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;
- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
  - RDP;
  - SPICE.

При изменении типа протокола конфигурация опций будет сохранена.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

**Выделенный**

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
public	public	Да	Включен	Активна	↓

▼ Доступно 1 Выберите одно

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус	
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна	↑

Добавить новую сеть

Отмена
Сохранить

Рис. 4.527: Окно изменения параметров проекта

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*      **Тип протокола** RDP

Образ по умолчанию\*      Оpciones подключения

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

**Терминальный протокол\***

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

**Дисплеи**

**Использовать несколько мониторов**

**Полноэкранный режим**

**Устройства и аудио**

**Каталоги**

**Дополнительно**

**Разрешить управление параметрами на стороне клиента.**

Отмена Сохранить

Рис. 4.528: Окно изменения параметров проекта



Таблица 4.156: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим. <hr/> <b>Примечание:</b> При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой. <hr/>	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения

Таблица 4.157: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.158: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.159: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	•
<b>Примечание:</b> Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	
Метод проверки подлинности шлюза	•
<b>Примечание:</b> Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - флаг, предоставляющий пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:
  - Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
  - Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - перечень участников проекта.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;
- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

**Все пользователи**

cinder	<input type="button" value="+"/>
cloud_user	<input type="button" value="+"/>
glance	<input type="button" value="+"/>
neutron	<input type="button" value="+"/>
nova	<input type="button" value="+"/>
placement	<input type="button" value="+"/>
tionix	<input type="button" value="+"/>
tionix36	<input type="button" value="+"/>

**Участники проекта**

admin	<input type="text" value="admin"/> <input type="button" value="-"/>
user	<input type="text" value="user"/> <input type="button" value="-"/>

Рис. 4.529: Окно изменения параметров проекта

## Обновить VDI проект ✕

- Информация о проекте\*
- Образ по умолчанию\*
- Тип инстанса по умолчанию\*
- Корневой диск по умолчанию\*
- Сеть по умолчанию\*
- Терминальный протокол
- Участники проекта
- Группы проекта**
- Квоты\*
- Конфигурация
- Ключевая пара по умолчанию

**Все группы**

Группы не найдены.

**Группы проекта**

Нет групп.

Рис. 4.530: Окно изменения параметров проекта

## Обновить VDI проект

×

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

<p><b>Элементы метаданных*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="128"/>	<p><b>Группы безопасности*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="11"/>
<p><b>VCPUs*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="20"/>	<p><b>Правила группы безопасности*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="110"/>
<p><b>Виртуальные машины*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>	<p><b>Плавающие IP*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="50"/>
<p><b>Ключевые пары*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100"/>	<p><b>Сети*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100"/>
<p><b>Диски*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>	<p><b>Порты*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="500"/>
<p><b>Снимки дисков*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>	<p><b>Маршрутизаторы*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10"/>
<p><b>Общий размер дисков и снимков (ГБ)*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="1000"/>	<p><b>Подсети*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100"/>
<p><b>ОЗУ (МБ)*</b></p> <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="51200"/>	

Отмена
Сохранить

Рис. 4.531: Окно изменения параметров проекта

групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;

- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ). По умолчанию принимает значение в зависимости от указанных значений размера корневого диска и количества виртуальных машин;
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

**Примечание:** Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

Ключевая пара по умолчанию:

## Обновить VDI проект ✕

- Информация о проекте\*
- Образ по умолчанию\*
- Тип инстанса по умолчанию\*
- Корневой диск по умолчанию\*
- Сеть по умолчанию\*
- Терминальный протокол
- Участники проекта
- Группы проекта
- Квоты\*
- Конфигурация**
- Ключевая пара по умолчанию

Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

"Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

**Сценарий настройки** Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

**Разделение диска** Автоматически ▾

**Конфигурационный диск**

Отмена Сохранить

Рис. 4.532: Окно изменения параметров проекта

## Обновить VDI проект ✕

Информация о проекте\*

Образ по умолчанию\*

Тип инстанса по умолчанию\*

Корневой диск по умолчанию\*

Сеть по умолчанию\*

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты\*

Конфигурация

Ключевая пара по умолчанию

Пара ключей позволяет войти в новую виртуальную машину по SSH. Можно выбрать существующую пару ключей, импортировать пару ключей или сгенерировать её.

+ Создать пару ключей
📁 Импортировать ключевую пару

**Выделенный**

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
<i>Выберите одну из доступных пар ключей.</i>	

Отображено 0 элементов

▼ **Доступно** 0 Выберите одно

🔍  ✕

Отображено 0 элементов

Название	Отпечаток
<i>Нет элементов для отображения.</i>	

Отображено 0 элементов

Отмена
Сохранить

Рис. 4.533: Окно создания VDI проекта




- Выделенные - перечень выделенных ключевых пар;
- Доступные - перечень всех доступных ключевых пар.

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

### Групповое редактирование проектов

Функция доступна на верхней панели в общем списке всех VDI проектов. Выберите необходимые и вызовите действие «Редактировать проекты». В открывшемся окне задайте параметры для выбранных VDI проектов:



Обновить VDI проекты

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Описание

Отмена Сохранить

Рис. 4.534: Окно изменения параметров проектов

Информация о проекте:

- Описание - краткое описание проекта.

## Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

**Образ по умолчанию**

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

**Выделенный**

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
Выберите элемент из доступных элементов ниже				

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	Обновлено	Размер	Тип	Видимость
centos7-cloud	11 сентября 2020 г.	819.00 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right; color: #007bff;">↑</span>
cirros	11 сентября 2020 г.	12.13 МБ	qcow2	Публичный <span style="float: right; color: #007bff;">↑</span>

Отмена
Сохранить

Рис. 4.535: Окно изменения параметров проектов

**Примечание:** Для добавленного в проект образа будет применен флаг «Защищенный», который запретит удаление образа.

Образ по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных образов;
- Доступные - перечень всех доступных образов.

## Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

### Выделенный

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
Выберите элемент из доступных элементов ниже						

▼ Доступно 2 Выберите одно

Название	VCPUs	ОЗУ	Объем диска	Корневой диск	Временный диск	Публичный
middle	2	4 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да <span style="float: right; background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">↑</span>
tiny	1	1 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	0 ГБ	Да <span style="float: right; background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px;">↑</span>

Отмена
Сохранить

Рис. 4.536: Окно изменения параметров проектов

Тип инстанса по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных машин;
- Доступные - перечень всех доступных машин.

Сеть по умолчанию:

- Выделенные - перечень выделенных сетей;

## Обновить VDI проекты ×

Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

**Сеть по умолчанию**

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

**Выделенный**

Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
Выберите элемент из доступных элементов ниже				
▼ Доступно <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span> <span style="float: right;">Выберите одно</span>				
<input type="text" value="Фильтр"/>				
Сеть	Связанные подсети	Общая	Административное состояние	Статус
public	public	Да	Включен	Активна <span style="float: right;">↑</span>
localnet	localsubnet	Да	Включен	Активна <span style="float: right;">↑</span>

Добавить новую сеть

Отмена
Сохранить

Рис. 4.537: Окно изменения параметров проектов

- Доступные - перечень всех доступных сетей.

Рис. 4.538: Окно изменения параметров проектов

Терминальный протокол:

- Тип протокола - протокол, по которому осуществляется подключение к VDI машине. Возможные значения:
  - Не изменять - опции выбранных VDI проектов не будут изменены. Устанавливается по умолчанию;
  - RDP - опции выбранных VDI проектов будут выставлены по умолчанию. Указать необходимые опции можно будет в соответствующих списках, которые отобразятся при выборе данного протокола;
  - SPICE - опции выбранных VDI проектов будут выставлены по умолчанию. Указать необходимые опции можно будет в соответствующих списках, которые отобразятся при выборе данного протокола.

В зависимости от типа протокола будут доступны следующие опции подключения:

Таблица 4.160: Дисплеи

RDP	SPICE
Использовать несколько мониторов	•
Полноэкранный режим. <hr/> <b>Примечание:</b> При включенной опции «Использовать несколько мониторов», опция «Полноэкранный режим» фиксируется в активном положении. Это обусловлено их жесткой связью между собой. <hr/>	Полноэкранный режим
•	Компрессия изображения

Таблица 4.161: Устройства и аудио

RDP	SPICE
Воспроизведение звука	Воспроизведение звука
Подключение микрофона	•
Поддержка принтеров	•
Поддержка смарт-карт	Поддержка смарт-карт
•	Перенаправление USB-устройств

Таблица 4.162: Каталоги

RDP	SPICE
Управление общими каталогами	Управление общими каталогами

Таблица 4.163: Дополнительно

RDP	SPICE
Проброс буфера обмена	•
Имя LDAP домена	•
Использовать RDP шлюз для подключения	
Сервер шлюза удаленных рабочих столов	•
<b>Примечание:</b> Окно активно для заполнения только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	
Метод проверки подлинности шлюза	•
<b>Примечание:</b> Доступно только при включенной опции «Использовать RDP Шлюз для подключения».	

- Разрешить управление параметрами на стороне клиента - отображается при выборе типа протокола. Предоставляет пользователю права на редактирование параметров по следующему алгоритму:
  - Опция активна - В VDI клиенте отображаются значения опций с возможностью их редактирования;
  - Опция неактивна - В VDI клиенте отображаются значения опций без возможности их редактирования.

Участники проекта:

- Все пользователи - перечень всех доступных пользователей;
- Участники проекта - в отличии от частного в групповом действии, поле не отображает ранее добавленных участников. Это необходимо учитывать, так как при добавлении новых участников существующие окажутся неактивными.

Группы проекта:

- Все группы - перечень всех доступных групп;
- Группы проекта - перечень групп создаваемого проекта.

Квоты:

- Элементы метаданных - максимальное значение для метаданных;
- VCPUs - максимальное значение для VCPUs;

## Обновить VDI проекты



Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Все пользователи

Фильтр



cinder	+
cloud_user	+
glance	+
neutron	+
nova	+
placement	+
tionix	+
tionix36	+

Участники проекта

Фильтр



admin	admin ▾	-
user	user ▾	-

Отмена

Сохранить

Рис. 4.539: Окно изменения параметров проектов



## Обновить VDI проекты



Информация о проекте

Образ по умолчанию

Тип инстанса по  
умолчанию

Сеть по умолчанию

Терминальный протокол

Участники проекта

Группы проекта

Квоты

Конфигурация

Все группы

Фильтр



Группы не найдены.

Группы проекта

Фильтр



Нет групп.

Отмена

Сохранить

Рис. 4.540: Окно изменения параметров проектов

## Обновить VDI проекты ✕

Информация о проекте	<b>Элементы метаданных</b> <input type="text"/>	<b>Группы безопасности</b> <input type="text"/>
Образ по умолчанию	<b>VCPUs</b> <input type="text"/>	<b>Правила группы безопасности</b> <input type="text"/>
Тип инстанса по умолчанию	<b>Виртуальные машины</b> <input type="text"/>	<b>Плавающие IP</b> <input type="text"/>
Сеть по умолчанию	<b>Ключевые пары</b> <input type="text"/>	<b>Сети</b> <input type="text"/>
Терминальный протокол	<b>Диски</b> <input type="text"/>	<b>Порты</b> <input type="text"/>
Участники проекта	<b>Снимки дисков</b> <input type="text"/>	<b>Маршрутизаторы</b> <input type="text"/>
Группы проекта	<b>Общий размер дисков и снимков (ГБ)</b> <input type="text"/>	<b>Подсети</b> <input type="text"/>
<b>Квоты</b>	<b>ОЗУ (МБ)</b> <input type="text"/>	
Конфигурация		

Отмена Сохранить

Рис. 4.541: Окно изменения параметров проектов

- Виртуальные машины - максимальное количество виртуальных машин. По умолчанию количество виртуальных машин влияет на квоты групп безопасности и правил групп безопасности, для групп безопасности выставляется на одно значение больше, а для правил групп безопасности значение в 10 раз больше, чем групп безопасности. Например, если указана квота в 10 машин, то для групп безопасности выставляется значение 11, а для правил групп безопасности 110. При необходимости уменьшите количество групп безопасности и правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Ключевые пары - максимальное количество ключевых пар;
- Диски - максимальное количество дисков;
- Снимки диска - максимальное количество снимков дисков;
- Общий размер дисков и снимков - максимальное значение для дисков и снимков (ГБ);
- ОЗУ - максимальное значение для оперативной памяти (МБ);
- Группы безопасности - максимальное количество групп безопасности. По умолчанию значение для групп безопасности выставляется на одно значение больше, чем указанное количество виртуальных машин. Также количество групп безопасности влияет на количество правил групп безопасности, увеличивая их количество в 10 раз. При необходимости уменьшите количество групп безопасности до нужного значения значения;
- Правила группы безопасности - максимальное количество правил групп безопасности. По умолчанию значение для правил групп безопасности выставляется в 10 раз больше, чем указанное количество виртуальных машин или групп безопасности. При необходимости уменьшите количество правил групп безопасности до нужного значения значения;
- Плавающие IP - максимальное количество плавающих IP-адресов;
- Сети - максимальное количество сетей;
- Порты - максимальное количество портов;
- Маршрутизаторы - максимальное количество маршрутизаторов;
- Подсети - максимальное количество подсетей.

Конфигурация:

- Сценарий настройки;
- Разделение диска;
- Конфигурационный диск.

**Примечание:** Пример скрипта:

```
# выбирает скрипт shell:
!/bin/sh
# создает в папке /usr/share файл message с содержимым "all ok":
echo "all ok" >> /usr/share/message
# меняет имя хоста на newname.tionix.loc:
hostname newname.tionix.loc
```

## Обновить VDI проекты ✕

**Информация о проекте** Вы можете настроить свою виртуальную машину после ее запуска, используя параметры, доступные здесь.

**Образ по умолчанию** "Скрипт настройки" - это аналог "Пользовательских данных" в других системах.

**Тип инстанса по умолчанию** **Сценарий настройки** Размер содержимого: 0 байт из 16.00 кБ

**Сеть по умолчанию**

**Терминальный протокол**

**Участники проекта**

**Группы проекта**

**Квоты**

**Конфигурация**

**Разделение диска** Автоматически

**Конфигурационный диск**

Отмена Сохранить

Рис. 4.542: Окно изменения параметров проектов

Завершаем процедуру кнопкой «Сохранить».

#### 4.5.9 Вкладка «Фреймы»

Дает возможность загружать отдельные веб-страницы прямо из личного кабинета управления облаком.

The screenshot displays the TIONIX management console. On the left is a sidebar with a menu including 'Обзор', 'Инфраструктура', 'Средства управления питанием', 'Балансировка', 'Запланированные задачи', 'Метрики', 'VDI', and 'Фреймы'. The main area is titled 'Фреймы' and shows a form for adding a new frame. The form contains the following fields and controls:

- Имя:** TIONIX
- Адрес:** http://tionix.ru
- Фрейм создан администратором:** Да
- Buttons:** Загрузить, Сохранить, Удалить у всех пользователей

Below the form is a preview of the website 'Компания ТИОНИКС'. The website content includes:

- Logo:** ТИОНИКС
- Navigation:** Главная, О компании, Услуги, Информация, Партнеры, Контакты
- Text:** Компания ТИОНИКС. Национальный оператор облачных услуг на основе решений OpenStack и собственных разработок.
- Statistics:**
  - 3 Независимых дата-центра
  - 30 МВт Подведённая мощность к ЦОД
  - 34 тыс. м² Площадь ЦОД
  - 2,5 млн км Протяжённость мультисервисной сети
  - 20 Разработчиков OpenStack
  - 350 Узлов доступа
  - 9 Точек обмена трафиком
  - 7,8 Тб/с Емкость MPLS-сети
  - 10 Тб/с Емкость CDN-сети
  - 24\*7 x365 Круглосуточная поддержка

Рис. 4.543: Страница с загруженным фреймом

Просмотр осуществляем вводом адреса и имени закладки, подтверждаем кнопками «Загрузить» и «Сохранить». Удаление вкладки осуществляется нажатием по изображению крестика на той или иной закладке. При этом вкладка не будет удалена у пользователей, которым она была добавлена. Для удаления фрейма у всех пользователей используйте кнопку «Удалить у всех пользователей». После чего фрейм будет удален, как с текущей страницы, так и у всех пользователей, которым он был добавлен.

---

**Примечание:** Добавление фрейма пользователю осуществляется во вкладке «Идентификация» - «Пользователи» действием *«Добавление фрейма»*.

---

## Особенности работы

- *Добавление фрейма*

## Добавление фрейма

---

**Важно:** Имя фрейма должно быть уникальным. Создание фрейма с уже имеющимся именем недоступно.

---

По аналогии работы с браузером добавляем вкладку:

Назначаем имя и адрес вкладки. Завершаем процедуру кнопкой «Загрузить». После чего корректно созданная вкладка отобразится в общем списке. В противном случае система укажет причину невозможности ее создания.

## 4.6 Веб доступ к VDI машине

---

**Примечание:** Веб интерфейс доступа к VDI машинам функционирует только при установленном и настроенном модуле TIONIX.VDIserver.

---

Помимо клиента доступ к машине может быть осуществлен через веб интерфейс. Используя url - <IP-адрес или имя хоста>:<номер порта (по умолчанию 8888)>/vdi/ перейдите по адресу:

В открывшемся окне введите наименование домена и Ваши учетные данные, после чего авторизируйтесь в приложении.

При успешном подключении отобразится список доступных VDI машин, при их отсутствии будет создана новая:

---

**Примечание: Особенности подключения к VDI машине:**

1. По умолчанию отображаются VDI машины со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена» и «В ошибке». Машина должна быть назначена данному пользователю или группе пользователей, в которую он включен. Если машин несколько, то выводится список всех доступных VDI машин для подключения;
2. Описание поведения VDI машины после подключения:

## Фреймы

Имя: TIONIX Адрес: http://tionix.ru/ Фрейм создан администратором: Да Загрузить Сохранить Удалить у всех пользователей

info@tionix.ru +7 (495) 645-68-89, +7 (495) 125-05-93 Поиск

**ТИОНИКС** Главная О компании Услуги Информация Партнеры Контакты

Ключевые вызовы традиционного подхода к ИТ

ПОДРОБНЕЕ

- ДОРОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
- НЕПРЕДКАЗУЕМОСТЬ НАГРУЗКИ
- ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ВЕНДОРОВ
- МЕДЛЕННЫЙ ВВОД МОЩНОСТЕЙ
- ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- НЕПРОЗРАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Рис. 4.544: Область с загружаемым фреймом



Рис. 4.545: Веб интерфейс для доступа к машине

**Запрос виртуальной машины**

Статус запроса: Ожидание обработки запроса...



Рис. 4.546: Создание VDI машины



Статус при подключении	Состояние после подключения
«Активна»	Состояние машины не изменяется.
«На паузе»	Снятие машины с паузы, переход в состояние «Активна».
«Отключена»	Включение машины, переход в статус «Активна».
«В ошибке»	Запуск новой машины со статусом «Активна» и автоматическое назначение пользователю.

- Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, будет запущена новая машина, которая автоматически назначится на пользователя;
- Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин, которые назначены на данного пользователя, но есть машина не назначенная ни на кого, то автоматически производится назначение этой машины данному пользователю. Взамен будет запущена резервная машина;
- Если в домене, к которому осуществляется подключение пользователя, нет доступных VDI машин со статусами: «Активна», «На паузе», «Отключена», но есть машины со статусами «Архивирована» и «Приостановлена» то также будет произведен запуск новой VDI машины. Машина автоматически назначается данному пользователю.

В общем списке выводятся VDI машины среди всех проектов, доступных для пользователя:

Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия
86316c30-4c5f-4ada-b76e-5e53959e8fa3	11	cirros	micro	Активна	Включено	06.09.2021 09:44:13	Открыть консоль
cinder-cirr-11	spice-cirr		tiny	Активна	Включено	02.09.2021 19:10:02	Открыть консоль

Всего: 2

Рис. 4.547: Список машин

Таблица 4.164: Списком представлена следующая информация:

Наименование поля	Описание
Наименование	Имя VDI машины, присваивается пользователем при создании.
Проект	Проект, к которому относится VDI машина.
Имя образа	Имя образа VDI машины.
Размер	Мощности VDI машины, задаются при создании и могут быть изменены пользователем при помощи команды изменения размера машины.
Статус	Состояние машины, определяемое службами Openstack.
Питание	Состояние питания VDI машины.
Создан	Дата создания VDI машины.

Для вызова консоли выберите необходимую VDI машину и нажмите «Открыть консоль»:

Виртуальная машина "86316c30-4c5f-4ada-b76e-5e53959e8fa3" (Активна)

Обратно к списку

Полноэкранный режим

Если консоль не реагирует на ввод с клавиатуры, кликните по серой строке состояния ниже.

```
Connected to QEMU (instance-00000008) Send Ctrl/Alt/Del
```

```
[ 2.384674] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2021-09-06T09:44:23 UTC (1630921463)
[ 2.390271] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
[ 2.390271] If you want to keep using the local clock, then add:
[ 2.390271] "trace_clock=local"
[ 2.390271] on the kernel command line
[ 2.405143] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 2.411820] Freeing unused kernel image memory: 2660K
[ 2.416659] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 2.426330] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 2.430206] Freeing unused kernel image memory: 1476K
[ 2.442368] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.448423] x86/mm: Checked W*X mappings: passed, no W*X pages found.
[ 2.452026] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.465598] x86/mm: Checked W*X mappings: passed, no W*X pages found.
[ 2.469941] Run /init as init process

further output written to /dev/ttyS0
[ 2.520737] virtio_blk virtio2: lvdal 229376 512-byte logical blocks (117 MB/112 MiB)

login as 'cirros' user. default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
86316c30-4c5f-4ada-b76e-5e53959e8fa3 login: _
```

Рис. 4.548: Консоль машины

Консоль отображается и в полноэкранном режиме, для перехода в него используйте функцию «Полноэкранный режим»:

Для возврата в компактный режим используйте «Компактный вид».

Завершение рабочей сессии осуществляется кнопкой выхода. После выхода в базу данных произойдет соответствующая запись с точным временем отключения. Для детального просмотра всех Ваших сессий в модуле TIONIX.Dashboard перейдите во вкладку *ТИОНИКС/VDI/Виртуальные машины/Детали инстанса/Сессия*.

### 4.6.1 Панель управления

Управление приложением осуществляется на основной панели, где отображается общий список машин:

Пункт «Настройки» позволяет изменять язык:

---

**Примечание:** Пункт «Помощь» позволяет обратиться за помощью к данному разделу документации.

---

## 4.7 Пользовательские настройки


- *Настройки*
- *Помощь*
- *Переключение между доменами и проектами*
- *Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard*

В процессе использования продукта может возникнуть необходимость в изменении настроек, используемых по умолчанию. Эта функция доступна на панели:

### 4.7.1 Настройки

Настройка производится в отдельных окнах: «**Настройки пользователя**» и «**Изменить пароль**».

Страница «**Настройки пользователя**»:




```
Connected to QEMU (instance-00000007) Компактный вид Выйти Send CtrlAltDel
```

```
[ 2.600080] on the kernel command line
[ 2.617722] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 2.626134] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 2.633084] Freeing unused kernel image memory: 2660K
[ 2.639246] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 2.649437] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 2.654222] Freeing unused kernel image memory: 1476K
[ 2.667300] x86/mm: Checked W*X mappings: passed, no W*X pages found.
[ 2.671999] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.684821] x86/mm: Checked W*X mappings: passed, no W*X pages found.
[ 2.690201] Run /init as init process

further output written to /dev/ttyS0
[ 2.755367] virtio_blk virtio2: lvdal 2097152 512-byte logical blocks (1.07 G
B/1.00 GiB)
[ 2.775752] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the di
sk.
[ 2.781243] GPT:229375 != 2097151
[ 2.783995] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[ 2.788382] GPT:229375 != 2097151
[ 2.792608] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.

login as 'cirros' user. default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
cinder-cirr-11 login:
```

Рис. 4.549: Окно консоли машины




The screenshot shows the TIONIX management interface. At the top left is the TIONIX logo. In the top right corner, there is a user profile 'admin' with a dropdown menu containing 'Настройки' (Settings), 'Помощь' (Help), and 'Выйти' (Logout). Below this is a table with columns: Наименование, Проект, Имя образа, Размер, Статус, Питание, Создано, and Действия. Two rows are visible in the table. Below the table, it says 'Всего: 2'.

Наименование	Проект	Имя образа	Размер	Статус	Питание	Создано	Действия
86316c30-4c5f-4ada-b76e-5e53959e8fa3	11	cirros	micro	Активна	Включено	06.09.2021 09:44:13	Открыть консоль
cinder-cirr-11	spice-cirr		tiny	Активна	Включено	02.09.2021 19:10:02	Открыть консоль

Всего: 2

Рис. 4.550: Панель управления



The screenshot shows a modal window titled 'Настройки пользователя' (User Settings) with a close button in the top right. Inside the window, there is a label 'Язык' (Language) next to a dropdown menu currently showing 'Русский (ru)'. At the bottom right of the window are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Сохранить' (Save).

Рис. 4.551: Окно смены языка




Рис. 4.552: Панель управления




Рис. 4.553: Страница настроек пользователя

Таблица 4.165: Доступные действия:

N	Действие	Описание
1	Смена языка	Выбор необходимого языка.
2	Выбор часового пояса	Выбор часового пояса.
3	Количество элементов на странице	Изменение количества отображаемых элементов на странице.
4	Количество строк журнала для виртуальной машины	Изменение количества строк, отображаемых для одной виртуальной машины.

Страница «Изменить пароль»:

Смена пароля происходит путем ввода текущего пароля и вводом нового пароля. При выборе нового пароля настоячиво рекомендуем выбирать сложные пароли. После завершения процедуры настройки параметров по умолчанию или смены пароля необходимо сохранить изменения кнопками: Сохранить/Изменить.

#### 4.7.2 Помощь

При возникновении вопросов в ходе работы с приложением воспользуйтесь вызовом функции «Помощь» на панели управления модулем.

После вызова функции осуществится переход на сайт официальной документации ТИОНИКС:

Рис. 4.554: Страница изменения пароля

### 4.7.3 Переключение между доменами и проектами

Также в процессе работы одного пользователя могут задействовать в нескольких проектах, применяется это для решения большого количества задач. Переход осуществляется на верхней панели выбором необходимого проекта:

### 4.7.4 Диагностика и устранение неисправностей модуля TIONIX.Dashboard

Вспомогательная информация или описание ошибок отражены во всплывающих окошках в правом верхнем углу модуля. Зеленым цветом производится уведомление об успешном выполнении действия, красным - информация об ошибке.

Пример:

Завершите рабочую сессию при помощи кнопки, расположенной на *верхней панели*.

**Также описание функционала для работы с веб-интерфейсом модуля TIONIX.Dashboard и Openstack Horizon в pdf формате доступно по ссылке.**

**Пользовательская документация по ГОСТ размещена по ссылке.**




Рис. 4.555: Страница официальной документации ТИОНИКС




Рис. 4.556: Панель переключения между доменами и проектами




Рис. 4.557: Сообщение об ошибке






Рис. 4.558: Сообщение об успешном выполнении



---

TIONIX.Dashboard является инструментом для управления модулями и не требует дополнительной настройки для управления.

## 5.1 Обновление модуля TIONIX.Dashboard

---

**Важно:** Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

---

1. Обновление модуля из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all  
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python3-tionix_dashboard
```

2. Обновление темы TIONIX.DashboardTheme из репозитория RPM-пакетов:

```
yum clean all
yum update --disablerepo=* --enablerepo=tionix-modules,tionix-extras python3-tionix_dashboard_theme
```

3. Выполнение первичной настройки модуля:

```
openstack tnx configure -n tnx_dashboard tnx_client
```

4. Обновление базы данных:

```
openstack tnx db migrate -n tnx_dashboard
```

5. Запустите команды для сбора статических файлов и их сжатия:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

6. Перезапустите службы TIONIX:

```
systemctl restart tionix-*
```

7. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

## 5.2 Обновление файла конфигурации модуля TIONIX.Dashboard

**Важно:** Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

Для того чтобы изменения в файле конфигурации вступили в силу, необходимо перезапустить веб-сервер и службу кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

## 5.3 Удаление модуля TIONIX.Dashboard

**Важно:** Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

1. Удалите RPM-пакет модуля:

```
yum remove python3-tionix_dashboard
```

2. Удалите RPM-пакет темы модуля:

```
yum remove python3-tionix_dashboard_theme
```

3. Запустите команды для повторного сбора статических файлов и их сжатия:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic  
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

4. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd  
systemctl restart memcached
```

**Примечание:** Файлы настроек и лог файлы при этом не будут удалены, так же, как и таблицы в базе данных.

### 5.3.1 Полное удаление модуля TIONIX.Dashboard

1. Удалите модуль TIONIX.Dashboard:

```
yum remove python3-tionix_dashboard
```

2. Удалите тему TIONIX.DashboardTheme:

```
yum remove python3-tionix_dashboard_theme
```

3. В каталоге `/etc/openstack-dashboard/` откройте конфигурационный файл с именем `local_settings` или `local_settings.py`, удалите из него импортирование настроек TIONIX.Dashboard:

```
try:
    from tionix_dashboard.settings import *
except ImportError:
    pass
```

4. Удалите настройки модуля TIONIX.Dashboard:

```
rm -rf /etc/tionix/dashboard.yaml
```

5. Удалите базу данных MySQL модуля TIONIX.Dashboard:

```
# Зайдите в базу данных, используя пароль пользователя root
mysql -uroot -p
# Удалите базу данных tionix_dash
DROP DATABASE tionix_dash;
```

6. Запустите команду для сбора статических файлов:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py collectstatic
```

7. В случае наличия в local\_settings.py флага true у строки:

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

выполните команду:

```
python3 /usr/share/openstack-dashboard/manage.py compress
```

8. Выполните перезапуск веб-сервера и службы кэширования:

```
systemctl restart httpd
systemctl restart memcached
```

## 5.4 Диагностика модуля TIONIX.Dashboard

- *Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard*
- *Отладка модуля TIONIX.Dashboard*

**Важно:** Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

### 5.4.1 Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard

Логирование происходит с помощью модуля `logging`.

При работе через веб-интерфейс логирование будет производиться в файл - `/var/log/httpd/error.log`.

**Примечание:** С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

### 5.4.2 Отладка модуля TIONIX.Dashboard

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

1. Выставить уровень логирования в значение `DEBUG`, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.
2. Запустить утилиту самодиагностики модуля `openstack tnx tests`.

Пример использования:

```
openstack tnx tests --names tnx_dashboard --modules
Диагностика модулей TIONIX началась.
Запускаем тесты для: tnx_dashboard
```

```
+-----+-----+
| Дата и время запуска | Пт 30 апр 2021 13:22:21 MSK |
+-----+-----+
| Версия OpenStack     | Victoria (22.2.0)          |
+-----+-----+
| Имя хоста            | test.stand.loc            |
+-----+-----+
| Дистрибутив          | AlmaLinux 8.4             |
+-----+-----+
| Управляющие узлы     | 1                          |
+-----+-----+
| Вычислительные узлы  | 2                          |
+-----+-----+
```

```

| База данных          | mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.28-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1 |
+-----+-----+
| Источник пакетов    | rpm-centos.tionix.ru |
+-----+-----+
| Версия tionix-licensing | 3.0.0 |
+-----+-----+

=====
TIONIX.Dashboard
Версия: 2.3.0 (актуальная: текущая)
Лицензия: Этот модуль не требует наличия лицензии.
=====
+-----+-----+-----+-----+
| N | Название теста          | Статус | Причина неудачи |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | func test dashboard db  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | test available images   | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | test connection to neutron | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | test dashboard installed | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 5 | test localization files  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 6 | test monitor connection  | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 7 | test node control connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 8 | test registered tasks to schedule | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 9 | test scheduler connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+
| 10 | test vdi server connection | УСПЕХ |                  |
+-----+-----+-----+-----+

Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)

====
ИТОГ
====
Запущено 10 за 29.359сек.
УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)

```



---

**Примечание:** Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».

---



Взаимодействие с другими модулями

Взаимодействующий модуль	Характер взаимодействия	Характер связи
TIONIX.NodeControl	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.NodeControl через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Client	Предоставление доступа к функциональности модуля TIONIX.Dashboard.	Жесткая связь.
TIONIX.Monitor	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Monitor через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.Scheduler	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.Scheduler через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.VDIserver	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.VDIserver через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.
TIONIX.PointMeter	Предоставление возможности работы с модулем TIONIX.PointMeter через графический интерфейс при помощи модуля TIONIX.Dashboard.	Обмен информацией.